Projeto 1 - Simulação do Canal

Pedro Henrique Dornelas Almeida

Comunicações Móveis



6 de outubro de 2025

Agenda

- Introdução
- 2 Espalhamento de Atraso
- Perfil de Atraso de Potência
- Angulos de Chegada
- 6 Efeito Doppler
- 6 Transmissão do Sinal
- Banda e Tempo de Coerência

Agenda

- Introdução
- 2 Espalhamento de Atraso
- Perfil de Atraso de Potência
- Angulos de Chegada
- Efeito Doppler
- Transmissão do Sinal
- 🕜 Banda e Tempo de Coerência

Definições de Variáveis

- Linguagem utilizada: Matlab;
- Cenário utilizado: UMa-NLoS.

Figura: Variáveis Globais

Agenda

- Introdução
- 2 Espalhamento de Atraso
- Perfil de Atraso de Potência
- Angulos de Chegada
- Efeito Doppler
- Transmissão do Sinal
- 🕜 Banda e Tempo de Coerência

Espalhamento de Atraso

```
21 W. Delay Spread RMS
22 L Stats
23 [delay mean, delay std] = get delay stats(freq ghz, env);
24 % Gaussian - only one sample to represent
25 delay spread rms log = nonrand(delay mean, delay std, [1,1]);
26 delay_spread = 19°(delay_spread rms_log);
27 delay_spread ns = le9*delay_spread
28
29 W. Generate Delay Samples
30 % Proportionality Factor
31 r_tau = get prop factor delay(env);
32 mu_tau = delay_spread * r_tau;
33 % Delay samples
41 tau_n absolute = exprnd(mu_tau_(N,1]);
52 tau_n ns = sort(tau_n normalized);
53 % tau_n ns = tau(1,5)*le9
54
```

Figura: Espalhamento de Atraso e Amostras de Atraso

Agenda

- Introdução
- Espalhamento de Atraso
- 3 Perfil de Atraso de Potência
- Angulos de Chegada
- Efeito Doppler
- Transmissão do Sinal
- Banda e Tempo de Coerência

Potência Multipercurso - Código

```
[shadow std, rice mean, rice std] = get power stats(env);
    shadow samples = normrnd(\theta, shadow std, [N,1]);
    alpha n 2 = exp(-tau n .* (r tau-1) ./ (r tau*delay spread)) .* 10.^(-shadow samples ./ 10);
50 kr db = -inf:
   if env == "UMi LoS" || env == "UMa LoS"
        kr db = normrnd(rice mean, rice std, [1,1]);
        kr = 10 ^ (kr db / 10);
58  hat omega c = sum(alpha n 2(2:N));
59 alpha n 2 = (1/(kr + 1)) .* (alpha n 2 ./ hat omega c);
63 omega c = sum(alpha n 2)
65 kr check = alpha n 2(1) ./ sum(alpha n 2(2:N))
67  tau bar = (1 / omega c) * sum(tau n .* alpha n 2);
     delay spread
     sigma tau check = sqrt((1 / omega c) * sum(alpha n 2 .* ((tau n - tau bar) .^ 2)))
```

Figura: Variáveis para Potência Multipercurso

Fator de Rice




Figura: UMa-NLoS




Figura: UMa-LoS

Curva do Perfil de Atraso de Potência




Figura: Perfil de Atraso de Potência

Curva do Perfil de Atraso de Potência




Figura: Perfil de Atraso de Potência - 1000 componentes

Espalhamento de Atraso Gerado e Medido

```
delay_spread = 8.8316e-07 | sigma_tau_check = 8.3889e-07
```

Figura: Espalhamento de Atraso Gerado e Medido

Agenda

- Introdução
- 2 Espalhamento de Atraso
- 3 Perfil de Atraso de Potência
- Angulos de Chegada
- Efeito Doppler
- Transmissão do Sinal
- 🕜 Banda e Tempo de Coerência

Ângulos em Azimute - Geração

```
94 %

95 % Angles Stats

96 various hean, arimuth_std, elevation_mean, elevation_std) = get_angle_stats(free_ghz, env);

97 various hean, arimuth_std, elevation_mean, elevation_std) = get_angle_stats(free_ghz, env);

98 various hean, arimuth_std, elevation_mean, azimuth_std, [1,1]);

199 various heat, ed = 16 ^ (normand(azimuth_mean, azimuth_std, [1,1]);

100 various = 1.42 * signa_theta_degree * (pi / 100);

101 various = 1.42 * signa_theta_rad * sqrt(-log(alpha_n_2 ./ max_alpha));

102 various = 1.42 * signa_theta_rad * sqrt(-log(alpha_n_2 ./ max_alpha));

103 various = 1.42 * signa_theta_rad * sqrt(-log(alpha_n_2 ./ max_alpha));

104 various = normand(0, signa_theta_rad/7, [M, 1]);

105 various = (various + various + variou
```

Figura: Ângulos Azimutais

<u>Ângulos</u> em Azimute




Figura: Ângulos Azimutais

<u>Ângulos em Azimute</u>




Figura: Espalhamento de Potência com Ângulos Azimutais

Ângulos em Elevação - Geração

Figura: Ângulos em Elevação

<u>Ângulos</u> em Elevação




Figura: Ângulos em Elevação

Ângulos em Elevação




Figura: Espalhamento de Potência com Ângulos em Elevação

Vetores de Direção de Chegada




Figura: Vetores de Direção de Chegada

Agenda^l

- Introdução
- Espalhamento de Atraso
- Perfil de Atraso de Potência
- Angulos de Chegada
- 5 Efeito Doppler
- Transmissão do Sinal
- 🕜 Banda e Tempo de Coerência

Desvios Doppler - Geração

```
259 %
260 v % Doppler Effects
261 %
262 vn = (v / lambda) * (rn * vrx');
263 vn = sum(vn, 2);
```

Figura: Desvio Doppler

Desvios Doppler - v = 5m/s




Figura: Espalhamento de Potência - Desvios Doppler v = 5m/s

Desvios Doppler - v = 50m/s




Figura: Espalhamento de Potência - Desvios Doppler v=50 m/s

Agenda

- Introdução
- 2 Espalhamento de Atraso
- 3 Perfil de Atraso de Potência
- Angulos de Chegada
- Efeito Doppler
- Transmissão do Sinal
- Banda e Tempo de Coerência

Sinal Transmitido - Geração

Sinais a serem transmitidos:

Figura: Geração dos Sinais Transmitidos

Função auxiliar para gerar o pulso:

Figura: Função Auxiliar para Geração dos Pulsos

Sinais Recebidos - Geração

Figura: Cálculo dos Sinais Recebidos

Sinal Recebido - $\delta t = 10^{-7} s$




Figura: Sinal Recebido $\delta t = 10^{-7} s$

Sinal Recebido - $\delta t = 10^{-5} s$




Figura: Sinal Recebido $\delta t = 10^{-5} s$

Sinal Recebido - $\delta t = 10^{-3} s$




Figura: Sinal Recebido $\delta t = 10^{-3} s$

Agenda

- Introdução
- 2 Espalhamento de Atraso
- Perfil de Atraso de Potência
- Angulos de Chegada
- Efeito Doppler
- Transmissão do Sinal
- Banda e Tempo de Coerência

Autocorrelação - Geração

Figura: Autocorrelação

Banda de Coerência




Figura: Banda de Coerência

Tempo de Coerência - v = 5m/s




Figura: Tempo de Coerência v = 5m/s

Tempo de Coerência - v = 50m/s




Figura: Tempo de Coerência v = 50m/s

Obrigado pela atenção!



Pedro Henrique Dornelas Almeida 242110048@aluno.unb.br