### Mais instruções aritméticas

João Canas Ferreira

Março 2015



# Multiplicação sem sinal

- Multiplicação de 2 números de N bits dá um resultado em 2N bits.
- A instrução MUL multiplica um operando por AL, AX ou EAX
- Formato:
  - MUL reg/mem8
  - MUL reg/mem16
  - MUL reg/mem32

Multiplicando	Multiplicador	Produto
AL	reg/mem8	AX
AX	reg/mem16	DX:AX
EAX	reg/mem32	EDX:EAX

A notação REG2:REG1 indica que o resultado tem os bits menos significativos em REG1 e os bits mais significativos em REG2.

### MUL: exemplos de utilização

#### 100H \* 2000H, operandos de 16 bits

```
.data
val1 WORD 2000H
val2 WORD 100H
.code
mov ax, val1
mul val2 ; DX:AX=00200000H, OF=CF=1
```

#### 12345H \* 1000H, operandos de 32 bits

```
mov eax, 12345H
mov ebx, 1000H
mul ebx ; EDX:EAX=000000012345000H, OF=CF=0
```

• CF indica se metade superior tem dígitos diferentes de 0

João Canas Ferreira (FEUP)

Mais instruções aritméticas

Março 2015

3 / 13

## Multiplicação por adições e deslocamentos

- SHL pode ser usado para multiplicar por potências de 2
- Qualquer número pode ser decomposto numa soma de potências de 2
- Exemplo: para multiplicar EAX por 36 = 32 + 4 basta
  - p1 = EAX \* 4 (deslocamento de 2 bits)
  - p2 = EAX \* 32 (deslocamento de 5 bits)
  - Calcular p1 + p2

```
mov eax,123

mov ebx,eax

shl eax,5

shl ebx,2

add eax,ebx

; \times 2^5

; \times 2^2
```

Questão: como multiplicar por 10?

## Multiplicação com sinal

- A instrução IMUL multiplica um operando por AL, AX ou EAX
- Os operandos estão em complemento para dois

#### 48\*4, operandos de 8 bits

```
mov al, 48
mov bl, 4
imul bl ; AX=00COH, CF=0F=1
```

#### 4823424\*(-423), operandos de 32 bits

```
mov eax, 4823424

mov ebx, -423

imul ebx ; EDX:EAX=FFFFFFF86635D80H, CF=0F=0
```

- CF=OF=0: resultado cabe na metade inferior do destino (EAX em 32 bits)
- Existem outros formatos da instrução IMUL

João Canas Ferreira (FEUP)

Mais instruções aritméticas

Março 2015

5 / 13

### Divisão de números sem sinal

- A instrução DIV divide AX, DX:AX ou EDX:EAX por um valor inteiro sem sinal e de tamanho apropriado (resultado é truncado)
- Divisão por zero gera uma exceção (interrompe a execução)
- Formato:
  - DIV reg/mem8
  - DIV reg/mem16
  - DIV reg/mem32

Dividendo	Divisor	Quociente	Resto
AX	reg/mem8	AL	АН
DX:AX	reg/mem16	AX	DX
EDX:EAX	reg/mem32	EAX	EDX

Se quociente não couber no registo, ocorre uma exceção.

```
mov edx, 0
mov eax, 8003h; dividendo
mov ecx, 100h; divisor
div ecx; EAX=00000080H, EDX=3
```

Garantir que EDX (ou DX) contém o valor pretendido

### Extensão de sinal

- Para efetuar divisão com sinal, pode ser necessário expandir o dividendo para EDX (ou DX).
- CBW: extensão de sinal de AL para AX
- CWD: extensão de sinal de AX para DX:AX
- CDQ: extensão de sinal de EAX para EDX:EAX

```
.data
val SDWORD -101 ; FFFFFF9Bh
.code
mov eax, val
cdq ; EDX:EAX = FFFFFFFFFFF9Bh
```

João Canas Ferreira (FEUP)

Mais instruções aritméticas

Março 2015

7 / 13

### Divisão com sinal

- Instrução IDIV: divisão com sinal
- Mesmos operandos que a instrução DIV
- Resultado truncado em direção a 0; sinal do resto igual ao do dividendo

### Exemplo: -48/5

```
mov al, -48
cbw ; extensão de sinal de AL para AX
mov bl,5
idiv bl ; AL=-9, AH=-3
```

### Exemplo: -48/5 em 32 bits

```
mov eax, -48

cdq ; extensão de EAX para EDX

mov ebx,5

idiv ebx ; EAX=-9, EDX=-3
```

## Exemplos de expressões aritméticas (1/2)

```
Exemplo: v4 = (v1 + v2)^* v3 (sem sinal)
```

```
mov eax, var1
add eax, var2; EAX = v1 + v2
mul var3; EAX = EAX * var3
jc excesso; resultado tem mais de 4 bytes
mov var4, eax
```

Exemplo: eax = (-v1 \* v2) + v3 (com sinal)

```
mov eax, var1
neg eax
imul var2
jo excesso1 ; resultado tem mais de 4 bytes
add eax, var3
jo excesso2
```

João Canas Ferreira (FEUP)

Mais instruções aritméticas

Março 2015

9 / 13

# Exemplos de expressões aritméticas (2/2)

```
Exemplo: v4 = (v1 + v2) / v3 (sem sinal)
```

```
mov eax, var1
add eax, var2; EAX = v1 + v2
xor edx, edx; garantir que EDX=0
div var3; EAX = 0:EAX / var3
mov var4, eax
```


```
Qual o resultado para v1 = 13, v2 = 3, v3 = 3?

Exemplo: eax = (-v1 / v2) + v3 (com sinal)
```

```
mov eax, var1 neg eax cdq ; extensão de sinal idiv var2 add eax, var3 jo excesso \rightarrow -1
```

### Extensão da adição: método

- Como implementar aritmética com operandos de mais de 4 bytes?
  - Operações são feitas por blocos (do menos significativo para o mais significativo)
  - Valor de CF deve ser passado de bloco para bloco
  - IA-32 suporta extensão de adição e subtração



■ Valores guardados em memória com bloco menos significativo primeiro (i.e., no endereço mais baixo).

João Canas Ferreira (FEUP)

Mais instruções aritméticas

Março 2015

11 / 13

# Extensão da adição: instrução ADC

- ADC: add with carry
- Soma dois operandos e valor de CF
- ADC eax, ebx  $\rightarrow$  eax := eax + ebx + CF

#### Somar val64 ao valor de EDX:EAX

```
.data
val64 DWORD 1Fh, 1 ; 2^32 + 31
.code
add eax, val64[0]; menos significativos
adc edx, val64[4]; mais significativos
jc excesso ; assume representação sem sinal
```

Declaração de dados alternativa: val64 QWORD 00000010000001Fh

### Extensão da subtração

- SBB: *subtract with borrow*
- Subtrai do destino o outro operando e e valor de CF
- SBB eax, ebx  $\rightarrow$  eax := eax ebx CF

#### Subtrair val64 ao valor de EDX:EAX

```
.data
val64 DWORD 1Fh, 1 ; Valor é 2<sup>32</sup> + 31 = 4294967327
.code
sub eax, val64[0]; menos significativos
sbb edx, val64[4]; mais significativos
jc fora_de_gama; assume representação sem sinal
```

• Esta abordagem é extensível a números de 12, 16, ... bytes

João Canas Ferreira (FEUP)

Mais instruções aritméticas

Março 2015