Sub-rotinas

João Canas Ferreira


Março 2016



Assuntos


- Pilha de dados
- 2 Sub-rotinas: chamada e retorno
- Passagem de argumentos
- Sub-rotinas: Dados locais

• Durante a execução, os programas mantêm uma pilha de dados



Gestão da pilha


- Pilha gerida através de um apontador para o topo da pilha: ESP
- Pilha no segmento especificado pelo registo SS



• O que está na posição 00003014h?

Colocar dados na pilha (1/2)

- Instrução PUSH: colocar um valor na pilha
- A pilha "cresce" de endereços maiores para menores
- Operando de 32 bits: decrementar ESP de 4 e copiar valor para o local apontado



João Canas Ferreira (FEUP)


Sub-rotinas

Março 2016

5 / 36

Colocar dados na pilha (2/2)


• Estado após colocar mais 2 inteiros na pilha:



Memória abaixo de ESP considerada "vazia"

Retirar dados da pilha

- Instrução POP: retirar valor da pilha
- Copia valor apontado por ESP para registo ou variável
- Adiciona tamanho do item retirado (em bytes) a ESP



João Canas Ferreira (FEUP)

Sub-rotinas

Março 2016

7 / 36

Instruções PUSH e POP

- Formato de PUSH
 - PUSH reg/mem16
 - PUSH reg/mem32
 - PUSH imm32
- Formato de POP
 - POP reg/mem16
 - POP reg/mem32
- A pilha pode ser usada para preservar valores temporariamente

```
push eax
push ecx
push edx
; altera valores dos registos eax, ecx, edx
invoke printf, ...
pop edx
pop ecx
pop eax
```

Ordem de POP é a inversa de PUSH

João Canas Ferreira (FEUP) Sub-rotinas Março 2016 8 / 36

Exemplo: ciclos aninhados

• Técnica: usar pilha para preservar o contador do ciclo exterior

```
; contador do ciclo exterior
     mov
           ecx, 100
L1:
                        : início do ciclo exterior
                        : quardar valor do contador
     push
           ecx
                         : contador do ciclo interior
            ecx,20
     mov
L2:
                         ; início do ciclo interior
            L2
                         ; repetir ciclo interior
     loop
                        ; repor contador do ciclo exterior
     pop
           ecx
     loop
                        ; repetir ciclo exterior
           L1
```

João Canas Ferreira (FEUP)

Sub-rotinas

Março 2016

9 / 36

Outras instruções para gerir a pilha

- PUSHFD: copia EFLAGS para pilha
- POPFD: copia topo da pilha para EFLAGS
- PUSHAD: copia todos os registos para a pilha
 - ordem: EAX, ECX, EDX, EBX, ESP, EBP, ESI, EDI
- POPAD: copia valores da pilha para os registos
 - ordem inversa da anterior
- Versões de 16 bits:
 - PUSHF, POPF, PUSHAW, POPAW
- As instruções PUSHA e POPA podem ser interpretadas como instruções de 16 ou de 32 bits (depende da configuração).
 - Na configuração usada nas aulas, correspondem a instruções de 32 bits (i.e., PUSHA = PUSHAD, POPA=POPAD).

Assuntos

- Pilha de dados
- 2 Sub-rotinas: chamada e retorno
- Passagem de argumentos
- Sub-rotinas: Dados locais

João Canas Ferreira (FEUP)

Sub-rotinas

Março 2016

11 / 36

Decomposição funcional

- Programar também é gerir complexidade (da especificação e da implementação)
- A decomposição funcional envolve:
 - projetar programa antes de iniciar a codificação
 - decompor tarefas maiores em tarefas mais pequenas (sub-rotinas)
 - criar uma estrutura hierárquica de sub-rotinas
 - testar sub-rotinas individualmente
- A utilização de sub-rotinas é uma forma de reutilização de código
- Sub-rotinas podem ser:
 - procedimentos: a sua invocação não produz um valor
 - funções: a sua invocação produz um valor
- Em *assembly* não existe distinção formal entre procedimentos e funções: a designação usada é *procedure* (procedimento)
- CPU suporta sub-rotinas através de duas instruções: CALL e RET

CALL e RET


- Instrução CALL: invoca uma sub-rotina
 - coloca endereço da instrução a seguir à de CALL na pilha
 - salta para o início da sub-rotina (põe endereço de sub-rotina em EIP)
 - CALL é uma combinação especial de PUSH e JMP
- Instrução RET retorna de uma sub-rotina
 - o valor do topo da pilha é retirado para EIP
 - esse valor é o endereço de retorno colocado lá por CALL
 - tem efeito equivalente a saltar para a instrução a seguir ao CALL
- Formatos:
 - CALL destino
 - RET
- Declaração de uma sub-rotina


rotina PROC
...
ret
rotina ENDP


João Canas Ferreira (FEUP) Sub-rotinas Março 2016 13 / 36

Exemplo de CALL e RET


	endereço	código
	00000020 00000025	CALL rotina mov eax, ebx
rotina	00000040	PROC mov ecx, 10
rotina	00000090	RET ENDP








Invocações aninhadas



Pilha durante a execução de Rot3:



- A pilha contém três endereços de retorno
- Os endereços de retorno estão por ordem de invocação
- As rotinas terminam pela ordem inversa da invocação: Rot3, Rot2, Rot1

João Canas Ferreira (FEUP)

Sub-rotinas

Março 2016

15 / 36

O que se segue...

- Declaração de rotinas com parâmetros
- Convenções de invocação
- Passagem do resultado
- Passagem de argumentos para uma sub-rotina
- Acesso aos argumentos
- Gestão dos registos (quais podem ser modificados?)
- Variáveis locais (reserva de espaço e acesso)

João Canas Ferreira (FEUP) Sub-rotinas Março 2016 16 / 36

Assuntos

- Pilha de dados
- 2 Sub-rotinas: chamada e retorno
- Passagem de argumentos
- Sub-rotinas: Dados locais

João Canas Ferreira (FEUP)

Sub-rotinas

Março 2016

17 / 36

Sub-rotinas com parâmetros

• Definição de sub-rotina com lista de parâmetros (separados por vírgula):

```
rotina PROC lista de parâmetros ... rotina ENDP
```

- Parâmetro: nome : tipo
 - nome: identificador
 - tipo: tipo de dado (BYTE, WORD, etc.) ou apontador (PTR BYTE, etc.)
- Na sub-rotina, parâmetros são etiquetas de posições de memória:

```
dupl PROC x: DWORD
    mov eax,x
    add eax,x
    ...
dupl ENDP
```

A diretiva OFFSET não pode ser aplicada a parâmetros.

Invocação de uma sub-rotina

- Para invocar uma sub-rotina usar a diretiva invoke
- Formato: invoke nome_rotina, arg1, ..., argN
- Diretiva verifica se número e tipo dos argumentos estão corretos
- Esta diretiva gera código para:
 - colocar os parâmetros nas posições de memória corretas
 - invocar a sub-rotina com call nome_rotina
- Uma sub-rotina deve ser declarada antes de ser usada:
 - pela definição
 - (ou) por um protótipo (declaração sem definição):

```
rot PROTO arg1: tipo, ... argN:tipo
```

João Canas Ferreira (FEUP)

Sub-rotinas

Março 2016

19 / 36

Convenções de invocação de rotinas

- Sub-rotinas devem satisfazer requisitos de interoperabilidade
 - Sub-rotinas de diferentes origens usadas no mesmo programa
- Uma convenção de invocação de sub-rotinas define:
 - localização dos argumentos
 - tamanho dos argumentos
 - maneira de retornar o resultado
 - 4 como é "libertada" a memória usada pelos argumentos
 - formato do nome da sub-rotina
- Duas convenções usadas em Windows são:
 - stdcall Usada para invocar sub-rotinas do sistema (p.ex., ExitProcess).
 - C Usada em programas de linguagem C (p.ex., printf).

Convenção de invocação de rotinas "stdcall"

- Regras para convenções usadas pela Microsoft (http://bit.ly/ZqbIlc):
 - Argumentos são colocados na pilha da direita para a esquerda
 - Todos os argumentos são alargados para 32 bits (pelo menos)
 - No final da execução da sub-rotina, o resultado deve ficar num registo:
 - EAX resultados com 1-4 bytes
 - EDX:EAX resultados com 5-8 bytes
 - Resultados maiores são devolvidos ao invocador por outros métodos (apontador para zona "escondida")
 - A sub-rotina preserva os registos EBX, EBP, ESI e EDI
 - Após execução da sub-rotina, a pilha deve estar como antes da invocação.
 - A sub-rotina é responsável por remover os argumentos da pilha.

João Canas Ferreira (FEUP)

Sub-rotinas

Março 2016

21 / 36

Exemplo

Por omissão, as sub-rotinas usam a convenção stdcall.

```
; declaração de sub-rotina
                                          ; definição da rotina
dupl PROTO
             x:DWORD
                                          dup1 PROC
                                                        num: DWORD
                                               mov
                                                        eax, num
     .data
                                               add
                                                        eax, eax
                                               ; resultado em EAX
     DWORD
             100
val
             "Resultado: .code
msg1 BYTE
                                               ret
                                          dupl ENDP
main:
                                          end main
     invoke dupl, val
     invoke printf, offset msg1,
                      eax
     invoke
            getch
     invoke ExitProcess, 0
                                            push val
                  invoke dupl, val \Rightarrow
                                            call dupl
```

Convenção de invocação de rotinas "C"

- A convenção C é muito parecida com stdcall
 - stdcall: a sub-rotina é responsável por remover os argumentos da pilha. Argumentos são colocados na pilha da direita para a esquerda
 - stdcall n\(\tilde{a}\) o suporta sub-rotinas com n\(\tilde{u}\) mero vari\(\tilde{a}\) vel de argumentos
 (como printf). (Porqu\(\tilde{e}\)?)
 - convenção C: o código que invoca a sub-rotina é responsável for "libertar"
 a memória usada pelos argumentos da sub-rotina invocada.
 - Nos restantes aspetos, as duas convenções são semelhantes.
- Definição de uma sub-rotina que usa a convenção C:

rotina PROC C arg1:DWORD, arg2:DWORD

A declaração é semelhante:

rotina PROTO C arg1:DWORD, arg2:DWORD

Pode usar-se rotina2 PROC STDCALL ... para indicar explicitamente a convenção *stdcall*.

João Canas Ferreira (FEUP)


Sub-rotinas

Março 2016

23 / 36


Acesso aos argumentos: o problema

- A posição dos argumentos em memória é determinada em tempo de execução.
- Para diferentes invocações da mesma função, argumentos podem estar em posições de memória diferentes.



Acesso aos argumentos: a solução

- Para aceder aos argumentos: acesso relativo a partir do topo da pilha.
- Problema: não é conveniente usar o ESP! (Porquê?)
- Convenção: Usar o registo EBP



Chamada:
 push 128
 call rotina

No início da rotina:
 push EBP

No fim da rotina: mov ESP, EBP pop EBP

mov EBP,ESP

João Canas Ferreira (FEUP)

Sub-rotinas

Março 2016

25 / 36

Exemplo de sub-rotina (stdcall)

```
dif PROC a:DWORD, b:DWORD
    mov eax, a
    sub eax, b
    ret
dif ENDP
```

```
(azul) Prólogo
(magenta) Epílogo
```

```
dif:
    push    ebp
    mov    ebp, esp
    mov    eax, [ebp+8]
    sub    eax, [ebp+12]
    leave
    ret    8
dif ENDP
```

- LEAVE = mov esp, ebp + pop ebp
- RET Num:
 - executa retorno
 - soma Num a ESP: ESP ← ESP+Num
 - Efeito: "liberta" espaço ocupado por argumentos (neste caso, 2 × 4 bytes)
- Convenção stdcall: rotina é responsável por "limpar" a pilha

Exemplo de sub-rotina (C)

```
dif PROC C a:dword, b:dword
    mov    eax, a
    sub    eax, b
    ret
dif ENDP
```

```
(azul) Prólogo
(magenta) Epílogo
```

```
dif:
    push    ebp
    mov    ebp, esp
    mov    eax, [ebp+8]
    add    eax, [ebp+12]
    leave
    ret
dif ENDP
```

Convenção C: código que invoca rotina é responsável por "limpar" a pilha

```
invoke dif, edi, esi \Rightarrow push esi push edi call dif add esp, 8
```

João Canas Ferreira (FEUP)

Sub-rotinas

Março 2016

27 / 36

Preservação de registos

- Convenções de invocação exigem a preservação de alguns registos:
 - EBX, ESI, EDI e EBP
- Técnica mais comum: guardar os registos na pilha

```
rotX PROC USES EDI ESI a:DWORD xor EDI, EDI mov ESI, 0 ... ret rotX ENDP
```

```
rotX:
     push
               ebp
               ebp, esp
     mov
     push
               edi
     push
               esi
     pop
               esi
               edi
     pop
     leave
               4
     ret
```

Assuntos

- Pilha de dados
- 2 Sub-rotinas: chamada e retorno
- Passagem de argumentos
- Sub-rotinas: Dados locais

João Canas Ferreira (FEUP)

Sub-rotinas

Março 2016

29 / 36

Moldura de uma invocação

- A moldura de uma invocação (registo de ativação) é uma área da pilha usada para:
 - argumentos da invocação
 - endereço de retorno
 - registos preservados
 - variáveis locais
- Cada invocação de uma sub-rotina cria uma moldura ("stack frame")
- A moldura é "destruída" no fim da execução da invocação da sub-rotina
- Num dado instante, a pilha contém as molduras de todas as invocações de sub-rotina em curso
- Apenas a execução correspondente à moldura situada mais perto do topo da pilha está ativa
 - As demais execuções estão "suspensas"
- EBP é designado por frame pointer

João Canas Ferreira (FEUP) Sub-rotinas Março 2016 30 / 36

Alinhamento da pilha

- Instruções PUSH e POP só suportam operandos de 16 e 32 bits
 - 16 bits: 2 bytes32 bits: 4 bytes
- Windows API (Application Programming Interface) requer que todos os elementos da pilha comecem em endereços que são múltiplos de 4
- Conclusão: colocar na pilha apenas dados cujo tamanho (em bytes) seja múltiplo de 4.

```
dif PROTO a:BYTE, b:BYTE
    .data
valA byte 10
valB byte 7
    .code
    invoke dif, valA, valB
mov al, valB
push eax
push eax
call dif
```

João Canas Ferreira (FEUP)

Sub-rotinas

Março 2016

31 / 36

Variáveis locais: Definição e utilização

- Diretiva LOCAL, usada apenas no início de sub-rotinas
- Formato: LOCAL lista de variáveis
- Exemplo 1: rotina PROC LOCAL var1: BYTE, var2: SWORD, var3: SDWORD
- Exemplo 2:
 rotina PROC
 LOCAL valores[10]: SDWORD; vector de 10 elementos
- LOCAL tmp: SDWORD

 Utilização:
 - mov eax, tmp
 mov ebx, valores[8]
 mov ebx, valores[edx]
 mov ebx, valores[edx+4]
- Endereços não podem ser obtidos com OFFSET (Porquê?)

Acesso a variáveis locais

- As variáveis locais ficam na moldura, abaixo da posição onde foi guardado o valor de EBP.
- O espaço é "reservado" subtraindo ao valor de ESP o número de bytes total das variáveis locais.
- O acesso é feito por deslocamentos negativos em relação a EBP.

```
rotx PROC a:DWORD
LOCAL valores[20]:DWORD
LOCAL tmp:DWORD
  mov valores[0], 10
  mov eax, a
...
```

```
rotx:
    push ebp
    mov ebp, esp
sub esp, 84
    mov dword ptr [ebp-80],10
    mov eax, [ebp+8]
...
```

João Canas Ferreira (FEUP)

Sub-rotinas

Março 2016

33 / 36

Moldura com variáveis locais

Moldura com 12 bytes de variáveis locais

```
rotx PROC arg:DWORD
LOCAL valores[2]:DWORD
LOCAL tmp:DWORD
```

0.00	IEDD 1 01
arg	[EBP+8]
end. de retorno	
EBP guardado	← EBP
valores[4]	[EBP-4]
valores[0]	[EBP-8]
tmp	[EBP-12]

- Variáveis locais podem ter tamanhos diferentes
- Atribuição de posição evitando sobreposição de acordo com tamanho:
 - 1 byte: próximo byte livre
 - 2 bytes: próxima posição de endereço par
 - 4 bytes: próxima posição de endereço múltiplo de 4

Moldura completa

Moldura com argumentos, preservação de registos e variáveis locais

```
roty PROC USES ESI EDI arg:DWORD

LOCAL valores[2]:DWORD

...

ret

roty ENDP

push ebp

mov ebp, esp

add esp, -8

push esi

push edi

...

pop edi

pop esi

leave

ret 4
```

Na sub-rotina	Código gerado
mov eax, arg	mov eax, [ebp+8]
mov valores[4], eax	mov [ebp-4], eax

João Canas Ferreira (FEUP)

Sub-rotinas

Março 2016

35 / 36

Como obter o endereço de variáveis locais?

- Endereço de variáveis locais e de argumentos só pode ser obtido em tempo de execução
- A instrução LEA produz endereço (deslocamento) de operandos diretos e indiretos
 - LEA = load effective address
- Formato: LEA reg, mem
- O operando reg fica com o endereço de mem, não o conteúdo

Exemplo 1: variável local em [ebp-8]

- Como inicializar ESI com o endereço da variável local?
- Solução: lea esi, [ebp-8]
- Errado: mov esi, OFFSET [ebp-8]

Exemplo 2

rotina PROC LOCAL vector[20]:DWORD lea esi, vector[0]