

Sistemas Operativos

Licenciatura Engenharia Informática Licenciatura Engenharia Computacional

Ano letivo 2023/2024

Nuno Lau (nunolau@ua.pt)

Escalonador do CPU



Processos a querer executar >> Número de CPU's

- Selecciona de entre os processos *Ready* qual o que irá ser executado no(s) CPU(s) ~ Entre os processos que esta Ready acolher un pero fico Rumning
- Escalonador é activado quando o processo:
 - Muda do estado de running para waiting >> bloquen semáfono/bloquen voriával do condição/len dodos
 do disco
 - Muda do estado running para ready ~ Pode ser por exemple Thread. yield 10 30 compile ocupou o CPU demosicido tempo ...
 - Muda do estado waiting para ready
 - Termina -> Precisa de escolher outro...
- Os escalonadores que usam apenas 1 e 4 são designados non preemptive

 → Rumning pou waiting } só mudem quando ale peda pora mudes ...
- Escalonadores que usam 2 e 3 são preemptive

-> Rotinon do CPU um processo que querie continuos em execução

Escalonador do CPU



- Dispatcher encarrega-se de colocar o processo selecionado pelo escalonador em execução no CPU
 - Mudança de contexto
 - Alterar CPU para modo de utilizador



- Saltar para instrução do programa que permite continuar a execução do processo selecionado
- Dispatch latency tempo que o Dispatcher demora entre parar um processo e reiniciar o processo selecionado pelo escalonador

Lotempo perdido ...


Avaliação do Escalonamento




- Utilização do CPU
 - Manter CPU ocupado
- Débito
 - número de processos que terminam por unidade de tempo
- Tempo do processo (turnaround time)
 - Tempo entre submissão do processo até este terminar
- Tempo de espera ⊖
 - Tempo que o processo está à espera no estado Ready
- Tempo de resposta o
 - Tempo entre pedido e primeira resposta (eventualmente parcial) a esse pedido ه اله يورين المناه ال

Execução de um processo









Escalonamento FCFS => & & order que aprecen!




First-Come, First-Served





Se os processos chegarem pela ordem 1, 2, 3, então:




- Tempo de espera: $P_1 = 0$; $P_2 = 24$; $P_3 = 27$
- Tempo médio de espera: (0 + 24 + 27)/3 = 17

Escalonamento FCFS



Mas se os processos chegarem pela ordem 2, 3, 1, então:



- Tempo de espera: $P_1 = 6$; $P_2 = 0$; $P_3 = 3$
- Tempo médio de espera: $(6 + 0 + 3)/3 = 3!!! \leftarrow Huito menos tempo perdido!$

Conclusão:

· O escalamemento "First-Come, First-Served "pode vir a ter muito tempo de espera, dependo da ordem como são executados!,

Escalonamento SJF




- Shortest Job First
- Ordena os processos considerando a duração do próximo CPU burst. Executa primeiro os processos com CPU burst mais curtos
- Duas opções som preempção
 - Nonpreemptive uma vez atribuído o CPU o processo fica em Running até terminar o CPU burst ~ (ove até os firm...)
 - Preemptive se um processo entra na fila de Ready com um CPU Burst menor do que o tempo restante do CPU burst do processo em execução, atribuir o CPU ao processo que entrou em Ready. Também conhecido como Shortest-Remaining-Time-First (SRTF) ~> Verificamos se o que chegor tem um meno Burst time!
- SJF é óptimo do ponto de vista do tempo médio de espera de um conjunto de processos

Escalonamento SJF



<u>Process</u>	<u> Arrival Time</u>	<u>Burst Time</u>	
P_1	0.0	7	
P_2	2.0	4	
P_3	4.0	1	
P_4	5.0	4	

SJF (non-preemptive)




• Tempo médio de espera= (0 + 6 + 3 + 7)/4 = 4

Escalonamento SJF



<u>Process</u>	<u> Arrival Time</u>	<u>Burst Time</u>	
P_1	0.0	7	
P_2	2.0	4	
P_3	4.0	1	
P_4	5.0	4	

SJF (preemptive)



• Tempo médio de espera= (9 + 1 + 0 + 2)/4 = 3 \leftarrow um tempo médio de espera menor

Determinar o tempo do próximo CPU Burst




Tudo muito bonito mos...

- Os tempos dos CPU Burst não são, em geral, conhecidos
- Solução: tentar obter boas estimativas
- Como?
 - Usar histórico do processo para prever o futuro
 - Exemplo: Média exponencial

$$\tau_{n+1} = \alpha t_n + (1 - \alpha) t_n.$$
estimativa do próximo burst orderior do burst orderior do burst orderior

Determinar o tempo do próximo CPU Burst





Escalonamento por prioridades



do Burst time !!!

- Priority sheduling
- É associado um nível de prioridade (inteiro) com cada processo
 - Não existe acordo sobre se a prioridade mais alta corresponde a valores baixos ou altos do nível de prioridade
 - Iremos assumir que números baixos representam maior prioridade
- O CPU é atribuido ao processo com maior prioridade
 - Preemptive
 - Nonpreemptive
- SJF é um caso particular de escalonamento por prioridades
- Problema: Adiamento indefinido
 - Processos com prioridade baixa podem nunca executar
- Solução: Contar com o tempo de espera (aging)
 - Aumentar a prioridade dos processos em espera à medida que o tempo passa

C) Se pensormos bem isto é MUITO importante... → tem pouca prioridade mos tem de ser executado ?

Round Robin (Muito utilizado)



- Versão <u>Time sharing e preemptive</u> de FCFS
- Cada processo pode usar o CPU, no máximo, por determinado tempo (time quantum). Se o processo não bloquear antes do tempo definido é retirado de execução e passa para o fim da lista de Ready
 - *Time quantum* varia, em geral, entre 10 e 100ms
- Se existem n processos na fila de *Ready* (nenhum em execução) e o *time quantum* é q então:
 - cada processo usa cerca de 1/n do processador
 - Um processo nunca espera mais do que (n-1).q unidades de tempo

- tempo de ele dos

a volta e volta

- Desempenho
 - Q grande FCFS
 - Q pequeno ♠ o overhead da mudança de contexto pode ser significativo


demora a mudor entre Processo => Process Block Control (PCB)

Round Robin com q=20



<u>Process</u>	<u>Bur</u>	Burst Time		
P1		53		
P2		17		
P3		68		
P4		24		

O escalonamento será:




0 20 37 57 77 97 117 121 134 154 162

Tipicamente RR tem maior tempo médio de espera do que SJF, mas melhor tempo de resposta

Tempo do processo médio vs. Time quantum







Tempo de processo: turn around time