DoNote 配置说明

这一页说清楚：笔记存在哪、怎么连、连不上怎么查。全文不需要懂技术，照抄字面就行。

一、先选一种用法

用法	适合什么情况	代价
本地模式	只有这一台电脑用，不想注册任何网盘、不想把笔记放到别人服务器上	换电脑要自己拷文件夹；两台电脑同时写不会自动合并
网盘模式（WebDAV）	几台设备都要看同一批笔记；或者想要一份放在自己网盘里的备份	要准备一个 WebDAV 地址和账号（坚果云、自己的 NAS 都行）

> 两种模式**随时可以切换**：设置 → 最下面那个按钮退出，回到登录页重新选。已经写下的笔记不会因为切换被删掉， 但两种模式的笔记是**分开存**的（本地归本地，网盘归网盘），切过去看不到另一边的笔记。

二、本地模式（什么都不用配）

1. 打开 DoNote，在登录页最下面点 **「只用本地，不同步」**。
2. 直接进列表页，右上角「新建笔记」就能写。
3. 想知道笔记在哪：**设置** → **本地笔记** → **位置**，那一行就是完整路径；桌面版旁边有 「打开这个文件夹」，点一下就在资源管理器里打开。

笔记放在哪

装的哪种	位置
绿色版（解压即用）	`<解压目录>\data\notes` —— 整个文件夹拷走就带走了全部笔记
安装版	`文档\DoNote`（即 `C:\Users\你的用户名\Documents\DoNote`）
上面两处都写不进	退回 `%APPDATA%\DoNote\notes`，设置页会写一句「预期位置不可写，已回落」

笔记就是普通的 `.md` 文本文件，可以直接用记事本、VS Code 打开；备份就是把整个文件夹复制一份。

> **为什么安装版不放程序安装目录：**卸载程序会把安装目录一起删掉，笔记会跟着没； 另外安装时如果改了目录，新装的会读不到旧目录里的笔记。放在「文档」下面，卸载不动它，也能自己找到。

三、网盘模式 · 坚果云（最省事）

1. 注册并登录坚果云网页版（`jianguoyun.com`）。
2. 右上角头像 → **账户信息** → 左侧 **安全选项** → **第三方应用管理** → **添加应用密码。**
3. 名称随便填（例如 `DoNote`），点生成，复制那串 **16 位密码。**
4. 回到 DoNote 登录页，按下表填：

栏目	填什么
服务器地址	`https://dav.jianguoyun.com/dav`（默认已填好）
账号	坚果云的注册邮箱
密码	刚才生成的**应用密码**，不是你登录坚果云的密码

点「连接」。第一次连会自动在网盘里建一个 `DoNote` 文件夹，笔记都存在这里。

> 坚果云开了**微信二次验证**的话，WebDAV 会连不上，先在安全选项里关掉。 免费版有流量额度（上传 1GB / 下载 3GB 每月），日常记笔记够用。

四、网盘模式 · 群晖 NAS

1. DSM → **套件中心**，安装 **WebDAV Server。**
2. 打开它，勾选 **启用 HTTP**（内网够用）或 **启用 HTTPS**，端口默认 `5005` / `5006`，应用。
3. 在 **控制面板** → **用户与群组** 里确认这个账号对目标共享文件夹有**读写**权限。
4. DoNote 里填：

栏目	填什么
服务器地址	`http://192.168.1.x:5005`（把 IP 换成 NAS 的地址；开了 HTTPS 就是 `https://…:5006`）
账号 / 密码	DSM 的登录账号与密码

连上之后 DoNote 会在根目录建 `/DoNote`。想换到某个共享文件夹里，可以先用文件管理器建好再指定。

五、网盘模式 · 威联通 NAS

1. App Center 安装 **WebDAV**（QTS 里叫 Web Server 的一部分）。
2. 控制台 → **应用服务** → **Web 服务器**，启用 WebDAV，端口默认 `8081`（HTTP）/ `8080`（HTTPS）。
3. DoNote 里服务器地址填 `http://192.168.1.x:8081`，账号密码用 NAS 的。

六、网盘模式 · 用一台 Windows 电脑当盘

Windows 自带的「共享文件夹」是 SMB 协议，DoNote 不支持；要在那台电脑上跑一个 WebDAV 服务。最省事的是 dufs（单文件，免安装）：

1. 在 `github.com/sigoden/dufs/releases` 下载 `dufs-x86_64-pc-windows-msvc.exe`。
2. 把它放到你要共享的文件夹里，同一层打开命令行，执行：

```
dufs.exe -A --allow-all --enable-webdav -p 5005
```

- `-A` 用当前目录当根；`--allow-all` 允许上传 / 删除；`--enable-webdav` 就是 WebDAV。
- DoNote 里服务器地址填 `http://那台电脑的IP:5005`。没有账号密码也可以连（内网自用够）。
- 想开机自启：把这个命令行写成 `.bat`，放进「启动」文件夹。

> 也可以用 `rclone serve webdav D:\笔记 --addr 0.0.0.0:5005`，效果一样，还能顺带把别的网盘挂出来。

七、网盘模式 · 软路由 / 树莓派 / 小主机

Linux 上同样跑 dufs 或 rclone，换个系统而已：

```
./dufs -A --allow-all --enable-webdav -p 5005
# 或
rclone serve webdav /srv/notes --addr 0.0.0.0:5005
```

想用系统自带的 Apache / Nginx 也行，开 `mod_dav` 指向一个目录即可。

八、不在家也想同步

别做路由器端口映射（明文暴露到公网不安全）。装 **Tailscale** 更省事：

1. NAS / 电脑和笔记本上都装 Tailscale，登录同一个账号。
2. 在 Tailscale 后台看到那台机器的 **100.x.x.x** 地址。
3. DoNote 的服务器地址把 `192.168.1.x` 换成 `100.x.x.x`，其他不变。

这样两台机器在一个虚拟内网里，出门也能连，不用碰路由器。

九、连不上怎么查

现象	原因与做法
提示「账号或密码不对」	坚果云八成是填了登录密码 —— 要用**应用密码**。其他服务确认账号没写错、开了二次验证的先关掉。
提示「连接失败 / 无法访问」	地址写错或机器不在线：先用浏览器打开 `http://地址:端口` 看有没有反应；内网地址只在家里能用，出门见第八节。
能连上但看不到文件 / 提示无权限	账号对那个目录没有读写权限（群晖最常见），去 NAS 的共享文件夹权限里给上。

网页版连内网地址失败，桌面版可以	浏览器不允许 HTTPS 页面请求 `http://` 内网地址。用桌面版，或者给服务端配上 HTTPS。
用一会儿提示「请求太多」	坚果云免费版 600 次 / 30 分钟。等半小时自动恢复；设置页能看到最近用掉了多少次。
两台机器改同一篇，谁赢	后保存的覆盖前面的，另一台会提示「云端比本地新」，让你选保留哪一版。

十、安全与边界

- **账号密码只存在这台电脑上**：Windows 凭据管理器里，不写进任何文件，也不上传。
- **本地模式不联网**：除了检查更新，DoNote 不会向外发任何请求。
- **卸载**：安装版不会删「文档\DoNote」里的笔记；绿色版删了解压目录才会删。
- **备份**：网盘模式 —— 网盘里那批文件就是原文；本地模式 —— 复制设置页显示的那个文件夹。

配置入口都在「设置」页；这一份说明在安装目录里也有一份（`DoNote-配置说明.pdf`）。