

Mitschrift FS-23F 20240916

Donnerstag, 19. September 2024 11:27




Mitschrift FS-23F 20240916

Montag, 16. September 2024 11:17
Termin AP1 - 25.03.2025
Packet Tracer Ressourcen über Netacad suchen und Programm installieren
Neuer Absolute I Saite I
Neuer Abschnitt 1 Seite 1



Topologiediagramm der Fa. FunWatch AG



Standort Wuppertal der Fa. FunWatch GmbH, lokales Netzwerk mit der internen Adresse

Fa40 Hazard 10.10.10.10.10

Aufgaben: Entwurf und Einrichtung eines IPv4-Adressplans, so dass alle Endgeräte des LANs die Zieladresse 10.10.10.10 im Internet erreichen können.

Beispiele: IPv4-Adresse 10.10.10.10 oder 192.168.100.0/24

Wolchen Zwer erfield eine 1Pv4-Adresse?

lokalisièren * einer Netzwerzsomponente odor einen Endgeräts in einen Netzwerz (losolen Nolz oder öffenklist) * und identificiera

= weilere New Sunale oder Eigenstaffen einer Pu4-Adiesse

-) Einzigarty - Crow Eindenty Seit im Notwert

- Unlevillerdung offentille u privale Adiesse

Neuer Abschnitt 2 Seite 2

- -> Aufbau
 - -> 4 Ortothe imperant 32 bit long
 - -> lu Oblet umfasst 8 bit
 - -> un besseur lenballait wird eine dezimale punthothete Sheiburise vensende }
 - > fin die Verakeihung relovant ist die brain Form der Advesse
 - -> pro Oslett sayn man 2 8 mogs kombinationen erzougan, dios
 - dolt einen Wertebertich vo Obis 255 ab -) max 4,3 Mrd mögl Mr4 Advesse- sind erzeugleav
 - -) IANA hoors Rogistierungsbohorde Lijr R-Adiessen
 - UA) privale Adversebereiche zur freien Nutzung in LAV Dassind 10.00.018 172.16.0.0/12 \ mist rodbar in affectl. So Netz 192 168. 0. 0/16
 - > Einheilung der Adresse in einen Netzleil (-hounung) und einen Hostleil (-bahnung), Fertgelogt wird dies dung die Subhelzmas Ro

M72 22 45 M77 / N3

> private Advers ? Uberprifung

-> 1. binare Uniward lung der 17v4-Adresse -> 2. Ermithung No 12-/Hostleil -> Forkogung mittlilfe der Subretzwanze -> Erzengung der Notzadress

	7 2 128	2 ⁶	2 ⁵ 3 2	24 16	9	2	ر م	2
172	Λ	0	\wedge	0	Λ	1	0	0
22	0	O	0	\wedge	0	Λ	\wedge	\circ
45	ව	0	\wedge	Ø	\wedge	\wedge	0	\wedge
FFN	\wedge	D		Λ	O	٥	0	^

1010 1100 006 1011 000 1011 0 1000 000000 D bitweise UND-regulation 76A-91 Subhe Hoods Warrents tessalle 1010110000001011000 XIEA 00 \mathcal{O}

 \wedge 0

0

M7 2 -> Rig + dissis Notz innovalle 177.16.0.0112 i > Brandonsbllug: 10101100 00010000 0000 0000 0000

=> Client mit der Adresse 173 22 45 177/15 liegt in Dete Mit der Adirsse 177 22 320/15, welcher inne Rallo der privalen Notes 172-1600 (12 liest

IPv4-Adressierung Seite 5

-> We laulen zur Ausgaugnacheaf die zegehonge Ispadrontaahesse, die erste u lebete moglishe Hostadiesse

-> Broadrantaduesse -> Hostkil der Adresse 'i' seken (Adresso mit der gleisteit galle Teiludiner in dieren Unte angerpodennerden kinnen)

BC 17222,63255 119

ersle Hostadiesse: 172 22 32 1115 7 213-2 lette Hostadiesse: 172 22 63.254119 3 2 -2

PS 21 22 29


2 172 22 47 255 /NB

> Übungsaufgaben (zur Selbstkontrolle): Ermitteln Sie zu den folgenden Adressen die Netzadresse, die Subnetzmaske in dezimaler Punktnotation, die Broadcastadressen den Hostadressbereich und die Anzahl der möglichen Hostadressen:

- 1) 184.95.124.41/26
- 2) 172.24.216.243/22
- 3) 192.159.167.83/23

Siehe auch Netacad-Kurs/skills for all - I2N - Kapitel 11.x

Topologiediagramm der Fa. FunWatch AG



Vorgaben / Randbodingungen, die zu brachlen sind

-> Noteadiesee. 192.168 100.0/24

L> 3021eH+ Noteleil > 4.0 Elett si &t zur Hosterdissiewung zur verfügung → 8 Hostbit => 28 - 2

-> die 12-Sunt che benöhgen für The Fruitton Reine PUM Adiesse, wenn sie managbar sind benöhgen sie eine Adiesso, da sie donn sie ein augeppoden verden

-> abrablear sind 15 Adiessen, die vergeleen versten unissen (in) Switch und Poulevsolvittelellen) -> Arrable: 50 Adressen ingenamt

-> es liezen innerhalle des lobalon Notzes vier Segmente vor -> es werden vier separale Notze für die bondete Konfiguration der Netze benötzt => Losung mit Hilfe von Teilnetzen/Subnetting

=)
Puray-197.168.100 | SS x x x x x x S = Subvekebit
Letter: There thostile. Powerphone

		001	H0/1672	for a reixments	
Nv	Subus Pab. L	Subnelzadiesse	Hostaduss beveil	Germende F	CDR-PEG
0	00 ××××	192.168.100 0	192/12/100/1- 62	192 168 100 63	126
Λ	D / XXXXXX	192.168.100.64	199,168,10065 - 126	192 108 100 175) u
2	\wedge 0 \times \times \times \times	851 CO1.801.661	192 NB 100 RS CEP.	N2.001.821 CEN	Ч
3	$\wedge \wedge \times \times \times \times \times$	192 48 100 192	192 68,100,193-254	192 168 100 255	//

Netzzuweisung:

Untergeschoß: 192. 168.100. 0/26 1. Etage: 192. 168. 100. 64/26 2. Etage: 192.168. 100. 128126 3.Etage: 192.168.100.192/26

Adresstabelle für Endgeräte bzw. zu adressierende Schnittstellen:

→Festlegung: Switch 1. Adresse im Netz, Gateway letzte Adresse im Netz, Endgeräte aufsteigend nach der 1. Adresse

Für die Switchkonfiguration müssen Sie die Einstellungen über die CLI vornehmen:

Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#ip default-gateway <ip address>
Switch(config)#interface vlan 1
Switch(config-if)#ip address <ip address> <subnet mask>
Switch(config-if)#no shutdown....

Abgabe der Dokumentation bis Donnerstag, 26.09.24, 11:15 Uhr

Dienstag, 24. September 2024 14:11


Siehe Moodle-Kurs - Kachel: L3 - IPv4-Adressierung und -Subnetting

Aufgaben:

- Übung Subnetting Scenario Klasse C Netz mit 5 Teilnetzen Fertigstellung des Schnittstellenadressplans (Adressierungstabelle) bis Donnerstag, 26.09.24
- Klasse B Netzwerk mit 50 Teilnetzen Bearbeitung bis Donnerstag, 26.09.24
- Wiederholung Subnetzbildung v4 Aufgabe 2

Thema: Subnetzbildung - Klasse C Netz mit 5 Teilnetzen

Topologie





Mind Wide Open

Adress	Adressierungstabelle					
Gerät	Schnittstelle	IP-Adresse	Subnetzmaske	Standardgateway		
R1	G0/0					
	G0/1					
	Se0/0/0					
R2	G0/0					
	G0/1					
	Se0/0/0					
PC1	NIC					
PC2	NIC					
PC3	NIC					
PC4	NIC					

Zielsetzung

Teil 1: Entwurf eines IP-Adressierungsschemas

Teil 2: Zuweisen von IP-Adressen zu Netzwerkgeräten und Überprüfen der Netzwerkverbindungen

Cisco und/oder Partnerunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument enthält öffentliche Informationen von Cisco.

Szenario

In dieser Übung erhalten Sie die Netzwerkadresse 192.168.100.0/24 für die Subnetzbildung und stellen die IP-Adressierung für das in der Topologie gezeigte Netzwerk bereit. Jedes LAN im Netzwerk benötigt einen genügend großen Adressbereich für mindestens 25 Adressen für Endgeräte und den Router. Die Verbindung zwischen R1 und R2 erfordert eine IP-Adresse an beiden Enden.

Teil 1: Entwerfen eines IP-Adressierungsschemas

Schritt 1: Unterteilen des Netzwerks 192.168.100.0/24 in die entsprechende Anzahl von Subnetzen

- a. Wie viele Subnetze werden basierend auf der Topologie benötigt?
- b. Wie viele Subnetzbit werden benötigt, um die geforderte Anzahl Teilnetze zu unterstützen?

	c. Wie viele Subne	etze ergeben sich (daraus?						
a.	Wie viele nutzbar	_			Hinweis:				
	Wenn die Antwor	t unter den 25 ber	nötigten Hosts liegt, haben Sie						
υ.				rste Subnetz ist bereits gezeigt	,				
		.168.100.00							
	00.0.100 _ 1 _ 0 _								
	SubNet 4: 192	. 168 . 100							
c.	Berechnen Sie dei	n Binär- und den D	Dezimalwert für die neue Subi	netzmaske.					
	11111111.111	11111.111111111.		· 					
	255 . 255 . 255								
d.	Füllen Sie die Sub	netztabelle aus, ir	ndem Sie die erste und die let	zte nutzbare Hostadresse und	die				
	Broad cast a dresse	eintragen. Wiede	rholen Sie den Vorgang, bis a	lle Adressen aufgeführt sind.					
	Hinweis: Sie m	üssen möglicherv	veise nicht alle Zeilen verwen	den.					
	Subnetztabelle								
	Subnetznummer	Subnetzadresse	Erste nutzbare Hostadresse	Letzte nutzbare Hostadresse	Broadcastadresse				
	0								
	1								
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								
	7								
	8								
	9								
	10								
	Schritt 2: Zuweisen der Subnetze zu dem in der Topologie dargestellten Netzwerk								
_	Weisen Sie Subnetz 0 dem LAN zu, das mit der Schnittstelle "GigabitEthernet 0/0" von R1 verbunden ist:								
a.		LAN 2u, C	ads filit der Schliftstelle "Gige	abitetheriot of von ki verbt					
b. Weisen Sie Subnetz 1 dem LAN zu, das mit der Schnittstelle "GigabitEthernet 0/1" von R1 verbunden ist:									
c.	Weisen Sie Subnetz 2 dem LAN zu, das mit der Schnittstelle "GigabitEthernet 0/0" von R2 verbunden ist:								
d.	Weisen Sie Subne	tz 3 dem LAN zu, o	das mit der Schnittstelle "Giga	abitEthernet 0/1" von R2 verbu	inden ist:				
e.									


Füllen Sie die Adressierungstabelle nach den folgenden Vorgaben aus:

- a. Weisen Sie die ersten nutzbaren IP-Adressen R1 für die beiden LAN- und die WAN-Verbindung zu.
- b. Weisen Sie die ersten nutzbaren IP-Adressen R2 für die LAN-Verbindungen zu. Weisen Sie die zweite nutzbare IP-Adresse für die WAN-Verbindung zu.
- c. Weisen Sie die letzten nutzbaren IP-Adressen den Hosts zu.

Thema: Subnetting IPv4 Fach: IT

Subnetting Klasse B-Netz mit 50 Teilnetzen

Geben Sie die richtigen Netz- und IP-Adressen in das Diagramm ein. Beantworten Sie zunächst folgende Fragen, um die Aufgabe lösen zu können.



Einleitung

172 25.0.0/K

Ein Unternehmen hat ein Netz der Klasse B mit der Adresse 150.193.0.0/16 zugewiesen gekommen. Der Adressraum soll aufgeteilt werden, es werden mindestens 50 Teilnetze benötigt, die durch Router miteinander verbunden sind. Jedes Subnetz muss mindestens 750 Ho sts pro Subnetz (Arbeitsstationen, Server und Router-Schnittstellen) aufnehmen können. Für die lokale Niederlassung Ihres Unternehmens wurden Ihnen die ersten zehn Subnetze zur Verfügung gestellt. Zum jetzigen Zeitpunkt werden sechs dieser Subnetze verwendet und die restlichen für zukünftige Erweiterungen reserviert.

_		_	_	
-	ra	ø	e	r

Die folgenden Fragen beziehen sich auf die klassenvolle Adresse 150.193.0.0/16

Welche Oktette bzw. wie viele Bits werden für den Netzteil dieser Netzadresse verwendet?

Wie viele Bits müssen Sie aus dem Host-Abschnitt der Netzadresse dem Netzwerkteil der Adresse zuordnen, um mindestens 50 Subnetze und mindestens 750 Hosts pro Subnetz zu erhalten? Mindestens 750 Hosts pro Subnetz zu erhalten? Mindestens 750 Hosts pro Subnetz zu erhalten?

Wie lautet dann die Subnetzmaske (dezimale Punktnotation)?

f) Wie lautet das binäre Äguivalent für die o. g. Subnetzmaske?

255 25

MUUUOOOOO OOKMUUN UUUUUN UUUNUU

Für alle Hosts, Routerschnittstellen und Subnetze soll hier dieselbe Subnetzmaske verwende werden. Routerschnittstellen erhal ten entweder die erste oder letzte mögliche Hostadresse des Netzes und die zu adressierenden Clients die dann verbleibenden. Dies ist keine feste Regel, dient jedoch der Systematisierung von Abläufen und Vorgehensweisen, zu dem sichert es eine gewisse interne Struktur.

Ergänzen Sie die folgende Tabelle. Die Erweiterung des Netzteils für die Bildung von Teilnetzen erfolgt im dritten Oktett (er stes Hostoktett). Geben Sie den Wert der Subnetzbit, die Netzadresse, die Subnetzmaske, den Host-IP-Bereich sowie die Broadcastadresse für die einzelnen

(3.02 teH)

SN	Bits des Subnetzfeldes	Netzwerkadresse	Host-IP-Adressen	Broadcastadresse
0	200000XX	150.193.0.0		
1	C0000 <mark>1/</mark> xx	150.193.4.0		
2	∞ $\sqrt{0}$	150.193.8.0		
3	00001122	150.193.12.0		
4	0000×00××	150.193.16.0	150.193.16.119.254	150.193.19.255
5	0001 01X ×		150.193.20.123.254	150.193.23.255
6	DODY 1 DX X			150.193.27.255
7	D00111XX			150.193.31.255
8	00/000 XX			
9	001001XX	150.193.36.0		

Ermittlung des Hostadressbereichs:

1. Adresse für Subnetz Nr. 9: 150.193.|001001 00 00000001 - 150.193.36.1 Letzte Adresse im Subnetz Nr. 9: 150.193.|001001 11 1111111110 - 150.193.39.254

Weisen Sie der Routerschnittstelle A die letzte mögliche Host-IP-Adresse und eine Subnetzmaske aus Subnetz Nr. 2 zu, und notieren Sie diese. 150.193.11.254 / 22

Weisen Sie der Routerschnittstelle B die letzte mögliche Host-IP-Adresse und eine Subnetzmaske aus Subnetz Nr. 3 zu, und notieren Sie diese. 150.193.15.254 / 22


Weisen Sie der Routerschnittstelle C die letzte mögliche Host-IP-Adresse und eine Subnetzmaske aus Subnetz Nr. 4 zu, und notieren Sie diese. 150.193.19.254 / 22

Vertiefung:

Geben Sie die Netzadresse, den Hostbereich und die Broadcastadresse für das Subnetz Nr. 42 an.

(3. Oktett) 101010xx 150.193.168.0

Gegeben ist das abgebildete Szenario:



Auforderungen / Voranne trungen

- 5 Teiluelze

- bruchst wird ein 1704-Advissplan für feräte/ Shriftstellen

- Auzarl Hostadiessey für Teilnelz mit größter Adiessouzarl mit 57 Adi

- zur Aufleilung /Planning Stelen nur 86,7 im letzlen Ochett zur Verfügung

-> Problem: Par di. Adresing der Hosts in Sioster TN werder 6 Host - bit lenöligt => verblabon nur & Subnetabit (4TN)

= Y Widorsprus 1

Losungen

> besse re Aufleilung der zur Verfügung stellanden Adress bereich mit Hilfe von Subnetzen mit Unterschiedlich laugen Subnetzmanden (> VLSM) Andersons der Alungangsmeltadresse -> 2 B. 772 16 0 0112 mit entspr Aufteilung des Flohosbeieins -> weiter Nelter Sleider Sioße

- -> Vorsabe: die Anzala der zur Verfüngung Slaubanden Hostadiessen der Aussangs -Whees dürfen hint überschmitten Werden! Dan Teilnetz mit der sinhlen Anzell Hostadiessen darf nint von vorne Lerrin celle Hostbit belegen/mitzen
- Vorgeheus webs o zur Nutzung von VCSM -> brdarfgert die le Aufterlung/Nutzung des zur Verfigungsliehuden Adress rouwer.
 - -> 1 Beginnend mit dem Teilnetz, das die größle Anzall Hostadicison hat
 - => 37 Adiessen -> 6 Hostbit werden benötigt >> 2 Subnetabit
 - 2 habet Louvers Det 28 Hostadiceson > 5 Host bit

3 na Int Se wars Note 14 Hostodiessey -> 4 Hosto.+

4 2 verblerbende Routerverbinduyou je 2+	-0(- 1/2 (0)))
2 a co provision contraction. He of the	1074091117001 T) ~ H074017

1/1	Subualz bit (4 Oslett)	Un rodicuse	CIDR-Pagx
0	00××××××	O 1.811.Cen	/26
1	0 10××××	192.168. 1.64	127
	$0 \wedge 10 \times 10 \times 10^{-1}$	152.1.5d. 1.9b	/ 28
	0 / 1 / 00 X X 0 / 1 / 0 / X X	152 168 1 112 132 168 1 116	/30
	0 / 1 / 1 / 1 × ××	3 182168.1 180	123
2/3	10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	891. S.	125

PDF

Übung VLSM




Aufgabe: VLSM

Thema: VLSM

Eine Firma unterhält ein Netzwerk in der Zentrale (32 PCs) und zwei Filialen (1x 25 PCs und 2 x 10 PCs). Die Filialen und die Zentrale besitzen je einen Router und sind per Standleitung miteinander verbunden. Teilen Sie das Netz 10.1.23.0/24 so auf, dass unter optimaler Ausnutzung des zugeteilten IP-Adressraums alle PCs miteinander kommunizieren können und bei einer Expansion der Firma es nicht zu

Adressraums alle PCs miteinander kommunizieren können und bei einer Expansion der Firma es nicht zu einer erneuten Umstrukturierung der Adressen kommt.



LAN	Subnetzadresse und Subnetzmaske
LAN Zentrale	(PL. 725. 725. 726 0. CS. 1. ON
LAN Filiale 1	10.1.23.36.255.255.250
LAN 1 Filiale 2	10. V 33 PA 322 322 522 55A
LAN 2 Filiale 2	YO V SZ WG 722 SZ SZ CSAD
Verbindung Router Zentrale und Router Filiale1	VO V 53 YSB 522 522 527 575
Verbindung Router Zentrale und Router Filiale2	VO. V. S.3. V.3.5 522 522, 572, S.
Verbindung Router Filiale2 und Router Filiale1	VO.Y'S3'Y3P 522'S22'S22'S

Vorüberlegungen:

- 7 Teilnetze insgesamt, Lösung nur mit VLSM möglich
- 32 Hostadressen min. 6 Hostbit
- 25 Hostadressen -
- 10 Hostadressen -
- 2 Hostadressen -

Nr.	Subnetzbit	Netzadresse	BC	CIDR-Präfix
0	00xxxxxx	10.1.23.0		/26
1	010xxxxx	10.1.23.64		/27
	0110xxxx	10.1.23.96		/28
	0111xxxx	10.1.23.112		/28
2	100000xx	10.1.23.128		/30
	100001xx	10.1.23.132		/30
	100010xx	10.1.23.136		/30

Dib 1/1

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
R1-ISP	Fa0/0			N/A
	S0/0/0			
R2-Central	Fa0/0			N/A
	SO/0/0			
PC 1A	NIC			
PC 1B	NIC			
Eagle Server	NIC			

You have been asked to implement the standard lab topology, but with a new IP addressing scheme. You will use many of the skills you have learned to this point in the course.

Task 1: IP Subnet Planning

You have been given an IP address block of 192.168.23.0 /24. You must provide for existing networks as well as future growth.

Subnet assignments are (assuming **ip subnet-zero** is enabled):

- 1st subnet, existing student LAN (off of router R2-Central), up to 60 hosts;
- 2nd subnet, future student LAN, up to 28 hosts;
- 3rd subnet, existing ISP LAN, up to 12 hosts;
- 4th subnet, future ISP LAN, up to 6 hosts;
- 5th subnet, existing WAN, point-to-point link;
- 6th subnet, future WAN, point-to-point link;
- 7th subnet, future WAN, point-to-point link.

Interface IP addresses:

- For the server, configure the second highest usable IP address on the existing ISP LAN subnet.
- o For R1-ISP's Fa0/0 interface, configure the highest usable IP address on the existing ISP LAN subnet.
- For R1-ISP's S0/0/0 interface, configure the highest usable address on the existing WAN subnet.
- o For R2-Central's S0/0/0 interface, use the lowest usable address on the existing WAN subnet.
- For R2-Central's Fa0/0 interface, use the highest usable address on the existing student LAN subnet.
- For hosts 1A and 1B, use the first 2 IP addresses (two lowest usable addresses) on the existing student LAN subnet.

Additional configurations:

- For PCs 1A and 1B, in addition to IP and default gateway configuration, configure them to use DNS
- For the server, in addition to IP and default gateway configuration, enable DNS services, use the domain name eagle-server.example.com, and enable HTTP services.
- For R1-ISP router serial interface, you will need to set the clock rate (a timing mechanism required on the DCE end of serial links) to 64000.
- No clock rate is needed on the DTE side, in this case R2-Central's serial interface.

enstag, 7. Januar 2025 12:25

DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol

7iel:

- Vermeidung von manuellen Konfigurationsfehlern
- Übermittlung/Zuweisung einer IP-Adresse, Subnetzmaske und Gatewayadresse (Minimalkonfiguration)
- Zudem können noch weitere (Server-)Dienst übermittelt werden
- Zeitersparnis bei der Einrichtung...

Gehört zur Schicht 7 im OSI-Modell - Application Layer Protokoll

Phase	Wer zu wem?	Funktion/Aufgabe	Nachrichten- typ	Adressen auf Layer 2 und Layer 3 (Osi-Modell)	
Discover	Client ->Server	Client sucht nach allen, verfügbaren DHCP-Servern in seinem Netzwerk	Broadcast- nachricht	Layer2 Quelle: Client-MAC- Adresse Ziel: ff:ff:ff:ff:ff	Layer3 Quelle: 0.0.0.0** Ziel: 255.255.255
Offer	Server -> Client	Alle erreichbaren Server im Netzwerk bieten eine vollständige Netzwerkkonfiguration* an.	Broadcast- nachricht	Layer2 Quelle: Server-MAC- Adresse Ziel: ff:ff:ff:ff:ff	Layer3 Quelle: IP-Adresse DHCP- Server Ziel: 255.255.255.255
Request	Client ->Server	Client entscheidet sich für eine der angebotenen Konfigurationen und übermittelt dies an alle verfügbaren Server im Netzwerk.	Broadcast- nachricht	Layer2 Quelle: Client-MAC- Adresse Ziel: ff:ff:ff:ff:ff	Layer3 Quelle: 0.0.0.0** Ziel: 255.255.255
Acknowledg	e Server -> Client	Bestätigung, dass die angefragte Netzwerkkonfiguration vom Client nun genutzt werden kann.	Broadcast- nachricht	Layer2 Quelle: Server-MAC- Adresse Ziel: ff:ff:ff:ff:ff	Layer3 Quelle: IP-Adresse DHCP- Server Ziel: 255.255.255.255

^{*}Inklusive einer Leasetime, die angibt, wie lange diese Konfiguration genutzt werden kann.

Erweiterter Ablauf - DHCPv4 - Ersatz für die ganzen Broadcastnachrichten, die das gesamte Netzwerk belasten

1. Discover:




Figure 4. DHCP Discover message

^{**} leere oder nichtspezifizierte Adresse


```
Ethernet II, Src: EtmNetwo_ee:00:c8 (00:08:91:ee:00:c8), Dst: Fujitsu_c1:c8:f7 (00:17:42:c1:c8:f7)
1
2 Internet Protocol, Src: 192.168.10.1 (192.168.10.1), Dst: 192.168.10.28 (192.168.10.28)
User Datagram Protocol, Src Port: bootps (67), Dst Port: bootps (68)
      Bootstrap Protocol
           Message type: Boot Reply (2)
Hardware type: Ethernet
            Hardware address length: 6
            Hops: 0
            Transaction ID: 0xc59492t0
            Seconds elapsed: 0
            Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
3
           0..... = Broadcast flag: Unicast
.000 0000 0000 0000 = Reserved flags: 0x0000
Client IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
2
            Your (client) IP address: 192.168.10.28 (192.168.10.28)
           Next server IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Relay agent IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Client MAC address: Fujitsu_c1:c8:t7 (00:17:42:c1:c8:t7)
            Client hardware address padding: 0000000000000000000
            Server host name not given
            Boot file name not given
           Boot file name not given
Magic cookie: DHCP
Option: (t=53, |=1) DHCP Message Type = DHCP Offer
Option: (t=54, |=4) DHCP Server Identifier = 192.168.10.1
Option: (t=51, |=4) IP Address Lease Time = 10 days
Option: (t=1, |=4) Subnet Mask = 255.255.255.0
Option: (t=3, |=4) Router = 192.168.10.1
Option: (t=6, |=8) Domain Name Server
            End Option
            Padd1ng
```

Figure 5. DHCP Offer message

Die Fa FunWatch AG nutzt am Standort Sprockhövel DHCP, um den Endgeräten im LAN eine Netzwerk-konfiguration zuzuweisen. DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol - ist der Nachfolger des BOOTP Protokolls und wird verwendet, um Clients dynamisch mit einer Netzwerk- oder IP-Konfiguration (IP-Adresse, Subnetzmaske, Default-Gateway, DNS-Server, TFTP-Server) für eine bestimmte Zeit ("Lease"-Time) auszustatten. DHCPv4 ist ein Protokoll der Anwendungsschicht (OSI-Schicht7) und verwendet die UDP-Ports 67 und 68 für den Datenaustausch.

Aufgabe:

Topologiediagramm FunWatch AG Sprockhövel (Endversion)




Arbeitsaufträge:

Ziel: Alle Endgeräte der FunWatch AG im Netz1 und Netz2 sollen mit Hilfe des DHCP-Servers in Netz 1 eine für sie gültige Netzwerkkonfiguration erhalten.

Dokumentieren Sie Ihre Arbeitsergebnisse und alle notwendigen Konfigurationen der Endgeräte, des Servers und des Routers. Verwenden Sie die Netzadressen 192.168.1.0/24 und 192.168.2.0/24 für die beiden Teilnetze.

Teil 1 - Planung Netz1:

Betrachtung des rechten Teils des Topologiediagramms:



a) Welche Geräte bzw. Schnittstellen müssen eine feste, sich nicht ändernde IP-Konfiguration erhalten? Begründen Sie Ihre Antwort. Notieren Sie die Konfiguration in der folgenden Tabelle.

Gerät	Schnittstelle	IP-Adresse	Subnetzmaske	Default Gateway

b) Alle Endgeräte sollen ihre IP-Konfiguration über den DHCP-Dienst erhalten. Was ist hierfür zu tun?


c) Auf dem Server wird der DHCP-Dienst^[1] für das Netz1 aktiviert und eingerichtet. Hierfür muss ein DHCP-Pool vorbereitet und anlegt werden.

Pool Name	Start IP-Adresse	Subnetzmaske	Max User	Default Gateway

Teil 2 - Umsetzung DHCP für Netz1:

- d) Setzen Sie die Planung aus Teil 1 nun mit dem Packet Tracer um. Verwenden Sie die in der Abbildung oben benannten Komponenten. Belegen Sie bei Ihrer Umsetzung die genutzten Schnittstellen.
- e) Konfigurieren Sie alle Komponenten und stellen Sie sicher, dass die Endgeräte im Netz1 alle eine gültige Netzwerkkonfiguration erhalten. Falls nicht, ermitteln, beheben Sie den/die Fehler und dokumentieren Sie diesen Prozess hier!
- f) Beobachten Sie den Ablauf der Netzwerkkonfiguration mittels DHCP (Nachricht, Beschreibung, Adressen) im Netz 192.168.1.0/24 mithilfe des Simulationsmodus (Packet Tracer). Halten Sie fest, welche der aufgeführten Nachrichten hier potenziell ausgetauscht werden. Notieren Sie die Funktion und die Adressen (für Layer 2 und Layer 3) der Nachrichten.

DHCP-Nachrichten für Netz1 - allgemeiner Ablauf:



Ordnen Sie den unten aufgeführten Adressen einer Komponente/Dienst zu:

Funktion/ID für	Adresse
	192.168.1.2
	255.255.255
	0.0.0.0
	ffff.ffff.ffff
	000b.be61.21d3
	00e0.b004.5573
	67
	68

Zwei Acknowledgement Nachrichten

```
192.168. .1
16 0.146769
                                      192.168. .52
                    192.168.23 .52
   33 0.449812
                                        192.168.23 .1
                                                             DNS
                                                                       101 St
Frame 16: 590 bytes on wire (4720 bits), 590 bytes captured (4720 bits) on inte
Ethernet II, Src: AvmAudio_28:2e:12 (c8:0e:14:28:2e:12 , Dst: 14:20:5e:14:1c:T
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.23 .1, Dst: 192.168.23 .52
User Datagram Protocol, Src Port: 67, Dst Port: 68
Bootstrap Protocol (ACK)
  Message type: Boot Reply (2)
  Hardware type: Ethernet (0x01)
  Hardware address length: 6
  Hops: 0
  Transaction ID: 0xaf2a684b
  Seconds elapsed: 0
> Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
```

Unterschiede:

- 1. Nachricht Broadcastnachricht
- 2. Nachricht Unicastnachricht

```
Frame 22: 342 bytes on wire (2736 bits), 342 bytes captured (2736 bits)
Type: IP (0x0800)
Destination port: bootpc (68)
      Length: 308

    Checksum: OxafeO [validation disabled]


─ Bootstrap Protocol

     Message type: Boot Reply (2)
     Hardware type: Ethernet
     Hardware address length: 6
     Hops: 0
      Transaction ID: 0x08c0659a
     Seconds elapsed: 0
  seconds elapsed: 0

Bootp flags: 0x8000 (Broadcast)
Client IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Your (client) IP address: 10.10.13.10 (10.10.13.10)
Next server IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Relay agent IP address: 10.10.13.3 (10.10.13.3)
Client MAC address: Dell_65:8f:37 (Sc:26:0a:65:8f:37)
     Client hardware address padding: 00000000000000000000
     Server host name not given
     Boot file name not given
     Magic cookie: DHCP

    ⊕ Option: (t=53,l=1) DHCP Message Type = DHCP ACK
    ⊕ Option: (t=58,l=4) Renewal Time Value = 12 hours

  H Option: (t=59,1=4) Reheman Time Value = 12 hours
Option: (t=59,1=4) Rebinding Time Value = 21 hours
Option: (t=51,1=4) IP Address Lease Time = 1 day
Option: (t=54,1=4) DHCP Server Identifier = 192.168.200.1
Option: (t=1,1=4) Subnet Mask = 255.255.255.0
Option: (t=15,1=8) Domain Name = "mrn.com"
   Goption: (t=3,1=4) Router = 10.10.13.1
   @ Option: (t=6,1=4) Domain Name Server = 192.168.200.1
```



Thema: Umstellung eines Firmennetzes auf IPv6


Fach: VP

Einleitung:

Das Team der Abteilung *IT Infrasturcture* möchte, dass das alte IPv4-Netzwerk auf IPv6 umgestellt wird. Ihre Aufgabe ist es bei der Planung, Simulation und Umsetzung zu unterstützen. Hierfür sollen Sie die benötigten IPv6-Subnetze aus dem vom ISP zugewiesen Netz 2001:DB:ACAD:C800::/56 generieren.

In einem ersten Schritt soll zunächst eine Anpassung für zwei Abteilungen und deren Verbindung vorgenommen werden (siehe Abb. . Um die Planungen zu testen, wird der entworfene Adressplan mit IPv6-Subnetzen und -Adressen für Rechner und Router mit Hilfe des Packet Tracers simuliert.

Die PCs sind so einzustellen, dass sie eine gültige IPv6-Adresse erhalten, mit der eine interne (lokale) und externe Kommunikation möglich ist.



1. Schritt: Netz- und Adressplanung: Festlegung des Subnetzpräfix

Der zugewiesene Site-/Netzpräfix soll, um (später) umfänglich den Aspekt der Autokonfiguration von Adressen nutzen zu können, in /64-Netze aufgeteilt werden.

Die lokalen Netze an den Routern R1 und R2 erhalten das Subnetz-Nr. 4 und 5 und die Verbindung zwischen den Routern das letzte mögliche Subnetz.

Für die Bildung von Subnetzen stehen insgesamt 8 verfügbare Bit im Subnetzteil der Adresse zur Verfügung, diese sollen hier alle genutzt werden, obwohl nur drei Subnetze benötigt werden. Mit den 8 Subnetzbit lassen sich jedoch maximal 256 Teilnetze erzeugen.

Nr	Subnelzbi+(47002	Nete-/Subrelzprafix
0	1100 1000 0000	2001 db acad: C800 /64
2	11001000 0000 0001 0100 0000 0000	2001 db acad (801 1/64) 2001 db acad (802 1/64)
5	11001000 00000100	2001 db acad C804.164

5	11001000	00000101	2001 db acad C885:164
	10001001		2001 alb acad (8ft: 164
187	10000001		2001 db: acad: <866: 164