## 14. Конденсаторы. Энергия электрического поля. Электреты

## Конденсаторы

Рассмотрим еще раз емкости различных конденсаторов:

 $C = \frac{q}{U}$  - емкость конденсатора означает, сколько

• Плоский конденсатор

Внутри плоского конденсатора находится равномерное поле  $E = \frac{\sigma}{\varepsilon \varepsilon_0}$ 

$$C = \frac{q}{U} = \frac{q}{Ed} = \frac{q\varepsilon\varepsilon_0}{\sigma d} = \frac{S\varepsilon\varepsilon_0}{d}$$

• Сферический конденсатор

Сферический конденсатор представляет собой две концентрические сферы разного радиуса и противополных знаков заряда.

$$C = \frac{q}{U} = \frac{q}{\int \vec{E}d\vec{r}} = \frac{q}{\int Edr} = \frac{q}{\int_{R_1}^{R_2} \frac{kq}{r^2} dr} = \frac{R_1 R_2}{k(R_2 - R_1)} = \frac{4\pi \varepsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$

Внешняя сфера напряженности внутри не создает

• Цилиндрический конденсатор

Цилиндрический конденсатор представляет собой два коаксиальных цилиндра разных радиусов

$$C = \frac{q}{U} = \frac{q}{\int_{R_1}^{R_2} \frac{2k\tau}{r} dr} = \frac{q}{2k\tau \ln \frac{R_2}{R_1}} = \frac{l}{2k \ln \frac{R_2}{R_1}} = \frac{2\pi\varepsilon_0 l}{\ln \frac{R_2}{R_1}}$$

Параллельное соединение конденсаторов дает сумму их емкостей:  $C = C_1 + C_2 + \dots + C_n$  Последовательное соединение конденсаторов дает сумму обратных к емкостям:  $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C}$ 

## Энергия электрического поля

Работа всех сил взаимодействия произвольной системы зарядов равна убыли энергии взаимодействия зарядов этой системы: dA = -dW

Энергия всей системы:

$$W = W_{12} + W_{13} + \cdots + W_{21} + W_{23} + \cdots$$

Энергия взаимодействия пары зарядов  $W_{12} = \frac{1}{2}(W_{12} + W_{21})$ 

Получаем 
$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} W_i = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} q_i \varphi_i = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \left( q_i \sum_{j \neq i} \varphi_{ji} \right)$$

Энергия взаимодействия всех зарядов определяется как половина суммы произведения зарядов и потенциала остального поля в этом заряде

Для конденсатора 
$$W=\frac{1}{2}\sum q_i \varphi_i = \frac{1}{2}|q\varphi_2 - q\varphi_1| = \frac{qU}{2} = \frac{CU^2}{2} = \frac{q^2}{2C}$$

$$W = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 S}{2d} (Ed)^2 = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 E^2}{2} \cdot V = \frac{ED}{2} \cdot V = \frac{D^2}{2\varepsilon \varepsilon_0} \cdot V$$

 $\varepsilon \varepsilon_0 E^2 = \frac{W}{V} = \omega$  - объемная плотность распределения энергии  $(\vec{E} = \mathrm{const})$ 

В неоднородном поле  $\omega = \frac{dW}{dV}$ , а  $W = \int \omega dV$ 

Энергия сферического конденсатора:

$$\frac{\varepsilon\varepsilon_0 E^2}{2} = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 k^2 q^2}{2r^4 \varepsilon^2}$$

$$W = \int \frac{\varepsilon_0 k^2 q^2}{2\varepsilon} \frac{1}{r^4} dV = \frac{\varepsilon_0 k^2 q^2}{2\varepsilon} \int \frac{4\pi}{r^2} dr$$

Также конденсаторы способны быстро разряжаться, высвобождая огромное количество энергии.

## Электреты

Пироэлектрики - кристаллические диэлектрики, поляризуемые в отсутствии внешнего поля. При нагревании пироэлектрики поляризуется - пироэлектрический эффект. Также возможен обратный эффект - нагревание диэлектрика под действием внешнего поля

В пьезоэлектриках поляризация возникает под действием механической деформации - прямой пьезоэлектрический эффект. Также возможен обратный эффект - деформация под действием внешнего поля

Сегнетоэлектрики (или же ферроэлектрики) способны поляризоваться спонтанно в некотором температурном интервале. При периодическом изменении напряженности внешнего поля вектор поляризации сегнетоэлектрика изменяется немоментально, образуя на графике петлю гистерезиса

С помощью сегнетоэлектриков можно сделать энергонезависимую память (FRAM)

Другие свойства сегнетоэлектриков: в некотором температурном интервале проницаемость может достигать 10000, наличие областей спонтанной поляризации (доменов), сложная зависимость D и P от E, зависимость  $\varepsilon$  от внешнего поля, D и P зависят от предшествующего состояния