

### **Tabelas Bidimensionais**

### Unidade I Parte 2



Análise de Dados Categorizados

Maria Teresa Leão Costa



### "Odds"

Define-se para:

• linha 1: 
$$odds_1 = \frac{\pi_1}{(1-\pi_1)}$$

• linha 2: 
$$odds_2 = \frac{\pi_2}{(1-\pi_2)}$$

 Em qualquer das linhas, a probabilidade de sucesso é uma função da odds.

$$odds = \frac{\pi}{1-\pi} \iff \pi = \frac{odds}{odds+1}$$

• Quando  $\pi_1 = \pi_2$ , as odds satisfazem  $odds_1 = odds_2$ . As variáveis são, portanto , **independentes**.





# RAZÃO DE CHANCES ( ODDS RATIO )

Medida de associação para tabelas de contingência 2x2

	Y		
Grupo	Sucesso	Insucesso	Total
1	$n_{II}$	$n_{12}$	$n_{I^+}$
2	$n_{21}$	$n_{22}$	$n_{2+}$
Total	$n_{+1}$	$n_{+2}$	N
		<del>-</del>	•

 $\pi_1$  - probabilidade de sucesso na linha 1 (grupo 1)

 $\pi_2$  - probabilidade de sucesso na linha 2 (grupo2)





### "Odds Ratio"

• É a razão das "odds" de dois grupos (linhas):

$$\theta = \frac{odds_{1}}{odds_{2}} = \frac{\pi_{1}}{(1 - \pi_{1})}$$

- A odds ratio pode ser qualquer número não negativo.
- Quando X e Y são independentes (  $\pi_{_1}=\pi_{_2}$  ) então  $\theta=1$  .
  - Quando  $1<\theta<+\infty$  a *odds* de sucesso é maior na linha 1 do que na linha 2, consequentemente,  $\pi_1>\pi_2$  .
  - Quando  $0<\theta<1$  a *odds* de sucesso é menor na linha 1 do que na linha 2, consequentemente ,  $\pi_1<\pi_2$ .





### "Odds Ratio"

- $\blacksquare$  Valores de  $\theta$  longe de 1 em uma dada direção representam os níveis de intensidade da associação.
  - ullet Dois valores para heta representam o mesmo nível de associação,mas em direções opostas, quando um valor é o inverso do outro.

#### Exemplo:

- $\theta$  = 0,25  $\rightarrow$  *odds* de sucesso da linha 1 é 0,25 vezes a *odds* de sucesso da linha 2;
- $\theta'=1/0,25=4 \rightarrow \textit{odds}$  de sucesso da linha 2 é 4 vezes maior do que a da linha 1.





## "Odds Ratio" - Propriedades

 Quando ambas as variáveis são variáveis respostas, a odds ratio pode ser definida usando probabilidades conjuntas como:

$$\theta = \frac{\pi_{11} \cdot \pi_{22}}{\pi_{12} \cdot \pi_{21}}$$

A odds ratio é chamada também de razão de produtos cruzados.





## "Odds Ratio" - Propriedades

- Quando a ordem das linhas ou das colunas é trocada,o novo valor de  $\theta$  é o inverso do valor original.
- A odds ratio trata as variáveis simetricamente, isto é, a odds ratio não muda de valor quando a orientação da tabela muda de sentido - linhas tornam-se colunas e colunas tornam-se linhas.
  - O valor da odds ratio independe da identificação da variável resposta.
    - Já o risco relativo depende da identificação de qual é a variável resposta e, qual dos dois níveis será considerado como sucesso.





## Inferência para Odds Ratio

Estimador da odds ratio:

⇔ Odds ratio amostral

$$\hat{\theta} = \frac{p_1/(1-p_1)}{p_2/(1-p_2)} = \frac{n_{11}/n_{12}}{n_{21}/n_{22}} = \frac{n_{11} \cdot n_{22}}{n_{12} \cdot n_{21}}$$

- estimador de máxima verossimilhança da odds ratio, para os esquemas de amostragem padrão
- Distribuição amostral: altamente assimétrica para amostras de tamanho pequeno a moderado.

$$\Rightarrow$$
 usar In  $(\hat{ heta}$  ).







### Inferência para *Odds Ratio*

• Distribuição amostral de  $ln(\hat{\theta})$ .

Para amostras grandes,

onde:

$$\ln(\hat{\theta}) \approx N(\ln \theta, ASE(\ln \theta))$$

$$ASE(\ln \hat{\theta}) = \sqrt{\frac{1}{n_{11}} + \frac{1}{n_{12}} + \frac{1}{n_{21}} + \frac{1}{n_{22}}}.$$

( Erro padrão assintótico )

■ Intervalo de Confiança para de *ln* (*θ* )

$$\ln \hat{\theta} \pm z_{\alpha/2} ASE(\ln \hat{\theta})$$
.

 Tomando-se a exponencial em ambos os limites finais deste intervalo, se constrói um para





## Inferência para *Odds Ratio*

Observação:

Se qualquer célula 
$$n_{ij}=0 \implies \hat{\theta}$$
 é igual a  $0$  ou  $\infty$  .

se ambas as células de uma linha ou de uma coluna são nulas  $\theta$  é indefinido.

Um estimador levemente corrigido de  $\theta$  é dado por:

$$\hat{\theta} = \frac{(n_{11} + 0.5)(n_{22} + 0.5)}{(n_{12} + 0.5)(n_{22} + 0.5)}$$

não tem este problema.

 É preferido quando as frequências das células são pequenas ou existe alguma frequência nula.

Neste caso na fórmula do ASE usa-se  $\{n_{ij} + 0.5\}$  em vez de  $\{n_{ii}\}$ 



