Seafile 安装部署

1、环境准备

Bash

- 1 # 安装 Nux Dextop 源
- 2 # NuxDextop 是一个面对 CentOS、RHEL、ScientificLinux 的含有许多流行的桌面和多媒体相 关的包的第三方 RPM 仓库
- 3 rpm --import http://li.nux.ro/download/nux/RPM-GPG-KEY-nux.ro
- 4 rpm -Uvh http://li.nux.ro/download/nux/dextop/el7/x86_64/nux-dextop-release-0-5.el7.nux.noarch.rpm

2、安装依赖

Bash

- 1 yum install -y wget vim gcc pcre pcre-devel zlib zlib-devel openssl openssldevel
- 2 yum install -y python-memcached python-ldap python-urllib3 python-imaging MySQL-python python-distribute ffmpeg ffmpeg-devel
- 3 yum install -y python3 python3-devel libjpeg-turbo-devel

4

- 5 pip3 install django-simple-captcha
- 6 pip3 install pymysql

3、安装 MySQL 数据库

```
Bash
 1 # 安装
 2 yum install -y mariadb mariadb-server
 3 # 设置开机启动
 4 systemctl start mariadb
 5 systemctl enable mariadb
 6 # 安全设置
   mysql_secure_installation
 7
 8
 9 # 第一次运行密码为空,回车。
10 # Enter current password for root (enter for none):
11 #
12 # 需要设置root密码,输入y后回车。
   # Set root password? [Y/n] y
13
   #接着输入两次新密码。
14
15
   # 是否删除匿名用户,回车。
16
   # Remove anonymous users? [Y/n]
17
18 #
   # 是否禁止root远程登录,回车。
19
20 # Disallow root login remotely? [Y/n]
21
22 # 是否删除test数据库,回车。
23
   # Remove test database and access to it? [Y/n]
24
   #
25 # 是否重新加载权限表,回车。
26 # Reload privilege tables now? [Y/n]
```

4、安装 Seafile

```
14
15 # 显示给客户端的服务名,输入服务名后回车。
16 # What is the name of the server? It will be displayed on the client.
17 # 3 - 15 letters or digits
  # [ server name ] TUseafile
18
  # (集策 0689
19
  # 输入ip或域名,由于内部使用直接ip,输入ip后回车。
20
21 # What is the ip or domain of the server?
  # For example: www.mycompany.com, 192.168.1.101
22
23 # [ This server's ip or domain ] 192.168.56.250
24
25 # 使用默认的文件服务端口8082,回车。
26 # Which port do you want to use for the seafile fileserver?
27 # [ default "8082" ]
28 #
29 # 使用新的seahub数据库,输入1后回车。
30 # -----
31 # Please choose a way to initialize seafile databases:
32 # -----
# [1] Create new ccnet/seafile/seahub databases
34
  # [2] Use existing ccnet/seafile/seahub databases
35
36
37 # [ 1 or 2 ] 1
38 #
39 # 由于刚才装了mariadb,使用默认本地,回车。
40 # What is the host of mysql server?
41 # [ default "localhost" ]
42 #
43 # mariadb的默认端口就是3306, 回车。
44 # What is the port of mysql server?
45 # [ default "3306" ]
46 #
  # 使用默认的seafile作为seafile使用mariadb的用户,回车。
47
48 # Enter the name for mysql user of seafile. It would be created if not exists.
  # [ default "seafile" ]
49
50
51 # 输入mariadb的用户seafile的密码,回车。
52 # Enter the password for mysql user "seafile":
53 # [ password for seafile ]
54 #
55 # 使用默认ccnet-db作为ccnet-server使用的数据库名,回车。
56 # Enter the database name for ccnet-server:
57 # [ default "ccnet-db" ]
58 #
59 # 使用默认seafile-db作为seafile-server使用的数据库名,回车。
60 # Enter the database name for seafile-server:
61 # [ dofault "coafile-dh"]
```

```
OT # [ deladit "Sealite-do"
 62
63 # 使用默认seahub-db作为seahub使用的数据库名。回车。
 64 # Enter the database name for seahub:
65 # [ default "seahub-db" ]
66
67
   # 数据存放目录 : /opt/seafile/seafile-data# 显示给客户端的服务名,输入服务名后回车。
 68 # What is the name of the server? It will be displayed on the client.
 69 # 3 - 15 letters or digits
 70 # [server name] TUseafile
 71
72 # 输入ip或域名,由于内部使用直接ip,输入ip后回车。
73 # What is the ip or domain of the server?
74  # For example: www.mycompany.com, 192.168.1.101
   # [ This server's ip or domain ] 192.168.56.250
75
 76 #
 77 # 使用默认的文件服务端口8082,回车。
78 # Which port do you want to use for the seafile fileserver?
79 # [ default "8082" ]
 80
 81 # 使用新的seahub数据库,输入1后回车。
 82 # -----
 83 # Please choose a way to initialize seafile databases:
 84
85
   # [1] Create new ccnet/seafile/seahub databases
86
   # [2] Use existing ccnet/seafile/seahub databases
   # 影傳菜 060
 88
 89 # [ 1 or 2 ] 1
 90
91 # 由于刚才装了mariadb,使用默认本地,回车。
92 # What is the host of mysql server?
93 # [ default "localhost" ]
94 #
95 # mariadb的默认端口就是3306, 回车。
96 # What is the port of mysql server?
97 # [ default "3306" ]
98
   # 使用默认的seafile作为seafile使用mariadb的用户,回车。
100 # Enter the name for mysql user of seafile. It would be created if not exists.
101 # [ default "seafile" ]
102 # # 0689
103 # 输入mariadb的用户seafile的密码,回车。
104 # Enter the password for mysql user "seafile":
105 # [ password for seafile ]
106 #
   # 使用默认ccnet-db作为ccnet-server使用的数据库名,回车。
107
   # Enter the database name for ccnet-server:
```

```
109 # [ default "ccnet-db" ]
110 #
111 # 使用默认seafile-db作为seafile-server使用的数据库名,回车。
112 # Enter the database name for seafile-server:
113 # [ default "seafile-db" ]
114 #
115 # 使用默认seahub-db作为seahub使用的数据库名,回车。
116 # Enter the database name for seahub:
117 # [ default "seahub-db" ]
```

5、启动 Seafile 前的配置

```
Bash

1 # 在 /opt/seafile/seafile-server-8.0.7/seahub/thirdpart/django/__init__.py 中添加如下內容
2 import pymysql
3 pymysql.install_as_MySQLdb()
4 5 # 将下面文件当中的 bind = "127.0.0.1:8000" 修改为 bind = "0.0.0.0:8000" vi /opt/seafile/conf/gunicorn.conf.py
```

6、启动 Seafile

```
Bash
   # 启动 Seafile 服务器
   /opt/seafile/seafile-server-8.0.7/seafile.sh start
 2
 3
   # 启动 Seahub 网站
 4
   /opt/seafile/seafile-server-8.0.7/seahub.sh start
 5
 6
   # 第一次启动需要创建管理员账号,输入邮箱,回车
 7
   # What is the email for the admin account?
   # [ admin email ]
 9
10
   # 输入管理员账号密码,回车
11
12 # What is the password for the admin account?
13 # [ admin password ]
14
15 # 再输入一次以确认密码,回车
16 # Enter the password again:
17 # [ admin password again ]
```

7、使用管理员账号登录



