## I. Elektrostatika

## 3.1. Coulombova sila med naboji

Elektrostatika opisuje sile med mirujočimi naboji, ki so konstantni (to je časovno nespremenljivi). Točkasti nabiti delci med seboj delujejo s silo:

$$\vec{F} = \frac{e_1 e_2}{4\pi \varepsilon_0 r^2} \frac{\vec{r}}{r}; \qquad \varepsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}}$$

Ta formula je empirična. To smo jo tako izmerili, ker je taka narava. Torej tega se ne da ravno izpeljati.

#### 3.2. Velikost in enota električnega naboja

Naboj merimo v **Coulombih** oz. **Ampersekundah**. Naboji je praviloma (izjema so kvarki) mnogokratnik osnovnega naboja  $e_0 = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{As}$ .

Naboj kvarka	$1/3 e_0$
Naboj elektrona	$e_0$
Naboj na kondenzatorju	10 <sup>-7</sup> As
Naboj pri blisku	$1 - 100  \mathrm{As}$
Naboj v akumulatorju	$0.2\cdot 10^6$ As
Naboj Zemlje brez atmosfere	5 · 10 <sup>5</sup> As
Naboj Zemlje z atmosfero	1 As
Naboj, ki ga v letu proizvede elektrarna	3 · 10 <sup>11</sup> As

## 3.3. Jakost električnega polja

V Faradayevi oz. Maxwellovi sliki se interakcije med nabitimi delci opiše z delovanjem električnega polja. **Električno polje je posrednik interakcije med naboji**. Električno silo prvega naboja na drugega izračunamo kot:

$$\vec{F}_{21} = e_2 \vec{E}_1$$

Vidimo, da je smer  $\vec{E}$  vedno določena s smerjo sile, ki bi delovala na točkasti naboj.

## Transformacijske lastnosti $\vec{E}$

 $\vec{E}$  je vektor, torej se po ortogonalnih transformacijah transformira kot vektor. Ortogonalne transformacije so tiste, ki ohranjajo skalarni produkt oz. kot. To so rotacije in zrcaljenja.

$$\vec{E}' = \underline{\underline{a}}\vec{E} \qquad E_i' = a_{ik}E_k$$

Intenziteta polja  $|\vec{E}|^2$  je skalar, ki se ohranja pri ortogonalnih transformacijah.

Polje kozmičnega sevanja	10 μV/m
Polje znotraj žice	0.5 mV/m
Polje v Zemeljski atmosferi	100 – 300 V/m
Prebojna jakost v atmosferi	1 − 3 MV/m
Polje preko biološke membrane (recimo celice)	10 MV/m
Polje v močnem laserskem snopu	100 TV/m

#### 3.4. Električne silnice

Električne silnice kažejo v smeri električnega polja. Uvedemo jih kot krivuljo:

$$\vec{r}(s) = \frac{d\vec{r}}{dS} = \frac{\vec{E}(\vec{r}(s))}{|\vec{E}(\vec{r}(s))|}$$

Faradayeva konstrukcija

- i) Silnice kažejo v smeri  $\vec{E}$  in se ne sekajo
- ii) Gostota silnic ustreza jakosti polja
- iii) Silnice se začnejo v + in končajo v -
- iv) Silnice električnega polja <u>niso</u> zaključene

## 3.5. Električna cirkulacija

Električno cirkulacijo se uvede kot integral:

$$\Gamma_e = \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

kjer je C neka zaključena zanka. **Za vsa statična polja velja**  $\Gamma_e = \mathbf{0}$ . Če uporabimo Stokesov izrek lahko pridemo do rotorja električnega polja:

$$0 = \oint_C \vec{E} d\vec{r} = \int_S \nabla \times \vec{E} \ d\vec{s} \quad \Rightarrow \nabla \times \vec{E} = 0$$

To pomeni, da je **statično električno polje brezvrtinčno.** To je že prvi zametek Maxwellove enačbe.

### 3.6. Električni pretok

Električni pretok je definiran kot:

$$\phi_E = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

**Ploskev** *S* **je tu poljubna!** Če pa sklenemo ploskev, da imam zaključeno ploskev, pa dobimo Gaussov izrek.

### 3.7. Električni potencial

Elektrostatski oz. električni potencial uvedemo kot skalarno polje kot:

$$\vec{E}(r) = -\nabla \varphi(\vec{r})$$

To naredimo, ker je  $\varphi$  skalarna količina za razliko od polja, ki je vektorska, in se zato z njo lažje računa.

#### Reminder o operatorju ∇

∇ je vektorski operator, ki v osnovni obliki deluje na skalar in iz njega naredi vektor.

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial \vec{r}} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right); \qquad \nabla_i = \frac{\partial}{\partial x_i}$$

Hiter primer:

$$\nabla\left(\frac{1}{r}\right) = \nabla\left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}\right) = \left(-\frac{1}{2}\frac{2x}{(x^2 + y^2 + z^2)^3}, \dots, \dots\right) = \left(-\frac{x}{r^3}, -\frac{y}{r^3}, -\frac{z}{r^3}\right) = -\frac{\vec{r}}{r^3}$$

Operatorju  $\nabla^2 = \Delta$  pa pravimo Laplaceov operator:

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

Električni potencial točkastega naboja:

$$\vec{E} = -\nabla \varphi = -\nabla \left( \frac{e}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{r} + \varphi_0 \right)$$

Torej je potencial

$$\varphi = \frac{e}{4\pi\varepsilon_0 r} + \varphi_0$$

Električni potencial je torej določen do konstante natančno. Temu se reče **umeritve (gague)**. V tem primeru je konstanta. Sicer je pa na splošno lahko tudi funkcija.

## 3.10. Princip superpozicije [Glej slike]

V sistemu z večimi točkastimi naboji lahko silo na naboj e zapišemo kot:

$$\vec{F} = \frac{e}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i} \frac{e_i(\vec{r} - \vec{r_i})}{4\pi\varepsilon_0 |\vec{r} - \vec{r_1}|^3}$$

Celotna sila je **vsota posameznih parskih prispevkov.** To je princip superpozicije. Tak princip recimo ne velja pri hidrodinamiki (npr. hitrostno polje pri večih izvorih). Princip superpozicije velja tudi za električno polje in električni potencial.

$$\vec{E}(\vec{r}) = \sum_i \frac{e_i(\vec{r} - \vec{r}_i)}{4\pi\varepsilon_0 |\vec{r} - \vec{r}_i|^3}$$

$$\varphi(\vec{r}) = \sum_{i} \frac{e_{i}}{4\pi\epsilon_{0}|\vec{r} - \vec{r}_{i}|}$$

Električno polje in potencial sta aditivna, kar pogosto ne velja za druga fizikalna polja.

### 3.11. Gostota električnega naboja

Električen naboj je pogosto porazdeljen. Zato se uvede količina, ki ji pravimo **volumska gostota naboja**. Diskretno to zapišemo kot

$$\rho(\vec{r}) = \sum_{i} e_{i} \delta(\vec{r} - \vec{r}_{i})$$

Zvezno pa kot:

$$\rho(\vec{r}) = \frac{de}{dV}$$

Tako lahko zapise za  $\vec{F}$ ,  $\vec{E}$ ,  $\varphi$  prevedemo v jezik gostote naboja.

$$\vec{F}(\vec{r}) = \int_{V} \rho(\vec{r}') \vec{E}(\vec{r}') d^{3}\vec{r}'$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \int_{V} \frac{\rho(\vec{r}')(\vec{r} - \vec{r}')}{4\pi\varepsilon_{0}|\vec{r} - \vec{r}'|^{3}} d^{3}\vec{r}'$$

$$\varphi(\vec{r}) = \int_{V} \frac{\rho(\vec{r}')}{4\pi\varepsilon_{0}|\vec{r} - \vec{r}'|} d^{3}\vec{r}'$$

## 3.12. Primeri gostote naboja

#### Točkast naboj

Naboj se nahaja na mestu  $\vec{r}'$ . Tako je  $\rho(\vec{r}) = e\delta(\vec{r} - \vec{r}')$ 

Točkasti dipol [Slika pomaga]

$$\rho(\vec{r}) = e\delta(\vec{r} - \vec{r}_1) - e\delta(\vec{r} - \vec{r}_2) = e\delta\left(\vec{r} - (\vec{r}_0 + \vec{d}_r)\right) - e\delta\left(\vec{r} - (\vec{r}_0 - \vec{d}_r)\right) = e\delta\left(\vec{r} - (\vec{r}_0 - \vec{d}_r)\right) = e\delta\left(\vec{r} - (\vec{r}_0 + \vec{d}_r)\right) = e\delta\left(\vec{r}_0 + \vec{d}_r\right)$$

Tu predpostavimo, da je  $\vec{d}_r$  majhen in naredimo razvoj  $f(\vec{r}+\vec{h})=f(\vec{r})+\vec{h}\cdot\nabla\vec{f}(\vec{r})$ 

$$= -e\vec{d}_r \cdot \nabla \left(\delta(\vec{r} - \vec{r}_0)\right) - e\vec{d}_r \cdot \nabla \left(\delta(\vec{r} - \vec{r}_0)\right) = -2e\vec{d}_r \cdot \nabla \left(\delta(\vec{r} - \vec{r}_0)\right) = (*)$$

Tu uvedemo **dipolni moment**  $\vec{p} = 2e\vec{d}_r$  in še prej poračunamo:

$$\nabla \cdot \left( \vec{p} \delta(\vec{r} - \vec{r}_0) \right) = (\nabla \cdot \vec{p}) \delta(\vec{r} - \vec{r}_0) + \vec{p} \cdot \nabla \left( \delta(\vec{r} - \vec{r}_0) \right) = \vec{p} \cdot \nabla \left( \delta(\vec{r} - \vec{r}_0) \right)$$

Nadaljujemo

$$(*) = -\nabla \cdot \left( \vec{p} \delta(\vec{r} - \vec{r}_0) \right)$$

V tem pa prepoznamo **Polarizacijo**  $\overrightarrow{P}$ , ki predstavlja gostoto dipolnega momenta na enoto volumna (3D delta ima enote  $1/m^3$ ). Tako sta v sistemih električnih dipolov gostota naboja in polarizacija neposredno povezani preko enačbe

$$\rho(\vec{r}) = -\nabla \cdot \vec{P}$$

#### Površinsko porazdeljen naboj

Naboj je porazdeljen po neki tanki plasti – površini. Vpeljemo površinsko gostoto naboja  $\sigma(\vec{\rho})$ 

$$\rho(\vec{r}) = \sigma(\vec{\rho})\delta(z - z_0)$$

kjer  $\sigma$  teče po površini,  $z_0$  pa je plast kjer imamo naboj.

### Volumsko porazdeljen naboj

Naboj porazdeljen enakomerno po volumnu krogle z radijem a

$$\rho(\vec{r}) = \begin{cases} \rho_0; & r < a \\ 0; & \text{sicer} \end{cases} = \rho_0 H(a - r)$$

kjer je H Heavisidova/stopničasta funkcija.

#### Volumsko porazdeljeni dipoli

Dipoli enakomerno razporejeni po volumnu krogle z radijem a

$$\vec{P}(\vec{r}) = \begin{cases} \vec{P}_0; & r < a \\ 0; & \text{sicer} \end{cases} = \vec{P}_0 H(a - r)$$

Kaj se zgodi z gostoto nabojev?

$$\begin{split} \rho(\vec{r}) &= -\nabla \cdot \vec{P} = -\nabla \cdot \left( \vec{P}_0 H(a-r) \right) = - \left( \nabla \cdot \vec{P}_0 \right) H(a-r) - \vec{P}_0 \cdot \nabla H(a-r) = -\vec{P}_0 \frac{\partial}{\partial \vec{r}} \left( H(a-r) \right) = \\ &= -\vec{P}_0 \delta(a-r) \nabla(-r) = P_0 \delta(a-r) \frac{\vec{r}}{r} \end{split}$$

Dobili smo, da je gostota naboja <u>samo na robu</u>. To si lahko predstavljamo, da se edino na robu dipoli ne uspejo izničiti med sabo.

### 3.13. Integralna oblika Gaussovega izreka [Glej sliko]

Obravnavamo (diskretna slika) sklenjeno površino, ki zaobjame naboje. Zanima nas električni pretok skozi tako sklenjeno površino, ki zaobjema naboje  $e_i$ 

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_{S} E \, dS \cos \theta(\vec{r}) = \oint_{S} \sum_{i} \frac{e_{i}}{4\pi\varepsilon_{0} |\vec{r} - \vec{r}_{i}|^{2}} \cos \theta_{i} \, dS$$

kjer je  $\theta(\vec{r})$  kot med lokalno normalno ploskve in poljem  $\vec{E}$ . Poglejmo kakšni so členi, ki jih računamo

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{e_1}{4\pi\varepsilon_0} \oint \frac{\cos\theta_1}{|\vec{r} - \vec{r}_1|^2} dS + \frac{e_2}{4\pi\varepsilon_0} \oint \frac{\cos\theta_2}{|\vec{r} - \vec{r}_2|^2} dS + \cdots$$

Dajmo si najprej izbrati  $ec{r}_1=0$ . Takrat kaže smer polja radialno in je  $heta_1=0$ 

$$\frac{e_1}{4\pi\varepsilon_0} \oint \frac{\cos\theta_1}{|\vec{r} - \vec{r}_1|^2} dS = \frac{e_1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{1}{r^2} r^2 \sin\theta \, d\theta d\phi = \frac{e_1}{\varepsilon_0}$$

Gauss je tudi za ostale člene, ki so izven središča pokazal, da velja tako. Torej imamo v resnici

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{e_1}{4\pi\varepsilon_0} 4\pi + \frac{e_2}{4\pi\varepsilon_0} 4\pi + \dots = \frac{\sum_{i} e_i}{\varepsilon_0}$$

Tako torej velja Gaussov izrek:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \int \rho(\vec{r}) d^3 \vec{r} = \frac{e}{\varepsilon_0}$$

To velja v primeru, da ni naboja na robu ploskve, kjer bi delili z 0 in bi eden od teh integralov v vsoti divergiral. Torej moramo zares zajeti vse naboje. Ne smejo biti na robu ploskve.

Primer uporabe [El. polje enakomerno nabite krogle]

Raje glej zvezek

### 3.14. Diferencialna oblika Gaussovega izreka

Uporabimo izrek Gauss-Ostrogradskega:

$$\oint_{\partial V} \vec{A} \cdot d\vec{S} = \int_{V} \nabla \cdot \vec{A} \, dV$$

Torei

$$\oint_{\partial V} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{V} \nabla \cdot \vec{E} \ d^{3}\vec{r} = \frac{1}{\varepsilon_{0}} \int \rho(\vec{r}) \ d^{3}\vec{r}$$

Iz tega sledi, da je diferencialna oblika Gaussovega izreka

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

## 3.17. Poissonova in Laplaceova enačba

Poissonova enačba je osnovna enačba elektrostatike, ki določa elektrostatski potencial in sicer sledi iz Gaussovega izreka in definicije polja z potencialom:

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \qquad \vec{E} = -\nabla \varphi$$

Tako dobimo Poissonovo enačbo

$$\nabla^2 \varphi(\vec{r}) = -\frac{\rho(\vec{r})}{\varepsilon_0}$$

in če v prostoru ni naboja dobimo Laplaceovo enačbo

$$\nabla^2 \varphi(\vec{r}) = 0$$

#### 3.17.1 Greenova funkcija Poissonove enačbe

Metoda Greenove funkcije splošne rešitve v našem primeru Poissonove enačbe

$$\nabla^2 \varphi(\vec{r}) = -\frac{\rho(\vec{r})}{\varepsilon_0}$$

Rešitve iščemo z konvolucijo. Predpostavimo, da je rešitev oblike

$$\varphi(\vec{r}) = \int G(\vec{r} - \vec{r}') \rho(\vec{r}') d^3 \vec{r}'$$

Uporabimo ta nastavek v Poissonovi enačbi. Spomni se, da nabla enačbe deluje samo na  $\vec{r}$  in ne  $\vec{r}'$ .

$$\nabla^2 \varphi(\vec{r}) = \nabla^2 \left( \int G(\vec{r} - \vec{r}') \rho(\vec{r}') d^3 \vec{r}' \right) = \int \nabla^2 G(\vec{r} - \vec{r}') \rho(\vec{r}') d^3 \vec{r}' = -\frac{\rho(\vec{r})}{\varepsilon_0}$$

Če naj to velja potem je:

$$\nabla^2 G(\vec{r} - \vec{r}') = -\frac{\delta(\vec{r} - \vec{r}')}{\varepsilon_0}$$

# Torej: Greenova funkcija je rešitev Poissonove enačbe za točkast naboj, ki se nahaja v $\vec{r}'$ (brez konstante e).

Zanima nas, kakšna je ta Greenova funkcija. Pojdimo v Fourierev prostor:

$$G(\vec{r} - \vec{r}') = \frac{1}{(2\pi)^3} \int e^{i\vec{k}(\vec{r} - \vec{r}')} G(\vec{k}) d^3\vec{k}$$

Uporabimo integralsko definicijo delta funkcije

$$\delta(\vec{r} - \vec{r}') = \frac{1}{(2\pi)^3} \int e^{i\vec{k}(\vec{r} - \vec{r}')} d^3\vec{k}$$

in to sedaj vstavimo v Poissonovo enačbo.

$$\nabla^{2} \left( \frac{1}{(2\pi)^{3}} \int e^{i\vec{k}(\vec{r} - \vec{r}')} G(\vec{k}) d^{3}\vec{k} \right) + \frac{1}{\varepsilon_{0}} \frac{1}{(2\pi)^{3}} \int e^{i\vec{k}(\vec{r} - \vec{r}')} d^{3}\vec{k} = 0$$

$$\int \frac{d^{3}\vec{k}}{(2\pi)^{3}} \left[ \nabla^{2} \left( e^{i\vec{k}(\vec{r} - \vec{r}')} G(\vec{k}) \right) + \frac{1}{\varepsilon_{0}} e^{i\vec{k}(\vec{r} - \vec{r}')} \right] = 0$$

$$\int \frac{d^{3}\vec{k}}{(2\pi)^{3}} \left[ -k^{2} G(\vec{k}) + \frac{1}{\varepsilon_{0}} \right] e^{i\vec{k}(\vec{r} - \vec{r}')} = 0$$

Tu pa vidimo, da smo s Fourerovo transformacijo reševanje diferencialne enačbe prevedli na reševanje algebrajske enačbe (znotraj kvadratnih oklepajev mora biti 0). Tako smo dobili Greenovo funkcijo v Fourierovem prostoru.

$$G(\vec{k}) = \frac{1}{\varepsilon_0 k^2}$$

To pa samo še transformiramo nazaj

$$G(\vec{r} - \vec{r}') = \frac{1}{(2\pi)^3} \int e^{i\vec{k}(\vec{r} - \vec{r}')} \frac{1}{\varepsilon_0 k^2} d^3\vec{k} = \frac{1}{(2\pi)^3} \int_0^\infty \int_0^\pi \int_0^{2\pi} d\varphi \sin\theta \, d\theta \, k^2 \, dk \frac{1}{\varepsilon_0 k^2} e^{i\vec{k}(\vec{r} - \vec{r}')} =$$

$$= \frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^\infty \int_{-1}^1 d(\cos\theta) dk \frac{1}{\varepsilon_0} e^{i\vec{k}|\vec{r} - \vec{r}'|\cos\theta} = \dots = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 |\vec{r} - \vec{r}'|}$$

To pomeni, da je splošna rešitev Poissonove enačbe

$$\varphi(\vec{r}) = \int \frac{\rho(\vec{r}') d^3 \vec{r}'}{4\pi\varepsilon_0 |\vec{r} - \vec{r}'|}$$

Oz. ustrezajoče polje (delujemo z minus gradient, ki deluje samo na  $\vec{r}$ )

$$\vec{E}(\vec{r}) = \int \frac{\rho(\vec{r}')(\vec{r} - \vec{r}')}{4\pi\varepsilon_0 |\vec{r} - \vec{r}'|^3} d^3 \vec{r}'$$

## 3.19. Earnshawjev teorem (19. stol)

# »Nabor točkastih nabojev ne more biti v <u>stabilnem</u> ravnovesju, samo kot posledica elektrostatskih interakcij med naboji«

To pomeni, da elektrostatski potencial v praznem prostoru nima minimumov ali maksimumov, ampak kvečjemu le **sedla**. Za stabilen minimum bi morale vse silnice kazati v tisto točko, kar bi povzročilo polje, ki ima divergenco. Vemo pa da je v elektrostatiki električno polje brezizvirno.

Zakaj pa je snov stabilna, če jo veže elektrostatska interakcija?

Obstaja nekaj več -> Kvantna mehanika (Paulijevo izključitveno načelo).

## 3.20. Thomsonov problem

Elektrostatika ima lahko minimume, če naboje ogradimo recimo na neko površino. Poglej v zvezek za skice.

## 3.21. Elektrostatska energija

#### 3.21.1 Elektrostatska energija v zunanjem polju

Gledamo naboj v zunanjem polju (ki ga seveda ustvarjajo drugi naboji, ampak ne ta naš konkreten naboj). Na naboj deluje sila  $\vec{F}=e\vec{E}$ . Izračunajmo energijo, kot potencial, ki je potreben, da ta naboj e »drži« na mestu (isto kot če bi ga iz neskončnosti pripeljali sem).

$$dA = -\vec{F} \cdot d\vec{r} = -e\vec{E} \cdot d\vec{r} = e\nabla\omega \cdot d\vec{r}$$

Uporabimo energijski zakon

$$A = \int_{(1)}^{(2)} dA = \int_{(1)}^{(2)} e \nabla \varphi \cdot d\vec{r} = e \varphi(2) - e \varphi(1)$$

Torej je energija naboja v zunanjem polju (potencialu)

$$W = e\varphi = \int \rho(\vec{r})\varphi(\vec{r})d^3\vec{r}$$

#### 3.21.2 Celotna elektrostatska energija

Sedaj pa nas zanima energija **polja vseh nabojev**. Torej  $\rho(\vec{r})$  ustvari nek okoliški  $\varphi(\vec{r})$ . Zanima nas energija, ki je potrebna, da to naredimo (da ustvarimo oz. nabijemo to gostoto  $\rho(\vec{r})$ .

Izračunajmo spremembo energije, če dodamo  $d\rho$  naboja

$$dW = \int_{V} d\rho(\vec{r}) \hat{\varphi}(\vec{r}) d^{3}\vec{r}$$

Predpostavimo, da lahko gostoto vključimo z »gumbom«/parametrom  $\alpha \in [0,1]$ , ki potem nastavi gostoto naboja med 0 in  $\rho(\vec{r})$ . To pomeni, da je  $d\rho = \rho d\alpha$  in  $\nabla^2 \alpha \varphi = -\frac{\alpha \rho(\vec{r})}{\varepsilon_0} \Rightarrow \hat{\varphi} = \alpha \varphi(\vec{r})$ .

$$dW = \int \rho d\alpha \alpha \varphi d^{3}\vec{r} = \int_{0}^{1} \alpha d\alpha \int \rho(\vec{r}) \varphi(\vec{r}) d^{3}\vec{r}$$

Tako dobimo elektrostatsko energijo polja (kjer  $\varphi$  ustvarja prav ta isti  $\rho$ ) kot

$$W = \frac{1}{2} \int_{V} \rho(\vec{r}) \varphi(\vec{r}) d^{3} \vec{r}$$

## 3.21.3 Elektrostatska energija kot funkcional gostote naboja

Uporabimo Greenovo reprezentacijo električnega potenciala

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} d^3 \vec{r}'$$

In to vstavimo v izraz za energijo. Dobimo, kot vsak z vsakim:

$$W = \frac{1}{8\pi\varepsilon_0} \iint \frac{\rho(\vec{r})\rho(\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|} d^3\vec{r} \ d^3\vec{r}'$$

## 3.22 Gostota elektrostatske energije polja y $\vec{E}$

Elektrostatsko energijo lahko zapišemo z uporabo električnega polja. Uporabili bomo pravilo  $\nabla \cdot (f\vec{g}) = \nabla f \cdot \vec{g} + f \nabla \cdot \vec{g}$ .

$$W = \frac{1}{2} \int_{V} \rho(\vec{r}) \varphi(\vec{r}) d^{3} \vec{r} = \frac{1}{2} \int_{V} \left( \nabla \cdot \vec{E} \right) \varepsilon_{0} \varphi(\vec{r}) d^{3} \vec{r} = \frac{\varepsilon_{0}}{2} \int_{V} \left[ \nabla \cdot \left( \vec{E}(\vec{r}) \varphi(\vec{r}) - \nabla \varphi \cdot \vec{E} \right) d^{3} \vec{r} \right] d^{3} \vec{r}$$

Sedaj uporabimo Gaussov izrek

$$= \frac{\varepsilon_0}{2} \int_{\partial V} \vec{E}(\vec{r}) \varphi(\vec{r}) \cdot d\vec{S} + \frac{\varepsilon_0}{2} \int E^2 d^3 \vec{r}$$

V približku lahko rečemo, da je  $\vec{E} \propto 1/r^2$  in  $\phi \propto 1/r$  in ločni element  $d\vec{S} \propto r^2$ . To nam da skupno sorazmernost  $\propto 1/r$ . Predstavljamo si, da ko gre rob volumna neskončno daleč stran, gre to proti nič. **TO NE VELJA NUJNO SPLOŠNO.** Tako lahko energijo polja v približku zapišemo kot

$$W = \frac{1}{2}\varepsilon_0 \int E^2 d^3 \vec{r}$$

## 3.24 Sila kot funkcional električnega polja

Zanima nas sila, ki deluje na telo, ki se nagaja v električnem polju  $\vec{E}(\vec{r})$ . To je <u>celotno polje</u> (lastno, ki ga ustvari telo z  $\rho$  in zunanje brez katerega je sila 0). Integriramo povsod kjer je  $\rho(\vec{r}) \neq 0$ .

$$\vec{F} = \int_{V} \rho(\vec{r}) \vec{E}(\vec{r}) d^{3} \vec{r} = \varepsilon_{0} \int_{V} (\nabla \cdot \vec{E}) \vec{E} d^{3} \vec{r} =$$

Uporabimo identiteto  $\nabla \cdot \left( \vec{E} \otimes \vec{E} \right) = \vec{E} \left( \nabla \cdot \vec{E} \right) + \left( \vec{E} \cdot \nabla \right) \vec{E}$ 

$$=\varepsilon_0\int_V \bigl(\nabla\cdot\bigl(\vec E\otimes\vec E\bigr)-\bigl(\vec E\cdot\nabla\bigr)\vec E\bigr)d^3\vec r=\varepsilon_0=\int_{\partial V} \bigl(\vec E\otimes\vec E\bigr)d\vec S-\frac{\varepsilon_0}{2}\int_V \nabla(E^2)d^3\vec r=$$

Uporabimo identiteto  $\frac{1}{2}\nabla(E^2)=\left(\vec{E}\cdot\nabla\right)\vec{E}+\vec{E}\times\left(\nabla\times\vec{E}\right)$ . V elektrostatiki velja  $\nabla\times\vec{E}=0$ .

$$= \varepsilon_0 \int_{\partial V} (\vec{E} \otimes \vec{E}) d\vec{S} - \frac{\varepsilon_0}{2} \int_{\partial V} E^2 d\vec{S}$$

Torej je celotna sila

$$\vec{F} = \varepsilon \int_{\partial V} \left[ \vec{E} \left( \vec{E} \cdot \vec{n} \right) - \frac{1}{2} E^2 \vec{n} \right] dS$$

kjer je  $\vec{E}$  **celotno** električno polje in je  $\vec{n}$  normala na površino. Ta integral teče po zaključeni površini telesa. V tem se skriva  $\rho$ . Integriramo  $\partial V$  kjer je  $\rho \neq 0$ .

## 3.25. Napetostni tenzor električnega polja

Dobljen zapis sile naboja v električnem polju se zapiše z uvedbo napetostnega tenzorja.

$$F_i = \oint_{\partial V} T_{ik} n_k dS$$

$$T_{ik} = \varepsilon_0 \left( E_i E_k - \frac{1}{2} E^2 \delta_{ik} \right)$$

Velja tudi Gaussov izrek

$$F_{i} = \oint_{\partial V} T_{ik} n_{k} dS = \int_{V} \frac{\partial T_{ik}}{\partial x_{k}} dV$$

Iz tega zapisa lahko uvedemo gostoto sile kot

$$f_i = \frac{\partial T_{ik}}{\partial x_k}$$

Zapis gostote sile kot divergence napetostnega tenzorja je splošen in se uporablja tudi za druga polja.

## 3.27. Multipolni razvoj električnega potenciala [Glej slike]

Zanima nas električno polje/potencial **daleč** stran od same gostote naboja in to po **vodilnih prispevkih** (multipolih). Velja

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{s})}{|\vec{r} - \vec{s}|} d^3 \vec{s}$$

ko je  $|\vec{r}| \gg |\vec{s}|$ . To pomeni, da lahko ulomek razvijemo. Za vektorske funkcije velja Taylorjev razvoj

$$f(\vec{r} + \vec{h}) = f(\vec{r}) + \vec{h} \frac{\partial f}{\partial \vec{r}} + \frac{1}{2!} \vec{h}^T \frac{\partial^2 f}{\partial \vec{r} \partial \vec{r}'} \vec{h} + \cdots$$

kjer je  $\frac{\partial^2 f}{\partial \vec{r} \partial \vec{r}'} = \underline{\underline{H}}$  Hessova matrika. Torej

$$\frac{1}{|\vec{r} - \vec{s}|} = \frac{1}{|\vec{r}|} - \vec{s} \cdot \nabla \left(\frac{1}{|\vec{r}|}\right) + \frac{1}{2}\vec{s}^T \underline{H} \left(\frac{1}{|\vec{r}|}\right) \vec{s} + \dots = \frac{1}{|\vec{r}|} + \vec{s} \cdot \frac{\vec{r}}{r^3} + \dots$$

Torej je na[ razvoj

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r} \int \rho(\vec{s}) d^3 \vec{s} + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\vec{r}}{r^3} \int \vec{s} \rho(\vec{s}) d^3 \vec{s} + \cdots$$

Tu prepoznamo celotni naboj (monopol) in dipolni moment:

$$e = \int_{V} \rho(\vec{s}) d^{3}\vec{s} \qquad \vec{p} = \int_{V} \vec{s} \rho(\vec{s}) d^{3}\vec{s}$$

Tako smo dobili

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{e}{4\pi\varepsilon_0 r} + \frac{\vec{r} \cdot \vec{p}}{4\pi\varepsilon_0 r^3} + \cdots$$

Ko smo daleč stran vidimo monopol (točkasti naboj) in bližje kor pridemo več multipolov »vidimo«. V splošnem pa se **multipolni razvoj** zapiše kot

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{l} \frac{4\pi}{2l+1} \frac{q_{lm}}{r^{l+1}} Y_{lm}(\theta, \phi)$$

kjer so  $Y_{lm}$  sferični harmoniki in so  $q_{lm}$  multipolni koeficienti

$$q_{lm} = \int_{V} \rho(\vec{s}) s^{l} Y_{lm}(\theta', \phi') d^{3} \vec{S}$$

3.28. Polje in potencial točkastega dipola

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{\vec{r} \cdot \vec{p}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$$

$$\vec{E} = -\nabla \varphi = -\frac{\vec{p}}{4\pi\varepsilon_0} + \frac{3(\vec{p} \cdot \vec{r})\vec{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^5}$$

## 3.29. Multipolni razvoj elektrostatske energije

Zanimajo nas prispevki k energiji če lahko  $\rho_0(\vec{r})$  opišemo z multipoli. Spomnimo se, da velja

$$W = \int_{V} \rho_0(\vec{r}) \varphi(\vec{r}) d^3 \vec{r}$$

Predpostavimo, da je večina energije zbrana blizu točke  $\vec{r}_0$  (blizu tam so multipoli), ki se nahaja znotraj V. Potem lahko razvijemo

$$\varphi(\vec{r}) = \varphi(\vec{r}_0) + (\vec{r} - \vec{r}_0) \nabla \varphi(\vec{r}_0) + \cdots$$

Potem je energija

$$W = \int_{V} \rho_{0}(\vec{r}) \varphi(\vec{r}_{0}) d^{3}\vec{r} + \int_{V} \rho_{0}(\vec{r}) (\vec{r} - \vec{r}_{0}) d^{3}\vec{r} \nabla \varphi(\vec{r}_{0}) + \dots =$$

V zadnjem členu prepoznamo integralski zapis za  $\vec{p}$  in zapis za  $\vec{E}$ .

$$=e\varphi(\vec{r}_0)-\vec{p}\cdot\vec{E}(\vec{r}_0)+\cdots$$

Prvi člen predstavlja energijo monopola v zunanjem polju, drugi energijo dipola v zunanjem polju ipd.

3.30. Sila in navor (na multipole) v zunanjem električnem polju

Sila

Zanima nas sila na  $ho_0(\vec{r})$ . Velja  $\vec{F} = -\nabla W \leftrightarrow dW = -\vec{F} \cdot d\vec{r}$ 

$$\begin{split} \vec{F} &= -\nabla W = -\nabla \left( e \varphi(\vec{r}_0) - \vec{p} \cdot \vec{E}(\vec{r}_0) \right) = -e \nabla \varphi(\vec{r}_0) + \nabla \left( \vec{p} \cdot \vec{E}(\vec{r}_0) \right) = \\ &= e \vec{E}(\vec{r}_0) + p \times \left( \nabla \times \vec{E} \right) + (\vec{p} \cdot \nabla) \vec{E} \end{split}$$

Torej je:

$$\vec{F} = e\vec{E} + (\vec{p} \cdot \nabla)\vec{E}$$

#### Navor

Spet gledamo spremembo energije

$$dW = -\vec{M} \cdot d\vec{\phi}$$

kjer je  $d\vec{\phi}$  smer osi. Velja  $d\vec{p}=d\vec{\phi} imes \vec{p}$ . Vstavimo prejšnji izraz za W in diferenciramo

$$dW = 0 - d\vec{p} \cdot \vec{E} = - \left( d\vec{\phi} \times \vec{p} \right) \cdot \vec{E} = - d\vec{\phi} \cdot \left( p \times \vec{E} \right)$$

Tako dobimo:

$$\vec{M} = \vec{p}(\vec{r}_0) \times \vec{E}(\vec{r}_0)$$

Dipol se torej poskuša zavrteti tako, da bo vzporeden z električnim poljem.