LE JOURNAL DE VOTRE BUSINESS · ÉDITION 2026


vitePOS, mode d'emploi

Tout ce qu'il faut pour tenir la caisse, le stock et les comptes de votre activité, du matin au soir.

08 Rentrer la marchandise en quelques secondes

11 Encaisser en FC, $ ou €, la monnaie calculée pour vous

16 Clôturer la journée sans surprise



Au sommaire

01 PREMIERS PAS
Créer votre compte

02 PREMIERS PAS
Votre caisse prête en 5 minutes

03 VOTRE ÉQUIPE
Chacun son compte, chacun ses droits

04 FRANCS, DOLLARS, EUROS
Le taux du jour, c'est vous qui le fixez

05 LE STOCK
Chaque article a sa fiche

06 GAGNER DU TEMPS
Importer votre liste Excel

07 LE STOCK AU QUOTIDIEN
Changer un prix, ranger, retrouver

08 ARRIVAGE
Rentrer la marchandise en quelques secondes

09 LE MATIN
Ouvrir la journée

10 EN UN COUP D'ŒIL
Votre journée sur un seul écran

11 LA VENTE
Encaisser en quelques secondes

12 APRÈS LA VENTE
Le ticket, imprimé ou envoyé

13 LE TICKET PAPIER
Brancher l'imprimante et personnaliser le ticket

14 VOS HABITUÉS
Connaître vos clients fidèles

15 LES SORTIES D'ARGENT
Noter chaque dépense

16 LE SOIR
Clôturer la journée sans surprise

17 L'HISTORIQUE
Retrouver une vente

18 UNE FOIS PAR MOIS
L'inventaire, rayon par rayon

19 VOS CHIFFRES
Les rapports, même à distance

20 VOTRE FORMULE
Payer et renouveler l'abonnement

21 UN SOUCI ?
Les réponses aux questions fréquentes


01

PREMIERS PAS

Créer votre compte

Votre numéro de téléphone et un mot de passe, ou votre compte Google : c'est tout. Chaque personne qui utilise vitePOS a son propre compte, vous comme vos vendeurs.

1. Sur votre téléphone, ouvrez **app.viteposrdc.com** dans le navigateur : Chrome sur Android, Safari sur iPhone.
2. Touchez le bouton jaune **« Créer un compte gratuit »**.
3. Tapez votre **Numéro de téléphone** (ou un e-mail), un **Mot de passe** d'au moins 6 caractères, retapez-le, puis touchez **« Créer mon compte »**.
4. Avec Google : touchez **« S'inscrire avec Google »** et choisissez votre compte. Pas de mot de passe à retenir.
5. L'écran **« Bienvenue »** s'ouvre : votre compte est prêt. Il reste à créer votre activité (page suivante).



Avec Google, pas de mot de passe à retenir.

Astuce · Notez votre mot de passe

Pas de code par SMS. En cas d'oubli : un lien par e-mail, ou un message WhatsApp au support pour un numéro.

Attention · Un compte par personne

Ne créez pas un seul compte pour toute l'équipe : chaque vendeur crée le sien, puis rejoint votre activité avec votre code (chapitre 03).

PREMIERS PAS

02 Votre caisse prête en 5 minutes

Pas de logiciel à acheter, pas de store : vitePOS s'ouvre dans le navigateur du téléphone, puis s'installe sur l'écran d'accueil comme une vraie application.

1. Sur l'écran **« Bienvenue »**, gardez **« Gérer mon activité »**. (« Rejoindre » sert à vos employés.)
2. Tapez le **Nom de votre activité** (il sera imprimé sur vos tickets) et **Votre nom**.
3. Choisissez la **Devise des prix** (Francs, Dollars ou Euros) et le **Taux du jour** : combien de FC pour 1 $. Des clients paient en euros ? Cochez **« J'accepte aussi les euros »**.
4. L'essai démarre sur la formule Pro, la plus complète ; **« Changer »** pour une autre. Touchez **« Créer mon activité »** : sur l'accueil, la liste **« Premiers pas »** vous guide jusqu'à la première vente.
5. Installez l'app : la carte **« Installer vitePOS »** de l'accueil vous guide (bouton **« Installer »** sur Android, **Partager** → **« Sur l'écran d'accueil »** dans Safari sur iPhone).



Le taux se change ensuite chaque jour dans Paramètres.

Astuce · Internet pour commencer

Il faut du réseau pour créer votre compte, votre activité et inviter votre équipe.


VOTRE ÉQUIPE

03 Chacun son compte, chacun ses droits

Vos vendeurs n'utilisent jamais votre compte. Chacun a le sien : vous savez qui a vendu quoi, et un vendeur ne voit ni vos prix d'achat ni vos marges.

1. Allez dans **Plus** → **Équipe** : vous y trouvez le **code d'invitation** à 6 caractères.
2. Votre employé crée son compte sur son téléphone, choisit **« Rejoindre »** et entre ce code.
3. Sa demande apparaît dans **« Demandes à valider »** : touchez **« Valider »** (ou « Refuser »).
4. Il arrive dans **« Membres »** comme vendeur : changez son rôle en **Gérant** si besoin.
5. Un employé s'en va ? Dans **« Membres »**, touchez **« Désactiver »** : il ne peut plus rien ouvrir, et ses ventes restent dans l'historique.

RÔLE	VEND	VOIT LES RAPPORTS	CHANGE LES PRIX	CLÔTURE LA JOURNÉE	GÈRE LE STOCK
Propriétaire	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Gérant	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Vendeur	Oui	Non	Non	Non	Non



Le code d'invitation se copie et s'envoie par WhatsApp.

Attention · Ne prêtez pas votre compte

Une vente faite avec votre compte est enregistrée à votre nom. Pour un nouvel employé, donnez le code d'invitation.

FRANCS, DOLLARS, EUROS

04 Le taux du jour, c'est vous qui le fixez

Vos prix restent dans votre devise. Le client paie en francs, en dollars ou en euros : vitePOS convertit au taux du jour et calcule la monnaie à rendre.

1. Allez dans **Plus** → **Paramètres** : le **Taux du jour** est le premier bloc.
2. Devant **« 1 $ = »**, tapez combien de francs vaut un dollar (par exemple 2 850), puis touchez **« Mettre à jour »**.
3. Des clients paient en euros ? Faites de même devant **« 1 € = »**. Sinon, laissez la case vide : l'euro n'apparaîtra nulle part.
4. Sous chaque taux, l'app note **« Mis à jour aujourd'hui à 08:15 »** : vous voyez d'un coup d'œil s'il date d'hier.
5. Le nouveau taux s'affiche aussitôt sur l'accueil et à la caisse de tous vos vendeurs.



Seul le propriétaire peut changer le taux ; les vendeurs le voient.

Astuce · Chaque matin

Mettez le taux à jour avant la première vente : un taux d'hier, c'est de l'argent perdu à chaque paiement en dollars.

05

LE STOCK

Chaque article a sa fiche

Vous remplissez la fiche une fois : prix, stock, code-barres, paquets. Ensuite, vitePOS s'en sert à chaque vente.

1. Dans **Stock**, touchez **« Ajouter »**. Choisissez la catégorie : le **code article** est proposé tout seul (LAI-001, LAI-002… pour les laits).
2. Scannez le **code-barres** de l'article avec le bouton caméra du champ, ou tapez-le.
3. Indiquez le prix de vente, le prix d'achat, l'unité (pièce, kg ou litre), le stock de départ et le seuil d'alerte.
4. Vous vendez aussi en gros ? Sous **« Emballages »**, touchez **« Ajouter un paquet ou un carton »** : combien d'unités il contient, son prix et son propre code-barres.
5. Pharmacie, alimentation ? Activez **« Suivre les dates de péremption »** : une date à chaque arrivage, alerte 30 jours avant.
6. Téléphones ? Activez **« Numéro de série / IMEI »** et indiquez la garantie en mois.



Le paquet de 24 a son prix et son code-barres. Le stock reste compté en bouteilles.

Astuce · Beaucoup d'articles ?

Ne les tapez pas un par un : importez votre liste Excel d'un coup (chapitre 06).

06

GAGNER DU TEMPS

Importer votre liste Excel

Vos articles sont déjà dans un fichier Excel ? Importez-les d'un coup au lieu de les taper. Le plus simple : depuis un ordinateur, avec le même compte.

1. Dans **Stock**, touchez **« ... »** → **« Importer depuis Excel »**, puis **« Télécharger le modèle »**.
2. Ouvrez le modèle dans Excel et remplissez une ligne par article. Seuls le **nom** et le **prix de vente** sont obligatoires ; ajoutez si vous voulez la catégorie, le prix d'achat, le stock, le seuil d'alerte et le code-barres.
3. Dans Excel, faites **Fichier** → **Enregistrer sous** et choisissez le format **CSV**.
4. Dans vitePOS, touchez **« Choisir un fichier CSV »** : l'app montre combien d'articles seront créés ou mis à jour. Vérifiez, puis touchez **« Importer ... produits »**.



« Essayer avec l'exemple » montre le résultat sans rien enregistrer.

Astuce · Pas de doublon


Un article qui existe déjà (même code-barres, ou même nom et catégorie) est mis à jour, pas créé deux fois. Si la colonne stock est remplie, elle remplace l'ancien stock et l'écart est noté.

LE STOCK AU QUOTIDIEN

07 Changer un prix, ranger, retrouver

Un prix qui monte, un article qu'on ne vend plus, une liste à envoyer au comptable : tout se fait depuis Stock.

1. **Changer un prix** : touchez l'article, modifiez le prix de vente, puis **« Enregistrer »**. Le nouveau prix s'applique à la vente suivante, sur toutes les caisses.
2. Les filtres du haut : **Alertes** (stock bas), **Péremption** (lots qui périment dans les 30 jours) et **Archivés**. Les pastilles de rayon trient par catégorie.
3. Un article que vous ne vendez plus ? Ouvrez-le et touchez **« Archiver »** : il disparaît du stock et de la caisse, son historique est gardé. **« Restaurer »**, depuis le filtre Archivés, le fait revenir.
4. Cochez **« Favori »** pour vos meilleures ventes : elles s'affichent en premier à la caisse.
5. Pour envoyer votre liste au comptable ou la retravailler : **« … »** → **« Exporter pour Excel »**.
6. Vous vendez un travail (lavage, coupe, réparation) ? Activez **« C'est un service »** : il se vend sans stock, et le client peut déposer puis revenir (menu **Dépôts**).



Le menu « … » : importer ou exporter votre liste.

Astuce · Le bon seuil d'alerte

Réglez « Alerte stock bas à partir de » sur ce que vous vendez en 3 ou 4 jours : vous avez le temps de racheter avant la rupture.

ARRIVAGE


08 Rentrer la marchandise en quelques secondes

Le fournisseur livre des cartons ? Scannez le carton : vitePOS ajoute les unités au stock.

1. Dans **Stock**, scannez le code-barres **du paquet**.
2. La fenêtre **Mouvement** s'ouvre sur **« Réappro »**, comptée en **« Paquet de 24 »**.
3. Tapez **3** : l'app affiche « 3 × 24 = 72 unités » et le stock d'après. Touchez **« Enregistrer le mouvement »**.

Astuce · Tout est tracé

Chaque entrée et chaque sortie est notée dans l'onglet « Historique » de la fiche, avec le nom de la personne et l'heure.



Casse, don ou correction se font dans la même fenêtre.

09

LE MATIN

Ouvrir la journée

Avant la première vente, on note l'argent mis dans le tiroir pour rendre la monnaie : le soir, vitePOS saura ce qui doit s'y trouver.

1. Allez dans **Plus** → **Journée de caisse**.
2. Sous **« Fond de caisse »**, saisissez les montants en FC, en $ et, si besoin, en €.
3. Touchez **« Enregistrer le fond de caisse »**.




« Argent dans le tiroir » se met à jour à chaque vente et chaque dépense.

EN UN COUP D'ŒIL

10 Votre journée sur un seul écran

Dès que vous ouvrez l'app : combien vous avez vendu aujourd'hui, et si c'est mieux qu'hier à la même heure.

1. **« Recette du jour »** : le total des ventes depuis ce matin, en grand. Un vendeur voit **« Vos ventes du jour »** : seulement les siennes.
2. Juste dessous, la comparaison **« … % de plus qu'hier à la même heure »** : à 11 h, on compare avec hier à 11 h, pas avec toute la journée d'hier.
3. Sous la ligne pointillée : le nombre de **Ventes**, le **Panier moyen** (ce qu'un client dépense en moyenne) et le **Bénéfice estimé**, chacun avec son écart.
4. **« Quand vous vendez »** : une barre par heure, l'heure en cours en bleu. La phrase dessous donne l'heure où vous vendez le plus.
5. Plus bas, **« À surveiller »** (articles à commander, lots bientôt périmés) et les **« Dernières ventes »** avec l'heure, le client et le montant.



Le bouton jaune « Nouvelle vente » ouvre la caisse.

Astuce · Où mettre plus de monde ?


« Quand vous vendez » montre vos heures fortes : c'est le moment d'avoir deux personnes au comptoir.

LA VENTE

11 Encaisser en quelques secondes

Toucher l'article ou le scanner, encaisser dans la devise du client, donner le ticket.

1. Dans **Caisse**, touchez l'article ou scannez-le : avec la caméra (bouton à droite de la recherche) ou avec une douchette. Une pastille bleue montre combien il y en a déjà dans le panier ; un stock bas s'affiche en orange (« 4 restants »).
2. Un article vendu aussi en paquet ? L'app demande **« À l'unité »** ou **« Paquet de 24 »**. Scanner le paquet vend directement le paquet.
3. Un téléphone suivi par IMEI ? L'app demande **quel appareil** : scannez l'IMEI sur la boîte ou choisissez-le dans la liste. Le ticket imprimera l'IMEI et la fin de garantie.
4. Sur téléphone, touchez **« Panier »** dans la barre du bas (sur ordinateur, il est à droite) : **–** et **+** pour les quantités, une remise en %, un client si vous voulez suivre ses achats. Puis le bouton jaune **« Encaisser »**.
5. Choisissez **Espèces** ou **Mobile money**, puis la devise : **Francs**, **Dollars** ou **Euros**. Touchez un billet proposé ou tapez le montant reçu : l'app affiche **« À rendre »**. Touchez **« Valider la vente »**.



Le client donne 25 000 FC : l'app calcule les 3 900 FC à rendre, même s'il paie en dollars.

12

APRÈS LA VENTE


Le ticket, imprimé ou envoyé

Chaque vente a son ticket et son numéro. Le client le reçoit sur papier ou sur son téléphone.

1. Après **« Valider la vente »**, le ticket s'affiche : **« Imprimer »** sur une imprimante de tickets, ou **« Partager (WhatsApp, SMS…) »**.
2. Une erreur ? Le gérant ou le propriétaire touche **« Annuler la vente »** le jour même, avec un motif : les articles reviennent en stock.

Attention · Personne ne peut effacer une vente

Une vente annulée reste visible, marquée « annulée », avec qui l'a annulée et pourquoi. Personne ne peut faire disparaître une vente.




« Nouvelle vente » ramène à la caisse.

LE TICKET PAPIER

13 Brancher l'imprimante et personnaliser le ticket

Une petite imprimante de tickets Bluetooth ou USB suffit. Votre logo, votre adresse et votre QR code s'impriment sur chaque ticket.

1. Dans **Plus** → **Paramètres** → **Imprimante de cet appareil**, choisissez **« Imprimer les tickets avec »** : imprimante Bluetooth, imprimante USB (ordinateur), l'app **RawBT** sur Android ou **Thermer** sur iPhone.
2. Allumez l'imprimante, touchez **« Choisir l'imprimante »** et sélectionnez-la. Puis **« Imprimer un ticket de test »**.
3. Dans **Mon activité**, choisissez la **largeur du papier** (58 mm ou 80 mm) et, si vous voulez, **« Imprimer le ticket automatiquement après chaque vente »**.
4. Dans **Ticket de caisse** : **« Ajouter un logo »**, l'adresse, le téléphone, le RCCM, l'ID NAT, le N° impôt, un **QR code** (WhatsApp, Facebook…) et le **message de fin**. L'aperçu se met à jour pendant que vous tapez.



Chaque téléphone ou ordinateur choisit sa propre imprimante.

Astuce · Pas d'imprimante ?

Après la vente, « Partager (WhatsApp, SMS…) » envoie le ticket sur le téléphone du client.


14

VOS HABITUÉS

Connaître vos clients fidèles

Vos clients réguliers, particuliers ou entreprises : notez-les une fois, vous retrouvez tout ce qu'ils ont acheté.

1. Dans **Plus** → **Clients**, touchez **« Ajouter »** : le nom, le téléphone et des notes (habitudes, adresse de livraison…).
2. Ou directement à la caisse : dans le panier, **« Ajouter un client »**, puis **« + Nouveau client »**.
3. La liste montre pour chacun le total dépensé et le nombre d'achats. Cherchez par nom ou par numéro.
4. Touchez un client : l'onglet **« Achats »** liste ses tickets, et **« Appeler »** lance l'appel.



Les meilleurs clients se repèrent tout de suite.

15

LES SORTIES D'ARGENT

Noter chaque dépense

Le taxi-moto, les unités, le sac de sucre payé en urgence : chaque dépense notée, c'est un trou de caisse en moins le soir.

1. Dans **Plus** → **Dépenses**, touchez **« Nouvelle dépense »**.
2. Saisissez le **montant** et sa devise, la **catégorie** et, si vous voulez, un détail.
3. Laissez **« Payée avec l'argent de la caisse »** coché si l'argent sort du tiroir. Décochez-le si vous avez payé de votre poche.
4. Touchez **« Enregistrer »**.

Astuce · Une erreur ?

Touchez la dépense, puis « Annuler la dépense ». Elle reste visible avec l'étiquette « Annulée » et ne compte plus dans la caisse.



Le ticket du haut sépare l'argent pris dans la caisse et celui payé hors caisse.

LE SOIR

16 Clôturer la journée sans surprise

VitePOS sait ce qui devrait être dans le tiroir. Vous comptez, il compare : les écarts sautent aux yeux.

1. Dans **Plus** → **Journée de caisse**, regardez **« = Attendu »** : fond de caisse + espèces encaissées − dépenses payées en caisse.
2. Comptez l'argent du tiroir et saisissez-le sous **« Clôture »** : **Compté en FC** et **Compté en $**. Une colonne € n'apparaît que si des euros sont entrés ou sortis ce jour-là.
3. Dès que vous tapez, l'**Écart** s'affiche : vert si la caisse est juste, orange s'il y a trop, rouge s'il manque de l'argent.
4. Ajoutez une remarque si besoin, puis touchez **« Clôturer la journée »**.
5. Le récapitulatif montre **Attendu**, **Compté** et **Écart**, et plus bas les ventes **« Par vendeur »**.



La clôture est faite par le gérant ou le propriétaire.

Astuce · Le mobile money à part

Les paiements mobile money ne sont pas dans le tiroir : leur total s'affiche séparément pour le comparer aux SMS reçus.

Attention · Il manque de l'argent ?

Vérifiez dans l'ordre : une dépense pas notée, une vente pas encaissée, une monnaie mal rendue. Il y a trop d'argent ? Souvent une vente encaissée mais pas validée dans l'app.


17

L'HISTORIQUE

Retrouver une vente

Un client revient avec une question, un ticket perdu, un appareil en panne : toutes les ventes sont là, jour par jour.

1. Dans **Ventes**, les flèches en haut changent de jour. Le ticket bleu donne le **chiffre d'affaires**, le nombre de ventes, les **Espèces** (une ligne par devise) et le **Mobile money**.
2. Chaque ligne commence par l'**heure**, puis le client (ou « Sans client »), le vendeur et le numéro du ticket.
3. Une vente annulée porte l'étiquette rouge **« Annulée »** et ne compte pas dans le total.
4. Vous vendez des téléphones ? **« Retrouver un appareil »**, en haut, cherche un IMEI : la vente, le client et la fin de garantie.



Touchez une vente pour revoir, réimprimer ou renvoyer son ticket.


18

UNE FOIS PAR MOIS

L'inventaire, rayon par rayon

Compter ce qu'il y a vraiment en rayon, voir ce qui manque et combien ça coûte, avant de corriger le stock.

1. Dans **Plus** → **Inventaire**, donnez un nom, choisissez tout le magasin ou une catégorie, puis **« Commencer »**.
2. Scannez ou cherchez chaque article et saisissez la quantité comptée. Plusieurs personnes peuvent compter en même temps.
3. Touchez **« Vérifier et valider »** : l'app montre les écarts et leur valeur. **« Valider l'inventaire »** corrige le stock.



Les ventes faites pendant le comptage sont prises en compte.

VOS CHIFFRES

19 Les rapports, même à distance

Sur votre téléphone, où que vous soyez : ce qui s'est vendu, ce que vous avez gagné, ce qui se vend le mieux.

1. Dans **Plus** → **Rapports**, choisissez en haut **Jour**, **Semaine** ou **Mois**, puis les flèches pour reculer dans le temps.
2. Le ticket bleu donne le **chiffre d'affaires** et sa comparaison avec la période d'avant (« 12 % de plus que la période d'avant »).
3. Dessous : **Ventes**, **Panier moyen**, **Bénéfice estimé** (ventes moins prix d'achat) et **Dépenses**.
4. **Chiffre d'affaires par jour** : la courbe de la semaine ou du mois. **Meilleurs produits** : les 10 qui rapportent le plus. **Moyens de paiement** : espèces, mobile money et remises.
5. Tout en bas, **Ventes et dépenses, six derniers mois** : une barre bleue pour les ventes, une orange pour les dépenses.



Rapports et prix d'achat restent invisibles pour les vendeurs.

Astuce · Un bénéfice juste

Le bénéfice estimé n'est exact que si chaque article a son prix d'achat dans sa fiche. Sinon, le rapport indique sur quelle part des ventes il est calculé.

VOTRE FORMULE

20 Payer et renouveler l'abonnement

L'essai est gratuit, avec toutes les fonctions. Ensuite, vous payez par mobile money, au mois ou à l'année (2 mois offerts).

1. Allez dans **Plus** → **Mon abonnement** (propriétaire seulement) : votre formule et la date de fin de l'essai ou de l'abonnement.
2. Sous **« Je paie pour »**, choisissez **1 mois**, **3 mois**, **6 mois** ou **1 an** : le montant s'affiche.
3. Touchez **« Payer via WhatsApp »** : le message est déjà prêt. Nous vous répondons avec le numéro mobile money où envoyer le paiement.
4. Envoyez-nous la **référence** reçue par SMS : l'abonnement est prolongé dès que le paiement est vérifié, et s'affiche sous **« Paiements reçus »**.
5. Pendant l'essai, vous pouvez encore **changer de formule**, en bas de l'écran.



Le bouton jaune ouvre WhatsApp avec le message prêt.

Astuce · Payez en avance

Vous ne perdez aucun jour : les mois payés s'ajoutent après la date de fin.

Attention · Et si je ne paie pas ?


7 jours avant la fin, un bandeau vous prévient. Après la fin, vous gardez 7 jours pour payer. Ensuite, l'app passe en lecture seule : plus de ventes, mais toutes vos données restent consultables. Rien n'est effacé, et tout repart dès le paiement.

UN SOUCI ?

21 Les réponses aux questions fréquentes

Sur chaque écran, le bouton « i » explique quoi faire. Et voici les questions qu'on nous pose le plus, avec la solution.

1. **Je ne sais plus comment faire.** Touchez le **« i »** en haut de l'écran (sur ordinateur : **« Aide pour cet écran »**) : les étapes s'affichent.
2. **L'imprimante n'imprime pas.** Vérifiez qu'elle est allumée, avec du papier, et que le Bluetooth du téléphone est activé. Puis Paramètres → **« Imprimer un ticket de test »**.
3. **Le code-barres ne passe pas.** Essuyez l'étiquette, éclairez-la, ou tapez le code dans la recherche de la caisse.
4. **J'ai oublié mon mot de passe.** Sur l'écran de connexion, touchez **« Mot de passe oublié ? »** : avec un e-mail, vous recevez un lien ; avec un numéro, écrivez-nous sur WhatsApp.
5. **Je ne vois pas les ventes de mon vendeur.** Elles arrivent dès que son téléphone a du réseau. Sa pastille (ses initiales, en haut à droite) indique s'il reste des ventes à envoyer.
6. **Le réseau a coupé.** Continuez à vendre : tout est gardé sur le téléphone et part tout seul au retour du réseau. Une vente « En attente d'envoi » est bien enregistrée : ne vous déconnectez pas avant qu'elle soit partie.



La première fois sur un écran, l'aide s'ouvre toute seule.

FIN DU NUMÉRO

À vous de vendre.

Ouvrez **app.viteposrdc.com** sur votre téléphone. Une question ? Écrivez-nous sur WhatsApp au +243 839 892 822 : on vous répond, et on peut venir chez vous. Pour aller plus vite, envoyez le nom de votre activité, une capture d'écran et ce que vous étiez en train de faire.

app.viteposrdc.com

Suivez-nous