# 大学物理

# 目录

**1　热力学系统与状态描述　1**

**2　压强、温度与能量的微观解释　4**

**3　分子速率分布与空间分布　7**

**4　真实气体、碰撞与平均自由程　11**

**5　热力学第一定律与热容　14**

**6　理想气体的典型过程　16**

**7　循环过程、热机与制冷机　20**

**8　热力学第二定律与可逆性　23**

**9　熵、熵变与第二定律的统计意义　25**

**10　几何光学的基本原理　29**

**11　几何光学成像与单球面系统　33**

**12　薄透镜与组合光学系统　39**

**13　照相机、显微镜与望远镜　42**

**14　光的相干性与双缝干涉　45**

**15　薄膜等倾干涉与光学镀膜　49**

**16　等厚干涉与劈尖测量　53**

**17　牛顿环与曲率测量　55**

**18　图样辨析与综合练习　58**

**19　要点与符号　61**

# 1 热力学系统与状态描述

热学研究与温度、热运动和热传递有关的规律。**热力学**从宏观实验规律出发，讨论状态变化中的能量交换及过程方向；**统计物理学**从微观粒子的运动和统计分布出发，解释宏观性质。本讲义先讨论气体动理论与热力学基础，以经典理想气体为主要模型，并说明真实气体修正和该模型的适用限制；后续光学部分讨论光的传播、单球面与薄透镜成像、光学仪器及相干干涉。

## 1.1 系统、外界与边界

选定的研究对象称为**热力学系统**，系统以外与之相互作用的部分称为**外界**。边界可以是真实的器壁，也可以是人为选定的界面。物质交换与能量交换应分别判断。

| 系统类型 | 物质交换 | 能量交换 |
|---|---|---|
| **开放系统** | 允许 | 允许 |
| **封闭系统** | 不允许 | 允许，例如热传递或做功 |
| **孤立系统** | 不允许 | 不允许 |

**绝热**只表示没有热量交换。绝热活塞中的气体仍可对外做功，因此绝热系统不一定是孤立系统。以下气体过程的计算，除特别说明外，均针对物质的量固定的封闭系统。

## 1.2 状态参量、温度与单位

**状态参量**描述系统的宏观状态。简单气体系统常用压强 $p$、体积 $V$ 和热力学温度 $T$。均匀压强作用于面积 $A$ 的平面时，垂直压力的大小 $F = pA$。

| 符号 | 物理意义 | 国际单位 |
|---|---|---|
| $p$ | 压强，状态方程中采用绝对压强 | $\mathrm{Pa} = \mathrm{N\,m^{-2}}$ |
| $V$ | 气体所占体积 | $\mathrm{m^3}$ |
| $T$ | 热力学温度 | $\mathrm{K}$ |
| $m$ | 气体总质量 | $\mathrm{kg}$ |
| $M$ | 摩尔质量 | $\mathrm{kg\,mol^{-1}}$ |
| $\nu = m/M$ | 物质的量 | $\mathrm{mol}$ |

**热平衡**表示接触的系统之间不再因温差发生净热量传递。**热力学第零定律**指出：若系统 A、B 分别与系统 C 达到热平衡，则 A、B 彼此也处于热平衡。该传递性使温度可以作为表征热平衡的共同参量。

以 $t$ 表示摄氏温度，温标换算为

$$\frac{T}{\mathrm{K}} = \frac{t}{^\circ\mathrm{C}} + 273.15.$$

温差的数值在摄氏温标和热力学温标中相同。涉及温度比、状态方程、分布指数和熵的公式必须使用 $T$，不能直接代入摄氏温度。现行国际单位制以固定玻耳兹曼常数的数值定义开尔文；冰点、沸点和水的三相点是温标讨论中的参考状态，不作为本讲义对开尔文的定义。

### 1.3 平衡态、准静态过程与可逆过程

**定义：平衡态与准静态过程**

**平衡态**是在给定外界条件和约束下，宏观状态参量不随时间变化，且系统内不存在驱动宏观变化的不平衡因素的状态。**准静态过程**是状态变化足够缓慢、使各中间状态都可近似视为平衡态的理想过程。

气体的热平衡要求温度一致；力学平衡要求不存在未平衡的宏观作用力。忽略重力时，均匀气体的压强处处相等；存在重力时，平衡压强可以随高度变化，以压强梯度平衡重力。平衡态也不能仅用“宏观量不变”判定，例如持续存在热流的稳态不属于热平衡。

过程是否准静态，应比较外界改变的时间尺度与系统内部恢复平衡的**弛豫时间**。只有过程的变化时间远长于弛豫时间，系统才有充分时间维持近似平衡。准静态过程可在 $p$–$V$ 图上用连续曲线表示；非平衡过程通常没有唯一的整体压强，不能任意给它画出一条平衡过程曲线。

**可逆过程**要求系统及外界都能沿逆过程完全恢复原状。准静态是通常热力学可逆过程的必要条件，还须消除摩擦、有限温差传热等耗散因素。缓慢运动但存在摩擦的活塞过程仍不可逆。

### 1.4 理想气体状态方程与统一记号

**理想气体**是忽略分子自身体积及分子间相互作用对平衡状态方程影响的模型。实际气体在低密度、远离液化和量子简并的条件下常可近似处理为理想气体；“低压、较高温度”是常用判断，但需结合具体气体和状态。

**核心公式：理想气体状态方程**

$$pV = \nu RT = NkT, \qquad p = nkT.$$

$N$ 为总分子数，$n = N/V$ 为分子数密度；$k$ 为玻耳兹曼常数，$R$ 为摩尔气体常数，$N_{\mathrm{A}}$ 为阿伏伽德罗常数。它们满足

$$N = \nu N_{\mathrm{A}}, \qquad R = N_{\mathrm{A}}k, \qquad \mu = \frac{M}{N_{\mathrm{A}}},$$

其中 $\mu$ 为单个分子的质量。

数值计算采用

$$k = 1.380649 \times 10^{-23}\,\mathrm{J\,K^{-1}},$$
$$N_{\mathrm{A}} = 6.02214076 \times 10^{23}\,\mathrm{mol^{-1}},$$
$$R \approx 8.31446\,\mathrm{J\,mol^{-1}\,K^{-1}}.$$

固定 $\nu$ 时，$p, V, T$ 只有两个独立参量。由状态方程直接得到等温时 $pV$ 为常量、等压时 $V/T$ 为常量、等容时 $p/T$ 为常量。

本讲义沿用教材的内能记号 $E$、单分子质量 $\mu$、能量自由度数 $i$ 以及摩尔热容 $C_{V,\mathrm{m}}$、$C_{p,\mathrm{m}}$。物质的量统一写成 $\nu$，数密度写成 $n$；多方指数写成 $q$，以免与课件中同样记作 $n$ 的数密度混淆。平均碰撞频率记作 $\bar{z}$。

**例题：由密度确定微观量**

某理想气体处于 $T = 273.15\,\mathrm{K}$、$p = 0.0100\,\mathrm{atm}$，质量密度为 $\rho = 1.24 \times 10^{-2}\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$。求摩尔质量、方均根速率和分子数密度。取 $1\,\mathrm{atm} = 1.01325 \times 10^{5}\,\mathrm{Pa}$。

**解** 由 $\rho = m/V$ 及状态方程，

$$M = \frac{\rho R T}{p} \approx 2.78 \times 10^{-2}\,\mathrm{kg\,mol^{-1}}.$$

利用后文推导的 $p = \rho\overline{v^2}/3$，

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3p}{\rho}} \approx 495\,\mathrm{m\,s^{-1}}, \qquad n = \frac{p}{kT} \approx 2.69 \times 10^{23}\,\mathrm{m^{-3}}.$$

摩尔质量接近 $28\,\mathrm{g\,mol^{-1}}$，仅凭这些数据不能区分氮气与一氧化碳等摩尔质量相近的气体。计算得到的是物性约束，不能据此唯一判定化学成分。

# 2 压强、温度与能量的微观解释

## 2.1 微观模型与统计平均

理想气体压强的推导采用以下模型：分子在碰撞之间做自由运动；分子与器壁完全弹性碰撞；忽略分子自身体积；忽略重力影响，系统处于均匀平衡态。碰撞可以改变分子的运动方向并促成平衡，但不引入相互作用势能对状态方程的修正。

对某个单分子量 $a$，定义统计平均

$$\overline{a} = \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} a_j.$$

$v$ 为速率，$\mathbf{v} = (v_x, v_y, v_z)$ 为速度。平衡气体无整体定向流动且各向同性，因此

$$\begin{aligned}\overline{v_x} = \overline{v_y} = \overline{v_z} = 0,\\ \overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3}\overline{v^2}.\end{aligned}$$

$\overline{\mathbf{v}} = 0$ 不表示每个分子静止，也不表示平均速率 $\bar{v}$ 为零。

## 2.2 从器壁碰撞推导压强公式

取边长分别为 $L_x, L_y, L_z$ 的长方体容器，垂直于 $x$ 轴的器壁面积为 $A = L_yL_z$，体积 $V = AL_x$。第 $j$ 个分子质量为 $\mu$，其 $x$ 向速度分量为 $v_{xj}$。

完全弹性碰撞使分子的法向速度反号。每次碰撞给器壁的冲量大小为 $2\mu|v_{xj}|$；若先按其法向速度保持不变的往返运动计算，两次撞击同一器壁的间隔为 $2L_x/|v_{xj}|$。分子贡献的平均力为

$$\bar{F}_j = \frac{2\mu|v_{xj}|}{2L_x/|v_{xj}|} = \frac{\mu v_{xj}^2}{L_x}.$$

大量分子碰撞中的速度会重新分配，平衡态的长期平均仍对应上述统计和。对全部分子求和并除以器壁面积，得到

$$\begin{aligned}p &= \frac{1}{A}\sum_{j=1}^{N}\bar{F}_j = \frac{\mu}{V}\sum_{j=1}^{N} v_{xj}^2\\ &= n\mu\overline{v_x^2} = \frac{1}{3}n\mu\overline{v^2}.\end{aligned}$$

令 $\varepsilon_{\mathrm{kt}} = \mu v^2/2$ 为单个分子的平动动能，则

**核心公式：压强的统计解释**

$$p = \frac{1}{3}n\mu\overline{v^2} = \frac{2}{3}n\overline{\varepsilon_{\mathrm{kt}}} = \frac{1}{3}\rho\overline{v^2}.$$

压强是大量分子撞击器壁的平均效果。这里的压强是宏观统计量，少数碰撞产生的瞬时力会围绕平均值涨落。

对于同温、同体积的理想混合气体，各组分对器壁的平均作用相加，得到**道尔顿分压定律**：

$$p = \sum_j p_j, \qquad p_j = \frac{\nu_j RT}{V} = n_j kT.$$

$\nu_j, n_j, p_j$ 分别为组分 $j$ 的物质的量、数密度和分压。实际混合气体存在明显相互作用时，此式一般只作为近似。

### 2.3 温度与平均平动动能

将微观压强公式与 $p = nkT$ 比较，有

$$\frac{2}{3} n \overline{\varepsilon_{\mathrm{kt}}} = nkT,$$

从而

**结论：经典理想气体的温度公式**

$$\overline{\varepsilon_{\mathrm{kt}}} = \frac{3}{2} kT, \qquad \overline{v^2} = \frac{3kT}{\mu} = \frac{3RT}{M}.$$

温度表征分子平均平动动能。同温不同气体的平均平动动能相等，但分子质量较小者的方均根速率较大。

温度是系统的状态参量，不能把一个分子的瞬时动能直接称为该分子的“温度”。该经典公式也不能外推到 $T \to 0$ 以断言所有微观运动停止；低温时必须考虑量子效应。

### 2.4 自由度与能量均分定理

**自由度**是描述运动所需的独立坐标数。空间质点有三个平动自由度；一般刚体还有三个转动自由度。讨论热运动能量时，还须区分几何自由度和在指定温度范围内实际参与储能的自由度。

**定理：能量均分定理的适用条件**

在经典热平衡、可使用玻耳兹曼分布且相关运动模式充分激发的条件下，能量中的每一个独立二次项贡献平均能量 $kT/2$。若有效二次项数为 $i$，则每个分子的平均热运动能量为 $ikT/2$。

“每个自由度贡献 $kT/2$”对刚性分子的动能计数成立，但对振动必须同时计入动能和势能。若一个独立变量 $x$ 的能量为 $\alpha x^2$，其中 $\alpha > 0$，由玻耳兹曼权重可得

$$\langle \alpha x^2 \rangle = \frac{\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \alpha x^2 \mathrm{e}^{-\alpha x^2/(kT)}\,\mathrm{d}x}{\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-\alpha x^2/(kT)}\,\mathrm{d}x} = \frac{1}{2} kT.$$

最后一步利用高斯积分及其对参数的求导；这也说明结论要求能量确为二次型、变量可按经典连续分布处理。

| 分子模型 | 平动 | 转动 | $i$ | 例子与条件 |
|---|---|---|---|---|
| 单原子 | 3 | 0 | 3 | 氦、氖；电子激发忽略 |
| 刚性线性分子 | 3 | 2 | 5 | 氮、氧及线性 $CO_2$；振动忽略 |
| 刚性非线性分子 | 3 | 3 | 6 | 水蒸气、甲烷；振动忽略 |

线性分子绕分子轴的转动在通常课程温度范围内不按一个有效储能模式计入；因此不能把所有多原子分子都取为 $i = 6$。**振动模式**的能量包含一个动能二次项和一个势能二次项，充分激发时每个模式贡献 $kT$。双原子分子若振动充分激发，能量二次项数由 5 变为 7。

在低温下，某些转动或振动模式可能冻结；在较高温度下，振动会逐渐激发。此时有效 $i$ 和热容会随温度变化，不能在大温差过程中不加检验地采用常数自由度。

### 2.5 理想气体内能与能量层次

**内能** $E$ 包括系统内部微观运动和相互作用的能量，不包含系统整体平动的动能及系统整体在外场中的机械势能。对于固定组成的理想气体，分子间势能忽略，内能只依赖温度。

若 $i$ 在所讨论温度范围内不变，则相对于选定的能量零点，

$$E = \frac{i}{2}NkT = \frac{i}{2}\nu RT, \qquad \Delta E = \frac{i}{2}\nu R(T_2 - T_1).$$

式中 $T_1, T_2$ 为初末平衡温度。平动动能之和始终为 $3\nu RT/2$，而含转动、振动的总内能未必等于它。

**例题：同温气体的能量比较**

等物质的量的氧气与二氧化碳均处于同一温度。将两者均按振动未激发的刚性线性分子模型处理，比较平均平动动能、平均转动动能和内能。

**解** 两者每个分子的平均平动动能都是 $3kT/2$，平均转动动能都是 $kT$；有效 $i$ 均为 5，故内能都是 $5\nu RT/2$。但同温二氧化碳分子较重，其速率分布偏向较小速率。若振动参与储能，二氧化碳的热容和内能需根据所激发的振动模式重新计算。

# 3 分子速率分布与空间分布

## 3.1 概率密度与统计平均

**速率分布函数**$f(v)$ 定义为单位速率区间内的相对分子数密度。在 $v$ 到 $v+\mathrm{d}v$ 的区间内，分子数 $\mathrm{d}N$ 满足

$$\frac{\mathrm{d}N}{N}=f(v)\,\mathrm{d}v,\qquad \int_0^\infty f(v)\,\mathrm{d}v=1.$$

$f(v)$ 的单位为 $\mathrm{s\,m^{-1}}$；$f(v)\,\mathrm{d}v$ 为无量纲概率。对连续分布，精确等于某一速率的概率为零，概率应针对一个非零宽度的区间计算。

**涨落**是有限次测量值对统计平均值的偏离。若每个分子独立地以 $1/2$ 概率落入两个等体积区域之一，A 区分子数 $N_A$ 的平均为 $N/2$，方差为 $N/4$，标准差为 $\sqrt{N}/2$，相对标准差为 $1/\sqrt{N}$。大量粒子的相对涨落很小；小系统的涨落不能忽略。

速率在 $[v_1,v_2]$ 内的分子比例与分子数分别为

$$P_{12}=\int_{v_1}^{v_2}f(v)\,\mathrm{d}v,\qquad N_{12}=NP_{12}.$$

对速率的函数 $g(v)$，全体分子的平均为

$$\overline{g(v)}=\int_0^\infty g(v)f(v)\,\mathrm{d}v.$$

若只对区间 $[v_1,v_2]$ 内的分子取平均，必须按该区间的分子数重新归一化：

**方法：区间条件平均**

当 $P_{12}>0$ 时，

$$\bar{v}_{[v_1,v_2]}=\frac{\displaystyle\int_{v_1}^{v_2}vf(v)\,\mathrm{d}v}{\displaystyle\int_{v_1}^{v_2}f(v)\,\mathrm{d}v}.$$

分子是该区间内速率的加权和，分母是该区间的概率。只写分子积分，得到的不是条件平均速率。

## 3.2 麦克斯韦速率分布

**麦克斯韦速率分布**（Maxwell speed distribution）适用于经典理想气体的热平衡态；这里先讨论均匀、无整体流动、无外力场的情形。

由平动动能 $\varepsilon_{\mathrm{kt}}=\mu(v_x^2+v_y^2+v_z^2)/2$ 和玻耳兹曼权重，一个速度分量的归一化概率密度为

$$\phi(v_x)=\sqrt{\frac{\mu}{2\pi kT}}\exp\left(-\frac{\mu v_x^2}{2kT}\right).$$


三个分量的联合分布可因子化。速度空间中速率介于 $v$ 与 $v+\mathrm{d}v$ 的球壳体积为 $4\pi v^2\,\mathrm{d}v$，因此

**核心公式：麦克斯韦速率分布**

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{\mu}{2\pi kT}\right)^{3/2} v^2 \exp\left(-\frac{\mu v^2}{2kT}\right), \qquad v \geq 0.$$

分布中的 $v^2$ 来自速度空间的球壳体积；指数因子抑制高能量状态。两者共同形成一个峰值，而不是从 $v = 0$ 起单调下降。

$f(0) = 0$，$v \to \infty$ 时 $f(v) \to 0$，曲线下的总面积为 1。对同一种气体，温度升高使分布向高速方向扩展、峰值降低，归一化面积不变；在同温下，摩尔质量较大的气体分布偏向低速。




同一种气体的无量纲速率分布。$T_0$ 为参考温度，$F(u)\,\mathrm{d}u = f(v)\,\mathrm{d}v$。

### 3.3 三种统计速率及其推导

**最概然速率** $v_\mathrm{p}$ 对应分布密度的最大值。对 $v > 0$ 令 $\mathrm{d}(\ln f)/\,\mathrm{d}v = 0$：

$$\frac{2}{v} - \frac{\mu v}{kT} = 0 \quad \Longrightarrow \quad v_\mathrm{p} = \sqrt{\frac{2kT}{\mu}}.$$

**平均速率与方均根速率**分别定义为

$$\bar{v} = \int_0^\infty v f(v)\,\mathrm{d}v, \qquad v_\mathrm{rms} = \sqrt{\int_0^\infty v^2 f(v)\,\mathrm{d}v}.$$

令 $a = \mu/(2kT) > 0$。利用

$$\int_0^\infty v^3 \mathrm{e}^{-av^2}\,\mathrm{d}v = \frac{1}{2a^2}, \qquad \int_0^\infty v^4 \mathrm{e}^{-av^2}\,\mathrm{d}v = \frac{3\sqrt{\pi}}{8a^{5/2}},$$

代入 $f(v)$ 得

**结论：三种统计速率**

$$v_\mathrm{p} = \sqrt{\frac{2RT}{M}}, \qquad \bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}, \qquad v_\mathrm{rms} = \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}.$$

对麦克斯韦分布，$v_\mathrm{p} < \bar{v} < v_\mathrm{rms}$。平均平动动能使用 $\overline{v^2}$，不能替换为 $\bar{v}^2$。

例如，300 K 的氮气，取 $M = 28.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{kg\,mol^{-1}}$，有 $v_\mathrm{p} \approx 422\,\mathrm{m\,s^{-1}}$、$\bar{v} \approx 476\,\mathrm{m\,s^{-1}}$、$v_\mathrm{rms} \approx 517\,\mathrm{m\,s^{-1}}$。这些是同一分布的不同统计量，不能理解成每个分子只具有三种可能速率。

### 3.4 给定分布的归一化与平均值

**例题：三角形速率分布**

总分子数为 $N$，分子数密度曲线 $Nf(v)$ 在 $v=0$ 和 $v=3v_0$ 处为零，在 $v=v_0$ 处达到峰值 $a$，两段均为直线，其中 $v_0>0$。求 $a$、最概然速率和平均速率。

解　曲线下面积为 $N$，所以

$$\frac{1}{2}(3v_0)a=N,\qquad a=\frac{2N}{3v_0}.$$

分布可明确写成

$$Nf(v)=\begin{cases} av/v_0, & 0\le v\le v_0,\\ a(3v_0-v)/(2v_0), & v_0<v\le 3v_0,\\ 0, & \text{其他速率}. \end{cases}$$

峰值位置给出 $v_{\mathrm{p}}=v_0$。平均速率须对整个曲线积分：

$$\begin{aligned}\bar v&=\frac{a}{N}\left[\int_0^{v_0}\frac{v^2}{v_0}\,\mathrm{d}v+\int_{v_0}^{3v_0}\frac{v(3v_0-v)}{2v_0}\,\mathrm{d}v\right]\\ &=\frac{a}{N}\left(\frac{v_0^2}{3}+\frac{5v_0^2}{3}\right)=\frac{4}{3}v_0.\end{aligned}$$

若只求 $[0,v_0]$ 内分子的平均速率，则

$$\bar v_{[0,v_0]}=\frac{av_0^2/3}{av_0/2}=\frac{2}{3}v_0.$$

分布不是麦克斯韦分布时，不能直接套用理想气体的三种速率公式。

**例题：具有速率上限的给定分布**

给定 $f(v)=Av^2$（$0\le v\le v_{\mathrm{F}}$），在此区间外为零，$v_{\mathrm{F}}>0$ 为速率上限。求归一化常数、平均速率和方均根速率。

解　由 $Av_{\mathrm{F}}^3/3=1$，得 $A=3/v_{\mathrm{F}}^3$。于是

$$\bar v=\frac{3}{v_{\mathrm{F}}^3}\int_0^{v_{\mathrm{F}}}v^3\,\mathrm{d}v=\frac{3}{4}v_{\mathrm{F}},\qquad v_{\mathrm{rms}}=\sqrt{\frac{3}{5}}\,v_{\mathrm{F}}.$$

密度在上边界最大，通常记最概然速率为 $v_{\mathrm{F}}$。这类截断分布可作为电子气的给定模型练习，但不能据此把金属中的简并电子当作服从经典麦克斯韦分布的气体。

### 3.5 速率分布实验的基本原理

分子束通过两处狭缝的距离为 $\ell$，飞行时间为 $\tau=\ell/v$。若装置以角速度 $\omega$ 转动，在飞行期间转过的角度为 $\theta=\omega\tau$，则

$$v=\frac{\omega\ell}{\theta},$$

其中 $\theta$ 用弧度表示。由偏转或位移与速率的对应关系，可测定分子束的速率分布。实验束流会对快分子加权，直接测得的束流分布与容器中分子数的速率分布须按实验取样方式区分。

### 3.6 玻耳兹曼分布与重力场中的气体

**玻耳兹曼分布**（Boltzmann distribution）描述经典热平衡中微观状态的能量权重。能量为 $\varepsilon$ 的单个微观状态，其概率正比于 $\mathrm{e}^{-\varepsilon/(kT)}$。对能量区间内的分子数，还要计入该区间包含的状态数，不能仅凭指数因子断言能量分布密度单调下降。

设保守力场中单分子势能为 $\varepsilon_{\mathrm{p}}(\mathbf{r})$，$\mathbf{r}=(x,y,z)$，且系统温度处处为 $T$。平动能与势能可分离，六维空间中的分子数分布为

$$\mathrm{d}N = n_0\left(\frac{\mu}{2\pi kT}\right)^{3/2}\exp\left[-\frac{\varepsilon_{\mathrm{kt}}+\varepsilon_{\mathrm{p}}(\mathbf{r})}{kT}\right] \cdot \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}v_x\,\mathrm{d}v_y\,\mathrm{d}v_z.$$

$n_0$ 为势能取零处的数密度。对三个速度分量积分，利用麦克斯韦速度分布的归一化，有

$$n(\mathbf{r}) = n_0\mathrm{e}^{-\varepsilon_{\mathrm{p}}(\mathbf{r})/(kT)}.$$

位置改变影响数密度；在给定位置按当地分子数重新归一化后，速率分布仍是相同温度 $T$ 下的麦克斯韦分布。这是群体平衡的结论，并不否定单个上升分子动能转化为势能。

> **核心公式：等温气压公式**
>
> 取竖直向上坐标 $z$，令 $z=0$ 处势能为零。对单一理想气体，在温度 $T$、重力加速度 $g$ 均为常量的近似下，
>
> $$n(z) = n_0\mathrm{e}^{-\mu gz/(kT)}, \qquad p(z) = p_0\mathrm{e}^{-Mgz/(RT)}.$$
>
> $p_0$ 为 $z=0$ 处压强。特征高度 $H=RT/(Mg)$，在 $z=H$ 处压强降至 $p_0/\mathrm{e}$。

该式也可由静力平衡推导：厚度为 $\mathrm{d}z$、横截面积为 $A$ 的气层满足

$$A[p(z)-p(z+\mathrm{d}z)] = \rho g A\,\mathrm{d}z,$$

从而 $\mathrm{d}p/\mathrm{d}z=-\rho g$。代入 $\rho=pM/(RT)$ 并积分，即得等温气压公式。真实大气的温度、组成及 $g$ 可随高度改变，不能在任意高度范围直接采用一个恒定的气压下降率。

# 4 真实气体、碰撞与平均自由程

## 4.1 真实气体等温线与临界状态

真实气体的分子具有有限大小及相互作用。对纯物质，当温度低于**临界温度** $T_c$ 时，缓慢等温压缩可能经过气体、汽液共存和液体三个区域。在汽液共存阶段，继续压缩主要使蒸气液化，平衡压强保持在该温度的**饱和蒸气压**。

随温度升高，汽液共存的体积区间缩短；到临界点，气相与液相的差别消失。$T > T_c$ 时，单凭等温加压不能得到具有汽液相界面的液化过程。低于临界温度也不意味着任意压强下气体都会液化。

## 4.2 范德瓦耳斯方程及两项修正

**范德瓦耳斯方程**（van der Waals equation）对理想气体方程加入排除体积和分子吸引的近似修正。对 $\nu$ 摩尔气体，

**模型：范德瓦耳斯状态方程**

$$\left(p + \frac{a\nu^2}{V^2}\right)(V - \nu b) = \nu RT.$$

$a > 0$ 为吸引作用参数，单位 $\mathrm{Pa\,m^6\,mol^{-2}}$；$b > 0$ 为排除体积参数，单位 $\mathrm{m^3\,mol^{-1}}$。模型要求 $V > \nu b$。

可供分子运动的有效体积近似取 $V - \nu b$。$b$ 是每摩尔的排除体积参数，不等同于分子实体积的简单总和。分子间吸引使实际器壁压强比不计吸引时小，需补加 $a\nu^2/V^2$ 后再与理想动理模型的压强对应。

令摩尔体积 $V_m = V/\nu$，可写成

$$p = \frac{RT}{V_m - b} - \frac{a}{V_m^2}.$$

当 $V_m \gg b$ 且 $a/V_m^2 \ll p$ 时，退化为理想气体近似。模型临界点满足

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V_m}\right)_T = 0, \qquad \left(\frac{\partial^2 p}{\partial V_m^2}\right)_T = 0.$$

对上述方程求导，得到

$$-\frac{RT}{(V_m - b)^2} + \frac{2a}{V_m^3} = 0, \qquad \frac{2RT}{(V_m - b)^3} - \frac{6a}{V_m^4} = 0.$$

消去 $T$，有 $V_{m,c} = 3b$，再代回得到

$$T_c = \frac{8a}{27Rb}, \qquad p_c = \frac{a}{27b^2}.$$

范德瓦耳斯等温线在亚临界区的回折段不能直接视作稳定的平衡过程。真实平衡的汽液共存由水平共存段描述；该模型是定性及近似定量模型，尤其在临界区并非精确状态方程。

### 4.3 平均碰撞频率与平均自由程

采用相同分子、直径为 $d$ 的无引力硬球模型，有效碰撞截面为 $\sigma = \pi d^2$。这里 $d$ 是碰撞直径，而 $\sigma$ 是面积，二者不能混用。

若其他分子暂时静止，单个分子以速率 $u$ 运动，在时间 $\mathrm{d}t$ 内扫过体积 $\pi d^2 u\,\mathrm{d}t$，预计碰撞数为 $n\pi d^2 u\,\mathrm{d}t$。真实气体中双方都运动，应将 $u$ 换成相对速率的平均。对同种、同温的麦克斯韦分布，$\overline{v_{\mathrm{rel}}} = \sqrt{2}\bar{v}$，于是

**核心公式：硬球模型的碰撞统计**

$$\bar{z} = \sqrt{2}\pi d^2 n\bar{v}, \qquad \lambda = \frac{\bar{v}}{\bar{z}} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}.$$

$\bar{z}$ 是每个分子单位时间内的平均碰撞次数，单位 $\mathrm{s}^{-1}$；$\lambda$ 是相邻两次分子间碰撞之间路程的平均值，单位 m。

总分子间碰撞次数率为 $N\bar{z}/2$，因一次碰撞涉及两个分子。总碰撞次数率与单分子碰撞频率不能混为一谈。

固定气体种类并近似认为 $d$ 不变时，$\bar{v} \propto \sqrt{T}$，因而

| 改变条件 | 平均自由程 $\lambda$ | 平均碰撞频率 $\bar{z}$ |
|---|---|---|
| 定温增压 | $\lambda \propto p^{-1}$，减小 | $\bar{z} \propto p$，增大 |
| 定压升温 | $\lambda \propto T$，增大 | $\bar{z} \propto T^{-1/2}$，减小 |
| 定容、定分子数升温 | $n$ 不变，$\lambda$ 不变 | $\bar{z} \propto T^{1/2}$，增大 |
| 固定 $n, T$，增大 $d$ | $\lambda \propto d^{-2}$，减小 | $\bar{z} \propto d^2$，增大 |

定压升温时，速率虽增大，但数密度 $n = p/(kT)$ 降低，后一效应占优势。因此不能仅凭分子运动变快判断碰撞频率增大。

**例题：标准状态下氢气的碰撞统计**

取 $T = 273.15\,\mathrm{K}$、$p = 1.01325\times10^5\,\mathrm{Pa}$、$M = 2.00\times10^{-3}\,\mathrm{kg\,mol^{-1}}$、$d = 2.00\times10^{-10}\,\mathrm{m}$，求氢气的 $\bar{v}, n, \lambda, \bar{z}$。

解　依次由速率公式、状态方程及碰撞公式计算：

$$\begin{aligned}
\bar{v} &= \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} \approx 1.70\times10^3\,\mathrm{m\,s^{-1}},\\
n &= \frac{p}{kT} \approx 2.69\times10^{25}\,\mathrm{m^{-3}},\\
\lambda &= \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n} \approx 2.09\times10^{-7}\,\mathrm{m},\\
\bar{z} &= \frac{\bar{v}}{\lambda} \approx 8.13\times10^9\,\mathrm{s^{-1}}.
\end{aligned}$$

结果表明分子运动速率很大，碰撞也极频繁；宏观扩散速度不能直接等同于单分子的平均速率。

### 4.4 稀薄气体与真空技术的物理基础

压强很低时，分子间平均自由程可能超过容器特征长度 $L$。此时分子与器壁的碰撞对输运更重要，但分子间平均自由程公式的含义没有变，不能直接把计算得到的 $\lambda$ 改写成 $L$。若讨论分子在容器内的有效直线路程，则必须另外考虑几何边界。

**克努森数** $\mathrm{Kn} = \lambda/L$ 比较自由程与装置尺度。Kn 很小时适合连续介质近似；Kn 较大时需考虑稀薄气体效应。真空程度用绝对压强表示，压强越小，通常所谓“真空度”越高；$1\,\mathrm{Torr} = (101325/760)\,\mathrm{Pa} \approx 133.322\,\mathrm{Pa}$。

对均匀气体，在近似恒定碰撞率下，路程 $\ell$ 内不发生碰撞的概率为

$$P_0(\ell) = \mathrm{e}^{-\ell/\lambda}.$$

走过一个平均自由程时，仍约有 $\mathrm{e}^{-1} \approx 36.8\%$ 的分子未碰撞。平均自由程不是每个分子的固定路程。

在热平衡且器壁静止时，单位面积、单位时间的入射分子数称为**入射通量** $J$。由正向法向速度平均得

$$J = n\int_0^{\infty} v_x \phi(v_x)\,\mathrm{d}v_x = \frac{1}{4}n\bar{v} = \frac{p}{\sqrt{2\pi\mu kT}}.$$

$J$ 的单位为 $\mathrm{m^{-2}\,s^{-1}}$，与单位为 $\mathrm{s^{-1}}$ 的 $\bar{z}$ 不同。若表面单分子层的容纳密度为 $n_\mathrm{s}$、吸附概率近似为 1，覆盖时间约为 $n_\mathrm{s}/J$；降低压强可延长表面的洁净保持时间。真空蒸发镀膜还要求蒸发粒子的相关碰撞自由程远大于源与基片的距离，以减少飞行途中散射。空间环境模拟的低压条件同样与稀薄气体效应有关；真空本身不等同于失重。

# 5 热力学第一定律与热容

## 5.1 功、热量与内能的区别

**功** $W$ 和**热量** $Q$ 描述能量传递的方式。热量由温差引起的能量交换产生；功由宏观有序作用引起。系统“具有”内能，不能说系统“具有某一热量”。内能是**状态量**，而功和热量是**过程量**。

**约定：热量和功的正负**

$Q>0$ 表示系统吸热，$Q<0$ 表示系统放热；$W>0$ 表示系统对外做功，$W<0$ 表示外界对系统做功。固定组成的封闭系统，且忽略整体机械能变化时，**热力学第一定律**为

$$Q=\Delta E+W,\qquad \mathrm{d}E=\delta Q-\delta W.$$

$\delta Q,\delta W$ 表示微小过程中的能量传递，$\mathrm{d}E$ 表示状态函数的全微分。

若系统整体动能或外场势能改变，应把它们一并计入能量守恒；若还有电功等其他功形式，也须计入 $W$。第一定律本身不要求过程准静态或可逆。

状态量满足 $\Delta E=E_2-E_1$，循环后 $\Delta E=0$；两个相同端点之间，$Q$ 和 $W$ 可因路径不同而不同，但 $Q-W$ 始终相同。

若一台循环装置不从外界获得能量，却持续对外做功，就违背能量守恒；这种装置称为**第一类永动机**，不能实现。

## 5.2 体积功及其适用条件

设活塞面积为 $A$，向外位移为 $\mathrm{d}x$，则体积变化 $\mathrm{d}V=A\,\mathrm{d}x$。外界阻力对应的外压为 $p_{\mathrm{ext}}$，边界功为

$$\delta W=p_{\mathrm{ext}}\,\mathrm{d}V,\qquad W=\int_{V_1}^{V_2}p_{\mathrm{ext}}\,\mathrm{d}V.$$

对无摩擦、机械准静态的极限过程，内压与外压只相差无穷小量，可采用系统平衡压强 $p$：

$$W=\int_{V_1}^{V_2}p\,\mathrm{d}V.$$

膨胀时 $\mathrm{d}V>0$，气体对外做正功；压缩时做负功。在 $p$–$V$ 图中，该积分为过程曲线下的有向面积。非准静态自由膨胀的系统压强无法沿过程均匀定义，也不能把初末态之间的等温线面积当成实际功。

## 5.3 热容量、比热容和摩尔热容

**热容量**取决于系统及过程。在可用温度变化表征的指定过程 $\mathcal{P}$ 上，

$$C_{\mathcal{P}}=\frac{\delta Q}{\mathrm{d}T},\qquad c_{\mathcal{P}}=\frac{1}{m}\frac{\delta Q}{\mathrm{d}T},\qquad C_{\mathcal{P},\mathrm{m}}=\frac{1}{\nu}\frac{\delta Q}{\mathrm{d}T}.$$

$c_{\mathcal{P}}$ 为**比热容**，$C_{\mathcal{P},\mathrm{m}}$ 为**摩尔热容**，单位依次为 $\mathrm{J\,K^{-1}}$、$\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$、$\mathrm{J\,mol^{-1}\,K^{-1}}$。等温过程有 $\mathrm{d}T=0$，不能用一个有限的过程热容描述。

对于只做体积功的气体，**定容摩尔热容与定压摩尔热容分别为**

$$C_{V,\mathrm{m}} = \frac{1}{\nu}\left(\frac{\delta Q}{\mathrm{d}T}\right)_V, \qquad C_{p,\mathrm{m}} = \frac{1}{\nu}\left(\frac{\delta Q}{\mathrm{d}T}\right)_p.$$

理想气体的 $E$ 只依赖 $T$，由定容过程 $\delta Q = \mathrm{d}E$ 得

$$\mathrm{d}E = \nu C_{V,\mathrm{m}}(T)\,\mathrm{d}T, \qquad \Delta E = \nu \int_{T_1}^{T_2} C_{V,\mathrm{m}}(T)\,\mathrm{d}T.$$

该内能变化公式对连接相同平衡端点的任意过程都成立，因为它表达状态函数变化；不能据此把任意过程的实际吸热也写成同一积分。

### 5.4 迈耶公式与热容比

定压、机械准静态过程中，$\delta Q = \mathrm{d}E + p\,\mathrm{d}V$。由 $pV = \nu RT$，在 $p$ 固定时 $p\,\mathrm{d}V = \nu R\,\mathrm{d}T$，所以

$$\nu C_{p,\mathrm{m}}\,\mathrm{d}T = \nu C_{V,\mathrm{m}}\,\mathrm{d}T + \nu R\,\mathrm{d}T.$$

**结论：理想气体热容关系**

$$C_{p,\mathrm{m}} - C_{V,\mathrm{m}} = R, \qquad \gamma = \frac{C_{p,\mathrm{m}}}{C_{V,\mathrm{m}}}.$$

$\gamma$ **为热容比**。若有效能量自由度 $i$ 不变，

$$C_{V,\mathrm{m}} = \frac{i}{2}R, \quad C_{p,\mathrm{m}} = \frac{i+2}{2}R, \quad \gamma = \frac{i+2}{i}.$$

单原子、刚性线性分子、刚性非线性分子模型分别给出 $\gamma = 5/3, 7/5, 4/3$。迈耶公式在固定组成的理想气体中成立，即使热容随温度变化，仍可逐温度使用；常数热容公式则需要额外检验温度范围。

# 6 理想气体的典型过程

本章除自由膨胀外，均讨论物质的量 $\nu$ 不变、只做体积功的机械准静态过程。涉及显式常数公式时，假定 $C_{V,\mathrm{m}}$、$C_{p,\mathrm{m}}$ 以及 $\gamma$ 不随温度变化。记 $\Delta T = T_2 - T_1$。

## 6.1 等容、等压与等温过程

**等容过程**满足 $V$ 不变，因此 $W = 0$，$p/T$ 不变。由第一定律，

$$Q_V = \Delta E = \nu C_{V,\mathrm{m}} \Delta T.$$

等容升温时，吸收的热量全部用于增加内能。

**等压过程**满足 $p$ 不变，因此 $V/T$ 不变。功、内能变化和热量为

$$W = p(V_2 - V_1) = \nu R \Delta T,$$
$$\Delta E = \nu C_{V,\mathrm{m}} \Delta T,$$
$$Q_p = \nu C_{p,\mathrm{m}} \Delta T.$$

等压升温还需对外做功，同样的温升所需热量比等容过程大。

**等温过程**满足 $T$ 不变。对理想气体，$\Delta E = 0$，$p = \nu RT/V$，因此

$$W = \int_{V_1}^{V_2} \frac{\nu RT}{V}\,\mathrm{d}V = \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1},$$
$$Q_T = W = \nu RT \ln \frac{p_1}{p_2}.$$

等温膨胀过程中虽温度不升高，仍须吸热补偿对外做功所消耗的能量。$\Delta E = 0$ 依赖理想气体内能只随温度变化的性质，不能直接推广到任意真实物质。

**例题：相同热量对应的三种过程**

将 $Q = 500\,\mathrm{J}$ 分别传给初态相同的 $2.00\,\mathrm{mol}$ 氢气。初温 $T_0 = 273.15\,\mathrm{K}$，初压 $p_0 = 1.01325 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$。采用 $i = 5$ 的理想气体模型，分别求等容、等温及等压吸热后的状态。

**解** 初体积 $V_0 = \nu RT_0/p_0 \approx 4.483 \times 10^{-2}\,\mathrm{m}^3$。

1. 等容：$W = 0$、$\Delta E = 500\,\mathrm{J}$，
$$T = T_0 + \frac{Q}{\nu(5R/2)} \approx 285.18\,\mathrm{K}, \qquad p = p_0 \frac{T}{T_0} \approx 1.058 \times 10^5\,\mathrm{Pa}.$$
2. 等温：$\Delta E = 0$、$W = 500\,\mathrm{J}$，
$$V = V_0 \exp\left(\frac{Q}{\nu RT_0}\right) \approx 5.004 \times 10^{-2}\,\mathrm{m}^3, \qquad p \approx 9.076 \times 10^4\,\mathrm{Pa}.$$
3. 等压：
$$T = T_0 + \frac{Q}{\nu(7R/2)} \approx 281.74\,\mathrm{K}, \qquad V = V_0 \frac{T}{T_0} \approx 4.624 \times 10^{-2}\,\mathrm{m}^3.$$
$\Delta E = (5/7)Q \approx 357.14\,\mathrm{J}$，$W = (2/7)Q \approx 142.86\,\mathrm{J}$。

三种情况下吸热相同，但功、内能变化和末态不同，说明热量属于过程量。

## 6.2 可逆绝热过程及绝热方程

**绝热过程**满足 $\delta Q = 0$。若过程还可逆且只做体积功，则

$$\nu C_{V,\mathrm{m}}\,\mathrm{d}T = -p\,\mathrm{d}V.$$

代入 $p = \nu RT/V$，约去 $\nu$，有

$$\frac{\mathrm{d}T}{T} + \frac{R}{C_{V,\mathrm{m}}}\frac{\mathrm{d}V}{V} = 0.$$

由 $R/C_{V,\mathrm{m}} = \gamma - 1$ 并在常数热容条件下积分，

$$\ln T + (\gamma - 1)\ln V = \text{常量}.$$

再利用状态方程消去 $T$ 或 $V$，得到

**核心公式：可逆绝热方程**

$$TV^{\gamma-1} = \text{常量}, \qquad pV^{\gamma} = \text{常量}, \qquad T^{\gamma}p^{1-\gamma} = \text{常量}.$$

这些方程要求固定组成的理想气体、常数热容以及可逆绝热过程；仅有 $Q = 0$ 并不足以使用。


绝热功由能量守恒得到

$$W = -\Delta E = \nu C_{V,\mathrm{m}}(T_1 - T_2) = \frac{p_1V_1 - p_2V_2}{\gamma - 1}.$$

在同一状态 $(p, V)$，等温线和可逆绝热线的斜率分别为

$$\left(\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}V}\right)_T = -\frac{p}{V}, \qquad \left(\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}V}\right)_{\mathrm{ad}} = -\gamma\frac{p}{V}.$$

因 $\gamma > 1$，绝热线斜率的绝对值较大，其代数值更小。说“斜率较大”时必须指明比较的是绝对值。




从同一初态膨胀时，$\gamma = 1.4$ 的可逆绝热线下降较快。

### 6.3 绝热自由膨胀

气体在隔热刚性容器内向真空区域扩展称为**绝热自由膨胀**。容器与外界无热量交换，气体向真空扩展不克服外压，所以

$$Q = 0, \quad W = 0, \quad \Delta E = 0.$$

若固定组成的理想气体由初平衡态最终达到另一个平衡态，因 $E = E(T)$，有 $T_2 = T_1$；又因 $V_2 > V_1$，有 $p_2 < p_1$。过程的中间状态并非平衡态，不能套用 $pV^{\gamma} =$ 常量。真实气体即使 $\Delta E = 0$，温度也可能改变。

### 6.4 多方过程及过程热容

**多方过程**是满足 $pV^{q} = K_q$ 的机械准静态过程，其中 $q$ 为固定的多方指数，$K_q$ 为该过程的常量。它可用于近似描述多种实际过程，并不限于介于等温与绝热之间的情形。

当 $q \neq 1$ 时，

$$\begin{aligned} W &= K_q \int_{V_1}^{V_2} V^{-q}\,\mathrm{d}V = \frac{p_2V_2 - p_1V_1}{1-q} \\ &= \frac{\nu R(T_2 - T_1)}{1-q}, \\ Q &= \Delta E + W = \nu\left(C_{V,\mathrm{m}} + \frac{R}{1-q}\right)\Delta T. \end{aligned}$$

相应的过程摩尔热容为

$$C_{q,\mathrm{m}} = C_{V,\mathrm{m}} + \frac{R}{1-q} = C_{V,\mathrm{m}}\frac{\gamma - q}{1-q}.$$

$q = 0$ 对应等压，$q = 1$ 对应等温，$q = \gamma$ 对应满足前述条件的可逆绝热。等容过程通常作为 $q \to \infty$ 的极限理解，不能把“无穷大”当作普通有限指数直接代入计算。

在 $1 < q < \gamma$ 的膨胀中，$T$ 降低而 $Q > 0$，所以 $C_{q,\mathrm{m}} < 0$。这不违背能量守恒：吸热小于对外做功，差额来自内能减少。过程热容为负不表示定容热容为负。

### 6.5 过程公式比较与计算步骤

下表仅在本章说明的固定物质的量、理想气体及常数热容条件下使用。表中 $W$ 均采用系统对外做功为正的约定。

| 过程 | 状态约束 | 对外功 $W$ | 吸热 $Q$ |
|---|---|---|---|
| 等容 | $V =$ 常量 | $0$ | $\nu C_{V,\mathrm{m}}\Delta T$ |
| 等压 | $p =$ 常量 | $\nu R\Delta T$ | $\nu C_{p,\mathrm{m}}\Delta T$ |
| 等温 | $T =$ 常量 | $\nu RT\ln(V_2/V_1)$ | $W$ |
| 可逆绝热 | $pV^{\gamma} =$ 常量 | $-\nu C_{V,\mathrm{m}}\Delta T$ | $0$ |
| 多方，$q \neq 1$ | $pV^{q} =$ 常量 | $\nu R\Delta T/(1-q)$ | $\nu C_{q,\mathrm{m}}\Delta T$ |

所有过程的内能变化均为 $\Delta E = \nu C_{V,\mathrm{m}}\Delta T$。实际过程只要初末态确定，即可先求 $\Delta E$，但求 $W, Q$ 必须知道路径及相应条件。

**方法：多阶段气体过程**

先确认系统、符号约定及模型；将摄氏温度和摩尔质量换为国际单位；根据每段状态约束逐一求端点；分别计算各段 $\Delta E, W, Q$；最后求和，并以总关系 $Q_{\mathrm{tot}} - W_{\mathrm{tot}} = E_{\mathrm{final}} - E_{\mathrm{initial}}$ 核对。

**例题：等容、等温、等压组成的过程**

0.100 mol 氮气由 A 态 $T_A = 300\,\mathrm{K}$、$p_A = p_0$ 出发，先等容使压强变为 $3p_0$（B 态），再等温膨胀到 $p_0$（C 态），最后等压压缩至 C 态体积的一半（D 态）。取 $i = 5$，求整个过程的 $\Delta E, W, Q$。

解　由各段状态约束，

$$T_B = T_C = 900\,\mathrm{K}, \quad V_B = V_A, \quad V_C = 3V_A, \quad V_D = \frac{3}{2}V_A, \quad T_D = 450\,\mathrm{K}.$$

逐段计算如下（数值单位为焦耳）：

| 过程 | $\Delta E$ | $W$ | $Q$ |
|---|---|---|---|
| A→B | 1247.2 | 0 | 1247.2 |
| B→C | 0 | 822.1 | 822.1 |
| C→D | −935.4 | −374.2 | −1309.5 |
| 总计 | 311.8 | 447.9 | 759.7 |

其中等温段 $W_{BC} = 0.100R \times 900\ln 3$。总内能变化也可直接由初末温度得到 $\Delta E = 0.100(5R/2)(450 - 300)$，与逐段和一致。

# 7 循环过程、热机与制冷机

## 7.1 循环过程与有向面积

**循环过程**是系统经历若干状态变化后回到初态的过程。任何状态函数在一个完整循环后的增量为零，因此

$$\Delta E_{\mathrm{cyc}} = 0, \qquad W_{\mathrm{cyc}} = Q_{\mathrm{net}}.$$

机械准静态循环的净功为

$$W_{\mathrm{cyc}} = \oint p\,\mathrm{d}V.$$

通常的单个封闭回路在 $p$–$V$ 图上顺时针运行时净功为正，逆时针时为负，大小为所围面积。复杂回路须按有向面积相加，不能只看总几何面积。

## 7.2 热机效率与制冷系数

**热机**从高温热源吸热并输出净功，同时向低温热源放热。定义 $Q_{\mathrm{H}} > 0$ 为从高温热源吸收的热量，$Q_{\mathrm{L}} > 0$ 为向低温热源放出的热量大小，则

$$W_{\mathrm{out}} = Q_{\mathrm{H}} - Q_{\mathrm{L}}, \qquad \eta = \frac{W_{\mathrm{out}}}{Q_{\mathrm{H}}} = 1 - \frac{Q_{\mathrm{L}}}{Q_{\mathrm{H}}}.$$

这里 $Q_{\mathrm{L}}$ 是正的大小；若仍用有符号的低温段热量，应写 $Q_{\mathrm{cold}} = -Q_{\mathrm{L}}$。

**制冷机**消耗外界输入功 $W_{\mathrm{in}} > 0$，从低温处吸取 $Q_{\mathrm{L}} > 0$，并向高温处放出 $Q_{\mathrm{H}} > 0$：


$$W_{\mathrm{in}} = Q_{\mathrm{H}} - Q_{\mathrm{L}}, \qquad \varepsilon = \frac{Q_{\mathrm{L}}}{W_{\mathrm{in}}} = \frac{Q_{\mathrm{L}}}{Q_{\mathrm{H}} - Q_{\mathrm{L}}}.$$

$\varepsilon$ 为**制冷系数**，也称性能系数（COP），可以大于 1，因为分子是搬运的热量，并非由功全部转化产生的能量。

## 7.3 卡诺循环及效率推导

**卡诺循环**由两个可逆等温过程和两个可逆绝热过程组成，只与温度恒定的两个热源交换热量。设高温 $T_{\mathrm{H}}$、低温 $T_{\mathrm{L}}$ 满足 $T_{\mathrm{H}} > T_{\mathrm{L}} > 0$。理想气体正向循环的四段为

1. A→B：在 $T_{\mathrm{H}}$ 下可逆等温膨胀，吸热；
2. B→C：可逆绝热膨胀，温度降到 $T_{\mathrm{L}}$；
3. C→D：在 $T_{\mathrm{L}}$ 下可逆等温压缩，放热；
4. D→A：可逆绝热压缩，温度升到 $T_{\mathrm{H}}$。




理想气体卡诺循环示意：实线为等温段，虚线为绝热段，箭头表示正向循环。

对常数热容理想气体，两条绝热线分别给出

$$T_{\mathrm{H}}V_B^{\gamma-1}=T_{\mathrm{L}}V_C^{\gamma-1},\qquad T_{\mathrm{H}}V_A^{\gamma-1}=T_{\mathrm{L}}V_D^{\gamma-1}.$$

相除得 $V_B/V_A=V_C/V_D$。两个等温过程的热量大小为

$$Q_{\mathrm{H}}=\nu RT_{\mathrm{H}}\ln\frac{V_B}{V_A},\qquad Q_{\mathrm{L}}=\nu RT_{\mathrm{L}}\ln\frac{V_C}{V_D}.$$

因此 $Q_{\mathrm{L}}/Q_{\mathrm{H}}=T_{\mathrm{L}}/T_{\mathrm{H}}$，得到

**核心公式：卡诺效率与卡诺制冷系数**

$$\eta_{\mathrm{C}}=1-\frac{T_{\mathrm{L}}}{T_{\mathrm{H}}},\qquad \varepsilon_{\mathrm{C}}=\frac{T_{\mathrm{L}}}{T_{\mathrm{H}}-T_{\mathrm{L}}}.$$

温度必须使用开尔文。卡诺循环可逆，式中温度为两个恒温热源的温度，不能把任意循环的最高、最低气体温度直接代入。

若 $T_{\mathrm{H}}=580\,^\circ\mathrm{C}$、$T_{\mathrm{L}}=30\,^\circ\mathrm{C}$，则 $\eta_{\mathrm{C}}=1-303.15/853.15\approx 64.5\%$。这是两热源间的可逆上限，不能直接当作实际电厂效率。

**例题：固定两条绝热线时的循环净功**

一卡诺热机的初始高温热源为 $100\,^\circ\mathrm{C}$，低温热源为 $0\,^\circ\mathrm{C}$。保持低温热源及两条绝热线不变，若每循环净功加倍，求新的高温热源温度和效率。

**解** 固定两条绝热线使两个等温段的体积比不变，记 $r=V_B/V_A=V_C/V_D$。于是

$$W=\nu R(T_{\mathrm{H}}-T_{\mathrm{L}})\ln r.$$

由 $W'=2W$，

$$T'_{\mathrm{H}}-273.15=2(373.15-273.15),$$

故 $T'_{\mathrm{H}}=473.15\,\mathrm{K}=200\,^\circ\mathrm{C}$，$\eta'=1-273.15/473.15\approx 42.3\%$。若题目只说“净功率加倍”，还必须给定循环频率保持不变，才能推出每循环净功加倍。

### 7.4 非卡诺循环：吸热段必须全部计入

**例题：两等温、两等容的无回热循环**

1 mol 刚性双原子理想气体经历循环：在 $T_{\mathrm{H}} = 300\,\mathrm{K}$ 下由 $V_1$ 等温膨胀到 $2V_1$，等容冷却至 $T_{\mathrm{L}} = 200\,\mathrm{K}$，等温压缩回 $V_1$，再等容升温回到初态。无回热装置，求循环效率。

**解** 两个等容段不做功，两等温段给出

$$W = R(T_{\mathrm{H}} - T_{\mathrm{L}})\ln 2 \approx 576.3\,\mathrm{J}.$$

吸热包含高温等温膨胀和等容升温两部分：

$$Q_{\mathrm{in}} = RT_{\mathrm{H}}\ln 2 + \frac{5}{2}R(T_{\mathrm{H}} - T_{\mathrm{L}}) \approx 3807.6\,\mathrm{J}.$$

因此 $\eta \approx 15.1\%$，低于 $1 - T_{\mathrm{L}}/T_{\mathrm{H}} = 33.3\%$。若遗漏等容升温的吸热，会得到错误效率。若另有理想回热器完全回收两个等容段的热量，外部吸热不同，不能沿用此无回热计算。

### 7.5 等压循环与奥托循环

由两条可逆绝热线及两条等压线组成的理想循环中，设 A→B 在高压 $p_{\mathrm{H}}$ 下吸热，C→D 在低压 $p_{\mathrm{L}}$ 下放热，其余两段绝热。由 $T^{\gamma}p^{1-\gamma}$ 不变，有

$$\frac{T_C}{T_B} = \frac{T_D}{T_A} = \left(\frac{p_{\mathrm{L}}}{p_{\mathrm{H}}}\right)^{(\gamma-1)/\gamma}.$$

于是

$$\begin{aligned}\eta &= 1 - \frac{C_{p,\mathrm{m}}(T_C - T_D)}{C_{p,\mathrm{m}}(T_B - T_A)} \\ &= 1 - \left(\frac{p_{\mathrm{L}}}{p_{\mathrm{H}}}\right)^{(\gamma-1)/\gamma} = 1 - \frac{T_C}{T_B}.\end{aligned}$$

该温度比来自具体过程的约束，不能理解为任意非卡诺循环都可按极值温度计算效率。

**奥托循环**（Otto cycle）的理想模型由两个可逆绝热过程及两个等容过程组成。设 A→B 为压缩、B→C 为等容吸热、C→D 为膨胀、D→A 为等容放热，压缩比 $r = V_A/V_B > 1$。有

$$T_B = T_A r^{\gamma-1}, \qquad T_C = T_D r^{\gamma-1}.$$

两个等容段的热量比为

$$\frac{Q_{\mathrm{out}}}{Q_{\mathrm{in}}} = \frac{T_D - T_A}{T_C - T_B} = r^{1-\gamma},$$

故

$$\eta_{\mathrm{O}} = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}}.$$

这是理想循环的效率式；实际发动机还存在热容变化、燃烧、传热及摩擦等因素。

# 8 热力学第二定律与可逆性

## 8.1 过程方向与第二定律的两种表述

第一定律限制能量收支，但不能单独判定过程能否自发进行。例如热量由低温物体传到高温物体在能量账目上并无矛盾，其自发方向却受到第二定律限制。

**定律：热力学第二定律**

**开尔文–普朗克表述**：不可能制造一种循环工作的装置，其唯一效果是从单一热源吸热并把所吸热量全部转化为功。

**克劳修斯表述**：不可能使热量从低温物体传到高温物体，而不引起其他变化。

两种表述中的“循环工作”和“唯一效果”是关键条件。单次理想气体等温膨胀可以有 $Q = W$，但气体末态改变；若要持续循环工作，还须恢复初态，并核对整个循环及外界的全部变化。冰箱可以把热量从低温处搬到高温处，因为它消耗外界功。

## 8.2 两种表述的等价性

假定开尔文–普朗克表述不成立，存在从单一高温热源吸热 $W$ 并完全输出功 $W$ 的循环机。用此功驱动一台正常制冷机，从低温热源取热 $Q_{\mathrm{L}}$ 并向高温热源排出 $Q_{\mathrm{L}} + W$。组合装置没有净外部功，高温热源净得到 $Q_{\mathrm{L}}$，低温热源净失去 $Q_{\mathrm{L}}$，违背克劳修斯表述。

反过来，若克劳修斯表述不成立，存在无需功即可把热量 $Q_{\mathrm{L}}$ 从低温处搬到高温处的循环装置。把它与一台正常热机组合，使该装置搬回热机排向低温热源的热量。低温热源无净变化，高温热源净失去 $Q_{\mathrm{H}} - Q_{\mathrm{L}}$，组合装置输出同样多的功，违背开尔文–普朗克表述。因此两种表述等价。

## 8.3 不可逆因素与整体恢复条件

**不可逆过程**不能在不留下其他变化的条件下使系统和外界全部恢复初态。常见不可逆因素包括：有限温差传热、有限压强差膨胀、摩擦、扩散以及其他耗散作用。

系统返回初态并不表示原过程可逆。例如自由膨胀后的气体可经压缩恢复初态，但压缩需外界做功，外界的状态因此改变。可逆性应对“系统加外界”的整体判断。

**注意：准静态、绝热、等温与可逆**

准静态说明中间状态近似平衡；绝热说明 $Q = 0$；等温说明 $T$ 不变；可逆说明系统及外界能完全恢复。四者描述不同性质。准静态过程仍可含摩擦，等温传热也可因有限温差而不可逆，绝热自由膨胀则是典型不可逆过程。

## 8.4 卡诺定理及其证明思路

**定理：两恒温热源间的效率上限**

在同一高温热源 $T_{\mathrm{H}}$ 和同一低温热源 $T_{\mathrm{L}}$ 之间工作的所有可逆热机效率相同，且任何热机均满足

$$\eta \le \eta_{\mathrm{C}} = 1 - \frac{T_{\mathrm{L}}}{T_{\mathrm{H}}}.$$

可逆时取等号；有不可逆因素时效率低于该可逆上限。定理不依赖工作物质是否为理想气体。

证明可按反证法进行。设热机 X 的效率高于可逆热机 R，调节两机的运行循环数，使其每轮吸取相同的高温热量 $Q_{\mathrm{H}}$。X 输出功 $W_X$，R 输出功 $W_R$，且 $W_X > W_R$。

将 R 逆向运行，则它消耗 $W_R$，向高温热源送回 $Q_{\mathrm{H}}$，从低温热源吸取 $Q_{\mathrm{H}} - W_R$。与 X 组合后，高温热源无净变化；低温热源净失热

$$(Q_{\mathrm{H}} - W_R) - (Q_{\mathrm{H}} - W_X) = W_X - W_R;$$

组合装置输出净功 $W_X - W_R$。这相当于循环地把单一低温热源的热量完全转化为功，违背第二定律，故 X 不可能更高效。若 X 也可逆，交换两机的角色即可证明其效率相等。

在既定两热源下，减少不可逆损失可使实际效率接近上限。要改变上限，应考察温度比 $T_{\mathrm{L}}/T_{\mathrm{H}}$；单看温差大小不足以比较不同温度水平的效率。

# 9 熵、熵变与第二定律的统计意义

## 9.1 宏观态、微观态与热力学概率

**宏观态**由宏观约束和参量描述；**微观态**描述与宏观态相容的详细微观状态。在有限个等可能微观态的模型中，某宏观态包含的微观态数 $\Omega$ 称为**热力学概率**。$\Omega$ 是状态数，不是介于 0 与 1 之间的普通概率。

若总计有 $\Omega_{\mathrm{tot}}$ 个等可能微观态，宏观态出现的普通概率为 $P = \Omega/\Omega_{\mathrm{tot}}$。设 $N$ 个独立分子各以 1/2 概率落入 A、B 两个等大区域，A 内有 $r$ 个分子的宏观态对应

$$\Omega_r = \binom{N}{r}, \qquad P_r = \frac{\binom{N}{r}}{2^N}.$$

当 $N = 3$ 时，$r = 0, 1, 2, 3$ 对应的状态数为 $1, 3, 3, 1$，概率为 $1/8, 3/8, 3/8, 1/8$。所有分子集中在指定一侧的概率为 $2^{-N}$；集中在任意一侧的概率为 $2^{1-N}$。

对宏观 $N$，接近平衡的宏观态所包含的微观态远多于极端不均匀态。不可逆自发变化的宏观趋势可理解为系统趋向占据微观态数更多的宏观态。该说法表达统计趋势，不排除微小涨落，不能断言少粒子系统的每一步都必然单调趋向更大 $\Omega$。

## 9.2 玻耳兹曼熵与可加性

**核心公式：玻耳兹曼关系**

$$S = k \ln \Omega.$$

$S$ 称为**熵**，单位 $\mathrm{J\,K^{-1}}$。公式用于具有明确宏观约束及相容微观态计数的统计描述；能量零点及熵参考约定不影响同类状态之间的熵变。

若两个子系统近似独立、相容微观态数相乘，即 $\Omega = \Omega_1 \Omega_2$，则

$$S = k \ln(\Omega_1 \Omega_2) = S_1 + S_2.$$

熵的可加性需要明确所选系统及约束；存在不可忽略相关性时，不能把微观态数简单相乘。常说熵反映“无序程度”，但严谨含义是相容微观态数的对数，而非凭肉眼对整齐或混乱作判断。

对于固定体积、能量和物质的量等约束的孤立系统，平衡态具有最大熵。不能不注明约束便说所有系统的任意平衡态都“熵最大”。

## 9.3 克劳修斯熵的热力学定义

可逆卡诺循环满足 $Q_{\mathrm{H}}/T_{\mathrm{H}} - Q_{\mathrm{L}}/T_{\mathrm{L}} = 0$。将一般可逆循环分解为微小可逆循环，其内部连接的热交换相消，在极限下得到

$$\oint \frac{\delta Q_{\mathrm{rev}}}{T} = 0.$$

因此，在平衡态 A、B 之间，可逆过程的积分与路径无关，可定义**克劳修斯熵**的变化：

**定义：平衡态之间的熵变**

$$S_B - S_A = \int_A^B \frac{\delta Q_{\mathrm{rev}}}{T}, \qquad \mathrm{d}S = \frac{\delta Q_{\mathrm{rev}}}{T}.$$

积分沿连接同一初末平衡态的任一可逆路径，$T$ 是该可逆路径上的系统温度。实际过程可以不可逆，仍可借助假想可逆路径计算其熵变。

$\delta Q/T$ 只有在可逆条件下等于 $\mathrm{d}S$。不可逆过程中用实际热量除以某个初温、末温或平均温度，一般不能得到系统熵变。熵是状态量，实际热量是过程量。

## 9.4 克劳修斯不等式与熵增加原理

对循环过程，若系统经边界与温度为 $T_{\mathrm{b}}$ 的外部热源交换微小热量 $\delta Q$，则**克劳修斯不等式**为

$$\oint \frac{\delta Q}{T_{\mathrm{b}}} \le 0.$$

多个热源同时参与时，应分别对各热交换项采用相应热源温度，不能把非平衡系统任意指定一个均匀温度代入。

对不交换物质的系统，可以将熵变化分为熵随热量的传递和内部产生两部分：

$$\Delta S = \int \frac{\delta Q}{T_{\mathrm{b}}} + S_{\mathrm{gen}}, \qquad S_{\mathrm{gen}} \ge 0.$$

$S_{\mathrm{gen}}$ 为**熵产生**，由不可逆因素产生；可逆过程为零。由此得到

**定律：熵增加原理**

对孤立系统，

$$\Delta S_{\mathrm{isolated}} \ge 0.$$

可逆变化总熵不变；不可逆变化存在正的熵产生。系统和参与变化的外界构成的孤立整体，其总熵不能减少。

非孤立系统自身的熵可以减小，例如向外界放热；此时必须同时核对外界熵变。绝热封闭系统虽可能对外做功，但功不传递熵，故也满足 $\Delta S = S_{\mathrm{gen}} \ge 0$。这并不把“绝热”与“孤立”视为同义。

## 9.5 理想气体的熵变公式

沿任意可逆辅助路径，第一定律和状态方程给出

$$\begin{aligned}\mathrm{d}S &= \frac{\mathrm{d}E + p\,\mathrm{d}V}{T} \\ &= \nu C_{V,\mathrm{m}}(T)\frac{\mathrm{d}T}{T} + \nu R\frac{\mathrm{d}V}{V}.\end{aligned}$$

因此固定组成的理想气体在两个平衡态之间有

$$\Delta S = \nu \int_{T_1}^{T_2} \frac{C_{V,\mathrm{m}}(T)}{T}\,\mathrm{d}T + \nu R \ln\frac{V_2}{V_1}.$$

若热容为常数，

**核心公式：理想气体熵变**

$$\begin{aligned}\Delta S &= \nu C_{V,\mathrm{m}} \ln\frac{T_2}{T_1} + \nu R \ln\frac{V_2}{V_1} \\ &= \nu C_{p,\mathrm{m}} \ln\frac{T_2}{T_1} - \nu R \ln\frac{p_2}{p_1}.\end{aligned}$$

两式由 $V_2/V_1 = (T_2/T_1)(p_1/p_2)$ 及迈耶公式相互转换。对数中的比值均无量纲。

等容、等压、等温时，分别约去不变参量对应的项；可逆绝热时 $\Delta S = 0$。不可逆绝热过程则不能直接设熵变为零。

**例题：绝热自由膨胀的熵变**

1.00 mol 理想气体在隔热刚性容器中由体积 $V_1$ 自由膨胀到 $V_2 = 2V_1$。初末态均为平衡态。求系统熵变，并解释为何 $Q = 0$ 而熵增加。

解　实际过程 $Q = W = 0$，因此 $\Delta E = 0$、$T_2 = T_1$。选同一温度下的可逆等温膨胀作为辅助路径，

$$\Delta S = \nu R \ln\frac{V_2}{V_1} = R\ln 2 \approx 5.763\,\mathrm{J\,K^{-1}} > 0.$$

辅助路径须吸热，实际自由膨胀不吸热；两者热量不同，但初末态相同，故熵变相同。实际过程的正熵变全部来自熵产生。统计上，在固定温度及分子数下，空间可及状态数的体积依赖使 $\Omega_2/\Omega_1 = (V_2/V_1)^N$，于是 $\Delta S = Nk\ln(V_2/V_1)$，与热力学计算一致。

## 9.6　有限温差传热的熵变

温度为常量 $T_\mathrm{r}$ 的热源吸收有符号热量 $Q_\mathrm{r}$ 后，熵变为 $Q_\mathrm{r}/T_\mathrm{r}$。对质量为 $m$、比热容为常数 $c$ 的物体，在无相变、体积功忽略的近似下，从 $T_1$ 加热到 $T_2$ 的熵变为

$$\Delta S_{\mathrm{body}} = mc\int_{T_1}^{T_2}\frac{\mathrm{d}T}{T} = mc\ln\frac{T_2}{T_1}.$$

实际接触加热可以不可逆；积分应理解为经一系列温差无穷小的热源完成同一温变的可逆辅助路径。

**例题：水与恒温热源接触**

1.00 kg 水由 20 °C 被 100 °C 的恒温热源加热至 100 °C。取 $c = 4.18\times10^3\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$，忽略蒸发、相变及容器热容。求水、热源和两者整体的熵变。

解　取 $T_1 = 293.15\,\mathrm{K}$、$T_2 = T_\mathrm{r} = 373.15\,\mathrm{K}$。水吸热为 $Q = mc(T_2 - T_1) = 3.344\times10^5\,\mathrm{J}$。于是

$$\Delta S_{\mathrm{water}} = 4180\ln\frac{373.15}{293.15} \approx 1008.6\,\mathrm{J\,K^{-1}},$$

$$\Delta S_{\mathrm{r}} = -\frac{334400}{373.15} \approx -896.2\,\mathrm{J\,K^{-1}},$$
$$\Delta S_{\mathrm{total}} \approx 112.5\,\mathrm{J\,K^{-1}} > 0.$$

整体若与其他外界无交换，则这部分正熵变就是熵产生。不能先把两个熵变粗略取整再相加，以免较小的差值产生显著舍入误差。

## 9.7 熵的应用与概念边界

**信息熵**描述概率分布的不确定性。例如采用自然对数时，

$$H_{\mathrm{info}} = -\sum_j P_j \ln P_j,$$

其中 $P_j$ 为第 $j$ 种结果的概率，约定 $0\ln 0 = 0$。若 $\Omega$ 种结果等可能，$H_{\mathrm{info}} = \ln \Omega$；若采用以 2 为底的对数，单位通常称为比特。信息熵和热力学熵的数学形式有关，但前者本身无 $\mathrm{J\,K^{-1}}$ 的单位，不能把任意信息不确定性直接等同于某个物理系统的热力学熵。

**麦克斯韦妖**设想通过分子筛选形成温差。讨论其能量和熵收支时，必须把测量、控制、存储器及恢复装置都计入整体；只统计气体的熵减少，不能据此宣布第二定律失效。温差对应平均平动动能差，并非速度矢量平均值之差。

**自组织**可以在开放、受驱动的系统中形成有序结构。对开放系统，熵收支还包含物质流携带的熵，可写成

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} = \dot{S}_{\mathrm{exchange}} + \dot{S}_{\mathrm{gen}}, \qquad \dot{S}_{\mathrm{gen}} \geq 0.$$

$\dot{S}_{\mathrm{exchange}}$ 包含热量与物质交换引起的熵流，$\dot{S}_{\mathrm{gen}}$ 为单位时间的熵产生；即使系统自身熵降低，也不违背整体熵增加。生命系统及课件中的耗散结构讨论，应置于这一开放系统收支中，不宜仅以“变有序”推断总熵减少。

不可逆过程还会降低能量相对于给定环境的做功能力。对环境温度恒为 $T_{\mathrm{env}}$、其他比较条件明确且一致的过程，因不可逆性损失的最大可用功满足

$$W_{\mathrm{lost}} = T_{\mathrm{env}} S_{\mathrm{gen}}.$$

能量退降讨论的是可用性损失，能量总量仍守恒；必须指明环境与比较条件，不能无条件地把任意系统熵增称为同样大小的能量损失。

# 10 几何光学的基本原理

几何光学用光线描述光的传播方向，研究反射、折射和成像。当光学器件的尺度远大于波长，且不需要分辨干涉、衍射细节时，这种近似能给出有效的传播路径。波动光学研究干涉、衍射等现象；涉及光与物质交换能量时，还需考虑光的量子性质。光学部分先讨论光线传播、成像与光学仪器，再用光程与相位联系双缝干涉、镀膜、劈尖和牛顿环。

## 10.1 光线、反射与折射

在**均匀各向同性介质**中，光线沿直线传播。“均匀”表示介质性质不随位置变化，“各向同性”表示性质不随方向变化。折射率随位置改变时，光路一般弯曲，不能继续假定为一条直线。

入射光线与界面法线确定**入射面**。反射光线处于该平面内，并与入射光线分居法线两侧；反射角 $i'$ 等于入射角 $i$。角度均从法线量起，不能从界面量起。





图 1　入射、反射与折射：三个角都从法线量起

**定律：折射与折射率**

$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2, \qquad n = \frac{c}{v}, \qquad n_{12} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{v_1}{v_2}.$$

$n_1, n_2$ 是入射侧、折射侧的绝对折射率，$i_1, i_2$ 是相应光线与法线的夹角。$c, v$ 是真空与介质中的光的相速度，单位为 $\mathrm{m\,s^{-1}}$；折射率和角度的正弦均无量纲。$n_{12}$ 按本课件表示介质 2 相对于介质 1 的折射率。

当 $n_2 > n_1$ 时，$i_2 < i_1$，折射光向法线偏折；反向传播时远离法线。**光密**和**光疏**只比较折射率大小，与质量密度没有必然对应关系。正入射时方向不变，但传播速度通常改变。

界面两侧的光振动频率相同。由 $v = \lambda f_{\mathrm{opt}}$ 得介质中波长 $\lambda = \lambda_0 / n$，其中 $\lambda_0$ 是真空波长，$f_{\mathrm{opt}}$ 在本段专指光频率，不是后文的焦距。白光中不同频率的光有不同折射率，经棱镜发生不同程度的偏折，形成**色散**。透明材料的正常色散区通常是紫光折射率大于红光；这一大小关系须限定波段，不能当作所有介质和频段的普遍定律。

**例题：从空气进入玻璃**

空气近似取 $n_1 = 1$，玻璃取 $n_2 = 1.50$，入射角为 $30^\circ$。

**解** $\sin i_2 = \sin 30^\circ / 1.50 = 1/3$，故 $i_2 \approx 19.47^\circ$。若真空波长为 600 nm，则玻璃中波长为 400 nm，频率保持不变。

**光路可逆性**表示：在本章所讨论的静止、互易介质中，把反射光或折射光的方向反转，它会沿原路径返回。可逆性提供一种检查方法：交换入射侧与出射侧后，折射定律仍应成立。

## 10.2 全反射、临界角与光纤

设光从 $n_1$ 较大的介质射向 $n_2$ 较小的介质。折射角随入射角增大；当折射角达到 $90^\circ$ 时，对应的入射角称为**临界角** $i_c$。代入折射定律得

$$\sin i_c = \frac{n_2}{n_1}, \qquad i_c = \arcsin\frac{n_2}{n_1} \quad (n_1 > n_2).$$

若 $i > i_c$，折射定律要求 $\sin i_2 > 1$，不存在向第二介质传播的折射光线，发生**全反射**。在理想无吸收、单一界面模型中，入射能量全部反射。$i = i_c$ 是折射光沿界面传播的临界情形；全反射条件严格写作 $i > i_c$。第二介质近界面仍可有倏逝场，这不等于存在离开界面的传播折射光线。





图 2　从光密介质射向光疏介质：临界光线沿界面，全反射无传播折射光

**例题：水中的全反射**

水的折射率取 1.33，空气取 1。

**解** $i_c = \arcsin(1/1.33) \approx 48.75^\circ$。水中光以 $50^\circ$ 射向空气时全反射；以 $40^\circ$ 入射时仍有折射光。光从空气进入水时不满足光密到光疏的条件，不能发生这里讨论的全反射。

**光导纤维**利用纤芯与包层界面的全反射约束光线。设纤芯、包层和端面外介质的折射率依次为 $n_1, n_2, n_0$，其中 $n_1 > n_2$。对处于包含光轴平面内的子午光线，端面法线沿光轴，外部入射角为 $i$，纤芯内与轴夹角为 $i'$，侧壁入射角为 $i_1$，则

$$n_0 \sin i = n_1 \sin i', \qquad i_1 = \frac{\pi}{2} - i'.$$

全反射要求 $\sin i_1 > n_2/n_1$，即 $\cos i' > n_2/n_1$，所以

$$n_0 \sin i < \sqrt{n_1^2 - n_2^2}.$$

边界处取等号定义数值孔径及接收半角：

$$\mathrm{NA} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}, \qquad i_{\max} = \arcsin\left(\min\left\{1, \frac{\mathrm{NA}}{n_0}\right\}\right).$$

NA 无量纲，适用于直的阶跃折射率光纤及上述光线模型。等号对应临界边界；严格受全反射约束的光线应处于接收锥内部。

课件取 $n_1 = 1.8, n_2 = 1.4$，于是 $\mathrm{NA} = \sqrt{1.28} \approx 1.131$。空气中 $n_0 = 1$ 时，不能计算 $\arcsin 1.131$；其含义是该理想模型的侧壁全反射条件不再给空气中的入射角增加上限。实际耦合仍受端面反射、有限尺寸、弯曲及光纤模式等限制。





图 3　阶跃折射率光纤：入射角在端面量，反射角在侧壁量

## 10.3　光程与费马原理

光程把不同介质中的几何路程换算为等传播时间的真空路程。在均匀介质中 $L = nl$；分段均匀或连续介质中分别为

$$L = \sum_j n_j \Delta l_j, \qquad L = \int_A^B n \, \mathrm{d}l, \qquad t = \frac{L}{c}.$$

$l, L, \Delta l_j$ 的单位为 m，$t$ 的单位为 s。积分沿所考察路径进行。相同几何长度不保证相同光程；固定端点后，应比较全部允许路径的光程。

**原理：实际光路的驻值条件**

$$\delta L = \delta \int_A^B n \, \mathrm{d}l = 0.$$

固定端点、介质与界面后，实际光路的光程对邻近路径的一阶变化为零。这是**费马原理**。$\delta$ 表示路径变分，与沿固定路径的普通微分不同。

驻值可以表现为极小、极大或等光程，不能一律解释成全局最短时间。均匀介质中的直线是最短路径；椭球面两焦点间经表面反射的路径因两段距离之和不变而等光程。反射面改变后，允许比较的路径族也改变，不能把一个例子的极值类型直接用于另一个系统。

## 10.4 由费马原理推导反射和折射定律





图 4 在交界面改变交点 $D$，比较从 $A$ 到 $B$ 的总光程

取平面界面为横轴，$A=(x_A,a)$，$B=(x_B,-b)$，$a,b>0$，界面交点为 $D=(x,0)$。从介质 1 到介质 2 的光程为

$$L(x)=n_1\sqrt{(x-x_A)^2+a^2}+n_2\sqrt{(x_B-x)^2+b^2}.$$

令 $\mathrm{d}L/\mathrm{d}x=0$，得到

$$n_1\frac{x-x_A}{\sqrt{(x-x_A)^2+a^2}}=n_2\frac{x_B-x}{\sqrt{(x_B-x)^2+b^2}}.$$

两边分式分别是入射角、折射角的正弦，因此 $n_1\sin i_1=n_2\sin i_2$。界面内沿垂直于入射面的方向移动交点，会同时增加两段几何距离，故驻值光路落在包含端点和界面法线的平面内。

反射时，令 $A,B$ 位于界面同侧，两段折射率相同，$L(x)=n[\sqrt{(x-x_A)^2+a^2}+\sqrt{(x_B-x)^2+b^2}]$。求导仍得两个正弦相等，故反射角等于入射角。也可将 $B$ 关于镜面反射成 $B^{*}$：$AD+DB=AD+DB^{*}$，折线路径在 $A,D,B^{*}$ 共线时最短，从几何对称性同样得到反射定律。

## 10.5 梯度折射率与应用边界

介质的折射率 $n(\mathbf{r})$ 连续变化时，可把传播区分成许多薄层，在各层界面逐次应用折射定律，再取连续极限。光路因此连续弯曲。若折射率只随高度改变，相邻层满足 $n\sin i=$ 常量，其中 $i$ 从层面法线量起，光线局部向折射率较大的方向弯曲。

大气温度梯度可以造成海市蜃楼；渐变折射率光纤与 GRIN 透镜则通过设计折射率分布控制光路。光学设计中，人工智能可用于搜索光学参数，光场显示与增强现实器件可通过安排光路分配视角；这些应用仍受反射、折射和成像条件约束，本批不扩展其算法与器件设计细节。

# 11　几何光学成像与单球面系统

## 11.1　光束、物与像的定义

光束是具有一定关系的一组光线。光线或其延长线相交于一点的光束称为**同心光束**，平行光束可视为其中心在无穷远的情形。物点、像点应相对于所选光学系统的入射光束和出射光束定义。

| 类别 | 所观察的光束 | 点的位置 |
|---|---|---|
| 实物 | 进入系统前发散 | 入射光线的实际出发点 |
| 虚物 | 进入系统前会聚 | 不经该系统时将要会聚的位置 |
| 实像 | 离开系统后会聚 | 出射光线实际相交的位置 |
| 虚像 | 离开系统后发散 | 出射光线反向延长线的交点 |

实像可在对应位置用屏承接；虚像位置没有出射光束的实际会聚，不能直接用屏承接，但可由眼睛或另一成像系统观察。虚物常出现在组合系统中：前一个系统使光束会聚，后一个系统在光束到达会聚点之前改变了它的方向。

**物空间**按入射光束定义，**像空间**按出射光束定义，包括相应光束延长后的区域；两者可在几何空间中重叠。物方、像方折射率分别属于变换前、变换后的传播区域。

## 11.2　平面镜与最小镜高

平面镜反射后，实物点发出的光线的反向延长线交于镜后对称点。故物像到镜面的几何距离相等，像为正立、等大的虚像。该结论不要求傍轴近似。





图 5　平面镜虚像：反向延长线交于镜后，实际光线在镜前传播

设人站在竖直镜前，头顶高度为 $H$，眼睛高度为 $h_e$，脚底为零。根据反射定律，看到头顶所需的镜面上边缘高度是 $(H + h_e)/2$，看到脚底所需的下边缘高度是 $h_e/2$。两者之差为

$$H_{\text{mirror,min}} = \frac{H}{2}.$$

这要求镜的位置覆盖上述高度区间；只有镜高足够而放置位置不合适，仍可能看不全。该理想几何结论与人离镜的距离无关。

## 11.3 傍轴近似及有向距离

球面系统的对称轴称为**光轴**。**傍轴光线**既靠近光轴，又与光轴成小角度。角度以弧度计时，$\sin u \approx \tan u \approx u$，$\cos u \approx 1 - u^2/2$。对一般球面，大孔径光线不能严格会聚于同一点；傍轴近似保留一阶成像关系，忽略高阶像差。

以下先固定入射光从左向右，取球面顶点 $O$ 为原点、向右为正。物点 $S$、像点 $S'$、球心 $C$ 的坐标分别记作 $s, s', r$。左侧为负，右侧为正；这三个量均以 m 计，是**有向距离**。折射时左侧实物 $s < 0$，右侧实像 $s' > 0$；球心在右时 $r > 0$。课件对角度另规定顺时针为正、逆时针为负；推导中角度必须与所取光线方向配套。





图 6　单球面折射：球心与入射点的连线是该点的法线

## 11.4 单球面折射公式及推导

**公式：单球面傍轴折射**

$$\frac{n_2}{s'} - \frac{n_1}{s} = \frac{n_2 - n_1}{r}.$$

$n_1, n_2$ 分别是物方与像方折射率。本式适用于均匀各向同性介质分界球面、单色光和傍轴成像；各项量纲为 $\mathrm{m}^{-1}$。

取入射点的高度为 $h$。从向右的光轴方向计，入射线、折射线和法线的小倾角分别为 $\alpha, \beta, \theta$。对图示物像位置，有

$$\alpha \approx -\frac{h}{s}, \qquad \beta \approx -\frac{h}{s'}, \qquad \theta \approx -\frac{h}{r}.$$

小角度折射定律写为 $n_1(\alpha - \theta) = n_2(\beta - \theta)$。代入上式并约去 $h$，便得单球面折射公式。这里的倾角从同一固定方向度量，是为代数推导设置的辅助角；最终公式仍采用课件的 $s, s', r$ 有向距离约定。

也可由费马原理检查。球面在顶点附近的轴向坐标为 $z \approx h^2/(2r)$。对左侧实物、右侧实像，路径两段展开到 $h^2$ 项为

$$l \approx -s + z - \frac{h^2}{2s}, \qquad l' \approx s' - z + \frac{h^2}{2s'}.$$

故 $n_1 l + n_2 l'$ 中 $h^2$ 的系数为

$$\frac{1}{2}\left(\frac{n_1 - n_2}{r} - \frac{n_1}{s} + \frac{n_2}{s'}\right).$$

傍轴光束等光程要求该系数为零，再次得到成像公式。高次项仍可能随 $h$ 改变，说明傍轴成像不意味着任意孔径下都严格等光程。

**例题：空气到玻璃的凸球面折射**

设 $n_1=1, n_2=1.50, r=+0.10\,\mathrm{m}$，实物在顶点左侧 $0.30\,\mathrm{m}$。

**解** $s=-0.30\,\mathrm{m}$，代入得

$$\frac{1.50}{s'}-\frac{1}{-0.30}=\frac{0.50}{0.10}=5\,\mathrm{m}^{-1},\qquad s'=+0.90\,\mathrm{m}.$$

像在右侧玻璃中，为实像。若误把实物距离代成 $+0.30\,\mathrm{m}$，便会改变物的性质及计算结果。

## 11.5 光焦度、焦点与焦距

光焦度表示球面对光束的会聚或发散作用：

$$\Phi=\frac{n_2-n_1}{r},\qquad \frac{n_2}{s'}=\frac{n_1}{s}+\Phi.$$

$\Phi$ 单位为 $\mathrm{m}^{-1}$，常用名称为屈光度，$1\,\mathrm{D}=1\,\mathrm{m}^{-1}$。对通常正折射率介质，$\Phi>0$ 使入射平行光会聚，$\Phi<0$ 使其发散。单球面的光焦度不能不加区分地写成 $1/f'$，因为像方折射率不一定等于 1。

入射光平行于光轴时，$1/s=0$，像点为**像方焦点** $F'$；出射光平行于光轴时，$1/s'=0$，物点为**物方焦点** $F$。因此

$$f'=\frac{n_2 r}{n_2-n_1}=\frac{n_2}{\Phi},\qquad f=-\frac{n_1 r}{n_2-n_1}=-\frac{n_1}{\Phi},\qquad \frac{f}{f'}=-\frac{n_1}{n_2}.$$

$f, f'$ 是各焦点相对顶点的有向坐标。上一例中 $\Phi=5\,\mathrm{m}^{-1}$，$f=-0.20\,\mathrm{m}$，$f'=+0.30\,\mathrm{m}$。物像折射率不等时，两侧焦距的绝对值通常不相等。

## 11.6 高斯公式与牛顿公式

用焦距代入单球面成像公式，得到**高斯物像公式**

$$\frac{f}{s}+\frac{f'}{s'}=1.$$

这里焦距和物像距都从顶点量起。若分别改以物方、像方焦点为原点，记 $x=s-f$、$x'=s'-f'$，则 $s=x+f, s'=x'+f'$。代入并交叉相乘：

$$f(x'+f')+f'(x+f)=(x+f)(x'+f'),\qquad xx'=ff'.$$

后一式称为**牛顿公式**。$x, x'$ 仍沿固定轴向取正，并非正的几何距离；不能把从顶点和从焦点量起的距离混用。

**例题：两种成像公式互相核对**

沿用前例，$s=-0.30\,\mathrm{m}, s'=+0.90\,\mathrm{m}$。

**解** 高斯式左侧为 $(-0.20)/(-0.30)+0.30/0.90=1$。牛顿距离为 $x=-0.10\,\mathrm{m}, x'=+0.60\,\mathrm{m}$，于是 $xx'=-0.060\,\mathrm{m}^2=ff'$。

## 11.7 平面折射极限与视深

令 $r \to \infty$，单球面公式化为

$$\frac{n_2}{s'} = \frac{n_1}{s}, \qquad s' = \frac{n_2}{n_1} s.$$

例如从空气中近乎垂直水面观察水中物体，按实际光的传播把水侧取为物方，设物在界面入射侧深 $d$ 处，则 $s = -d$、$n_1 = n_{\text{water}}$、$n_2 = n_{\text{air}}$，有 $s' = -n_{\text{air}} d / n_{\text{water}}$。像仍在入射侧，是虚像，视深为

$$d_{\text{app}} = \frac{n_{\text{air}}}{n_{\text{water}}} d.$$

该式只适用于近法线的小角度观察。观察角很大时，平面折射也不能把所有发散光线严格变成同心光束。

## 11.8 球面镜反射及距离约定的转换

球面镜反射后传播方向反转。仍保持顶点右侧为正，反射公式可由折射公式形式上取 $n_2 = -n_1$ 得到：

**公式：球面镜傍轴反射**

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{2}{r}, \qquad f = f' = \frac{r}{2}.$$

负的 $n_2$ 仅是处理反射方向的代数替换，不表示镜前介质的实际折射率为负。反射物像关系与介质折射率无关。

左侧入射光照到面向左的凹镜时，球心在左，$r < 0$，实物与实像也都在左。课件后面的凹镜几何推导改用正的长度 $p, q, r$；为避免与有向半径混淆，本段把该正半径写作 $R > 0$。对凹镜的实物、实像，有

$$s = -p, \qquad s' = -q, \qquad r = -R, \qquad \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{2}{R} = \frac{1}{f_{\text{geom}}}, \quad f_{\text{geom}} = \frac{R}{2} > 0.$$

这是同一成像关系的两套记号；不能把其中一个距离换成正值、其余量仍保留另一套约定。





图 7 凹面镜的傍轴成像：物在球心之外时，实像位于焦点和球心之间

**例题：凹镜和凸镜**

实物均位于顶点左侧 0.30 m。

**解** 凹镜有向半径 $r=-0.20\,\mathrm{m}$，则 $1/s'=-10+10/3=-20/3\,\mathrm{m}^{-1}$，$s'=-0.15\,\mathrm{m}$，为镜前实像。凸镜取 $r=+0.20\,\mathrm{m}$，则 $1/s'=10+10/3=40/3\,\mathrm{m}^{-1}$，$s'=+0.075\,\mathrm{m}$，为镜后虚像。

## 11.9 费马原理推导凹镜成像

采用凹镜图中的正长度 $p,q,R$。设反射点与球心连线偏离顶点方向的夹角为 $\varphi$。由余弦定理，两段几何长度为

$$l_p=\sqrt{p^2+4R(R-p)\sin^2\frac{\varphi}{2}},\qquad l_q=\sqrt{q^2+4R(R-q)\sin^2\frac{\varphi}{2}}.$$

介质均匀，光程为 $n(l_p+l_q)$，固定 $p,q$ 后对 $\varphi$ 求导。对非零而足够小的 $\varphi$，约去公共因子得

$$\frac{R-p}{l_p}=\frac{q-R}{l_q}.$$

再令 $\varphi\to 0$，$l_p\to p, l_q\to q$，得 $R/p-1=1-R/q$，故 $1/p+1/q=2/R$。不能一开始就在轴上把所有一阶导数设为零便结束推导，因为轴上的对称性本身尚不足以确定像点。

## 11.10 自检与练习

以下题目均采用本章理想模型，折射率按给定常数处理。

1. 光从玻璃 $n_1=1.50$ 射向水 $n_2=1.33$，求临界角，并判断 $60^\circ$ 入射是否全反射。
2. 光纤 $n_1=1.50, n_2=1.47, n_0=1$，求数值孔径和空气中的接收半角。
3. 两段光路分别长 0.20 m 和 0.10 m，相应折射率为 1 和 1.50。求总光程及传播时间，取 $c=3.00\times10^8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$。
4. 身高 1.80 m、眼高 1.68 m 的人站在平面镜前，求能看见全身的最小镜高及上下边缘高度。
5. 单球面 $n_1=1, n_2=1.50, r=+0.10\,\mathrm{m}$，物点在 $s=-0.10\,\mathrm{m}$ 处。求像点并判断虚实。
6. 凹镜有向半径 $r=-0.40\,\mathrm{m}$，实物位于 $s=-0.60\,\mathrm{m}$。求 $s'$；再用正长度 $p,q,R$ 核对。
7. 为什么单球面两侧焦距的绝对值一般不相等？为什么 $\Phi$ 不能一般写成 $1/f'$？
8. 费马原理是否要求所有实际光路都比任意其他路径用时短？傍轴成像是否保证大孔径光线也交于同一点？分别说明理由。

## 11.11 练习参考解答

1. $i_{\mathrm{c}} = \arcsin(1.33/1.50) \approx 62.46^\circ$。$60^\circ < i_{\mathrm{c}}$，不发生全反射。
2. $\mathrm{NA} = \sqrt{1.50^2 - 1.47^2} = \sqrt{0.0891} \approx 0.2985$；$i_{\max} = \arcsin 0.2985 \approx 17.37^\circ$。
3. $L = 1 \times 0.20 + 1.50 \times 0.10 = 0.35\,\mathrm{m}$；$t = L/c \approx 1.17 \times 10^{-9}\,\mathrm{s}$。
4. 最小镜高 $0.90\,\mathrm{m}$；上边缘 $(1.80 + 1.68)/2 = 1.74\,\mathrm{m}$，下边缘 $1.68/2 = 0.84\,\mathrm{m}$。
5. $1.50/s' + 10 = 5$，所以 $s' = -0.30\,\mathrm{m}$。出射光发散，其反向延长线在物侧相交，为虚像。
6. $1/s' = -5 + 5/3 = -10/3$，$s' = -0.30\,\mathrm{m}$。用 $p = 0.60, q = 0.30, R = 0.40\,\mathrm{m}$ 验算，$1/p + 1/q = 5\,\mathrm{m}^{-1} = 2/R$。
7. $f/f' = -n_1/n_2$，两侧折射率不同导致焦距大小不同；光焦度满足 $\Phi = n_2/f'$，仅在 $n_2 = 1$ 时数值上化为 $1/f'$。
8. 费马原理给出邻近路径中的驻值条件，不保证全局极小；球面傍轴成像忽略高阶项，大孔径光线通常存在球差。

# 12 薄透镜与组合光学系统

## 12.1 薄透镜近似与物像公式

**薄透镜**由两个折射面构成，厚度相对于曲率半径和物像距离可忽略。把两个顶点近似看作同一点，可将两次球面折射合并。入射光先从左向右，透镜位置为原点，仍取右正左负；课件本段用 $p,p'$ 表示物距、像距，与前文的 $s,s'$ 对应。$n,n'$ 分别为透镜前后介质折射率，$n_L$ 为透镜材料折射率，$r_1,r_2$ 为两表面的有向曲率半径。

**公式：薄透镜的光焦度与物像关系**

$$\frac{n'}{p'}-\frac{n}{p}=\Phi,\qquad \Phi=\frac{n_L-n}{r_1}+\frac{n'-n_L}{r_2}=\Phi_1+\Phi_2.$$

$p,p',r_1,r_2$ 单位为 m，$\Phi$ 单位为 $\mathrm{m}^{-1}$；各折射率无量纲。公式用于单色、傍轴、薄透镜模型。

设第一面单独成像的像距为 $q$。第一面满足 $n_L/q-n/p=(n_L-n)/r_1$；因厚度忽略，第二面的物距近似也是 $q$，满足 $n'/p'-n_L/q=(n'-n_L)/r_2$。相加便消去中间像，得到上式。这也说明光焦度可相加的条件是两个折射面近似重合；不能把此结论直接用于有较大间距的任意两透镜。

令物点在无穷远或像点在无穷远，分别得到像方、物方焦距：

$$f'=\frac{n'}{\Phi},\qquad f=-\frac{n}{\Phi},\qquad \frac{f}{p}+\frac{f'}{p'}=1.$$

若两侧为同一种介质，$f=-f'$。空气中取 $n=n'=1$，得到

$$\frac{1}{p'}-\frac{1}{p}=\frac{1}{f'},\qquad \frac{1}{f'}=(n_L-1)\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right).$$

后一式称为**透镜制造者公式**。例如空气中的双凸玻璃透镜，$r_1>0,r_2<0,n_L>1$，所以 $f'>0$，具有会聚作用。若外部介质改变，必须使用相对折射率或一般光焦度式；形状本身不能无条件决定会聚或发散。

## 12.2 横向放大率及其符号

**横向放大率**定义为 $\beta=y'/y$，其中 $y,y'$ 是物和像相对光轴的有向高度，单位相同。它与观察视角的放大率不同。

$$\beta=\frac{np'}{n'p}\quad\text{（单球面折射及薄透镜）}.$$

薄透镜两侧介质相同时，$\beta=p'/p$。其推导可由近轴中心光线的角度关系 $n\alpha=n'\alpha'$ 得到：$\alpha\approx -y/p$、$\alpha'\approx -y'/p'$，代入并整理即可。$\beta>0$ 表示正立，$\beta<0$ 表示倒立；$|\beta|$ 才表示高度大小之比。

单球面折射中相同的放大率也可由通过球心、不发生偏折的辅助光线与成像式联合推出。平面折射 $p'=(n'/n)p$，故 $\beta=1$；球面反射形式上令 $n'=-n$，得 $\beta=-p'/p$；平面镜 $p'=-p$，于是 $\beta=1$。这些公式的正负号须与有向距离配合。

## 12.3　三条特殊光线与焦平面作图

空气中薄透镜的傍轴作图采用以下光线：平行于主轴的入射线，出射线通过像方焦点或其反向延长线通过该点；通过物方焦点或指向该点的入射线，出射后平行主轴；通过光心的光线近似不偏折。最后一条要求透镜足够薄且两侧介质相同。





图 8　会聚透镜：平行光线与过光心的光线相交成实像

对会聚透镜，左侧实物在两倍焦距外时，像为缩小倒立实像；位于一倍与两倍焦距之间时，为放大倒立实像；在物方焦点内时，为放大正立虚像。物在焦点处时出射平行光，像在无穷远。发散透镜对左侧实物通常成正立、缩小的虚像。所有判断都可由 $p' = f'p/(p+f')$ 和 $\beta = p'/p$ 验证。





图 9　发散透镜：平行入射光的反向延长线经过像方焦点

任意光线不必恰好经过上述三个位置。对一条已知方向的入射线，作一条过光心且与它平行的辅助线，与像方焦平面交于 $F_1'$；原光线出射后通过 $F_1'$，或其反向延长线通过该点。原因是方向相同的入射平行光束成像于同一焦平面点。反过来，可用物方焦平面上的辅助点构造出射平行光线。轴上物点的两条主轴重合线不能单独确定像距，必须另选一条离轴光线。

## 12.4　两透镜逐次成像

**例题：凸透镜与凹透镜组合**

凸透镜像方焦距 $f_1' = 10\,\mathrm{cm}$，凹透镜 $f_2' = -4\,\mathrm{cm}$，两者间距 $d = 12\,\mathrm{cm}$，物在凸透镜左侧 $20\,\mathrm{cm}$。求最终像的位置及正倒。

解　第一透镜的 $p_1 = -20\,\mathrm{cm}$，所以

$$\frac{1}{p_1'} = \frac{1}{10} + \frac{1}{-20} = \frac{1}{20}, \qquad p_1' = 20\,\mathrm{cm}.$$

若没有第二透镜，光会在第一透镜右侧 $20\,\mathrm{cm}$ 会聚。第二透镜位于右侧 $12\,\mathrm{cm}$，因

此遇到会聚光束，其虚物距为 $p_2 = p_1' - d = +8\,\mathrm{cm}$。

$$\frac{1}{p_2'} = \frac{1}{-4} + \frac{1}{8} = -\frac{1}{8}, \qquad p_2' = -8\,\mathrm{cm}.$$

最终像在第二透镜左侧 8 cm，即第一透镜右侧 4 cm，是出射光反向延长线的交点，为虚像。$\beta_1 = -1, \beta_2 = -1$，总放大率为 $\beta = \beta_1\beta_2 = +1$，相对原物正立等大。





图 10　两透镜逐次成像：第二透镜截获会聚束，最终像由出射线反延长确定

最终像位于两透镜之间，不代表出射光线真的在那里相交。判断虚实，应沿光实际通过整个系统后的传播方向检查；中间像和最终像的性质不能混同。

## 12.5　透镜与平面镜往返成像

**例题：光线反向传播后重新确定物像**

凸透镜在 $x = 0$，空气中焦距大小为 30 cm；物点在 $x = -15\,\mathrm{cm}$；平面镜在 $x = +15\,\mathrm{cm}$，镜面垂直光轴。求光经过透镜、平面镜、再经透镜后的像点。

**解**　首次向右通过透镜，$p_1 = -15, f_1' = +30$（长度单位均为 cm），得 $p_1' = -30$，像点在 $x = -30$，为虚像。到达平面镜的光束仍是从该点发散，故对镜面而言它是实物，$p_2 = -30 - 15 = -45$。平面镜成像 $p_2' = +45$，其虚像全局坐标为 $x = 15 + 45 = 60$。反射后光向左传播，返回透镜的光束从 $x = 60$ 发散。它对第二次通过的透镜是实物。保持全局右正左负，$p_3 = +60$；此次像方焦点在左侧，$f_3' = -30$，于是

$$\frac{1}{p_3'} = \frac{1}{-30} + \frac{1}{60} = -\frac{1}{60}, \qquad p_3' = -60\,\mathrm{cm}.$$

最终光在透镜左侧 60 cm 会聚，形成实像。

课件中间行 $S_2 = -d + S_1' = 45\,\mathrm{cm}$ 的数值符号应为 $-45\,\mathrm{cm}$；返回透镜时把发散光束顶点称为“虚物”的文字也应改为实物。最终像位置仍为左侧 60 cm。物距正负表示坐标，不在传播反向后继续单独决定物的虚实。

# 13 照相机、显微镜与望远镜

## 13.1 照相机成像、光圈与曝光

照相机镜头在感光面形成实像，通常可用等效会聚透镜描述其一阶成像。远处物体的像在像方焦平面附近；物体靠近时，实像距增大，需要调整镜头与感光面的相对位置。实际镜头通过多片透镜与不同材料减小像差和色差，不能据此认为所有像差都被完全消除。

光圈数记为 $N$，课件称为“$f$ 数”：

$$N = \frac{f_{\mathrm{cam}}}{D_{\mathrm{ap}}}.$$

$f_{\mathrm{cam}}$ 为镜头焦距大小，$D_{\mathrm{ap}}$ 为有效入瞳直径，两者单位相同；$N$ 无量纲。在简单模型中可把入瞳直径近似看作光圈孔径。课件用 $A \propto (D/f)^2$ 表示相对进光能力；对固定场景、焦距与透过率，像面照度 $\mathscr{E} \propto N^{-2}$。曝光量为

$$H = \mathscr{E}\, t \propto \frac{t}{N^2},$$

$t$ 为曝光时间（s），照度、曝光量在光度学中常分别用 lx、lx s。光圈数按 $\sqrt{2}$ 倍递增，通光能力约减半；曝光时间加倍则可补偿。$f/4$ 配 1/500 s、$f/5.6$ 配 1/250 s、$f/8$ 配 1/125 s 因光圈数的舍入而近似等曝光。固定焦距时，光圈数越小，开口越大，不能把“$f$ 数大”理解为进光多。





图 11 照相机的简化光路：镜头形成实像，光圈限束，快门控制时间

## 13.2 角放大率与放大镜

仪器使物体“看起来变大”主要指增大观察视角。设裸眼在明视距离 $D_0 = 25\,\mathrm{cm}$ 处观察高度 $h$，小角度下 $\omega \approx h/D_0$；通过仪器的视角为 $\omega'$，角放大率为 $M = \omega'/\omega$，无量纲。

会聚目镜焦距大小为 $f_2 > 0$，眼睛近似贴近目镜。中间物在目镜物方焦平面上时，出射平行光、最终像在无穷远，$\omega' \approx h/f_2$，所以

$$M_E = \frac{D_0}{f_2} \quad \text{（放松眼、像在无穷远）}.$$

若调节到最终虚像位于眼前 $D_0$，令目镜的正物距大小为 $u$，有 $1/u - 1/D_0 = 1/f_2$。此时 $M_E = D_0/u$，故

$$M_E = 1 + \frac{D_0}{f_2} \quad \text{（像在明视距离）}.$$

两式采用不同观察条件，不能一边说像在 25 cm，一边把无穷远式当作精确结果。

## 13.3 复合显微镜





图 12 复合显微镜：物镜先成倒立实像，目镜再增大视角（放松眼观察）

**物镜**焦距很短，使焦点外侧附近的物体形成倒立放大实像；**目镜**把该中间像作为物，增大其对眼的视角。课件显微镜局部用 $s_1, s_1' > 0$ 表示物镜的物距、像距大小，于是

$$\beta_0 = \frac{h_2}{h_1} = -\frac{s_1'}{s_1} \approx -\frac{\Delta}{f_1}.$$

$f_1, f_2 > 0$ 在本仪器段表示焦距大小，$\Delta$ 为物镜像方焦点与目镜物方焦点的间隔，即光学筒长，单位与焦距相同。中间像位于目镜物方焦平面时，$s_1' = f_1 + \Delta$，与物镜公式联合可得到 $\beta_0 = -\Delta/f_1$；实际系统用一阶近似描述。

**公式：显微镜总放大率**

$$M = \beta_0 M_E \approx -\frac{D_0 \Delta}{f_1 f_2} \quad \text{（最终像在无穷远）}.$$

负号表示最终像相对原物倒立。若最终像调到明视距离，应采用 $M = \beta_0 (1 + D_0/f_2)$，其中 $\beta_0$ 按实际中间像位置计算。

例如 $f_1 = 4\,\text{mm}, f_2 = 25\,\text{mm}, \Delta = 160\,\text{mm}$，放松眼观察时 $M \approx -400$。较大放大率不自动等于更高分辨能力，后者还受波长、数值孔径与像差等限制，本批不展开分辨率公式。

## 13.4 开普勒望远镜





图 13 开普勒望远镜正常调焦：两组平行束之间有共同焦平面

课件图示由两组会聚透镜组成。远处物体的近似平行光经物镜在焦平面形成倒立实像；该平面与目镜物方焦平面重合，目镜把光重新变成平行束。两镜间距近似为$f_1+f_2$。

$$\omega \approx -\frac{h}{f_1}, \qquad \omega' \approx \frac{h}{f_2}, \qquad M = \frac{\omega'}{\omega} = -\frac{f_1}{f_2}.$$

$f_1, f_2$ 为正的焦距大小，$h$ 为中间像有向高度。负号表示倒像，$|M|$ 为角放大倍数。例如 $f_1 = 800\,\mathrm{mm}, f_2 = 20\,\mathrm{mm}$ 时 $M = -40$。该式针对所画的正常调焦开普勒系统，不直接覆盖其他结构或有限物距的望远镜。

# 14 光的相干性与双缝干涉

## 14.1 光波、光源与相干条件

光强表示单位面积上的平均能流，单位为 $\mathrm{W\,m^{-2}}$。单色标量光波可写作

$$E = E_0 \cos\left(\omega t - \frac{2\pi r}{\lambda} + \varphi\right), \qquad I \propto E_0^2.$$

$E, E_0$ 是电场及其振幅（$\mathrm{V\,m^{-1}}$），$\omega$ 为角频率（$\mathrm{s^{-1}}$），$r, \lambda$ 单位为 m，$\varphi$ 为初相位。光强与振幅平方的比例关系须比较同一介质。若 $r$ 是几何路程，$\lambda$ 是该介质波长；改用光程时，应配真空波长。

普通光源可按激发方式分为热发光、电致发光、光致发光和化学发光。课件以 $\Delta t \sim 10^{-8}$ 至 $10^{-11}$ s 的有限发光时间说明光波列概念，真空中波列长度量级为 $L = c\Delta t$，约从 3 m 到 3 mm。这些是课件模型中的量级，不能当作所有光源固定的相干时间；实际相干性还由光谱、空间结构及检测时间决定。

稳定可见的两束干涉要求：同频或频差在检测时间内足够小；偏振方向有共同分量；相遇处相位差在观测时间内保持足够稳定。课件写“振动方向相同”是使干涉最明显的标量充分条件。正交偏振光不产生这里的交叉项。

两个彼此独立的普通光源通常具有随机相位关系，时间平均后看不到稳定条纹；光源不同部分也不必互相相干。把同一光波列分成两路，并使光程差处于相干范围内，可获得相干光。不能把这些叙述推广成“任何两独立光源都不可能干涉”：相位锁定等条件改变后，相干关系也会改变。

## 14.2 振幅叠加与干涉光强

两束光到达 $P$ 点的相位差记为

$$\varphi_{12} = \varphi_1 - \varphi_2 + \frac{2\pi\delta}{\lambda},$$

其中 $\delta = L_2 - L_1$ 是光程差，$\lambda$ 为真空波长；空气中近似 $\delta = r_2 - r_1$。同偏振、同频的两个电场先相加，再对强度取时间平均，得到

**公式：两束相干光的光强**

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\varphi_{12}, \quad I_{\max} = (\sqrt{I_1} + \sqrt{I_2})^2, \quad I_{\min} = (\sqrt{I_1} - \sqrt{I_2})^2.$$

由 $E_0^2 = E_{10}^2 + E_{20}^2 + 2E_{10}E_{20}\cos\varphi_{12}$ 及同介质 $I_j \propto E_{j0}^2$ 即可得到上式。若两束各有光强 $I_0$，则 $I = 4I_0\cos^2(\varphi_{12}/2)$；最亮处为 $4I_0$，最暗处为零。亮处能量增大伴随暗处能量减小，不能据一点光强增加判断能量被创造。两束强度不等时，即使相位反向，最暗处也不一定全黑。

初相位相等且无额外反射相变时，明纹满足 $\delta = k\lambda$，暗纹满足 $\delta = (k + 1/2)\lambda$，$k \in \mathbb{Z}$。有初相差或反射相变时，应先写总相位，再决定明暗。





图 14　相同强度的双束干涉：每增加一个波长的光程差，光强重复一次

## 14.3　杨氏双缝与条纹分布





图 15　杨氏双缝：在同一观察点比较从两缝出发的光程

设双缝间距 $d$，屏到缝面距离 $D$，屏坐标 $x$ 向上为正，上缝为 $S_1$、下缝为 $S_2$。近轴观察时 $r_2 - r_1 > 0$ 对应上侧点，有

$$\delta = r_2 - r_1 \approx d\sin\theta \approx \frac{dx}{D}.$$

前一步要求 $D \gg d$，后一步还要求 $|x| \ll D$。因而

$$x_k = \frac{kD\lambda}{d}\ \text{（明纹）}, \qquad x_{\text{dark},k} = \frac{(k+1/2)D\lambda}{d}, \qquad \Delta x = \frac{D\lambda}{d}.$$

$d, D, x, \Delta x, \lambda$ 均以相同长度单位代入，$k$ 无量纲。条纹在小角区域近似等距；增大波长或屏距使间距增大，增大缝距使间距减小。不能把“第 1 到第 4 条明纹”误算成四个间距，同侧两者之间只有三个间距。

**例题：由明纹距离求波长**

双缝间距 0.20 mm，屏距 1.00 m，同侧第 1 级至第 4 级明纹相距 7.50 mm。

解　$x_4 - x_1 = 3D\lambda/d$，所以 $\lambda = d(x_4 - x_1)/(3D) = 5.00 \times 10^{-7}\,\text{m} = 500\,\text{nm}$。若改用 600 nm，间距为 $\Delta x = 3.00\,\text{mm}$。

## 14.4　插片与斜入射导致的条纹平移

厚度 $l$、折射率 $n$ 的薄片垂直插入一条空气光路，近正入射时增加光程 $(n-1)l$。若插在下缝 $S_2$ 后，则

$$\delta = \frac{dx}{D} + (n-1)l, \qquad x_k' = \frac{D}{d}[k\lambda - (n-1)l], \qquad x_k' - x_k = -\frac{D(n-1)l}{d}.$$

条纹整体向插片的下缝一侧移动，间距不变。若插在上缝，符号反向，仍向插片一侧移动。平移条数 $N = |(n-1)l|/\lambda$，故 $l = N\lambda/(n-1)$。课件有一例同时用 $d$ 表示片厚和缝距，计算时必须按局部几何分清，不能相约。

**例题：两种插片数据**

波长 500 nm，玻璃折射率 1.50，中央明纹平移 4 条：$l = 4\lambda/(n-1) = 4.00\ \mu$m。波长 550 nm，云母折射率 1.58，平移 7 条：$l = 7\lambda/0.58 \approx 6.64\ \mu$m。

课件另一例给 $D = 3$ m, $d = 3.3$ mm, $\lambda = 550$ nm，故条纹间距 0.500 mm；若下缝片厚 $l = 0.010$ mm，平移量为 $-9.09(n-1)$ mm。





图 16　下缝插入薄片后：零级亮纹下移，条纹间距保持不变

平面波斜入射双缝时，给两缝增加一个固定入射相位差，等价于在 $\delta$ 中增加与 $x$ 无关的常量。小角度屏面近似下条纹平移，间距仍为 $D\lambda/d$；若远离轴线，屏上间距则须用完整几何关系判断。

## 14.5　白光条纹、菲涅耳双镜与劳埃德镜

同相照明且无附加色散时，白光的零光程差位置各波长都加强，中央条纹近似白色；同侧第 $k$ 级明纹位置与波长成正比，因而内紫外红。按课件取可见范围 400 至 760 nm，相邻完整光谱不重叠要求

$$k\lambda_{\text{red}} < (k+1)\lambda_{\text{violet}}, \qquad k < \frac{400}{760-400} \approx 1.11.$$

因此只有第一级完整光谱与相邻级次分离；较高阶有重叠。这是按两端波长估计光谱重叠，不等于高阶所有彩色结构都不可见。

**菲涅耳双镜**让同一源分别经两面小夹角平面镜反射，形成两个相干虚光源，在重叠区产生类似双缝的条纹。两镜对相应光束的反射相变相同时，额外相位差相消。**劳埃德镜**让直接光与一次反射光相干，反射相变使几何零光程差边界附近成为暗纹；可等效为真实光源与镜中虚源的干涉。





图 17　劳埃德镜：直达光与反射光叠加，反射光可用虚源作图

**半波损失**是反射电场相位发生 $\pi$ 改变，可等效增加 $\lambda/2$ 的光程，并非实际走过半个波长或损失一半能量。无吸收介质的近正入射模型中，电场反射系数 $r_E = (n_1 - n_2)/(n_1 + n_2)$：从低折射率到高折射率时为负，对应 $\pi$ 相变；反向时为正。一般斜入射要区分偏振，全反射时还会出现随角度变化的相移，不能将近正入射口诀套到任意情况。劳埃德镜按课件的标量反射模型处理。

# 15　薄膜等倾干涉与光学镀膜

## 15.1　两束反射光的光程差

薄膜上、下两表面对入射光分振幅，获得两束有共同来源的光。设入射侧、膜、基底的折射率依次为 $n_1, n_2, n_3$，膜厚为 $e$，外部入射角为 $i$，膜内折射角为 $\gamma$，满足 $n_1 \sin i = n_2 \sin\gamma$。波长 $\lambda$ 以下均指真空波长，膜内波长为 $\lambda/n_2$。





图 18　平行薄膜反射：以垂直出射方向的共同波面比较两束光

要比较两条出射平行光，应比较到同一出射波面为止的光程，不能只把膜内两段路径相加。课件几何给出 $AC = BC = e/\cos\gamma$、$AB = 2e\tan\gamma$，外部需要扣除的投影 $AD = AB\sin i$，因此传播光程差为

$$\begin{aligned}\delta_{\text{prop}} &= n_2(AC + BC) - n_1 AD \\ &= \frac{2e}{\cos\gamma}(n_2 - n_1\sin\gamma\sin i) \\ &= \frac{2en_2}{\cos\gamma}(1 - \sin^2\gamma) = 2n_2 e\cos\gamma \\ &= 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2\sin^2 i}.\end{aligned}$$

结果单位为 m。课件化简中有一行根号内的入射角误写成膜内角，最后的外角 $i$ 表达式和 $2n_2 e\cos\gamma$ 相互等价。

## 15.2　反射相位差与明暗条件

两束反射光的总相位差应加上两个反射面的相对相变。把它等效为 $\delta_0$，则

$$\delta = 2n_2 e\cos\gamma + \delta_0, \qquad \Delta\varphi = \frac{2\pi\delta}{\lambda}.$$

近正入射、无吸收且非全反射的标量模型中，只要两次反射中恰有一次发生 $\pi$ 相变，就取 $\delta_0 = \lambda/2$；两次都有或都没有时，取 $\delta_0 = 0$。相差一个整波长的选择给出相同明暗，仅改变级次编号。

| 折射率关系 | $\delta_0$ | 两个反射面的相变 |
|---|---|---|
| $n_2 > n_1$ 且 $n_2 > n_3$ | $\lambda/2$ | 上有、下无 |
| $n_2 < n_1$ 且 $n_2 < n_3$ | $\lambda/2$ | 上无、下有 |
| $n_1 < n_2 < n_3$ | 0 | 上下都有 |
| $n_1 > n_2 > n_3$ | 0 | 上下都无 |

明纹满足 $\delta = k\lambda$，暗纹满足 $\delta = (k+1/2)\lambda$。若 $\delta_0 = \lambda/2$，则改写为

$$2n_2 e\cos\gamma = (k-1/2)\lambda \quad （明，k = 1,2,\ldots），$$

$$2n_2 e\cos\gamma = k\lambda \quad （暗，k = 0,1,\ldots）.$$

若 $\delta_0 = 0$，传播光程差的整数倍条件反而对应明纹。暗纹严格为零还要求两束振幅相等；实际薄膜常有不完全相消。

**例题：空气中薄膜的最小反射增强厚度**

均匀薄膜折射率 $n_2 = 1.50$，两侧都是空气，真空波长 $\lambda = 600\,\mathrm{nm}$，正入射。

解　上表面反射有 $\pi$ 相变，下表面没有，故 $\delta_0 = \lambda/2$。最小正厚度的增强条件是 $2n_2 e = \lambda/2$，于是 $e = \lambda/(4n_2) = 100\,\mathrm{nm}$。若换成折射率高于薄膜的基底，两次反射都有 $\pi$ 相变，明暗条件随之改变，不能保留这一厚度判断。

## 15.3　等倾条纹的位置与疏密

平行平面薄膜厚度 $e$ 一定，光程差只取决于入射倾角。同一倾角、不同方位的光经观察透镜落在后焦平面的同一圆周，形成**等倾干涉**同心圆环。若观察透镜焦距大小为 $f_L$，对应倾角 $i_k$ 的环半径为

$$R_k = f_L\tan i_k \approx f_L i_k.$$

这里 $R_k$ 是屏上几何半径，$i_k$ 是外部入射角，不能直接用膜内角 $\gamma$ 代替。小角度下，明纹条件展开为

$$2n_2 e - \frac{en_1^2}{n_2}i_k^2 + \delta_0 \approx k\lambda,$$

故

$$R_k^2 \approx \frac{f_L^2 n_2}{en_1^2}(2n_2 e + \delta_0 - k\lambda).$$

外圈 $i$ 较大、传播光程差较小，所以级次向外降低。相邻同类圆环的半径平方差近似为常量 $f_L^2 n_2\lambda/(en_1^2)$，半径越大，径向间距越小，呈外密内疏。中心附近应直接用平方差，不能把含 $1/\sin\gamma$ 的微分近似代到 $\gamma = 0$。

保持同一整数级次和固定波长时，膜变厚会使对应倾角增大，条纹向外移动；在同一视场位置比较，厚膜的径向条纹更密。膜变薄则向内移动并变疏。中心未必恰好是整数级明纹，须由实际厚度和相变条件决定。





图 19　等倾观察：相同外部倾角映射到焦平面上的同一圆周

## 15.4 透射干涉与透镜的作用

无吸收薄膜的总反射率与总透射率满足能量守恒；在理想平行薄膜模型中，反射增强处对应透射减弱，图样互补。课件把两束透射光的光程差写成 $\delta' = 2n_2 e\cos\gamma + \delta'_0$，其中 $\delta'_0$ 来自附加的两次内部反射，与反射光的 $\delta_0$ 分开判断。不能把反射光的半波项原封不动用于透射光。

白光入射时，各波长的增强角度不同，可出现彩色圆环。在折射率色散可忽略、$\delta_0/\lambda$ 的相变类型固定、同一整数级次可存在的范围内，波长越大，对应 $i$ 越小，故该级次可由内向外呈红到紫。

课件“薄透镜不产生附加光程差”的表述应理解为理想成像系统把来自同一入射方向的光会聚到同一焦点，不改变该干涉比较中两路的相对相位结论。透镜本身通过不同厚度引入相位变化，不能理解成透镜对任意两条路径都不改变光程。通常先在膜附近选择同一波面求两路光程差，再按焦平面关系确定条纹位置。

## 15.5 海面油膜：反射与透射的颜色

**例题：从空中和水下看同一层油膜**

空气、油、水的折射率分别为 $1.00, 1.20, 1.30$，膜厚 $e = 460\,\text{nm}$，日光近似垂直入射。比较从空气侧看到的反射光和从水下看到的透射光。

**解** 两束反射光各经历一次由低折射率向高折射率的反射，相对反射相位为零。传播光程差 $2n_2 e = 1104\,\text{nm}$，故反射增强波长为

$$\lambda_k = \frac{1104\,\text{nm}}{k}, \qquad k = 1, 2, \ldots$$

按课件采用的可见范围 400–760 nm，仅 $k = 2$ 的 552 nm 落在其中，属于绿光。透射增强对应反射减弱，有

$$\lambda_j = \frac{1104\,\text{nm}}{j + 1/2}, \qquad j = 0, 1, 2, \ldots$$

可见范围内有 736 nm（深红）和 441.6 nm（蓝紫）。这是按增强波长得到的定性判断：课件给出反射偏绿、透射偏紫红；实际综合色彩还取决于入射光谱、增强幅度、水的吸收和视觉响应。





图 20 海面油膜例题的可见增强波长：两侧光谱分布不同，标记不表示强度

## 15.6 增透膜、增反膜与四分之一波厚度

**增透膜**把设计波长的两束反射光调成近反相，使反射减弱。空气、薄膜、玻璃满足 $n_1 < n_2 < n_3$ 时，两束反射各有 $\pi$ 相变，彼此抵消。正入射下要求传播相位差为奇数倍 $\pi$，故

$$2n_2 e = (j + 1/2)\,\lambda_0, \qquad e_{\min} = \frac{\lambda_0}{4n_2}, \qquad j = 0, 1, 2, \ldots .$$

$\lambda_0$ 是设计的真空波长。最薄的一层在膜内恰为四分之一波长。若还要求理想单层膜在该波长上反射为零，除满足相位条件外还须使反射振幅匹配；在无吸收、正入射模型中要求 $n_2^2 = n_1 n_3$。这是由两界面的电场反射系数匹配得到的，单靠调厚度不能保证零反射。





图 21　四分之一波膜的反射相位：以共同出射波面上的两束光比较

**例题：氟化镁镀膜**

玻璃 $n_3 = 1.50$，氟化镁膜 $n_2 = 1.38$，设计波长 $\lambda_0 = 550\,\text{nm}$。最小膜厚 $550/(4 \times 1.38)\,\text{nm} \approx 99.6\,\text{nm}$。由于 $1.38 \neq \sqrt{1.50}$，这使设计波长反射减弱，不能据此声称反射消失。

**增反膜**则使返回的主要反射分量近同相。在 $n_1 < n_2$ 且 $n_3 < n_2$ 的单层示例中，两界面的相对反射相位为 $\pi$；若传播再增加 $\pi$，总相位差为 $2\pi$，反射增强。实际反射镜还可采用高、低折射率交替的多层膜；其设计需共同考虑振幅、相位、波长和入射角。

**例题：空气中的肥皂膜**

膜折射率 1.33，厚度 0.32 $\mu$m。上表面反射有一次 $\pi$ 相变，反射增强满足

$$\lambda_k = \frac{4ne}{2k - 1}, \qquad k = 1, 2, 3, \ldots .$$

前三个值约为 $1702, 567, 340\,\text{nm}$，在课件的可见范围内只有 567 nm，对应黄绿色附近的增强。白光照明下可据此判断主要反射色；观察角变大时，传播项 $2ne\cos\gamma$ 也会改变。

# 16 等厚干涉与劈尖测量

## 16.1 由条纹读取膜厚

等厚干涉是在照明和观察倾角近似固定时，由膜厚随位置变化而产生的干涉。以近正入射为例，同一条明纹或暗纹对应相同膜厚。用 $n$ 表示膜折射率，$e$ 表示局部厚度，$\lambda$ 表示真空波长：

$$\delta = 2ne + \delta_0, \qquad \begin{cases} \delta = k\lambda & \text{明纹,} \\ \delta = (k + 1/2)\lambda & \text{暗纹.} \end{cases}$$

比较相邻两条明纹或相邻两条暗纹，反射相位项相同，因此

$$\Delta e = \frac{\lambda}{2n}.$$

这一厚度差不受零级定在哪条纹的影响；绝对膜厚仍需确定附加反射相位和条纹级次。非正入射而膜内角恒定时，分母改为 $2n\cos\gamma$。

## 16.2 劈尖：平行条纹与端部厚度

两平面以很小的夹角 $\theta$ 相交，构成劈尖膜。以接触棱边为 $x = 0$，沿垂直棱边、指向厚端取 $x$，则 $e = x\tan\theta$。空气劈尖夹在两块玻璃板间，比较的是空气隙上下表面的反射：上界面是玻璃到空气，下界面是空气到玻璃，恰有一次 $\pi$ 相变。故反射暗纹为 $2ne = k\lambda$，棱边 $e = 0$ 是零级暗纹。





图 22　空气劈尖的侧视与俯视：等厚线平行于接触棱边

相邻同类条纹在 $x$ 方向的间距 $\Delta x$ 与端部厚度 $d$ 满足

$$\Delta x = \frac{\lambda}{2n\tan\theta} \approx \frac{\lambda}{2n\theta}, \qquad d = L\tan\theta = \frac{L\lambda}{2n\Delta x}.$$

$L$ 是从棱边到测厚位置的距离，$\theta$ 用弧度。若 $N = L/\Delta x$ 表示这段长度跨越的条纹间隔数，则 $d = N\lambda/(2n)$。从第一条同类纹中心量到第 30 条中心，只跨 29 个间隔。若没有同类条纹正好落在端点，应按坐标和间距计算，不把可见条数直接当作 $N$。

**例题：空气劈尖测金属丝直径**

金属丝距棱边 $L = 2.888 \times 10^{-2}\,\mathrm{m}$。用 $\lambda = 589.3\,\mathrm{nm}$ 的光正入射，第一条至第 30 条明纹相距 $4.295 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}$。

解　$\Delta x = (4.295 \times 10^{-3})/29\,\mathrm{m} \approx 1.481 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}$。取 $n = 1$，则金属丝直径

$$D = \frac{L\lambda}{2\Delta x} \approx 5.746 \times 10^{-5}\,\mathrm{m} = 57.46\ \mu\mathrm{m}.$$

**例题：二氧化硅薄膜与空气劈尖的级次不同**

空气、二氧化硅、硅的折射率在课件模型中取 $1, 1.46, 3.42$。以 $589.3\,\mathrm{nm}$ 的光垂直照射，斜坡端点是从薄端数的第 9 条暗纹。

解　两次反射的相变相同，故 $\delta_0 = 0$。第一条暗纹对应 $j = 0$ 的半整数厚度，第 9 条对应 $j = 8$：

$$e = \frac{(2j+1)\lambda}{4n} = \frac{17 \times 589.3}{4 \times 1.46}\,\mathrm{nm} \approx 1.72\ \mu\mathrm{m}.$$

这里使用课件的实折射率、无吸收近似；真实镀膜测量若基底吸收显著，应重新核对反射相位。

对材料未知的劈尖，也可由间距反推 $n$。例如玻璃劈尖 $\theta = 8.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{rad}$，$\lambda = 0.589\ \mu\mathrm{m}$，$\Delta x = 2.4\,\mathrm{mm}$，给出 $n \approx \lambda/(2\theta\Delta x) \approx 1.53$。

## 16.3　光学平面的检查

把参考平面轻微倾斜置于被测面上方，理想空气隙产生直条纹。令未畸变的间隙为 $e_0(x)$，局部变化为 $\Delta e$。固定某一名义坐标比较条纹相位，等效级次变化为 $\Delta k = 2n\Delta e/\lambda$。因此条纹偏移量若相当于一个间距，间隙变化的大小为 $\lambda/(2n)$，空气中为 $\lambda/2$。条纹偏移不足一个间距时，也可用偏移量与间距之比估算。





图 23　被测下表面局部凸起使间隙变小，定级条纹向厚端弯；凹陷相反

图中的参考面在上，被测面在下，名义膜厚向右增加。被测面局部凸起使间隙减小，要维持原定级厚度，条纹须向较厚的一侧偏移；凹陷相反。判断凸凹前，先标明厚端并确定哪一面是被测面。

# 17 牛顿环与曲率测量

## 17.1 从球面间隙到明暗圆环

将平凸透镜的凸面放在平玻璃板上，接触点附近形成厚度只与径向距离有关的薄空气层。在近正入射的反射观察中，两束光取自空气隙的上、下界面，恰有一次 $\pi$ 相变，因而形成中心通常为暗的牛顿环。





图 24　牛顿环反射观察装置：半反镜把入射束折向样品，显微镜接收返回光

设凸面的曲率半径为 $R$，离接触点的径向距离为 $r$，局部膜厚为 $e$。球面几何给出

$$(R-e)^2+r^2=R^2,\qquad r^2=2Re-e^2,\qquad e\approx\frac{r^2}{2R}\quad (e\ll R).$$





图 25　牛顿环几何与反射图样（几何示意）：离中心越远，空气隙越厚，级次越高

若间隙由折射率为 $n$ 的均匀介质填充，且两反射仍恰有一个半波相变，利用 $\delta=2ne+\lambda/2$ 得

**公式：反射牛顿环的半径**

$$r_{\text{暗},k}^2=\frac{k\lambda R}{n},\qquad k=0,1,2,\dots,$$
$$r_{\text{明},k}^2=\frac{(k-\tfrac12)\lambda R}{n},\quad k=1,2,\dots.$$

$\lambda$ 是真空波长；空气中取 $n=1$。$k=0$ 的反射暗纹是接触暗点，不是一条有限半径的环。若折射率排列改变，先重新判断半波项，再写明暗条件。

由 $e$ 随 $r$ 增大可知，牛顿环级次向外递增；相邻同类环的半径平方差相同，实际

径向间距却向外变小。与等倾圆环相比，两者都可呈现内疏外密，但牛顿环的级次向外增加，等倾圆环的级次向外减小。

## 17.2 用环半径平方差测量

由两个同类环的半径之差消去绝对级次：

$$r_{k+m}^2 - r_k^2 = \frac{m\lambda R}{n}, \qquad R = \frac{n(r_{k+m}^2 - r_k^2)}{m\lambda}.$$

$m$ 是两同类环的级次差。已知 $R$ 时也可反求 $\lambda$。若实际记录的是直径 $D_k = 2r_k$，应将平方差除以 4。若中心未完全贴合但存在均匀的初始间隙 $e_0$，公式中的常量偏置可由两环相减消去，前提是两环处于同一球面近似范围且不存在额外局部变形。





图 26 用两个同类环的半径平方差测曲率：不必知道绝对级次

**例题：测球面曲率半径与测波长**

空气中钠灯的波长为 589.3 nm，第 $k$ 和第 $k+5$ 暗环的半径分别为 4.00 mm 与 6.00 mm，得

$$R = \frac{(6.00^2 - 4.00^2)\times 10^{-6}}{5 \times 589.3 \times 10^{-9}}\ \text{m} \approx 6.79\ \text{m}.$$

理想接触时 $k = r_k^2/(\lambda R) = 4$。另一例中，明环相隔 16 级、半径分别为 3.00 mm 与 5.00 mm，且 $R = 2.50$ m，故 $\lambda = 400$ nm。相减时使用的是 $r_{k+m}^2 - r_k^2$，不是 $(r_{k+m} - r_k)^2$。

### 17.3 圆形油滴：同为等厚圆环，膜厚变化方向相反

玻璃上轴对称油膜从中心向边缘变薄。以空气、油膜、玻璃折射率 $1.00, 1.20, 1.50$，真空波长 $600\,\mathrm{nm}$、中心厚度 $h = 800\,\mathrm{nm}$ 为例，两处反射相变均为 $\pi$，相对相位不变。反射明纹厚度为

$$e_k = \frac{k\lambda}{2n} = 250k\,\mathrm{nm}.$$

油膜内部 $0 < e \le 800\,\mathrm{nm}$，只有 $250, 500, 750\,\mathrm{nm}$ 三个有限厚度的明环。由中心向外依次为 $k = 3, 2, 1$；$k = 4$ 的厚度 $1000\,\mathrm{nm}$ 超出范围。





图 27　油滴的等厚亮环：膜从中心向外变薄，内部三条亮环的级次依次为 3、2、1

课件把 $k = 0$ 的 $e = 0$ 外边界计入，得到“四条明纹”；严格区分图样时，这是膜内三条亮环加一条零厚度边界。边界外已没有油膜，是否呈现独立亮线取决于反射背景及空间分辨率。中心 $e = 800\,\mathrm{nm}$ 也不满足整数级明纹条件，不能再单独算作一条明纹。

# 18 图样辨析与综合练习

## 18.1 先确定变化的量，再判断明暗

| 图样 | 决定相位变化的量 | 同类条纹的间距 | 级次方向 |
|---|---|---|---|
| 杨氏双缝 | 两条传播路径的光程差 | 近轴时 $\Delta x = D\lambda/d$ | 正负级次以中心为参考 |
| 等倾圆环 | 等厚膜内角 $\gamma$ | 近轴时相邻环的半径平方差恒定 | 向外降低 |
| 劈尖条纹 | 厚度 $e$ 随横坐标线性变化 | $\Delta x \approx \lambda/(2n\theta)$ | 向厚端增加 |
| 反射牛顿环 | 间隙厚度 $e \approx r^2/(2R)$ | $\Delta r^2 = \lambda R/n$ | 向外增加 |

干涉计算的共同顺序是：选定比较的两条路径，求传播光程差，判断附加相变，最后应用明暗条件。观察到同心圆只说明图样具有轴对称性，不能单凭形状判定是等倾还是等厚干涉。曲率 $R$、焦平面环半径 $R_k$ 与牛顿环半径 $r_k$ 应按各自定义区分。

## 18.2 综合练习

1. 空气中双凸薄透镜 $n_L = 1.50, r_1 = +20\,\mathrm{cm}, r_2 = -20\,\mathrm{cm}$，求焦距；物在左侧 $30\,\mathrm{cm}$，求像距及横向放大率。
2. 说明凸凹双透镜例题中第二透镜为什么面对虚物，而返回透镜的平面镜例题为什么面对实物。
3. 将 $f/4$、$1/500\,\mathrm{s}$ 改成 $f/8$，曝光量不变时求曝光时间。
4. 目镜焦距 $25\,\mathrm{mm}$，分别求无穷远观察与明视距离观察的角放大率；若物镜实际 $\beta_0 = -40$，分别求总放大率。
5. 两束相干光强度分别为 $9I_0$、$I_0$，求最亮、最暗光强，说明最暗处为什么不为零。
6. 双缝 $d = 0.25\,\mathrm{mm}, D = 2.0\,\mathrm{m}, \lambda = 500\,\mathrm{nm}$，求明纹间距；同侧第 2 级到第 7 级明纹相距多少？
7. 波长 $600\,\mathrm{nm}$，折射率 1.50 的薄片使中央明纹移动 5 个间距，求片厚，说明条纹移动方向。
8. 课件 $\lambda = 5461\,\text{Å}, D = 2.00\,\mathrm{m}$，中央两侧第 5 级明纹相距 $12.0\,\mathrm{mm}$。求缝距与 20 个条纹间距的长度。
9. 两侧空气、折射率 1.40 的薄膜，正入射 $560\,\mathrm{nm}$ 光，求最小正的反射增强厚度；若膜内折射角 $30^\circ$，厚度应如何改变？
10. 若 $n_1 < n_2 < n_3$，正入射的反射暗纹最小正厚度是多少？与前题比较原因。
11. 同类等倾圆环的半径平方差近似不变，为何径向间距仍向外减小？
12. 说明把 $\lambda/2$ 同时加到“传播光程差”和“反射相位”中的错误。

## 18.3 综合练习解答

1. $1/f' = 0.5(5-(-5)) = 5\,\mathrm{m}^{-1}$，故 $f' = 20\,\mathrm{cm}$。$p = -30\,\mathrm{cm}$，$1/p' = 1/20 - 1/30 = 1/60$，所以 $p' = 60\,\mathrm{cm}$，$\beta = -2$，为倒立放大实像。
2. 第二透镜前光线在会聚，原会聚点尚未到达，故为虚物；返回透镜前光线从镜后虚像位置发散，故对返回透镜是实物。虚实按该次入射光束判定。
3. $t_2 = t_1(8/4)^2 = 1/125\,\mathrm{s}$。
4. 目镜分别为 10 与 11，总放大率分别为 −400 与 −440。这里固定给定实际物镜放大率，未假设改变观察条件后中间像位置不变。
5. $I_{\max} = (3+1)^2 I_0 = 16I_0$，$I_{\min} = (3-1)^2 I_0 = 4I_0$；相位相反只抵消振幅中相等的部分。
6. $\Delta x = D\lambda/d = 4.0\,\mathrm{mm}$；共有 $7-2=5$ 个间距，距离为 20 mm。
7. $l = 5\lambda/(1.50-1) = 6.0\,\mu\mathrm{m}$，向插片一侧移动。
8. $1\,\text{Å} = 10^{-10}\,\mathrm{m}$，$d = 10D\lambda/(12.0\,\mathrm{mm}) \approx 0.910\,\mathrm{mm}$；每间距 1.20 mm，20 个共 24.0 mm。
9. 恰有一次反射相变，$e_{\min} = \lambda/(4n_2) = 100\,\mathrm{nm}$；膜内角 30° 时为 $100/\cos 30^\circ \approx 115.5\,\mathrm{nm}$。
10. 两次反射相变相同，$\delta_0 = 0$，暗纹为 $2n_2 e = (k+1/2)\lambda$，最小正厚度也是 $\lambda/(4n_2)$。数值形式相同，但对应明暗恰与一次相变的情况交换。
11. $(R_{j+1} - R_j)(R_{j+1} + R_j)$ 为定值，外圈的半径和较大，所以径向间距较小。
12. $\lambda/2$ 已经等效表示一次相对 $\pi$ 相变，再另加同一相变就是重复计算，错误地把明暗条件交换回来。

## 18.4 等厚干涉自检

1. 正入射光的波长为 600 nm，空气劈尖相邻暗纹相距 0.50 mm。求劈角与 $L = 15\,\mathrm{mm}$ 处的膜厚。
2. 若基底和膜依次为 $n_3 = 1.52, n_2 = 1.38$，空气正入射，说明 $e = 0$ 时的反射明暗类型，并求最小正反射减弱厚度（$\lambda = 552\,\mathrm{nm}$）。
3. 空气牛顿环测得第 $k$ 与 $k+10$ 条暗环的直径分别为 4.0 mm 与 6.0 mm，$\lambda = 500\,\mathrm{nm}$。求 $R$。
4. 膜面检验中一条纹在凸起处向厚端移了原间距的四分之一。用 $\lambda = 600\,\mathrm{nm}$ 的光观察空气隙，估计凸起高度。
5. 同一波长、相同介质中，为什么牛顿环和等倾环都可能外密内疏，却有相反的级次变化？

## 18.5 自检解答

1. $\theta \approx \lambda/(2\Delta x) = 6.0\times10^{-4}\,\mathrm{rad}$，$e = L\tan\theta \approx 9.0\,\mu\mathrm{m}$。
2. 两次反射都发生 $\pi$ 相变，$e = 0$ 对应反射增强；最小正减弱厚度为 $\lambda/(4n_2) = 100\,\mathrm{nm}$。
3. 用半径平方差：$R = [(6.0^2 - 4.0^2)\times10^{-6}/4]/(10\times500\times10^{-9})\,\mathrm{m} = 1.0\,\mathrm{m}$。
4. $|\Delta e| = (1/4)\lambda/2 = 75\,\mathrm{nm}$。在参考面固定的模型中，间隙减少量等于下表面凸起高度。
5. 两者近轴时相邻同类环的半径平方差均为常量，故外圈半径越大，实际间距越小。牛顿环的膜厚随半径增大，光程差增大；等倾环的膜厚不变，膜内倾角随半径增大，传播项 $2ne\cos\gamma$ 减小。

## 18.6 资料与适用范围

光学部分沿用原讲义的几何光学、光学仪器、双缝与等倾干涉内容，并根据第 13 章第 6 份课件补充镀膜、等厚干涉与牛顿环。等厚干涉按近正入射及相应反射相位处理。图中光路、条纹、膜厚和劈角为解释几何及物理关系的示意，除标明数值的坐标图外，不按器件实际尺度绘制。范围截至牛顿环和圆形油膜示例。

# 19 要点与符号

## 19.1 主要结论及适用条件

1. 固定组成的理想气体满足 $pV = \nu RT = NkT$；压强采用绝对压强，温度采用开尔文。
2. 经典各向同性理想气体有 $p = n\mu\overline{v^2}/3$，平均平动动能为 $3kT/2$。
3. 麦克斯韦分布描述热平衡经典气体的速率概率密度。区间概率等于曲线下面积，区间平均须重新归一化。
4. 能量均分针对每个有效独立二次项。线性与非线性分子的转动自由度不同，振动每个模式包含两个二次项。
5. 均匀同种硬球气体的 $\lambda = kT/(\sqrt{2}\pi d^2 p)$，$\bar{z} = \bar{v}/\lambda$。定压升温时 $\bar{z}$ 在固定 $d$ 近似下减小。
6. 第一律 $Q = \Delta E + W$ 对任意过程成立。体积功一般采用外压；用系统压强积分还须机械准静态条件。
7. 理想气体 $\mathrm{d}E = \nu C_{V,\mathrm{m}}(T)\,\mathrm{d}T$，$C_{p,\mathrm{m}} - C_{V,\mathrm{m}} = R$。常数自由度公式须限制温度范围。
8. $pV^{\gamma} =$ 常量 要求理想气体、常数热容和可逆绝热过程；绝热自由膨胀不能使用它。
9. 循环后 $\Delta E = 0$，净功等于净吸热。效率分母为全部外部吸热，不能漏掉吸热段。
10. 两恒温热源间 $\eta \le 1 - T_{\mathrm{L}}/T_{\mathrm{H}}$，可逆循环取等号。制冷系数可大于 1。
11. 熵为状态量，$\Delta S = \int \delta Q_{\mathrm{rev}}/T$；计算实际不可逆过程熵变可选可逆辅助路径。
12. 孤立整体总熵不减；局部系统熵可以因向外传递熵而降低。可逆绝热等熵，绝热不可逆过程可产生熵。

## 19.2 常用符号与单位

| 符号 | 含义 | 单位 |
|---|---|---|
| $p, p_{\mathrm{ext}}$ | 系统压强、外界压强 | Pa |
| $V, V_{\mathrm{m}}$ | 总体积、摩尔体积 | $\mathrm{m^3}$, $\mathrm{m^3\,mol^{-1}}$ |
| $T, t$ | 热力学温度、摄氏温度 | K, °C |
| $m, M, \mu$ | 总质量、摩尔质量、单分子质量 | kg, $\mathrm{kg\,mol^{-1}}$, kg |
| $\nu, N, n$ | 物质的量、总分子数、分子数密度 | mol, 1, $\mathrm{m^{-3}}$ |
| $\rho$ | 质量密度，$\rho = n\mu$ | $\mathrm{kg\,m^{-3}}$ |
| $N_{\mathrm{A}}$ | 阿伏伽德罗常数 | $\mathrm{mol^{-1}}$ |
| $k, R$ | 玻耳兹曼常数、摩尔气体常数 | $\mathrm{J\,K^{-1}}$, $\mathrm{J\,mol^{-1}\,K^{-1}}$ |
| $\mathbf{v}, v$ | 分子速度、速率 | $\mathrm{m\,s^{-1}}$ |
| $f(v)$ | 速率概率密度 | $\mathrm{s\,m^{-1}}$ |

| 符号 | 含义 | 单位 |
|---|---|---|
| $v_{\mathrm{p}}, \bar{v}, v_{\mathrm{rms}}$ | 最概然、平均、方均根速率 | $\mathrm{m\,s^{-1}}$ |
| $\varepsilon_{\mathrm{kt}}, \varepsilon_{\mathrm{p}}$ | 单分子平动动能、外场势能 | J |
| $i, \gamma, q$ | 有效二次项数、热容比、多方指数 | 1 |
| $d, \sigma$ | 有效分子直径、碰撞截面 | m, $\mathrm{m^2}$ |
| $\lambda, \bar{z}$ | 分子间平均自由程、平均碰撞频率 | m, $\mathrm{s^{-1}}$ |
| $J$ | 器壁入射分子通量 | $\mathrm{m^{-2}\,s^{-1}}$ |
| $E, Q, W$ | 内能、吸热、对外功 | J |
| $C_{V,\mathrm{m}}, C_{p,\mathrm{m}}$ | 定容、定压摩尔热容 | $\mathrm{J\,mol^{-1}\,K^{-1}}$ |
| $Q_{\mathrm{H}}, Q_{\mathrm{L}}$ | 热机高温吸热、低温放热的正大小 | J |
| $\eta, \varepsilon$ | 热机效率、制冷系数 | 1 |
| $S, S_{\mathrm{gen}}$ | 熵、熵产生 | $\mathrm{J\,K^{-1}}$ |
| $\Omega$ | 给定宏观态相容的微观态数 | 1 |

## 19.3 知识联系与辨析

状态方程联系 $p, V, T$；气体动理论解释压强、温度、内能和统计分布；第一定律给出能量收支；第二定律限制过程方向与循环效率；熵把可逆性和过程方向写成定量条件。

| 易混内容 | 区别 | 判断依据 |
|---|---|---|
| 温度与热量 | 温度是状态量，热量是过程中的传能 | 等温膨胀仍可吸热 |
| 内能与平动动能 | 内能可含转动、振动等储能 | $i$ 是否只等于 3 |
| 准静态与可逆 | 缓慢不排除耗散 | 系统及外界能否完全恢复 |
| 绝热与等熵 | 绝热不排除熵产生 | 是否可逆 |
| $\bar{z}$ 与 $J$ | 单分子碰撞频率与单位面积通量 | 单位分别为 $\mathrm{s^{-1}}$ 与 $\mathrm{m^{-2}\,s^{-1}}$ |
| $\Omega$ 与普通概率 | 微观态计数与归一化概率 | $P = \Omega/\Omega_{\mathrm{tot}}$ |

## 19.4 几何光学符号与方法联系

几何光学中，$n$ 为折射率，$n_{12} = n_2/n_1$；$L$ 为光程（m），$i_{\mathrm{c}}$ 为临界角，NA 为无量纲数值孔径。$s, s', r, f, f', x, x'$ 为有向长度（m），$\Phi$ 为光焦度（$\mathrm{m^{-1}}$）。这些记号按光学语境解释，不与热学中的数密度或速率分布函数混用。传播规律由光程驻值联系；傍轴球面折射公式联系物像位置、光焦度与焦点；高斯式从顶点量距，牛顿式从焦点量

距。球面反射中先确定有向坐标或正长度约定，再代入公式。

### 19.5 仪器与干涉的符号联系

薄透镜物像距用 $p,p'$，干涉观察点的路程用 $r_1,r_2$，不能与球面曲率半径混同。仪器中的 $f_1$,$f_2$ 按局部表示正的焦距大小，$M$ 为无量纲角放大率；双缝 $d$ 为缝距，$D$ 为屏距；薄膜 $e$ 为厚度，$i$ 为外角，$\gamma$ 为膜内角。以光程差 $\delta$ 写相位时，$\lambda$ 为真空波长。明暗由总相位决定，附加反射相位不能重复计算。各量的单位与具体适用条件在对应章节说明。

### 19.6 等厚条纹与测量

正入射时相邻同类条纹对应厚度差 $\lambda/(2n)$。劈尖的条纹间距为 $\lambda/(2n\tan\theta)$，其中 $\theta$ 是劈角；条纹间隔数与条纹条数须分开。牛顿环中 $R$ 为曲率半径，$r_k$ 为环半径，同类环的平方差为 $m\lambda R/n$。测得直径时应先换算为半径。等厚牛顿环级次向外增大，等倾圆环级次向外减小。

## 19.7 资料依据与记号说明

此前一批根据第 13 章前两份光学课件增补至球面镜傍轴反射成像。随后根据第 13 章第 4、5 份课件，补入薄透镜公式与作图、组合成像、光学仪器、相干叠加、杨氏双缝及薄膜等倾干涉。薄透镜部分从第 4 份课件的公式总结出发补全必要的两面折射推导；未取得的中间课件不作为已核对资料。折射率色散关系限定正常色散区；全反射区分临界边界；光纤数值孔径超出外部折射率时按角度定义域解释；球面镜两套距离约定分别说明。合订时将图解光学分册并入同一正文；第 13 章第 6 份课件新增的镀膜、等厚干涉、劈尖测量及牛顿环已纳入相应章节。

本讲义的首版范围对应所提供六份课件的热学内容：2026 Chp_09-1.pdf、2026 Chp_09-2.pdf、2026 Chp_09-3.pdf、2026 Chp_10-1.pdf、2026 Chp_10-2.pdf 和 2026 Chp_10-3.pdf。重复出现的第一定律、过程公式和卡诺循环已合并。信息熵、自组织、能量退降和真空应用仅按课件涉及程度作必要说明。

教材参考《大学物理学》（第 5 版）下册，王少杰、顾牡、王祖源主编，高等教育出版社，2017 年；气体动理论主要对应第 9 章第 9.1–9.9 节（纸质页码 3–29），热力学基础对应第 10 章第 10.1–10.6 节（纸质页码 38–68）。未将教材中课件未涉及的气体输运过程另行展开。扫描教材中的相关图表和公式以可辨认内容为依据。

课件部分页眉将第 9 章写为“热力学基础”、第 10 章写为“气体动理论”，本讲义按内容主题重新组织；内能统一记为 $E$，物质的量记为 $\nu$，数密度记为 $n$。热量和功采用 $Q = \Delta E + W$ 的约定；热机中的放热大小专门记为正的 $Q_{\mathrm{L}}$。热量与功的微分分别用 $\delta Q, \delta W$ 区别于状态函数微分。

课件中“多原子分子均取 $i = 6$”改为区分线性与非线性刚性分子；“定压升温碰撞频率增加”改为硬球模型下 $\bar{z} \propto T^{-1/2}$；绝热线比较明确采用斜率绝对值；自由程超过容器尺寸时保留分子间自由程的统计含义；循环净功与功率按循环频率区别；水加热例题以未提前舍入的数据核算总熵变。

显微镜的无穷远与明视距离条件另按 OpenStax《University Physics》第 3 卷第 2.8 节核对；一般反射相位的偏振限制按亚利桑那大学光学学院的菲涅耳方程说明核对。此处仅核对适用条件，公式主体仍沿用课件记号。

开尔文的现行定义及常数数值另据国际计量局（BIPM）的 开尔文定义 和国际单位制说明核对。