Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого Институт компьютерных наук и технологий

Кафедра «Компьютерных систем и программных технологий»

КУРСОВАЯ РАБОТА

Проектирование корпоративной компьютерной сети для фирмы по разработке программного обеспечения

по дисциплине «Администрирование компьютерных сетей»

Выполнил студент группы 13541/3	(подпись)	_ Д.В. Круминьш
Преподаватель	(подпись)	_ И.А. Малышев

Содержание

1	Цел	Цель работы			
2	Постановка задачи				
3	Выг	ыполнение работы			
	3.1	Созда	ание сети	4	
	3.2	Настр	оойка подсети NET0 (имитация внешней сети)	6	
		3.2.1	Конфигурирование интерфейсов	6	
		3.2.2	Установка и настройка сетевых сервисов	7	
	3.3	Настр	оойка подсети NET1 (сеть с сайтом компании)	9	
		3.3.1	Конфигурирование интерфейсов	9	
		3.3.2	Установка и настройка сетевых сервисов	9	
	3.4	Настр	оойка подсети NET2 (пользовательская сеть)	11	
		3.4.1	Конфигурирование интерфейсов	11	
		3.4.2	Установка и настройка сетевых сервисов	12	
	3.5	Настр	оойка подсети NET3 (служебная сеть)	13	
		3.5.1	Конфигурирование интерфейсов	13	
		3.5.2	Установка и настройка сетевых сервисов	13	
	3.6	Настр	оойка подсети RT0	14	
		3.6.1	Конфигурирование интерфейсов	14	
		3.6.2	Настройка маршрутизации	14	
		3.6.3	Изоляция сети	14	
4	Tec	гирова	ние	16	
	4.1	Прове	ерка Email сервера	16	
	4.2	4.2 Проверка ТFTP		17	
	4.3			18	
	4.4	Прове	ерка команды ping по доменному имени	18	
	4.5	Прове	ерка команды ping из изолированной сети	19	
5	Зак	лючен	ие	20	
Сг	исок	испол	ьзованных источников	21	

Введение

В современном мире работа ни одной организации не обходится без помощи сети. Люди всегда стремились сделать свою жизнь проще. Нехватка времени явилась причиной научно технического прогресса, создания различной техники, благодаря работе которой человек мог значительно быстрее решать поставленные перед ним задачи.

Работа сети во многом зависит от рациональной структуры её реализации, то есть актуальным до сих пор является вопрос построения сети. Эта задача и является целью создания данной работы.

1 Цель работы

Создать и настроить компьютерную сеть для фирмы по разработке программного обеспечения средствами **Cisco Packet Tracer**. Установить и сконфигурировать необходимые сервисы. Выполнить проверку работы сети.

2 Постановка задачи

Разрабатываемая сеть должна отвечать следующим требованиям:

- 1. Иметь несколько подсетей:
 - Пользовательская (для сотрудников);
 - Подсеть с сайтом компании и почтовым сервисом;
 - Служебная подсеть, в которой хранятся рабочие файлы компании.
- 2. Пользовательская сеть должна иметь доступ к другим подсетям, а также к сети "интернет";
- 3. Служебная подсеть должна быть изолирована от сети "интернет".

Реализуемая функциональность подсетей:

- 1. Пользовательская (для сотрудников):
 - Настроенный DHCP сервер, для автоматического получения адреса сотрудниками.

- 2. Подсеть с сайтом компании:
 - Email и HTTP сервер с сайтом комании.
- 3. Служебная подсеть:
 - TFTP сервер для хранения файлов.

3 Выполнение работы

3.1 Создание сети

Для создания сети, были исспользованы следующие элементы Cisco Packet Tracer:

- Конечные устройства:
 - **РС-РТ** компьютер;
 - Server-PT cepsep;
- Сетевые устройства:
 - Router-PT роутер;
 - **2950-24** коммутатор на 24 порта;

Связь между устройствами была произведена с использованием инструмента **automatically choose connection type**, который автоматически подключает интерфейсы устройств.

Была спроектирована следующая сеть, приведенная на рисунке 1.




Рис. 1: Схема компьютерной сети

Представленную сеть можно разделить на следующие подсети:

- **NETO** сеть имитирующая работу сети "интернет необходима, так как Cisco Packet Tracer не предоставляет возможность доступа к реальной сети;
- NET1 Подсеть с сайтом компании;
- NET2 Пользовательская (для сотрудников) подсеть;
- **NET3** Служебная подсеть;
- **RT0** Подсеть для свзи роутеров. Связь выполнена с помощью порта **serial**. Подобный тип подключения является устаревшим, но другого выбора подключения двух роутеров в программе не представлено, поэтому можно считать это особенностью Cisco Packet Tracer.

3.2 Настройка подсети NET0 (имитация внешней сети)

3.2.1 Конфигурирование интерфейсов

В подсети находится один конечный узел. Для настройки интерфейса выберм узел и перейдем на вкладку **Desktop**




Рис. 2: Вкладка Desktop

Во вкладке представлены различные утилиты. Для настройки интерфейса необходимо выбрать **IP Configuration**




Рис. 3: Сконфигурированный интерфейс FastEthernet0

Интерфейс был сконфигурирован статически. Адрес **192.168.0.1** является интерфейсом роутера, к которому имеется подключение через коммутатор. В качестве DNS сервера выступает этот же конечный узел.

3.2.2 Установка и настройка сетевых сервисов

Доступные сервисы находятся на вкладке **Services**. Для добавления новой записи необходимо указать **Name** - доменное имя, и **Address** - адрес ресурса.




Рис. 4: Сконфигурированный DNS сервис

Было добавлено 2 записи:

- 1. www.internetpage.com имитация сайта в сети "интернет";
- 2. www.piedpiper.com сайт компании.

В конечных узлах типа - сервер, по умолчанию включен http сервис, в котором по умолчанию уже имеются некоторые файлы для работы сайта. Формат web страницы - **html**, что означает возможность использования html-тегов при редактировании сайта.




Рис. 5: НТТР сервис

Откроем утилиту - Web Browser и введем в строчке адреса - www.internetpage.com.




Рис. 6: WEB страница

Для доменного имени был успешно определен адрес, и web страница успешно загрузилась.

3.3 Настройка подсети NET1 (сеть с сайтом компании)

3.3.1 Конфигурирование интерфейсов

Интерфейс(Fa0) был задан статически:

- **IP Address** 192.168.10.2:
- Subnet Mask 255.255.255.0
- **Default Gateway** 192.168.10.1;
- **DNS Server** 192.168.0.2.

3.3.2 Установка и настройка сетевых сервисов

Был настроен http сервис, но в отличии от настройки в подсети NET0, в данном случае код страницы был изменен.

```
<html>
<center><font size='+3' color='green'>Pied Piper</font></center>
```

Теперь страница представляет собой сайт-визитку компании. Доступ к странице также возможен по доменному имени **www.piedpiper.com**




Рис. 7: WEB страница сайта компании

Примечание: в случае ввода в редактор кириллических символов, утилита Web Browser

отобразит их некорректно.

Также был настроен Email сервис.




Рис. 8: Email сервис

В котором:

- Указано доменное имя piedpiper.com;
- Добавлено 2 пользователя: user1, user2 с паролями password1, password2 cooтветственно.

3.4 Настройка подсети NET2 (пользовательская сеть)

3.4.1 Конфигурирование интерфейсов

Интерфейс сервера(Fa0) был задан статически:

- **IP Address** 192.168.20.2;
- Subnet Mask 255.255.255.0
- **Default Gateway** 192.168.20.1;
- **DNS Server** 192.168.0.2.

У всех прочих узлов, в настройках IP Configuration выбирается настройка по DHCP.

3.4.2 Установка и настройка сетевых сервисов

Сервис DHCP был включен на сервере (192.168.20.2), где были заполнены следующие поля:

- Interface FastEthernet0;
 - единственный интерфейс данного узла.
- **Default Gateway** 192.168.20.1;
 - шлюзом по умолчанию выступает интерфейс роутера, подключенный к данной(NET_2) подсети.
- **DNS Server** 192.168.0.2;
 - предварительно настроенный DNS серверс из подсети NET_0.
- Start IP Address 192.168.20.5;
 - начала диапазона по выдаче IP-адресов.
- Subnet Mask 255.255.255.0;
 - маска подсети.
- Maximun number of Users 100;
 - максимальное количество пользователей.

На клиентских узлах, с помощью утилиты **Email** был настроен доступ к Email серверу компании.




Рис. 9: Настройка доступа к Email серверу на одном из пользовательских узлов

3.5 Настройка подсети NET3 (служебная сеть)

3.5.1 Конфигурирование интерфейсов

Интерфейс сервера(Fa0) был задан статически:

- IP Address 192.168.30.2;
- Subnet Mask 255.255.255.0
- **Default Gateway** 192.168.30.1;
- **DNS Server** 192.168.0.2.

3.5.2 Установка и настройка сетевых сервисов

Настройка TFTP сервиса была произведена на вкладке **Services**. Где его необходимо было включить, и для удобства удалить предварительно сгенерированные в нем файлы.

3.6 Настройка подсети RT0

3.6.1 Конфигурирование интерфейсов

В сети имеются два роутера(**Router 0** и **Router2**), которые выполняют функцию связующего звяна между подсетями.

Роутер	Сеть	Адрес интерфейса
Router 0	NET0	192.168.0.1
Router 0	NET1	192.168.10.1
Router 0	RT0	192.168.15.1
Router 2	NET2	192.168.20.1
Router 2	NET3	192.168.30.1
Router 2	RT0	192.168.15.3

Таблица 1: Описание интерфейсов роутеров

3.6.2 Настройка маршрутизации

Также, для корректной работы сети была добавлена маршрутизация. Для этого на Router 0, в настройках был выбран пункт **RIP Routing**, в который были добавлены следующие подсети:

- 192.168.0.0;
- 192.168.10.0;
- 192.168.15.0.

И для Router 2 соответственно:

- 192.168.15.0;
- 192.168.20.0;
- 192.168.30.0.

3.6.3 Изоляция сети

Сеть NET3 необходимо изолировать от какого-либо внешнего доступа, то-есть доступ к ней должны иметь сотрудники, из пользовательской сети NET2.

Для этого, на Router2 открывается **CLI**(Command Line Interface). В котором, для настройки **ACL**, вводятся следующие команды:

- - Командой **enable** был совершен переход в превелигированный режим;
 - Командой conf terminal начата настройка;

Командами

access-list 101 permit ip any 192.168.20.0 0.0.0.255 access-list 101 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 any

и был ограничен доступ всем, кроме пользовательской сети.

Разберем данную команду:

- **101** означает номер правила. 0-99 обычные правила, 100-199 расширенные. У расширенных правил, разумеется больший диапазон настройки;
- **permit** действие которое будет применено, в данном случае разрешение;
- **ip** тип протокола;
- any 192.168.20.0 0.0.0.255 любая сеть может обращаться к сети NET2;
- **192.168.20.0 0.0.0.255 any** сеть NET2 может обращаться к любой сети.

По умолчанию, все пакеты разрешены (permit), но после включения правил **ACL**, к пакетам которые не подходят не под одно правило, будет применено действие **deny**, то есть они не будут пропущены.

Таким образом, для сети NET3, был сохранен доступ из пользовательской сети, и в тоже время ограничен доступ из прочих сетей

4 Тестирование

4.1 Проверка Email сервера

От пользователя user2@piedpiper.com создается письмо пользователю user1@piedpiper.com. Для отправки необходимо нажать кнопку Send.




Рис. 10: Отправка письма

Зайдем в утилиту **Email** от пользователя **user1@piedpiper.com**, и получим почту кнопкой **Receive**.




Рис. 11: Получение письма

В списке писем появилось, отправленное ранее, письмо. Также имеется дополнительная информация: дата отправки, протокол по которому письмо было получено, адрес сервера почты.

4.2 Проверка TFTP

Ha Router 2 была открыта консоль, в которой были выполнены следующие команды:

```
Router>enable
Router#show flash
System flash directory:
File Length
            Name/status
     5571584 pt1000-i-mz.122-28.bin
     28282 sigdef-category.xml
     227537 sigdef-default.xml
[5827403 bytes used, 58188981 available, 64016384 total]
63488K bytes of processor board System flash (Read/Write)
Router#copy flash tftp
Source filename []? pt1000-i-mz.122-28.bin
Address or name of remote host []? 192.168.120.1
Destination filename [pt1000-i-mz.122-28.bin]? temp.file
[OK - 5571584 \text{ bytes}]
5571584 bytes copied in 0.147 secs (8684467 bytes/sec)
```

Разберем действия:

- 1. Командой **enable** был совершен переход в привелегированный режим, можно заметить по символу решетки;
- 2. Командой **show flash** было выведено содержимое флеш-памяти, в данном случае это необходимо для тестовой загрузки по TFTP;
- 3. Командой **copy flash tftp** сообщаем о начале загрузке файла по tftp, где далее указывается файл(ы), tftp сервер для загрузки, а также новое имя файла(ов).

На TFTP сервере, в настройках TFTP появится выбранный ранее файл с указанным именем.

4.3 Проверка команды ping по адресу

Откроем на узле 192.168.20.4(сеть NET2) утилиту **Command Prompt**, в которой введем команды **ipconfig** и **ping** в которой укажем адрес 192.168.0.2(сеть NET0).

```
C:\>ipconfig
FastEthernetO Connection:(default port)
  Link-local IPv6 Address ..... FE80::2E0:A3FF:FEA3:7605
  C:\ > ping 192.168.0.2
Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Ping statistics for 192.168.0.2:
   Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
   Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Как видно из лога, команда пинг была успешна.

4.4 Проверка команды ping по доменному имени

Откроем на узле 192.168.20.2(сеть NET2) утилиту **Command Prompt**, в которой введем команды **ipconfig** и **ping** в которой укажем доменное имя **www.mypage.com**.

```
Ping statistics for 192.168.10.2:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 13ms, Average = 8ms
```

Как видно из лога, доменное имя было преобразовано в адрес, по которому и была произведена команда ping.

4.5 Проверка команды ping из изолированной сети

Откроем на узле 192.168.30.2(сеть NET3) утилиту **Command Prompt**, в которой введем команды **ipconfig** и **ping** в которой укажем доменное адрес 192.168.0.2(NET0).

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

Link-local IPv6 Address ... : FE80::200:CFF:FECC:E597
IP Address ... : 192.168.30.2
Subnet Mask ... : 255.255.255.0
Default Gateway ... : 192.168.30.1

C:\>ping 192.168.0.2

Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.0.2:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Как видно из лога, благодаря изоляции внешние сети недоступны.

5 Заключение

В данной работе был получен опыт по работе в **Cisco Packet Tracer**(CPT).

Построение и настройка были выполнены с помощью встроенных инструментов, которые в общем виде имитируют реальное оборудование. Если сравнивать построение сети например с WMware, то в нем настройка сети производится на конкретных системах, в то время как в СРТ это было сделано на лишь приближенных к реальности устройствах. Однако, решения созданные СРТ более легковесны как в настройке, так и в проектировании.

СРТ будет полезен как новичкам, так и профессионалам.

Отличительной особенностью является то, что за любым пакетом можно наблюдать пошагам, что может помочь в определении ситуация, почему сеть работает некорректно.

К недостаткам СРТ можно отнести лишь то, что все действия ограничены, то есть установить на устройство какое-либо ПО или сервис которого нет в СРТ, не предоставляется возможным.

Список использованных источников

- [1] Official Packet Tracer Tutorials [Электронный ресурс].— URL: http://static-pt-assets.s3.amazonaws.com/tutorials70.htm#stub (дата обращения: 2018-05-18).
- [2] Configure A Router With Packet Tracer [Электронный ресурс]. URL: http://learn-networking.com/network-design/configure-a-router-with-packet-tracer (дата обращения: 2018-05-18).
- [3] Изучаем настройки ACL списки доступа в Cisco [Электронный ресурс]. URL: https://litl-admin.ru/cisco/izuchaem-nastrojki-acl-spiski-dostupa-v-cisco.html (дата обращения: 2018-05-18).
- [4] ACL: списки контроля доступа в Cisco IOS [Электронный ресурс]. URL: https://habr.com/post/121806/ (дата обращения: 2018-05-18).
- [5] Курс молодого бойца. Практический курс по Cisco Packet Tracer [Электронный ресурс]. URL: https://habr.com/post/252085/ (дата обращения: 2018-05-18).