
## **UVOD U TEORIJU RAČUNARSTVA**

Ak. God. 2015/2016

## 3. Laboratorijska vježba

U trećoj laboratorijskoj vježbi zadatak je programski ostvariti **simulator determinističkog potisnog automata** (**DPA**) koji nizove prihvaća prihvatljivim stanjem. Ulaz u simulator automata je tekstualni zapis njegove definicije i ulazni niz, a izlaz je tekstualni zapis skupova stanja u kojima se automat nalazio za svaki učitani znak ulaznog niza nizove znakova stoga te podatak o prihvatljivosti ulaznog niza. Rad programa koji je potrebno ostvariti u sklopu vježbe prikazan je na slici 1.



Slika 1 - Načelni rad simulatora PA

Format za zapis ulaznog niza i definicije PA je:

- 1 redak: Ulazni nizovi odvojeni znakom |. Simboli svakog pojedinog niza odvojeni su zarezom.
- 2. redak: Skup stanja odvojenih zarezom
- 3. redak: Skup ulaznih znakova odvojenih zarezom
- 4. redak: Skup znakova stoga odvojenih zarezom
- 5. redak: Skup prihvatljivih stanja odvojenih zarezom
- 6. redak: Početno stanje
- 7. redak: Početni znak stoga
- 8. redak i svi ostali retci: Funkcija prijelaza u formatu

trenutnoStanje, ulazniZnak, znakStoga->novoStanje, nizZnakovaStoga

U skladu s definicijom u udžbeniku, znakovi stoga koji se u prijelazu stavljaju na stog stavljaju se na stog zdesna nalijevo, tj. znak na vrhu stoga nakon prijelaza je krajnje lijevi znak u nizu  $\mathtt{nizZnakovaStoga}$ . Stanja, ulazni znakovi, znakovi stoga i prihvatljiva stanja bit će odvojeni zarezom (ako ih ima više od jedan). Znak praznog niza  $\epsilon$  nadomješten je znakom  $\epsilon$ .

Automat opisan ulaznom datotekom zadovoljavat će sljedeća ograničenja:

- 1) Imena svih stanja su nizovi malih i velikih slova engleske abecede i dekadskih znamenaka. Duljina imena stanja neće biti veća od 20 znakova. Broj stanja automata neće biti veći od 20. Svako stanje automata bit će navedeno točno jednom.
- 2) Skup ulaznih znakova bit će podskup skupa malih slova engleske abecede i dekadskih znamenaka. Svaki ulazni znak će se pojaviti točno jednom. Svaki ulazni znak predstavljen je **točno jednim** znakom koji pripada malim slovima engleske abecede ili dekadskim znamenkama. Prvi redak datoteke, u kojem su ulazni nizovi, neće sadržavati više od 1500 znakova.
- 3) Skup znakova stoga bit će podskup skupa velikih slova engleske abecede. Svaki znak stoga će se pojaviti točno jednom. Svaki znak stoga predstavljen je **točno jednim** velikim slovom engleske abecede.
- 4) Skup prihvatljivih stanja će sadržavati nula ili više stanja iz skupa stanja. Svako prihvatljivo stanje bit će navedeno točno jednom.
- 5) Svaki redak funkcije prijelaza će s lijeve strane niza znakova -> imati jedinstvenu trojku: trenutnoStanje, ulazniZnak, znakStoga.

Primjer ulazne datoteke s definicijom PA koji prihvaća jezik  $\{w2w^R \mid w(0+1)^*\}$  prikazan je na slici 2.

```
0|0,2,0|1,2,0
01
02
      q1,q2,q3
      0,1,2
03
04
      J,N,K
05
      q3
06
      q1
07
08
     q1,0,K->q1,NK
09
      q1,1,K->q1,JK
10
     q1,0,N->q1,NN
11
     q1,1,N->q1,JN
12
     q1,0,J->q1,NJ
13
     q1,1,J->q1,JJ
14
     q1,2,K->q2,K
15
     q1,2,N->q2,N
16
     q1,2,J->q2,J
17
    q2,0,N->q2,$
18
     q2,1,J->q2,$
19
      q2, $, K->q3, $
```

Slika 2 - Primjer definicije PA

Ostvareni simulator PA treba ispisati u kojem se **stanju** nalazio automat za svaki ulazni znak pojedinog niza, **sadržaj stoga** te **prihvatljivost niza** (0 ili 1) nakon što je ulazni niz obrađen. Znakovi na stogu nalaze se pored pripadnog znaka stanja odvojeni znakom #, dok su parovi stanje#znak odvojeni znakom |. Ako se na stogu ne nalazi ništa (stog je prazan), tada se ispisuje znak \$ kao oznaka praznog stoga. Ako ulazni niz nije obrađen do kraja, a ne postoji

prijelaz potisnog automata za trenutni ulazni znak, trenutno stanje i znak na vrhu stoga, automat treba ispisati fail umjesto para stanje#znak, nakon čega automat završava s radom. Prihvatljivost niza nalazi se na kraju ispisa te je odvojena znakom |. Rezultati za svaki ulazni niz ispisuju se u zasebnom retku, odnosno svaki redak izlaza odvojen je znakom novog reda (\n). Svaki zapis započinje skupom koji sadržava početno stanje automata i početni znak stoga. Primjer izlaza za PA i ulazne nizove definirane na slici 2 prikazan je na slici 3. Brojevi s lijeve strane slike označavaju retke i nisu dio izlaza.

```
01 q1#K|q1#NK|0
02 q1#K|q1#NK|q2#NK|q2#K|q3#$|1
03 q1#K|q1#JK|q2#JK|fail|0
```

Slika 3 - Primjer izlaza simulatora automata

## Napomene:

- 1) Nije potrebno provjeravati ispravnost formatiranja ulazne datoteke ili ispravnost rada automata. Neće biti preklapanja između skupa stanja i skupa simbola abecede.
- 2) Vremensko ograničenje na izvođenje programa za bilo koju ulaznu definiciju automata jest 10 sekundi
- 3) Ulazna točka za Java rješenja treba biti u razredu SimPa, a ulazna točka u Python rješenja treba biti u datoteci SimPa.py.