排队论及其应用浅析

——Queueing Theory

网易杭研: 何登成

新浪微博:何登成

H1391

大纲(一)


- 排队
 - 现实生活中
 - 计算机领域
- 排队论浅析
 - 排队论问题分析
 - Operational Law
 - Utilization Law
 - Little's Law
 - D. G. Kendall
 - Little's Law
 - Erlang's Formula

大纲(二)

- 排队论应用分析
 - 更好的理解系统监控
 - Linux I/O Stats
 - 更好的架构选型
 - 排队论与Performance
 - 什么是Performance?
 - 何谓平衡的系统?
 - 如何监控系统?
 - 如何进行高性能程序设计?
 - 容量规划(入门)

















排队问题

- 在排队过程中,人们会关心哪些问题?
 - 什么时候过去,排队的时间会比较短?
 - 不排队的话,需要多少时间?
 - 是否需要排队?
 - (不)包括正在被服**务的人,我前面一共还有几人?**
 - 排到我需要多少**时间?等我服务结束,又需要多少时间?**
 - 这次排队是否合算?
 - 队伍长队达到什么程度,我就会放弃本次排队?
 - 系统有多少个窗口?是否已经高负荷运转了?

- 无论是现实中的排队,电话通讯领域的排队,还是计算机领域的排队,最后都能够抽象化为一个经典的理论——排队论 (Queuing Theory)。
- 排队论起源于20世纪初的电话通话。1909—1920年<u>丹麦</u>数学家、电气工程师爱尔兰(A.K.Erlang)用<u>概率论</u>方法研究电话通话问题,从而开创了这门应用数学学科,并为这门学科建立许多基本原则...
- Erlang在电话通讯领域,解决了两个基本问题:电话损失率 (Erlang-B Formula),电话等待概率(Erlang-C Formula)。在介绍这些之前,让我们先来认识D. G. Kendall与J. D. C. Little ...

Queueing Theory

- 排队论用于解决什么问题?
 - -核心问题

• 对用户来说: 响应时间(满意度)

• 对服务提供者来说: 利用率(成本)

 在保障用户满意度的前提下,最大限度的控制成本, 充分挖掘系统的潜力。

Queueing Theory(形式化)


- 什么时候过去,排队的时间会比较短?
 - 达到请求的分布;单位时间平均到达请求数量:
- 不排队的话,需要多少时间?
 - 服务时间 (Service Time);单位时间平均完成的服务数量: L
- 是否需要排队?
- (不)包括正在被服务的人,我前面一共还有几人?
 - 平均**队列长度 L** (不包括正在服**务的人**: L_q)
- 排到我需要多少时间?等我服务结束,又需要多少时间?
- 队伍长队达到什么程度,我就会放弃本次排队?
 - 服务丢失率: P_B ; 队列最大长度;
- 系统有多少个窗口?是否已经高负荷运转了?
 - 窗口数量;利用率 *U* ;

Utilization Law

Utilization Law

$$U = \lambda / \mu$$

- 排队系统中, Server的利用率, 为平均到达速率与平均服务速率的比值;
- Utilization Law解读
 - 保持Server的平均服**务速率不变,平均到达速率越高** -> Server利用率越高;
 - 保持平均到达速率不变, Server的平均服务速率越高 -> Server利用率越低;
- 一个简单的证明(求下面这个系统的利用率)



Little's Law

Little's Law


$L = \lambda N$

- 排队系统中,队列长度(包括正在接受服务的人) = 到达率*平均响应时间
- 由J.D.C. Little在1961年的论文【A Proof for the Queuing Formula L = λW】中给出 形式化的证明;
- 证明:略
- 变种: $L_q = \lambda W_l$ 排队长度 = 到达率 * 平均等待时间 ($W_l = W \frac{1}{\mu}$)

- Little's Law解读

- Little's Law/Utilization Law,均属于Operational Laws中的一种;
- 平均响应时间越长,队列长度也越长;
- 单位时间到达的请求越多,队列长度越长;
- 符合日常的理解;
- 平均**请求数量** λ , 已知 L, L_q , W, W 中的任何一个,都可以**计算出另外三** 个;

Little's Law (续)



- Little's Law的应用场景
 - 最基础的Law,对请求到达/离开的分布没有特殊要求;
 - 超市、银行、KFC等管理
 - Six Sigma(六西格玛管理法)
 - 系统性能监控
 - **–** ...

Little's Law (例1)

- 一个小酒馆,客户平均访问频率为40人/小时;
 - 客户在小酒馆的平均消费时间是15分钟;
- 问题:请问小酒馆的平均客户数量是多少?
- 解答:
 - λ : 40人/小时
 - // : 0.25小时/人
 - $L = \lambda M : 40 * 0.25 = 10$

Little's Law (例2)

一证券经纪公司,其网站有110万注册用户。高峰期,同时有20000用户在线。同时观察到,在高峰期网站一小时处理360万笔业务。

• 问题:请问处理每笔业务的响应时间是多少?

• 解答:

- λ : 3600000 / 3600 = 1000笔/秒

- / : 20000

- W= L/ λ:20000 / 1000 笔/秒 = 20秒/笔

Little's Law (例3)


```
hzhedengcheng@app-66:~$ iostat -xm 60 10
Linux 3.2.0-3-amd64 (app-66.photo.163.org)
                                                   10/12/13
                                                                     x86 64
                                                                                      (16 CPU)
                                                     %idle
avq-cpu:
          %user
                   %nice %system %iowait
          13.92
                    0.00
                             3.08
                                     2.99
                                              0.00
                                                     80.01
Device:
                 rram/s
                          wrom/s
                                      r/s
                                               W/s
                                                       rMB/s
                                                                                            await r await w await
                                                                wMB/s avgrq-sz avgqu-sz
sda
                   0.04
                          128.68
                                     2.41
                                              9.81
                                                        0.03
                                                                 0.63
                                                                         110.88
                                                                                     0.21
                                                                                            17.42
                                                                                                      2.22
                                                                                                              21.15
                                                                                                                      4.06
                                                                                                                              4.96
                                                        3.04
                                                                11.18
                                                                                             0.26
sdb
                   0.21
                          266.13
                                   315.82
                                            592.64
                                                                          32.05
                                                                                     0.24
                                                                                                      0.69
                                                                                                               0.04
                                                                                                                      0.20
                                                                                                                            17.76
avq-cpu:
          %user
                   %nice %system %iowait
                                            %steal
                                                     %idle
                                                     80.51
           8.38
                    0.00
                            10.68
                                     0.43
                                              0.00
                                      r/s
                                               w/s
Device:
                 rram/s
                          wram/s
                                                       rMB/s
                                                                wMB/s avqrq-sz avqqu-sz await r await w await svctm
                                                                                                                             %util
                             1.25
                                     0.05
                                              1.48
sda
                   0.00
                                                        0.00
                                                                 0.01
                                                                          14.70
                                                                                     0.01
                                                                                             9.09
                                                                                                      8.00
                                                                                                               9.12
                                                                                                                      5.91
                                                                                                                              0.91
sdb
                   0.00
                             1.13
                                  173.83
                                             39.22
                                                        1.49
                                                                 4.99
                                                                          62.26
                                                                                     2.49
                                                                                            11.67
                                                                                                      0.17
                                                                                                              62.67
                                                                                                                      0.28
                                                                                                                              6.00
                                                     %idle
          %user
                   %nice %system %iowait
                                            %steal
avq-cpu:
                            12.12
                                                     67.63
          13.15
                    0.00
                                     7.10
                                              0.00
Device:
                 rram/s
                          wram/s
                                      r/s
                                               W/s
                                                       rMB/s
                                                                wMB/s avgrq-sz avgqu-sz
                                                                                            await r await w await
                                                                                                                             %util
                                     0.27
sda
                   0.00
                             1.73
                                              1.60
                                                        0.01
                                                                 0.01
                                                                          23.79
                                                                                     0.02
                                                                                            10.64
                                                                                                      4.00
                                                                                                              11.75
                                                                                                                      4.11
                                                                                                                              0.77
sdb
                   0.00
                            16.03 2555.38 1218.13
                                                       20.42
                                                                31.34
                                                                          28.10
                                                                                    13.49
                                                                                             3.57
                                                                                                      0.65
                                                                                                               9.71
                                                                                                                      0.19 70.23
                                                      %idle
avq-cpu:
          %user
                   %nice %system %iowait
                                            %steal
          17.65
                    0.00
                            12.52
                                    10.84
                                              0.00
                                                     58.99
Device:
                 rrqm/s
                          wrqm/s
                                      r/s
                                               w/s
                                                       rMB/s
                                                                wMB/s avgrq-sz avgqu-sz cawait r await w await
                                                                                                                            %util
                                                                                                                     svctm
                                                                                     0.02
sda
                   0.00
                            19.75
                                     0.00
                                              1.72
                                                        0.00
                                                                 0.08
                                                                         100.04
                                                                                             9.51
                                                                                                      0.00
                                                                                                               9.51
                                                                                                                      4.66
                                                                                                                              0.80
sdb
                   0.00
                            20.73 4375.38 1500.22
                                                       34.18
                                                                26.19
                                                                          21.04
                                                                                    11.27
                                                                                             1.92
                                                                                                      0.64
                                                                                                               5.66
                                                                                                                      0.15
                                                                                                                             89.77
```

公式:


- avgqu-sz = (r/s + w/s) * await / 1000 = (173.83+39.22)*11.67/1000 = 2.49
- %util = (r/s + w/s) * svctm / 1000 = (173.83+39.22)*0.28/1000 = 6%

Kendall Notation

- 六元组
 - A/S/c/K/N/D
 - 现实中所有系统的 形式化模型;
 - 解读
 - A:到达请求的分布
 - M(exponential/Markov); D(Deterministic); G(General); ...
 - S:服务时间的分布
 - M(exponential/Markov); D(Deterministic); G(General); ...
 - c:排队系统中Server的数量
 - 1到 无限
 - K:排**队系统中队列最大长度**(包括正在服**务的队列**)
 - 1到无限
 - N:请求总数量
 - 有限 vs 无限
 - D:请求的服务调度策略
 - FCFS/FIFO; LCFS/LIFO; SIRO; ...



servers



Kendall Notation(举例)


- M/D/5/40/200/FCFS
 - 到达**请求的时间间隔指数分布/**平均到达**请求数量**泊松分布 (M)
 - 服**务时间确定** (D);
 - 一个有5个Servers (5);
 - 5个Servers, 一共有40个Buffers (5个服务窗口, 35个等待队列);
 - 一共有200个请求;
 - 服务调度策略为先到先服务 (FCFS);

• M/M/1


- 到达请求的时间间隔指数分布/平均到达请求数量泊松分布 (M)
- 服务时间指数分布 (M)
- 一个Server (1)
- 无限等待队列长度(默认)
- 无限请求数量 (默认)
- 先到先服务的调度策略(默认)

概率分布

• 指数分布




泊松分布



M/M/1


- 模型分析
 - M/M/1模型,是排队论中最典型、应用领域最广的模型;
- 给定此模型,需要解决什么问题?(仍旧是那些老问题)
 - 已知:
 - 单位时间平均达到的请求数量: λ 单位时间平均处理能力: μ
 - 未知:
 - Server的利用率是多少:
 平均服务时间是多少:
 平均等待时间是多少:
 平均响应时间是多少:
 服务队列长度是多少:
 等待队列长度是多少:
 总队列长度是多少:
 Server空闲概率是多少:

• 一个请求,需要等待的概率是多少:



M/M/1 (原理1)

• 状态转移(birth-death process)



- 马尔科夫过程(Markov Process)
 - 每一个状态,只跟他前后两个状态有关;
- 每个状态,标识排队系统中有多少请求 L
 - j状态,有 λ 的概率来一个请求,进入j+1状态;同样,有 μ 的概率处理一个请求,进入j-1状态;
- 每个状态,都有一个概率 P_n
- 状态转移公式
 - − 每个状态的转入 = 每个状态的转出 (稳态系统:Steady State)

$$P_0\lambda = P_1\mu$$

$$P_1(\lambda + \mu) = P_0\lambda + P_2\mu$$

$$P_j(\lambda + \mu) = P_{j-1}\lambda + P_{j+1}\mu$$

M/M/1 (原理2)

• 计算各状态概率

$$P_{1} = \frac{\lambda}{\mu} P_{0}$$

$$P_{2} = (\frac{\lambda}{\mu})^{2} P_{0}$$

$$P_{n} = (\frac{\lambda}{\mu})^{n} P_{0}$$

- 利用率
 - 定义 $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$, 既为Server的利用率(Utilization Law);
- Steady State (稳态)
 - 若 $\frac{\lambda}{\mu} > 1$,到达速度快于**处理速度,系统中的累积的未处理请求会越来越长,系统会最终崩溃** \rightarrow 非稳态系统;
 - **稳态**系统: $\frac{\lambda}{\mu}$ < 1 (= 1是特殊情况,也是不**稳定的,后续会提到**)
 - 稳态系统:请求不会累计,系统能够长时稳定运行: $\sum_{i=0}^{\infty} P_i = 1$

M/M/1 (问题解答1)

- Server的利用率是多少?
- 平均服**务时间是**多少?
- 服务队列长度是多少?
- Server空闲概率是多少?

$$U = \rho = \frac{\lambda}{\mu}(\lambda < \mu)$$

$$S = \frac{1}{\mu}$$

$$L_s = \lambda \bullet \frac{1}{\mu} = \frac{\lambda}{\mu}$$

$$P_0 = 1 - U = 1 - \frac{\lambda}{\mu}$$

• 一个请求,需要等待的概率是多少?

$$P_b = 1 - P_0 = \frac{\lambda}{\mu}$$

M/M/1 (问题解答2)

• 总队列长度是多少?

$$L = \sum_{i=0}^{\infty} i P_i = \sum_{i=1}^{\infty} i (1-\rho) \rho^i = \frac{\rho}{1-\rho} = \frac{\lambda}{\mu-\lambda}$$

• 等待队列长度是多少?

$$L_w = \sum_{i=1}^{\infty} (i-1)P_i = \frac{\rho^2}{1-\rho}$$

• 平均响应时间是多少?

$$R = \frac{L}{\lambda} = \frac{1}{\mu} \frac{1}{1 - \rho} = \frac{1}{\mu - \lambda}$$


• 平均等待时间是多少?

$$W = \frac{L_w}{\lambda} = \frac{1}{\mu} \frac{\rho}{1 - \rho} = R - S$$

M/M/1

• 利用率与响应时间之间的关系

$$R = \frac{1}{\mu} \frac{1}{1-\rho} (其中 : \frac{1}{\mu} 为常数)$$




M/M/1 (解读)

- OLTP模型
 - 请求随机,服务时间随机;
- 请求速度 < 处理速度: 稳态系统
- 资源利用率与响应时间的关系
 - 控制资源利用率;

D/D/1


- 模型分析
 - D/D/1模型, 是排队论中最简单的模型;
 - 到达请求的时间间隔分布:确定的;
 - 服务时间的分布:确定的;
- OLAP模型
 - 请求确定,服务时间确定,定时任务;
- 资源利用率与响应时间的关系
 - 可以人为调度各任务,做到完全的串行化;
 - **资源**利用率可以达到100%, 而不影响响**应时间**;

M/M/1 vs M/D/1 vs D/D/1



M/M/1/k

- Finite Buffer
 - 等待队列数量有限
 - 1个服**务窗口**, K-1个等待Buffers;
 - 若当前已有K个请求,则第K+1个请求被丢弃
- 状态转移(birth-death process)



M/M/1/k

现实意义

- 大部分现实中的系统,都是有最大等待队列限制的;
- 哪怕是没有等待队列限制的系统,用户发现队列长度过长时,也会主动 放弃等待;

• 最重要的问题

- 请求到达时,发现队列已满,而被丢弃的概率是多少? P_®

$$P_{B} = P_{k} = \frac{1-\rho}{1-\rho^{n+1}} \rho^{n}$$

- 问题:
 - 已知 ρ = 0.5, 若要让请求被丢弃的概率小于0.1%, 那么系统需要支持多大的队列k?

M/M/1/k

• 问题解答

$$P_B \le 10^{-3}$$


$$\frac{1 - 0.5}{1 - 0.5^{k+1}} \cdot 0.5^k = \frac{0.5^{k+1}}{1 - 0.5^{k+1}} \le 10^{-3}$$

$$k + 1 \ge 9.96$$


$$k = 9$$

- 深入分析
 - M/M/1/k系统,不要求 ρ < 1,因为超过系统限制的请求,都被丢弃了;
 - M/M/1/k系统,实际进入系统的平均请求数量为 $\lambda' = \lambda(1 P_B)$

- M/M/m系统
 - m个Servers, 一个排队队列(无限),每个Server的处理能力相同;



• 状态转移(birth-death process)



• M/M/m系统公式

$$U = \frac{\lambda}{\mu}$$

$$\rho = \frac{\lambda}{m\mu} < 0$$

$$R = \frac{1}{\mu} (1 + \frac{d(m\rho)}{m(1-\rho)})$$
其中,
$$d(m\rho) = \frac{(mp)^m}{m} / [(1-\rho) \sum_{k=0}^{m-1} \frac{(mp)^k}{k!} + \frac{(mp)^m}{m!}]$$

 $d(m, \rho)$

- 代表了有m(或以上)个请求正在处理的概率。此时,新的请求进入系统需要等待;
- 响应时间R

$$R = \frac{1}{\mu}(1 + \frac{d(m \rho)}{m(1 - \rho)}) \approx \frac{1}{\mu} \frac{1}{1 - \rho^{m}}$$

- 一个电话呼叫系统,每分钟平均有10个电话打入,每个电话平均持续1分 钟。
- 电话的呼入间隔与服务时间均服从正态分布(M)。

问题:

- 请问需要提供多少话务员,才能够满足用户的需求?使得用户不至于因 等待而放弃。

分析:


- M/M/m系统,话务员即为Server;
- $-\lambda$: 10个/分钟
- $\mu : 1 分钟/ ↑$ $\rho : \rho = \frac{\lambda}{mu} < 1 \rightarrow m > 10$

解答

衡量指 标	M/M/11	M/M/12	M/M/13
等待队列Lq	6.821	2.247	0.951
等待概率Wq	0.682	0.225	0.095
利用率E	0.909	0.833	0.767

m M/M/1 vs M/M/m

- m M/M/1 vs M/M/m
 - 均为m个Servers,单队列与多队列系统,哪个更好?



• m M/M/1

$$R = \frac{1}{\mu} \frac{1}{1 - \rho}$$

• M/M/m

$$R \approx \frac{1}{\mu} \frac{1}{1 - \rho^{\mathrm{m}}}$$

• 随着 $\rho(\rho = \frac{U}{m})$ 的增大,响**应时间哪个增加的更快?**

m M/M/1 vs M/M/m




Figure 4.10 Comparison of response time between multiple parallel queuing line scenario and single-queue multiserver scenario.

M/M/m vs M/M/1

- M/M/m vs M/M/1
 - M/M/m:m \uparrow Servers,- \uparrow 队列,平均处理速度 μ , 总速度
 - M/M/1:1个Server, 一个队列,平均处理速度 mu , 总速度 mu
- M/M/m


$$R \approx \frac{1}{\mu} \frac{1}{1 - \rho^{\text{m}}}$$

M/M/1

$$R = \frac{1}{m\mu} \frac{1}{1 - \rho}$$

- 分析 随着 ρ ($\rho = \frac{U}{m}$)的增加,M/M/m系统与M/M/1系统,哪个响应时间增加的更快?

M/M/m vs M/M/1



对比总结

- 结论
 - M/M/1(*m*)(优于M/M/m优于m M/M/1;
- 启发
 - 生活中
 - 一个熟练工的工资,要高于几个生手的工资和;
 - 银行排队,先领号,然后等待叫号 → M/M/m
 - 技术领域
 - 硬件(如CPU)的发展,先追求的是极致的性能,当单Server到达瓶颈之后,才考虑向多 Servers发展;
 - 能将一个高性能Server资源使用到极致的系统,要优于堆积实例的系统;
 - Oracle vs MySQL;

M/M/m/k

略

- 此排队系统中,包含着Erlang-B Formula;
 - m个Servers, 单一队列,队列长度为(k-m)时,请求的丢 失率为多少?既为Erlang-B Formula;

大纲(一)

- 排队
 - 现实生活中
 - 计算机领域
- 排队论浅析
 - 排队论问题分析
 - Operational Law
 - Utilization Law
 - Little's Law
 - D. G. Kendall
 - Little's Law
 - Erlang's Formula

大纲(二)

- 排队论应用分析
 - 更好的理解系统监控
 - Linux I/O Stats
 - 更好的架构选型
 - 排队论与Performance
 - 什么是Performance?
 - 何谓平衡的系统?
 - 如何监控系统?
 - 如何进行高性能程序设计?
 - 容量规划(入门)


更好的理解系统监控

• 如何理解IOSTAT输出?(我已经告诉你了☺)

nzhedengo	heng@a	pp-66:~\$	iostat -	-xm 60 10	0									
Sinux 3.2						10/12/13	_2	x86_64_	(16	CPU)				
vq-cpu:	%user	%nice	%system	%iowait	%steal	%idle								
g opu.	13.92	0.00		2.99	0.00									
evice:		rrqm/s	wrqm/s	r/s	w/s	rMB/s	wMB/s	avgrq-sz	avgqu-sz	await	r_await	w_await	svctm	%util
sda		0.04	128.68	2.41	9.81	0.03	0.63	110.88	0.21	17.42	2.22	21.15	4.06	4.96
db		0.21	266.13	315.82	592.64	3.04	11.18	32.05	0.24	0.26	0.69	0.04	0.20	17.76
vg-cpu:	%user	%nice	%system	%iowait	%steal	%idle								
	8.38	0.00	10.68	0.43	0.00	80.51								
Device:		rrqm/s	wrqm/s	r/s	w/s	rMB/s	wMB/s	avqrq-sz	avgqu-sz	await	r await	w await	svctm	*util
da		0.00	1.25	0.05	1.48		0.01	14.70	0.01	9.09		_	5.91	0.91
db		0.00	1.13	173.83	39.22	1.49	4.99	62.26	2.49	11.67	0.17	62.67	0.28	6.00
vg-cpu:	%user	%nice	%system	%iowait	%steal	%idle								
	13.15	0.00	12.12	7.10	0.00	67.63								
evice:		rrqm/s	wrqm/s	r/s	w/s	rMB/s	wMB/s	avgrq-sz	avgqu-sz	await	r_await	w_await	svctm	%util
da		0.00	1.73	0.27	1.60	0.01	0.01	23.79	0.02	10.64	4.00	11.75	4.11	0.77
db		0.00	16.03	2555.38	1218.13	20.42	31.34	28.10	13.49	3.57	0.65	9.71	0.19	70.23
vg-cpu:	%user	%nice	%system	%iowait	%steal	%idle								
	17.65	0.00	12.52	10.84	0.00	58.99								
evice:		rrqm/s	wrqm/s	r/s	w/s	rMB/s	wMB/s	avgrq-sz	avgqu-sz	Cawait	r_await	w_await	svctm	%util
da		0.00	19.75	0.00	1.72	0.00	0.08	100.04	0.02	9.51	0.00	9.51	4.66	0.80
db		0.00	20.73	4375.38	1500.22	34.18	26.19	21.04	11.27	1.92	0.64	5.66	0.15	89.77

更好的架构选型

M/M/1 vs M/M/m vs m M/M/1



什么是Performance?

- Performance:一体两面
 - Response Time (用户层面)
 - 关注一个操作需要多少时间——Response Time;
 - 响应时间越长——用户体验越差;



- Throughput (产品层面)
 - 关注一批操作需要多少时间——Throughput
 - 相同配置下,**单位时间完成的操作越多,资源利用率越高,投入的成本越少;**

什么是Performance?

• 软件开发角度


- 做高性能软件,在保证用户体验(Response Time)的同时,充分利用硬件资源(Utilization),提供高吞吐率(Throughput),减少资源投入;
- 与排队论需要解决的问题,达到了高度统一;
- 排队论与Performance
 - Response Time
 - 响应时间=排队时间+服务时间

$$R = W + S$$

- Throughput
 - 相同的硬件,系**统提供高Throughput →** 更高的**资源利用率 U**

理解Response Time

• 你点击一个页面按钮,响应时间过慢,该怎么办?



• 中间那坨黑乎乎的东东,究竟都做了些啥?

优化Response Time

- 优化Response Time的第一步 (方法论)
 - Profile
 - A *profile* is a tabular **decomposition of response time**, typically listed in descending order of component response time contribution.

Top 5 Timed Foreground Events

Event	Waits	Time(s)	Avg wait (ms)	% DB time	Wait Class
DB CPU		819		53.81	
log file sync	11,585	139	12	9.15	Commit
db file sequential read	75,111	59	1	3.85	User VO
latch free	670	10	15	0.64	Other
latch; cache buffers Iru chain	421	7	17	0.46	Other

FILE	1	INE	1	NAME	1	INSTANCES	LOCKS	SPINS	WAITS	W	WAIT_TIME
src/ha_tnt.cpp	1	1033	1	TNT Prepare Commit Mutex		1	4316201	1872144	1786115	1	469858980
src/trx/TNTTransaction.cpp	Ι	749	1.3	TNT Transaction System Mutex		1	188574192	3894949	453084	1	529899
src/misc/TxnLog.cpp	Ι	279	1	LogFlusher::lock	I	1	50635419	1221755	312733	1	39452
/storage/tnt/src/include/misc/LockManager.h	I	78	1	LockTableSlot::mutex	I	164864	13153953492	61429679	270998	1	1089828
src/util/Thread.cpp	Ι	70	1.3	Thread::mutex	I	15	59646796	197300	160158	1	279
src/misc/Session.cpp	I	37	1 3	SessionManager::lock	Ī	1	124519383	964039	84739	I	7297

- Profile的粒度越细,定位到的Performance瓶颈越准确;

优化Response Time

- 优化Response Time的第二步 (方法论)
 - Amdahl's Law
 - Performance improvement is proportional to how much a program uses the thing you improved.
 - Response Time能够改进的程度,跟你改进模块在Response Time中所占的权重正相关;

- 优化模块的选择

- 1. 根据Profile定位Response Time的分布;
- 2. 根据Amdahl's Law, 挑选潜在可优化的模块;
- 3. 根据难易程度,选择投入产出比最大的模块进行优化;
- 下图,该如何选择?

	Potential improvement % and cost of investment	R (sec)	R (%)
1	34.5% super expensive	1,748.229	70.8%
2	12.3% dirt cheap	338.470	13.7%
3	Impossible to improve	152.654	6.2%
4	4.0% dirt cheap	97.855	4.0%
5	0.1% super expensive	58.147	2.4%

优化Response Time


• 优化Response Time的第三步(实践)

$$R = W + S$$

- 优化服务时间 S
 - 硬件(Hardware Delay)
 - 受硬件性能所限制,**单次操作无法优化**;
 - 软件临界区(也是一个排队系统: Coherence Delay)
 - 减少临界区长度:
 - 将耗时的操作提出临界区执行;
- 优化等待时间 №
 - 可减少Server的访问次数;
 - Batch Process ;
 - **–** ...

Throughput & Utilization

- Throughput & Utilization
 - Throughput
 - 系统能够提供高吞吐率;
 - Utilization
 - 高吞吐率的背后,是各种资源的合理利用;
- Balanced System
 - 一个系统会使用多种资源 →
 - 所谓Balanced System,就是所有资源都有相同的利用率;
 - 非Balanced System, 必定有几种资源利用率较低 → 资源浪费



Utilization

• 问题

是不是每个资源的利用率越高越好?没达到100%利用率就属于资源浪费?

解答

No, it depends.

• 区分应用类型

根据前面提到的排队论,资源利用率与响应时间有关系。在固定响应时间下,不同的排队模型,能够达到的利用率是不同的。

- 以数据库应用为例


- OLAP系统
 - 对应于D/D/m模型,通过合理安排每个任务的调度,你可以获得极高的资源利用率;
- OLTP系统
 - 对应于M/M/m模型,为了保证响应时间,必须将利用率限制在一定值之内;

Where is the Knee?

• M/M/m

$$R \approx \frac{1}{\mu} \frac{1}{1 - \rho^{\text{m}}}$$

- What is a Knee ?
 - 最佳的Response Time;
 - 最佳的Throughput (Utilization);
- Where is the Knee?
 - At some where in the curve ;
- 结论
 - 无**论理论上**Knee是否存在, 你都需要根据**实际情况调整**;





M/M/m Knee Values for Common Values of m

Service channel count	Knee utilization				
1	50%				
2	57%				
4	66%				
8	74%				
16	81%				
32	86%				
64	89%				
128	92%				

Performance: Optimization vs Tuning

- 性能优化的两条路
 - Performance Optimization
 - 从软件内部进行架构、代码级优化;
 - 硬件发展,推动软件进步;
 - Performance Tuning
 - 在软件外部,根据软件暴露的参数,进行性能调优;
 - 给定软件,为软件选择合适的硬件;
 - 以数据库为例: MySQL/Oracle能够发挥的硬件性能是不一样的,均有自己最合适的硬件 环境;
 - Performance is a Feature
 - Performance is completely unknown until the production phase.
 - You need to write your application so that it's easy to fix performance in production.

容量规划(入门)

- 评估现有系统的容量是否合理?
 - 生活中
 - 一家KFC店, 统计高峰期用户的平均客户数量,服务员的平均服务速度,就可以计算出每位顾客的平均等待时间,是否需要增加收银人员?
 - 技术领域
 - 监控线上的服务器是否存在利用率过低/过高的问题?
 - OLTP应用
 - M/M/m模型,在保证响应时间的前提下,观察利用率与拐点的关系(Knee)
 - 监控各种资源的利用率,是否为Balanced Systems,是否有资源会最早达到瓶颈 (Knee)
 - OLAP应用
 - 可以使用较高的利用率,如果利用率不足,是否是任务调度不到位?

容量规划(入门)

- 预估未来系统的容量?
 - 生活中
 - 想在一个地方新**开一家**KFC,人流量是否**够?需要多少收银人员?需** 要多少位置?才能**满足用户的需求。**
 - 技术领域
 - 预估系统Throughput;
 - 预估提供的Response Time;
 - 选择合适的软硬件组合;
 - 在系统压力极低的情况下,测试平均响应时间: R_{min}


$$R = W + S$$

- 系统压力极低 → W → 0 $R_{min} \approx S$
- 根据以上得到的**预估值,运用M/M/m**模型,估算需要的Capacity;

容量规划

• To Be Continued ...

Capacity
Processors, I/O, network bandwidth



Demand Workload characteristics

QoS
Performance, availability, security, cost

大纲 (一)

- 排队
 - 现实生活中
 - 计算机领域
- 排队论浅析
 - 排队论问题分析
 - Operational Law
 - Utilization Law
 - Little's Law
 - D. G. Kendall
 - Little's Law
 - Erlang's Formula

大纲 (二)

- 排队论应用分析
 - 更好的理解系统监控
 - Linux I/O Stats
 - 更好的架构选型
 - 排队论与Performance
 - 什么是Performance?
 - 何谓平衡的系统?
 - 如何监控系统?
 - 如何进行高性能程序设计?
 - 容量规划(入门)

参考资料(排队论)

- J.D.C Little. A Proof for the Queuing Formula $L = \lambda W$
- Raj Jain. operational law
- Lund University. <u>Introduction to Queuing Systems</u>
- Moshe Zukerman. Introduction to Queueing Theory and Stochastic Teletraffic Models
- Daniel A. Menasce. <u>Performance Modeling Part I Single Queues</u>
- Daniel A. Menasce. Performance Modeling Part II Queuing Networks
- Daniel A. Menasce. Performance of Multiprogrammed Operating Systems
- Ivo Adan & Jacques Resing. Queueing Theory
- illinois.edu. <u>Introduction to Queueing Theory (Notation, Single Queues, Little's Result)</u>
- IAN ANGUS. An Introduction to Erlang B and Erlang C
- Randy H. Katz. I/O—A Little Queuing Theory and I/O Interfaces
- emory.edu. <u>Introduction to queueing theory</u>
- civil.iitb. Queuing Analysis
- GOLDENRATIΦ. Comparison Between Single and Multiple Queues
- Linux Journal. Queuing in the Linux Network Stack.
- J.D.C Little. Littles Law as Viewed on Its 50th Anniversary

参考资料(Performance)

- Cary Millsap. Thinking Clearly about Performance
- Brendan Gregg. Thinking Methodically about Performance
- Cary Millsap. <u>Performance Management: Myths & Facts</u>
- Neil J. Gunther. Mind Your Knees and Queues
- Michael Ley. <u>Does the Knee in a Queuing Curve Exists or is it just a Myth</u>
- Brendan Gregg. Systems Performance: Enterprise and the Cloud
- Brendan Gregg. Open Source Systems Performance
- Henry H. Liu. Applying Queuing Theory to Optimizing the Performance of Enterprise Software Applications
- Henry H. Liu. Software Performance and Scalability: A Quantitative Approach
- Anonymous. <u>Thinking of Performance (Forecasting Exercises)</u>
- Virgilio A. F. Almeida. <u>Capacity Planning: why, what and how.</u>

Questions?

Thanks!

作者信息

- 何登成
 - 网易杭州研究院

- 新浪微博: 何 登成
- 个人博客:<u>深入MySQL内核</u>
- 欢迎交流!