## VMware Player 搭建DPDK实验平台

原创 DPDK开源社区 2016-11-09

作者 马良



# ★★★点击蓝字, 轻松关注

DPDK 今年越来越称为业内的热点, 很多初次上手的同学总是烦恼不知道如何入手,尤其是误以为 DPDK只能运行在高端的服务器平台和干兆(含干兆以上)高端网卡设备上。殊不知,如果仅仅是以学习的话,无需任何特殊的硬件平台,只是需要一台稍微强劲些的PC(CPU i5, 内存8G以上) 就可以上手学习。

第一步: 安装所需软件


Linux/Windows 作为Host 环境

Vmware Player 12 作为hypervisor


用Vmware Player 安装debian sid stable

第二步: Vmware Player的虚拟设备配置

首先是设置为4core,并启动 vt-x. 这里cpu数量必须小于host的cpu实际数量。



其次是设置内存, 4G 是基本的要求, 因为要打开1G 巨页, 内存不要太小。



然后添加3个网卡, vmware palyer模拟的是intel 的82554EM,恰好DPDK支持这款网卡,不过 Vmware的模拟有一些问题,导致我们后面还需要打一个补丁,每个网卡都用NAT模式即可,添加后效果 如下:

```
root@debian-vm:~# lspci |grep Ethernet
82:01.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82545EM Gigabit Ethernet (Copper) (Troper) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974) (1974)
```

内核的启动参数写在 /etc/default/grub 的 GRUB\_LINUX\_CMD 后面。

```
6 GRUB_DEFAULT=0
7 GRUB_TIMEOUT=5
8 GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debia
9 GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet"

LO GRUB_CMDLINE_LINUX="default_hugepagesz=1G hugepagesz=1G hugepages=1 isolcpus=1-3"
```

后设置内核的启动参数,最终更新grub设置。

第三步:安装运行DPDK

首先前往dpdk.org 可以clone git repo 或者下载最新的发布,然后在debian 下面安装好编译器 toolschain ,就不赘述首先要打一个补丁,补丁的地址 http://dpdk.org/dev/patchwork/patch/11622/

```
diff --git a/lib/librte_eal/linuxapp/igb_uio/igb_uio.c b/lib/librte_eal/linuxapp/igb_uio/igb_uio.c
index 72b2692..f5e9aeb 100644
--- a/lib/librte_eal/linuxapp/igb_uio/igb_uio.c
+++ b/lib/librte_eal/linuxapp/igb_uio/igb_uio.c
00 -450,14 +450,11 00 igbuio_pci_probe(struct pci_dev *dev, const struct pci_device_id *id)
                   /* fall back to INTX */
         case RTE_INTR_MODE_LEGACY:
                  if (pci_intx_mask_supported(dev)) {
    dev_dbg(&dev->dev, "using INTX");
    udev->info.irq_flags = IRQF_SHARED;
                           udev->info.irq = dev->irq;
                           udev->mode = RTE_INTR_MODE_LEGACY;
                           break:
                  dev_notice(&dev->dev, "PCI INTX mask not supported\n");
dev_dbg(&dev->dev, "using INTX");
                   udev->info.irq_flags = IRQF_SHARED;
                   udev->info.irq = dev->irq;
udev->mode = RTE_INTR_MODE_LEGACY;
                   break;
                   /* fall back to no IRQ */
                                                                                   C DPDK开源社区
         case RTE_INTR_MODE_NONE:
                  udev->mode = RTE_INTR_MODE_NONE;
```

## 这个补丁是必须的,否则会直接导致 应用crash。 接下来就是编译

```
make config T=x86_64-native-linuxapp-gcc
sed -ri 's, (PMD_PCAP=).*, \lambda ly, 'build/.config
make -j4
mkdir -p /mnt/huge
mount -t hugetlbfs nodev /mnt/huge
echo 1 > /sys/devices/system/node/node0/hugepages/hugepages-1048576/nr hugepages
```

第四步:绑定网卡

然后就是进入 DPDK ROOT/tools/

对网卡绑定用户态驱动框架 igb\_uio

modprobe uio cd DPDK ROOT/build/kmod

insmod ./igb\_uio.

绑定2个网卡即可,还有一个需要留下继续使用内核驱动作为管理通道。

绑定方法有两种,一种是运行 dpdk-devbind.py 另一种是运行 dpdk-setup.py

对于初次使用的用户建议使用第二种, 交互式界面比较容易理解

运行以后首先选 22 (bind ethernet device to igb\_uio module),这个数字可能根据版本不同不一致,注意功能描述。

绑定网卡是根据 网卡设备的 PCI-E Bus number: Device number: Function number,简称BDF。如下图,我绑定igb\_uio到 02:05.0 这块网卡。输入BDF即可完成。

```
Network devices using DPDK-compatible driver
0000:02:05.0 '82545EM Gigabit Ethernet Controller (Copper)' drv=igb_uio unused=e1000
0000:02:06.0 '82545EM Gigabit Ethernet Controller (Copper)' drv=igb_uio unused=e1000
Network devices using kernel driver
0000:02:01.0 '82545EM Gigabit Ethernet Controller (Copper)' if=ens33 drv=e1000 unused=igb_uio
Other network devices
..................
(none)
Crypto devices using DPDK-compatible driver
______
Crypto devices using kernel driver
 _____
(none)
Other crypto devices
-----------------
                                                                 🧀 DPDK开源社区
Enter PCI address of device to bind to IGB UIO driver: 02:05.0
```

这里有一个关于debian网络配置的小细节: 在有三个网卡的情况下,缺省只有一块bus number最高的网卡会自动配置好ip地址。我们需要做一些小小的设置,这样三块网卡可以全部自动配置好。

在/etc/network/interface.d/目录下根据网卡设备名分别创建3个文件。例如,在我的系统中三个网卡设备名分别是en33,en37,en38,则对应有三个同名文件。里面的内容为:

auto ens33 iface ens33 inet dhcp

其余两个只要替换对应设备名即可。

第五步编译运行例子以及测试代码

首先回到 DPDK ROOT

第三步编译结束之后,build 目录下面是生成的二进制文件(包括可执行文件以及ko,

然后copy 整个build 目录到 一个新的目录 下 DPDK\_ROOT/x86\_64-native-linuxapp-gcc

export RTE\_SDK=/opt/Code/dpdk #请自行脑补其它shell,自己的代码路径

然后进入 DPDK\_ROOT/build/app 可以先实验几个小的测试程序,例如,/test\_pmd -- -i , 进入交互模式,然后在控制台输入show port stats all。会有如下输出:

testpmd> show port stats all RX-packets: 127 RX-missed: 0 RX-bytes: 14252 RX-errors: 0 RX-nombuf: 0 TX-errors: 0 TX-packets: 0 TX-bytes: 0 Throughput (since last show) Rx-pps: Tx-pps: 0 RX-missed: 0 RX-packets: 127 RX-bytes: 14252 RX-errors: 0 RX-nombuf: 0 TX-packets: 0 TX-errors: 0 TX-bytes: 0 Throughput (since last show) Rx-pps: 0 Tx-pps: 

我们可以看到我们绑定的两块网卡的一些基本状态信息。则基本大功告成 , 我们现在可以编译正式的 例子代码。

进入 DPDK ROOT/example 目录 , 挑选一个最为基本的例子I2fwd 就是二层包转发。

cd 12fwd : make

生成的二进制可执行文件位于 | l2fwd目录的build子目录下: /l2fwd -c f -n 2 -- -p 3

#### 即可开始运行

Statistics for port 0 -----Packets sent: 5547886 Packets received: 1709697 Packets dropped: Statistics for port 1 ------Packets sent: 1709697 Packets received: 5550479 Packets dropped: Total packets sent: 7260144 7264794 Total packets received: Total packets dropped: 0 (A) DPDK开源社区 \_\_\_\_\_\_ ý

大家可以观察包转发的包文数量的变化情况。至此,最基本的环境设置,编译运行已经完成。

者简介:马良,现为Intel工程师。毕业于中国科学技术大学,主要从事高速包处理,虚拟化以及应用密

码学等领域的研究。

作

### DPDK开源社区 | 一个有用的公众号





投诉