
# 13 SpringMVC-异常处理


SpringMVC

## 一:异常处理

- 1、Spring MVC 通过 HandlerExceptionResolver 处理程序的异常,包括 Handler 映射、数据绑定以及目标方法执行时发生的异常
- 2、HandlerExceptionResolver的实现类



- 3、DispatcherServlet 默认装配的 HandlerExceptionResolver, 在开发中使用 <mvc:annotation-driven /> 会加载3个异常处理类,
- 4、随便在一个Controller请求方法中加上Dug断点测试,查询



## 二、ExceptionHandlerExceptionResolver

- 1、主要处理 Handler 中用 @ExceptionHandler 注解定义的方法
- 2、@ExceptionHandler 注解定义的方法优先级问题:例如发生的是NullPointerException,但是声明的异常有RuntimeException 和 Exception,此候会根据异常的最近继承关系找到继承深度最浅的那个 @ExceptionHandler注解方法,即标记了 RuntimeException 的方法

### 1、代码展示

1、创建一个controller层请求

SimpleMappingExceptionResolver

#### 2、执行的结果会进行报异常,那么这个异常怎么处理

- 3、处理异常,并将异常返回到页面
- 4、创建一个异常处理方法

```
* @param ex 异常类型的参数
            如这里要返回异常信息到页面,不能使用Map对象,
                直接返回ModelAndView即可
          异常优秀级?
                会进行找离抛出异常最近的一个异常
    */
 @ExceptionHandler({ArithmeticException.class})
   public ModelAndView testArithmeticException(Exception ex) {
       System.out.println("ex = " + ex);
     ModelAndView modelAndView = new ModelAndView();
     modelAndView.setViewName("error");
     modelAndView.addObject("exception", ex.getMessage());
     //返回到异常页面
       return modelAndView;
======页面回去异常信息===========
<body>
异常的页面
```

```
20. ${exception}
21. </body>
```

5、这里的异常处理只是针对当前Controller层的异常,那么怎么设置全局异常处理?

### 2、全局异常处理

- 1、创建一全局处理异常的类
- 2、ExceptionHandlerMethodResolver内部若找不到@ExceptionHandler注解的
- 话,会找@ControllerAdvice中的@ExceptionHandler注解方法

```
1. @ControllerAdvice
2. public class ThisArithmeticException {
3.     @ExceptionHandler({ArithmeticException.class})
4.     public ModelAndView testArithmeticException(Exception ex) {
5.         System.out.println("------报异常了 = " + ex);
6.         ModelAndView modelAndView = new ModelAndView();
7.         modelAndView.setViewName("error");
8.         modelAndView.addObject("exception",ex.getMessage());
9.         //返回到异常页面
10.         return modelAndView;
11.     }
12. }
```

## 三、ResponseStatusExceptionResolver(设置状态码)

1、创建一个自定义的异常类



# 四、SimpleMappingExceptionResolver(配置文件指定 异常页面)

### 1、创建一个Controller请求

```
1.     @RequestMapping("/testSimpleMappingException")
2.     public String testSimpleMappingException(@RequestParam("id") int id
    ) {
3.         String[] strings = new String[5];
```

```
/*当id为20时候,出现数组下标越界异常*/
System.out.println(strings[id]);
return "success";

7. }
```

#### 2、spring.xml文件的配置

```
<!--使用SimpleMappingExceptionResolver配置异常处理-->
   <bean
class="org.springframework.web.servlet.handler.SimpleMappingExceptionReso
lver">
           <!--配置异常的属性名,默认的不会生效了-->
       cproperty name="exceptionAttribute" value="exe"></property>
       <!--异常映射-->
       cproperty name="exceptionMappings">
               props>
                   <!--配置异常转向的页面
                     注意, 编写异常时全类名
                   -->
                   prop
key="java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException">error</prop>
               </props>
         </property>
   </bean>
```

#### 3、页面信息获取页面