Como zerar o Acumulador do Neander

OU

The Art of (superfluous) Programming

Atribuição Direta

Alto nível:AC = 0

Endereço	Instrução	Comentário
0	LDA y	Mem(y) = 0; usar para y um endereço da área de dados (p.ex. 128)

Subtração

Usar o fato que, para um valor x inteiro qualquer, x - x = 0

$$AC = x - x$$

ou
$$AC = x + (-x)$$

ou
$$AC = x + not(x) + 1$$

ou
$$AC = not(x) + 1 + x$$

Subtração

Endereço	Instrução	Comentário
0	LDA x	x é um endereço qualquer (por exemplo, 0 ou 128)
2	NOT	
3	ADD y	Mem(y) = 1; usar para y um endereço da área de dados (p.ex. 128)
4	ADD x	

Operação Lógica E

Usar o fato que, para um valor x binário qualquer, x AND not(x) = F (ou zero)

$$AC = x AND not(x)$$

ou
$$AC = not(x) AND x$$

Operação Lógica E

Endereço	Instrução	Comentário
0	LDA x	x é um endereço qualquer (por exemplo, 0 ou 128)
2	NOT	
3	AND x	

Operação Lógica OU

```
Usar o fato que, para um valor x binário qualquer,
x OR not(x) = V
e, por conseqüência, not(x OR not(x)) = F (ou zero)
```

$$AC = not(x OR not(x))$$

ou
$$AC = not(not(x) OR x)$$

Operação Lógica OU

Endereço	Instrução	Comentário
0	LDA x	x é um endereço qualquer (por exemplo, 0 ou 128)
2	NOT	
3	OR x	
4	NOT	

Operações OU e soma

Uma variação do método anterior, baseado no fato de x OR not(x) gerar uma palavra com 1's binários (11...1111) e que esta representação é do número –1 em complemento de dois

$$AC = (x OR not(x)) + 1$$

ou
$$AC = not(x) OR x + 1$$

Operação OU e soma

Endereço	Instrução	Comentário
0	LDA x	x é um endereço qualquer (por exemplo, 0 ou 128)
2	NOT	
3	OR x	
4	ADD y	Mem(y) = 1; usar para y um endereço da área de dados (p.ex. 128)

Operações soma e NOT

Uma variação do método anterior, baseado no fato de x + not(x) gerar uma palavra com 1's binários (11...1111)

$$AC = not(x + not(x))$$

ou
$$AC = not(not(x) + x)$$

Operação soma e NOT

Endereço	Instrução	Comentário
0	LDA x	x é um endereço qualquer (por exemplo, 0 ou 128)
2	NOT	
3	ADD x	
4	NOT	

Incrementos sucessivos

Somar um a um número até atingir zero (lembrar que a representação dos números com um comprimento fixo de dígitos é circular, ou seja, incrementando-se o maior positivo obtém-se o menor negativo).

Alto nível:

while (AC != 0) do $\{AC = AC + 1\}$

ou

DENOVO: if (AC = 0) then goto FIM else {AC = AC + 1; goto DENOVO}

Incrementos sucessivos

Endereço	Instrução	Comentário	
0	JZ 6	Endereço 6 corresponde ao label FIM	
2	ADD y	Mem(y) = 1; usar para y um endereço da área de dados (p.ex. 128)	
4	JMP 0	Endereço 0 corresponde ao label DENOVO	
6		Continuação do programa	

Incrementos ou Decrementos sucessivos

Se o número é negativo, somar um a um número até atingir zero. Se o número é positivo, subtrair um até atingir zero (com isto o programa é, na média, mais eficiente que a solução anterior).

```
Alto nível:
   if (AC <0)
   then while (AC != 0) do \{AC = AC + 1\}
   else while (AC != 0) do {AC = AC - 1}
ou if (AC < 0) then goto DENOVO_N;
   DENOVO P: if AC = 0 then goto FIM
            else AC = AC - 1; goto DENOVO_P;
   DENOVO_N: if AC = 0 then goto FIM
            else AC = AC + 1; goto DENOVO_P;
```

Incrementos ou Decrementos sucessivos

Endereço	Instrução	Comentário	
0	JN 8	Endereço 8 corresponde ao label DENOVO_N	
2	JZ 14	Endereço 14 corresponde ao label FIM	
4	ADD y	Mem(y) = -1; usar para y um endereço da área de dados (p.ex. 128)	
6	JMP 2	Endereço 2 corresponde ao label DENOVO_P	
8	JZ 14	Endereço 14 corresponde ao label FIM	
10	ADD z	Mem(z) = 1; usar para z um endereço da área de dados (p.ex. 129)	
12	JMP 8	Endereço 8 corresponde ao label DENOVO_N	
14		Continuação do programa	

Deslocamentos sucessivos para esquerda (multiplicação por 2)

A multiplicação de um número pela base (2) insere um zero no dígito menos significativo, desloca todos os dígitos uma casa para a esquerda e elimina o dígito mais significativo. Realizando esta operação 8 vezes, garante-se que todos os 8 bits serão zero.

```
Alto nível:
for i=1 to 8
do AC = AC * 2
ou i = 1;
DENOVO: AC = AC * 2;
       i = i + 1;
       IF i < 9 then goto DENOVO;
ou I = 1:
DENOVO: AC = AC + AC;
       i = i + 1;
       IF i - 9 < 0 then goto DENOVO;
```

Deslocamentos sucessivos para esquerda (multiplicação por 2)

Endereço	Instrução	Comentário
0	STA x	Salva o valor atual do AC em um endereço temporário (p.ex.128)
2	LDA UM	Mem(UM) = 1; usar um endereço da área de dados (p.ex. 129)
4	STA I	Usar para I um endereço da área de dados (p.ex. 130)
6	LDA x	j;
8	ADD x	; AC = AC + AC
10	STA x	ļ;
12	LDA I	j;
14	ADD UM	; I = I + 1
16	STA I	j;
18	ADD M9	Mem(M9) = -9; usar um endereço da área de dados (p.ex. 131)
20	JN 6	
22	LDA x	Continuação do programa

Deslocamentos para esquerda com contagem regressiva

Mesmo método que o anterior, mas agora o controle do laço vai de 8 a zero.

```
Alto nível:
for i=8 downto 1
do AC = AC * 2

ou i = 8;
DENOVO: AC = AC * 2;
i = i - 1;
if (i =0) then goto FIM;
goto DENOVO
```

Deslocamentos para esquerda com contagem regressiva

Endereço	Instrução	Comentário
0	STA x	Salva o valor atual do AC em um endereço temporário (p.ex. 128)
2	LDA Oito	Mem(Oito) = 8; usar um endereço da área de dados (p.ex.129)
4	STA I	Usar para I um endereço da área de dados (p.ex. 130)
6	LDA x	;
8	ADD x	; AC = AC + AC
10	STA x	;
12	LDA I	;
14	ADD M1	; I = I - 1; Mem(M1) = -1 (p.ex. endereço 131)
16	STA I	;
18	JZ 22	Endereço 22 corresponde ao label FIM
20	JMP 6	Endereço 6 corresponde ao label DENOVO
22	LDA x	Continuação do programa

Deslocamentos para esquerda até obter zero

Mesmo método que os dois anteriores, mas agora o laço executa até obter zero.

```
Alto nível:
while (AC!= 0)
do AC = AC * 2

Ou
DENOVO: if AC = 0 then goto FIM;
AC = AC + 2;
goto DENOVO
```

Deslocamentos para esquerda até obter zero

Endereço	Instrução	Comentário
0	JZ 8	Endereço 8 corresponde ao label FIM
2	STA x	Usar para x um endereço da área de dados (p.ex. 128)
4	ADD x	AC = AC + AC
6	JMP 0	Endereço 0 corresponde ao label DENOVO
8		Continuação do programa

Mais idéias?

Novos métodos são bem-vindos......