Configuration de l'écran de démarrage

Configuration de l'icône de lancement

Nous allons commencer par configurer l'icône de lancement de l'application sur Androi d .

Pour ce faire, nous allons utiliser le package officiel flutter_launcher_icons.

Nous allons l'ajouter aux dépendances de développement dans le fichier pubspec.yaml .

```
dev_dependencies:
    flutter_launcher_icons: "^0.7.3"

flutter_icons:
    android: true
    ios: true
    image_path: "assets/icon/icon.png"
    adaptive_icon_foreground: "assets/icon/adaptative_icon.png"
    adaptive icon background: "#3498db"
```

Ensuite installez le avec flutter pub get.

android: true permet de remplacer l'icône de lancement par défaut de Flutter.

adaptive_icon_foreground : permet de passer une couleur ou une image qui sera utilisé comme arrière plan pour l'icône adaptative utilisée à partir d'Android 8.

adaptive_icon_background : permet de passer une image qui sera utilisée comme image adaptative. Une image adaptative permet de changer la forme de l'icône en fonction des situations dans Android. Il aura parfois une forme arrondie, parfois une forme plus carrée.

Il faut ensuite créer un dossier icon dans le dossier assets et y placer vos icônes avec le nom icon.png et adaptative_icon.png.

Vous pouvez ensuite lancer la commande suivante pour générer les icônes :

```
flutter pub run flutter_launcher_icons:main
```

Configuration de l'écran de démarrage

Lorsque votre application est entrain de charger, un écran blanc est présenté à l'utilisateur par défaut.

Il est cependant possible d'utiliser un écran que vous configurez.

Pour cela, il faut aller dans android/app/src/main/res/drawable et modifier le fichier launch_background.xml :

Il vous suffit ensuite de mettre votre image pour l'écran de lancement dans le dossier.

Vous pouvez également spécifier la couleur du fond en changeant la propriété android: color.