# **Resumen Practico - Mod 2**

# **Atascos**

#### Atasco estructural

Debido a que EX puede tener multiples instrucciones en simultaneo. Puede ocurrir que dos o mas de ellas terminen al mismo tiempo y en el proximo ciclo quieran acceder a la etapa de MEM.

La solucion es darle prioridad al que entro primero a EXE.

### **Atascos WAR y WAW**

War: Esta intentado escribir algo que todavia no fue leido

- Una instrucción puede sobrepasar a una instrucción anterior, queriendo escribir un registro pendiente de lectura (WAR) o escritura (WAW)
- El simulador produce atascos cuando detecta una situación potencial (puede que realmente no suceda) de dependencia WAR o WAW.

#### Atasco RAW:

- Importante: En casos donde hay que hacer LD, el valor esta disponible a partir de MEM(si hay forwarding activado)o en WB(si no hay forwarding activado). En operaciones aritmeticas aparece en etapa EXE (forwarding activado) o WB(forwarding no activado).
- BRANCH TAKEN STALL: Se sigue con el pipeline cuando debe saltar a una instruccion anterior
  - Solucion: Predecir si se va a saltar o no.
  - Posible problema BRANCH MISTAKEN STALL, lo cual significa que se le erro a la prediccion(esta prediccion esta en el branch target buffer).

#### Funcionamiento del Branch target buffer:


Resumen Practico - Mod 2

- Inicia en no saltes.
- Si le erra a la prediccion actualiza a salta. Este cambio del BTB se cuenta como un atasco.
  - Si predice **salto** y no habia que saltar cambia BTB.

**DELAY SLOT:** Siempre ejecuta la proxima instruccion.

# **Subrutinas**

Es conveniente olvidar los Rn y acordarse de los nuevos nombres.



 Unicamente guardo (los guardo antes de la subrutina) los \$\$n\$ que voy a usar en la subrutina.

#### **Inicializaciones**

- Inicializar argumentos con offset: \$daddi \$a0, \$0, nombreCadena .
- Inicializar Stack Pointer: \$sp, \$0, 0x400

### **Datos Importantes**

LBU \$a0, 0(\$s0) : Offset del unsigned byte que hay en \$s0.

Resumen Practico - Mod 2 2

# Entrada / Salida

CONTROL: 0x10000 (8 Bytes)

DATA: 0x10008 (8 Bytes)

Operamos como con cualquier celda de memoria

→ Para mandar datos a **CONTROL O DATA** usamos LD \$s1, DATA(\$0) donde DATA/CONTROL son las direcciones **predefinidas** para ambos.

## **Impresion Alfanumerica**


Si se quiere **imprimir** un string (**NO** un caracter, un string completo!) DATA -> Dirección del string CONTROL: .word 0x10000 CONTROL -> El valor 4 DATA: .word 0x10008 Si se quiere imprimir un número LD \$s0, CONTROL (\$zero); \$s0 = CONTROL DATA -> El dato LD \$s1, DATA (\$zero); \$s1 = DATA CONTROL -> 1 -> Imprime un entero sin signo DADDI \$t0, \$zero, -85 SD \$t0, 0 (\$s1); Mando el dato a DATA 2 -> Imprime un entero con signo 3 -> Imprime un flotante DADDI \$t0, \$zero, 2 SD \$t0, 0 (\$s0); CONTROL = 2 Si se quiere limpiar la pantalla DADDI \$t0, \$zero, 6 CONTROL -> El valor 6 SD \$t0, 0 (\$s0); CONTROL = 6 (limpia)

# Impresion en Pantalla

Resumen Practico - Mod 2 3



### Lectura de teclado (INTS)



Resumen Practico - Mod 2 4