# 2022년도 지방기능경기대회 채점기준(3과제)

1. 채점 시 유의사항

직 종 명

사이버 보안

- ① 채점은 선수의 Guest OS를 모두 power off 한 상태에서 진행하도록 합니다.
- ② 채점이 시작되면 심사위원의 지시에 따라 선수는 Guest OS를 켜고 대기합니다.
- ③ 채점 중 선수의 요청에 의해 모든 장비의 재시작과 서비스 재시작은 총 3회로 제한합니다.
- ④ 모든 채점은 대 소문자를 구분합니다.
- ⑤ 부분 점수가 인정되는 항목은 별도로 표시되어 있으므로 점수 계산에 차질이 없도록 합니다.
- ⑥ 채점 시 주어지지 않은 모든 암호는 "Global43@!"을 사용하도록 합니다.
- ⑦ 채점 상에서 빨간색으로 highlight된 부분은 명령어이며, 파란색으로 highlight된 부분은 참고표시입니다.
- ⑧ 모든 채점은 **빨간색 네모칸에 있는 부분만 채점**하도록 합니다.
- ⑨ 대회장에서 제공되지 않은 소프트웨어가 설치되어 있을 시 부정행위로 간주합니다.
- ⑩ 과제에 제시되지 않은 설정에 대한 책임은 선수 본인에게 있습니다.

# 2. 채점기준표

1) 주요항목별 배점						사이버 보안		
과제 번호	일련 번호	주 요 항 목	배 점	채점방법		채점시기		
				독립	합의	경기 진행중	경기	비고
제3과제	1	토폴로지 구성	6		0	신앙공	종료후	
	2	윈도우 시스템 보안	5		0		0	
	3	리눅스 시스템 보안	12		0		0	
	4	네트워크 보안	5		0		0	
	5	어플리케이션 보안	12		0		0	
합 계			40					

# 2) 채점방법 및 기준

과제 번호	일련 번호	주 요 항 목	배점 번호	세 부 항 목(채점방법)	배점	비고	
제3과제	1	토폴로지 구성	1	운영체제 설치 및 호스트 네임 확인	3		
			2	TCP/IP 설정 및 통신 상태 확인	3		
	2	윈도우 시스템 보안	1	시스템 보안 정책	1		
			2	계정 암호 정책	2		
			3	감사 정책	2		
	3	리눅스 시스템 보안	1	계정 암호 정책	2		
			2	싱글 모드 접근 보안	2		
			3	외부 저장매체 접근 보안	2		
			4	sudo 보안	2		
			5	취약점 점검 스크립트 작성	2		
			6	로그 백업	2		
	4	네트워크 보안	1	ufw 방화벽 구현	3		
			2	패킷 덤프 분석	2		
	5	어플리케이션 보안	1	SSH 서비스 보안	3		
			2	데이터베이스 보안	6		
			3	이메일 서비스 보안	3		
합 계							

인 호

세부 채점 내용

#### ▶토폴로지 구성

### 1) 운영체제 설치 및 호스트네임 확인 (3점)

HOST-PC에서 cmd 창을 실행하여 **d**: -> **D:\Cyber-비번\호스트네임 폴더**에 접근 한 뒤, **dir** 명령을 실행하여 **아래의 내용과 같은지 확인합니다. (부분점수 0.5)** 



그리고 Adm-PC에 user 계정으로 로그인하여, **실행** -> cmd **창**을 실행하여 hostname 명령을 수행합니다. <u>출력 내용이 아래와 동일해야합니다.</u>

cmd> hostname

Adm-PC (부분점수 0.5)

이어서, GW-SRV에 administrator(gwinadmin) 계정으로 로그인하고 아래와 같이 동일하게확인하도록 합니다.

cmd> hostname

GW-SRV (<u>부분점수 0.5</u>)

다음은 GR-SRV tty5 세션에 gruser 계정으로 로그인하여 터미널 창을 실행하여 hostname 명령을 수행합니다.

출력 내용이 아래와 동일해야합니다.

gruser@GR-SRV:~# hostname

GR-SRV (부분점수 0.5)

이어서 GL-SRV tty1 세션에 gluser 계정으로 로그인하여 동일하게 진행합니다.

gluser@GL-SRV:~# hostname

GL-SRV (부분점수 0.5)

마지막으로 Ext-SRV에 tty5 세션에 user 계정으로 로그인하여 동일하게 진행합니다.

user@Ext-SRV:~# hostname

Ext-SRV (부분젂수 0.5)

1

#### 2) TCP/IP 설정 확인 (1.5점)

Adm-PC에 user 계정으로 로그인하여 cmd 창을 실행하고, 아래와 같이 진행합니다.

```
> ipconfig /all
이더넷 어댑터 Ethernet0:
    연결별 DNS 접미사. . . :
    설명. . . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
물리적 주소 . . : 00-0C-29-0C-CE-36
DHCP 사용 . . . : 아니요
자동 구성 나용 . . . : 192.168.56.200(기본 설정)
서브넷 마스크 . : 255.255.255.0
기본 게이트웨이 . : 192.168.56.1
DNS 서버. . : 210.200.150.100
TCPIP를 등한 Netbios . . 자동

출력 결과가 위와 같아야합니다. (부분점수 0.3)
```

GW-SRV에 administrator(gwinadmin) 계정으로 로그인하여 cmd 창을 실행하고, 아래와 같이 진행합니다.

```
> ipconfig /all
  Connection-specific DNS Suffix
                                        Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
  Description . . .
  Physical Address. .
                                       00-0C-29-F2-A7-B0
  DHCP Enabled.
  Autoconfiguration Enabled
                                       210.200.150.50(Preferred)
255.255.255.0
210.200.150.1
  IPv4 Address. . . . .
  Subnet Mask . .
  Default Gateway
                                        210.200.150.100
  DNS Servers .
  NetBIOS over Topip.
출력 결과가 위와 같아야합니다. (부분점수 0.3)
```

이어서 GL-SRV tty1 세션에 gluser 계정으로 로그인하여 아래와 같이 진행합니다.

```
gluser@GL-SRV:~# ifconfig
                 SZUP RROADCAST PHNINTNO MULTICASTS - mtu 150
ens33:
        inet 210.200.150.100 netmask 255.255.255.0 broadcast 210.200.150.255
        ether 00.00.25.a5.13.15 (xqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 762 bytes 97403 (97.4 KB)
        RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
        TX packets 902 bytes 111881 (111.8 KB)
        TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
gluser@GL-SRV:~# route -n
Kernel IP routing table
0.0.0.0
                 210.200.150.1 0.0.0.0
                                                   UG
                                                                           0 ens33
169.254.0.0
210.200.150.0
                                  255.255.0.0
255.255.255.0
                                                                           u ensaa
                 0.0.0.0
                                                                           0 ens33
               0.0.0.0
                                                   U
출력 결과가 위와 같아야합니다. (부분점수 0.3)
```

이어서 GR-SRV tty5 세션에 gruser 계정으로 로그인 한 뒤, 아래와 같이 진행합니다.

```
gruser@GR-SRV:~# ifconfig
                                                              mtu 1500
         inet 192.168.56.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.56.255
         Inet6 דפסט::בסכיבפדד:דפפט:מדבט pretixien 64 scopeid 0x20<link>
ether 00:0c:29:e8:df:2c txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 363 bytes 29486 (29.4 KB)
         RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
          TX packets 446 bytes 44525 (44.5 KB)
          TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
        flags-4163/HP BROADCAST RUNNING MULTICASTS
ens38:
         lags=4163<UP_BROADCAST_RUNNING_MULTICAST> _ mtu 1500
inet 210.200.150.1 _ netmask_255.255.255.0 _ broadcast 210.200.150.255
         inet6 te80::20c:29tt:tee8:dt36 pretixlen 64 scopeid 0x20<link> ether 00:0c:29:e8:df:36 txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 448 bytes 50739 (50.7 KB)
         RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
          TX packets 491 bytes 41728 (41.7 KB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
ens39: flags-4163/UP BROADCAST RUNNING MULTICAST>
                                                             mtu 1500
         inet 30.30.30.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 30.30.30.255
                                                          n 64 scopeid 0x20<link>
         ether 00:0c:29:e8:df:40 txqueuelen 1000 (Ethernet)
         RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
         RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
          TX packets 146 bytes 14283 (14.2 KB)
          TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
출력 결과가 위와 같아야합니다. (부분점수 0.3)
```

마지막으로 Ext-SRV ttv5 세션에 user 계정으로 로그인 한 뒤, 아래와 같이 진행합니다.

```
user@Ext-SRV:~# ifconfig
ens33: £1246-4169/HB BBOADCACT BUMMING WHI TICACT
        inet 30.30.30.100 netmask 255.255.255.0 broadcast 30.30.30.255
        ineto reov.יסטססיירטניסיום.איסס prerixien סין אנטטפוע טאַצטאנדווא.
ether 00:0c:29:da:92:34 txqueuelen 1000 (Ethernet)
         RX packets 47619 bytes 67404689 (67.4 MB)
         RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
         TX packets 19267 bytes 1310387 (1.3 MB)
         TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
user@Ext-SRV:~# route -n
Kernel IP routing table
                30.30.30.1
                                 0.0.0.0
                                                  UG
                                                                         0 ens33
0.0.0.0
30.30.30.0
30.30.30.0
                                 255.255.255.0
                 0.0.0.0
                                                                           ensoc
                0.0.0.0
                                                  U
                                                        100
                                                                         0 ens33
출력 결과가 위와 같아야합니다. (부분점수 0.3)
```

#### 3) 통신 상태 확인 (1.5점)

#### [Adm-PC]

현재 상태에서 Adm-PC로 돌아와 cmd 창을 실행하여 아래의 목적지 주소로 ping 테스트를 진행합니다.

Destination: GW-SRV(210.200.150.50), GL-SRV(210.200.150.100), Ext-SRV(30.30.30.100)

#### 아래와 같이 통신이 모두 성공해야합니다.

```
C:\Users\user>ping 210.200.150.50
Ping 210.200.150.50 32바이트 데이터 사용:
210.200.150.50의 응답: 바이트=32 시간=1ms
                             응답: 바이트=32 시간=1ms TTL=127
응답: 바이트=32 시간=6ms TTL=127
응답: 바이트=32 시간=2ms TTL=127
응답: 바이트=32 시간=28ms TTL=127
210.200.150.50의
210.200.150.<u>5</u>0≌
210.200.150.50의
210.200.150.50에 대한 Ping 통계:
- 패킷: 보냄 = 4, 받음 = 4, 손실 = 0 (0% 손실),
왕복_시간(밀리초);___ ____
       최소 = 1ms, 최대 = 28ms, 평균 = 9ms
0:\Users\user>ping 210.200.150.100
Ping 210.200.150.100 32바이트 데이터 사용:
210.200.150.100의 응답: 바이트=32 시간=1ms TTL=63
210.200.150.100의 응답: 바이트=32 시간=2ms TTL=63
210.200.150.100의 응답: 바이트=32 시간=2ms TTL=63
210.200.150.100의 응답: 바이트=32 시간=1ms TTL=63
210.200.150.100에 대한 Ping 통계:
패킷: 보냄 = 4, 받음 = 4, 손실 = 0 (0% 손실),
왕복 시간(밀리초):
최소 = 1ms, 최대 = 2ms, 평균 = 1ms
C:\Users\user>ping 30.30.30.100
Ping 30.30.30.100 32바이트 데이터 사용:
30.30.30.100의 응답: 바이트=32 시간=1ms TTL=63
30.30.30.100의 응답: 바이트=32 시간=2ms TTL=63
30.30.30.100의 응답: 바이트=32 시간=1ms TTL=63
30.30.30.100의 응답: 바이트=32 시간=4ms TTL=63
30.30.30.100에 대한 Ping 통계:
패킷: 보냄 = 4,
왕복_시간(밀리초):
                                   받음 = 4, 손실 = 0 (0% 손실),
       최소 = 1ms, 최대 = 4ms, 평균 = 2ms
```

#### [GL-SRV]

GL-SRV tty1 세션에 gluser로 로그인하여 터미널 창을 실행하고, 아래의 목적지 주소로 ping 테스트를 진행합니다.

```
Destination: GW-SRV(210.200.150.50), Ext-SRV(30.30.30.100)
아래와 같이 통신이 모두 성공해야합니다.
gluser@GL-SRV:~$ ping 210.200.150.50
PING 210.200.150.50 (210.200.150.50) 56(84) bytes of data.
54 bytes from 210.200.150.50: icmp_seq=1 ttl=128 time=1.07 ms
54 bytes from 210.200.150.50: icmp_seq=2 ttl=128 time=12.3 ms
54 bytes from 210.200.150.50: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.854 ms
54 bytes from 210.200.150.50: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.873 ms
64 bytes from 210.200.150.50: icmp seq=5 ttl=128 time=1.04 ms
 --- 210.200.150.50 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4587ms
gluser@GL-SRV:~$ ping 30.30.30.100
PING 30.30.30.100 (30.30.30.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 30.30.30.100: icmp seq=1 ttl=63 time=1.43 ms
64 bytes from 30.30.30.100: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.86 ms
64 bytes from 30.30.30.100: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.24 ms
64 bytes from 30.30.30.100: icmp_seq=4 ttl=63 time=1.96 ms
64 bytes from 30.30.30.100: icmp_seq=5 ttl=63 time=1.03 ms
--- 30.30.30.100 ping statistics -
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4012ms
r Terminal vg/max/mdev = 1.032/1.507/1.966/0.356 ms
```

#### [Ext-SRV]

GL-SRV tty5 세션에 user로 로그인하여 아래의 목적지 주소로 ping 테스트를 진행합니다.

```
Destination: GL-Win(210,200,150,50), GL-Lin(210,200,150,100)
아래와 같이 통신이 모두 성공해야합니다.
root@Ext–SRV:~# ping 210.200.150.50
PING 210.200.150.50 (210.200.150.50) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 210.200.150.50: icmp_seq=1 ttl=127 time=1.47 ms
64 bytes from 210.200.150.50: icmp_seq=2 ttl=127 time=6.55 ms
64 bytes from 210.200.150.50: icmp_seq=3 ttl=127 time=15.9 ms
64 bytes from 210.200.150.50: icmp_seq=4 ttl=127 time=2.81 ms
64 bytes from 210.200.150.50: icmp_seq=5 ttl=127 time=1.65 ms
    210.200.150.50 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4011ms
rtt min/aug/may/mdev - 1 478/5 697/15 999/5 466 r
root@Ext–SRV:~# ping 210.200.150.100
PING 210.200.150.100 (210.200.150.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 210.200.150.100: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.02 ms
64 bytes from 210.200.150.100: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.37 ms
64 bytes from 210.200.150.100: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.03 ms
64 bytes from 210.200.150.100: icmp_seq=4 ttl=63 time=1.28 ms
64 bytes from 210.200.150.100: icmp_seq=5 ttl=63 time=1.34 ms
 --- 210.200.150.100 ping statistics ---
 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4008ms
 tt min/avg/max/mdev = 1.022/1.212/1.379/0.153 ms
```

## ▶위도우 시스템 보안

## 1) 시스템 보안 정책 (1점)

GW-SRV 서버에 administrator(gwinadmin)으로 접속하여 powershell을 실행한 뒤 아래의 명령을 수행합니다.

> net user



출력 결과에 위와 같이 gwinadmin 계정 외 administrator 계정이 존재하지 않아야 합니다. 그리고 로그아웃을 수행한 뒤, 아래와 같이 마지막 로그인 한 계정의 기록이 존재하지 않는지 확인합니다.




### 2) 계정 암호 정책 (2점)

이어서 powershell을 실행한 뒤 아래의 명령을 수행합니다.


(Active Directory가 설치되어 있어야만 채점이 가능합니다.)

#### > Get-ADDefaultDomainPasswordPolicy



출력 결과가 빨간색 네모 부분과 같아야합니다.

2




다시 passwd 명령을 실행한 뒤 Test0112#\$로 변경을 시도하여 아래와 같이 출력되는지 확인합니다. (부분점수 0.5점) test01@GL–SRV:~\$ passwd Changing password for test01. (current) UNIX password: New password: BAD PASSWORD: The password contains the user name in some form 이어서 su - 명령을 통해 루트 계정으로 접근한 뒤, chage -l test01 명령을 수행하여 출력 결과가 아래와 동일한지 확인합니다. root@GL-SRV:~# chage -l test01 (부분점수 0.5점) 5+ ∟ast password change 16, 2021 15, 2021 7+ Password expires Password inactive : never Account evnires Minimum number of days between password change : 1 Maximum number of days between password change : 60

# 2) 싱글 모드 접근 보안 (2점)


root 계정으로 poweroff 명령을 수행하여 GL-SRV를 완전히 종료합니다.

Number of days of warning before password expires

종료된 머신을 다시 시작하면서 **ESC 버튼**을 계속 클릭합니다.



아래와 같이 GRUB 부트 메뉴 화면이 나타나면, e키를 입력하여 편집 모드로 진입합니다.



(부트 메뉴 화면이 나타나기전에 프롬프트가 출력되는 경우 오답으로 처리)

Enter username: 프롬프트가 출력되는지 확인하며, grubadmin/Global43@!로 인증을 수행합니다.

```
Enter username:
grubadmin
Enter password:
—
```

인증이 정상적으로 수행되었다면, 아래와 같이 정상적으로 GRUB 편집 모드에 진입이 가능해야합니다.


```
GNU GRUB version 2.02

setparams 'Ubuntu'
    recordfail
    load_video
    gfxmode $linux_gfx_mode
    insmod gzio
    if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; \
fi
    insmod part_msdos
    insmod ext2
    set root='hd0,msdos5'
    if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
        search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos5\
    -hint-efi=hd0,msdos5 --hint-baremetal=ahci0,msdos5 7cc5839b-ef9d-4215\
    -9356-74437b53e136
```

채점이 끝났다면, 다음 채점을 위해 ctrl + x를 입력하여 부팅을 진행하도록 합니다.

## 3) 외부 저장매체 접근 보안 (2점)

각 선수에게 지급된 USB를 PC USB 단자에 연결한 뒤, <u>Connect to a virtual machine</u>을 클릭하여 GL-SRV 서버에 연결시키도록 합니다.



그리고 tty5 root 계정으로 로그인하여 fdisk -1 명령을 수행합니다. End Sectors Size Id Type Device Boot Start /dev/sda1 2048 29999103 29997056 14.3G 83 Linux 29999104 39999487 10000384 /dev/sda2 4.8G 83 Linux 3.8G 5 Extended /dev/sda3 40001534 47998975 7997442 40001536 43999231 3997696 /dev/sda5 1.9G 83 Linux /dev/sda6 44001280 47998975 3997696 1.9G 82 Linux swap / Solaris Disk /dev/loop8: 65.1 MiB, 68259840 bytes, 133320 sectors Units: sectors of 1 \* 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk /dev/loop9: 55.5 MiB, 58142720 bytes, 113560 sectors Units: sectors of 1 \* 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk /dev/loop10: 2.2 MiB, 2273280 bytes, 4440 sectors Units: sectors of 1 \* 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk /dev/loop11: 29.9 MiB, 31334400 bytes, 61200 sectors Units: sectors of 1 \* 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes 위와 같이 /dev/sdb, /dev/sdc.. 등의 블록 장치가 보이지 않아야합니다. 4) sudo 보안 (2점) GL-SRV tty1 세션에 gluser로 로그인하여 커맨드 창을 실행한 뒤, sudo echo "this is sudo test" 명령을 수행합니다. <u>രിധാകൗൻവെ -୨୭V∙~ം s</u>udo echo "this is sudo test" this is sudo test 위와 같이 아무런 패스워드 입력 없이, 명령어의 결과가 출력되는 경우는 오답처리 합니다. logout을 수행하고, test01 계정으로 로그인하여 동일한 명령어를 입력했을 때, 아래와 같이 패스워드 입력 후 실행되는지 확인합니다. testO1@GL-SRV:~\$ sudo echo "this is sudo test" [sudo] password for test01: this is sudo test 결과가 동일하다면, 다시 sudo systemctl status bind9 명령을 입력합니다. (대회장에서 명령어는 과제에 제시된 범위내에서 심사위원 재량으로 변경될 수 있습니다.) testA10GL-SRV:~\$ sudo sustemat1 status hind9 Borry, user testO1 is not allowed to execute '/bin/systemctl status bind9' as root on GL–SRV. 위와 같이 실행이 거부되어야 햡나다.

### 5) 취약점 점검 스크립트 작성 (2점)

tty1 세션에 gluser로 로그인 된 상태에서 su - 명령을 통해 root로 접근합니다.

그리고 아래의 절차대로 진행합니다.

<u>위와 같이 실행 결과의 1, 2 항목이 모두 [양호]로 표시되어야 하며, 3번 항목의 경우 문구가</u> 동일해야합니다.(단, 내용은 동일하나 단순 오타의 경우 정답으로 인정합니다.)

<u>출력이 정상적으로 확인되었다면, 이번엔 시스템의 일부 값을 변경하고 스크립트를 실행하도록</u>합니다.

- 2) rm /etc/rootkit /root/flist.txt
- 3) chmod 645 /etc/passwd
- 4) echo "1" > /
- 5) touch /etc/rootkit; chmod 4777 /etc/rootkit
- 6) /root/check.sh

위와 같이 실행 결과의 1, 2 항목이 모두 [취약]으로 표시되어야 합니다.

7) cat /root/flist.txt | grep rootkit

```
root@GL-SRV:~# cat /root/flist.txt | grep rootkit
/etc/rootkit _
```

위와 같이 rootkit 파일이 검출 되는지 확인합니다.

6) 로그 백업 (2점) tty1 세션에 gluser로 로그인 된 상태에서 su - 명령을 통해 root로 접근합니다. 그리고 아래의 절차대로 진행합니다. 1) /root/backup.sh => full backup 진행 2) ls /backup => backup이 정상적으로 수행되었는지 확인 root@GL-SRV:~# ls /backup/ 2021-05-04-16:51:40-log.tar.qz list 3) touch /var/log/new1.log /var/log/new2.log 4) /root/backup.sh => Incremental backup 진행 5) ls /backup root@GL-SRV:~# ls /backup/ 0-log.tar.gz | 2021-05-04-16:53:23-log.tar.gz | list 6) gzip -dc /backup/2021-05-04-16:53:23-log.tar.gz | tar -tvf - | grep new\* (파일명은 상이할 수 있으며, 마지막에 생성된 파일의 이름으로 지정합니다.) root@GL-SRV:~# gzip -dc /backup/2021-05-04-16:53:23-log.tar.gz | tar -tvf - | g rep new\* -rw-r--r-- root/root 0 2021-05-04 16:53 var/log/new1.log -rw-r--r-- root/root 0 2021-05-04 16:53 var/log/new2.log 7) gzip -dc /backup/2021-05-04-16:53:23-log.tar.gz | tar -tvf - | grep lastlog 아무런 출력도 없어야합니다. ▶네트워크 보안 1) ufw 방화벽 구현 (3점) GR-SRV 서버 tty5에 root 계정으로 로그인하여 아래의 명령을 수행합니다. root@GR-SRV:~# ufw status root@GR–SRV:~# ufw status Status: active 위와 같이 ufw가 활성화 된 경우에만 계속해서 채점을 진행합니다. 4 아래와 같은 절차대로 방화벽 테스트를 진행합니다. 1) Private -> ServerFarm (부분점수 1.5점) Adm-PC에 user 계정으로 로그인하여 cmd창을 실행한 뒤, 아래와 같이 nslookup 명령을 수행합니다. > nslookup global.com

C:WUsersWuser>nslookup 기본 서버: GL-SRV.global.com Address: 210.200.150.100 > global.com 서버: GL-SRV.global.com Address: 210.200.150.100 이름: global.com Address: 210.200.150.100 위와 같이 정상적으로 질의가 가능해야합니다. 이후 telnet 명령을 통해 Adm-PC -> GL-SRV으로 tcp 22(SSH), tcp 80(HTTP), tcp 143(IMAP), tcp 1106(PostgreSQL) 접속이 모두 성공해야합니다. > telnet 210.200.150.100 80 > telnet 210.200.150.100 22 > telnet 210.200.150.100 143 > telnet 210.200.150.100 11106 > telnet 210.200.150.50 389 Telnet 210.200.150.100 (접속 성공시의 화면) 위 화면에서 아무키나 누르고 엔터를 입력하여 빠져나오도록 합니다. 연결 대상 210.200.150.100... (접속 실패시의 화면) 반면 아래의 접속은 모두 실패해야합니다. > telnet 210.200.150.100 631 > telnet 210.200.150.50 445

C:뻬karc뻬kar>talnat 210 200 150 100 631 연결 대상 210.200.150.100...호스트에 연결할 수 없습니다. 포트 631: 연결하지 못했습니다.

C:\Users\user>

0'#||sers#||ser>telpet 210 200 150 50 ///5

연결 대상 210.200.150.50...호스트에 연결할 수 없습니다. 포트 445: 연결하지 못했습니다.

2) Ext-SRV -> Private, ServerFarm (부분점수 0.5점)

Ext-SRV tty5 세션에 root로 로그인한 뒤 아래와 같이 nc 명령을 수행합니다.

> nc -zv 210.200.150.100 53

> nc -zv 210.200.150.100 22

> nc -zv 210.200.150.100 80

3개의 명령 모두 아래와 같이 아무런 출력 메시지가 보이지 않아야합니다.

root@Ext–SRV:~# nc –zv 210.200.150.100 53

(5초이내에 응답이 없으면 ctrl + c로 빠져나와 다음 커맨드를 입력합니다.)

3) ServerFarm-> Private (부분점수 1점) GL-SRV ttv5 세션에 root로 로그인한 뒤 아래와 같이 nc 명령을 수행합니다.

> nc -zv 192.168.56.200 135

> nc -zv 192.168.56.200 445

2개의 명령 모두 아래와 같이 아무런 출력 메시지가 보이지 않아야합니다.

root@GL–SRV:~# nc –zv 192.168.56.200 135

> nc -zv 192.168.56.200 5040

root@GL–SRV:~# nc –zv 192.168.56.200 5040

Connection to 192.168.56.200 5040 port [tcp/\*] succeeded!

well-known port 범위가 아닌 5040 포트는 위와 같이 접속이 성공해야합니다.


## 2) 패킷 덤프 분석 (2점)

채점기준표 공개로 답이 공개될 수 있는 항목이므로 비공개

## ▶ 어플리케이션 보안

## 1) SSH 서비스 보안 (3점)

Adm-PC에 user계정으로 접속하여 Putty 프로그램을 실행하고, GW-SRV(210.200.150.100)에 SSH로 접속합니다.




1) root 계정을 통해 로그인을 시도합니다.



위와 같이 접근이 거부 되어야합니다. (부분점수 1점)

2) 다음은 바탕화면에 **private-[비번호].ppk 파일이 존재하는지 확인하고** putty에 미리 저장해놓은 세션을 통해 **test01 계정**으로 로그인을 시도합니다.



5



#### 2) 데이터베이스 보안 (6점)

GL-SRV tty2에 root 계정으로 접속한 상태에서, <u>아래의 절차대로 채점을 진행합니다.</u>

```
1) pgadmin 계정으로 mydb에 접속을 시도합니다.
root@GL-SRV:~# su - postgres
postgres@GL-SRV:~# psql -h localhost -p 11106 -U pgadmin -d mydb
               👣 psql –h localhost –p 11106 –U pgadmin –d mydb
Password for user pgaumin.
psql (10.16 (Ubuntu 10.16–OubuntuO.18.04.1))
SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, bits: 256, compression: off)
Type "help" for help.
mydb=#
"Global43@!" 패스워드를 입력하면, <u>위와 같이 정상적으로 DB에 접근이 가능해야합니다. (부분점수 1점)</u>
이후 3)번 채점을 위해 select * from student; 명령을 미리 수행하고, tty2 세션은 그대로 유지합니다.
2) tty3 세션에 root 계정으로 접속 한 뒤, su - postgres 계정으로 다시 전환하여 mydb에 접근을 시도합니다.
postgres@GL-SRV:~# psql -h localhost -p 11106 -U postgres -d mydb
postgres@GL–SRV:~$ psql –h localhost –p 11106 –U postgres –d mydb
psql: FATAL.
FATAL: no pg_hba.conf entry for host "127.0.0.1", user "postgres", database "mydb", SSL off
위와 같이 접속이 실패해야합니다.(부분점수 1점)
(접속 실패 메시지는 위 메시지와 조금 상이할 수 있습니다.)
```

3) postgres 계정으로 로그인된 상태에서, 1)번에서 수행한 SQL 관련 로그 파일이 저장되어 있는지 확인합니다. postgres@GL-SRV:~# ls /var/lib/postgresql/10/main/my\_log postgres@GL–SRV:~/10/main/my\_log\$ ls postgresql=2021=05=05\_115621.log <u>nostgresql=2021=05=05</u>\_145821\_log (로그 파일의 개수는 채점과 관계 없습니다.) 그리고 이 중 가장 최신 로그 파일을 조회하도록 합니다. postgres@GL-SRV:~# cat postgresql-2021-05-05\_165821.log | grep select postgres@GL-SRV:~/10/main/my log\$ cat postgresql-2021-05-05 165821.log | grep select 2021–05–05 16:58:52.613 KST [4991] pgadmin@mydb LOG: statement: select \* from student; 위와 같이 select \* from SQL 구문이 존재하는지 확인합니다. (로그 기록시간 확인 필요) (부분점수 2점) 4) tty2 세션으로 돌아와서 \dn+ 명령을 수행합니다. psql> \dn+ mydb=# \dn+ List of schemas l Owner Access privileges Description Name public | postgres postgres=UC/postgres standard public schema (1 row) 출력 결과가 위와 동일해야합니다. (부분점수 2점)

## 3) 이메일 서비스 보안 (3점)

Adm-PC에 user계정으로 접속하여 Microsoft Edge를 실행하여 웹 브라우저를 열고, <a href="http://mail.global.com/mail">http://mail.global.com/mail</a> 주소를 입력하여 접속합니다. squirrelmail 화면이 출력되면, <a href="global01">global01</a> 계정으로 로그인합니다.



