Dokumentace úlohy CSV: CSV2XML v Perlu do IPP 2011/2012 Jméno a příjmení: Peter Lacko Login: xlacko06

Na zpracování argumentů příkazového řádku je použit standardní modul Getopt::Long, jelikož ale neumožňujě rozpoznat stejné parametry, je nutno provést tuto kontrolu manuálně. Argumenty jsou za použití modulu Encode překódované do znakové sady UTF-8. Následně se program pokusí o otevření vstupního a výstupního proudu, které se v případě úspěchu upraví funkcí binmode() tak, aby umožňovaly číst/zapisovat data v kódování UTF-8. Následuje kontrola validity hodnot zadaných parametrů (kořenový element, řádkový element, separátor, startovací index), nahrazení nekorektních znaků v hodnotě parametru --missing-value. Všechny testy jsou prováděny pomocí regulárních výrazů.

Informáce o činnostech vykonaných v případě chybného vstupního souboru, se ukládají do proměnné \$recovery, defaultně nastavené na nulu. Pokud byl zadaný parametr -e,--error-recovery, proměnná \$recovery se na základě dalších parametrů nastaví následovně:

- --missing-value: \$recovery = \$recovery OR 1
- --all-columns: \$recovery = \$recovery OR 2
- -h: \$recovery = \$recovery OR 4

Pokud nebyl zadaný parametr -n, do výstupního souboru se zapíše hlavička generovaného xml souboru, jestliže naopak byl zadán parametr -r,--root-element do souboru se zapíše otevírací tag kořenového elementu (podobně je to i s uzavíracím tagem).

Na zpracování csv souboru je využit modul Text::CSV, který má na starosti ověření správnosti každého řádku csv souboru a jeho rozdělení na sloupce. Vzhledem k tomu že se modul neřídí striktně předepsaným formátem souboru¹ a povoluje jako řádkové zlomy i znaky LF místo CRLF, a znak nového řádku na konci souboru, byla vytvořená proměnná \$crlf indikující znak načtení korektního konce řádku. První řádek souboru se zpracovává samostatně, jelikož určuje počet sloupců a v případě zadaní parametru ¬h také názvy jednotlivých sloupcových elementů. Bez zadaného ¬h jsou tyto názvy generovány jako colX (kde X=(1 nebo index_zadany_parametrem) ... pocet_sloupcu) a uloženy do pole. Zpracování rozparsovaných řádků má na starosti funkce \$handle_row(), která je v cyklu volána na každý řádek zvlášť. Jako parametry se funkci prodávají:

- odkaz na pole názvů sloupcových elementů,
- odkaz na pole získané rozparsováním řádku,
- proměnná \$recovery popsaná výše a
- náhradní hodnota elementu pro chybějící sloupce zadaná parametrem --missing-value

Funkce nahradí problémové znaky '&', '<', '>', '"' řetězci "&", "<", ">" a """. Chybějící hodnoty sloupcových elementů funkce doplní hodnotami předanými čtvrtým parametrem, přebytečná odstrání nebo obalí vhodnými párovými elementy. Na korektní ukončení programu slouží funkce ExitProgram(), která uzavře otevřené soubory a vráti hodnotu jí předanou parametrem jako návratovou hodnotu programu.

Program byl kvůli čistotě a přehlednosti kódu psaný a laděný v režimu strict (příkaz use strict;) a se zapnutým výpisem varovných hlášení (příkaz use warnings;).

 $^{^1\}mathrm{Viz}\ \mathrm{http://tools.ietf.org/html/rfc4180}$