Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №6

По дисциплине

«Основы профессиональной деятельности»

Вариант 14028

Выполнил:

Петров Вячеслав Маркович

Группа Р3108

Принял:

Вербовой Александр Александрович

Санкт-Петербург 2024

Оглавление

Гекст задания	3
Выполнение	
Назначение программы	
Расположение в памяти БЭВМ данных программы	
Область представления	
Область допустимых значений	
Методика проверки программы	
Зывол	
ЭЫВОД	C

Текст задания

По выданному преподавателем варианту разработать и исследовать работу комплекса программ обмена данными в режиме прерывания программы. Основная программа должна изменять содержимое заданной ячейки памяти (X), которое должно быть представлено как знаковое число. Область допустимых значений изменения X должна быть ограничена заданной функцией F(X) и конструктивными особенностями регистра данных ВУ (8-ми битное знаковое представление). Программа обработки прерывания должна выводить на ВУ модифицированное значение X в соответствии с вариантом задания, а также игнорировать все необрабатываемые прерывания.

Введите номер варианта 14028

- 1. Основная программа должна увеличивать на 3 содержимое X (ячейки памяти с адресом 027₁₆) в цикле.
- 2. Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности ВУ-1 осуществлять вывод результата вычисления функции F(X)=4X-3 на данное ВУ, а по нажатию кнопки готовности ВУ-2 выполнить операцию побитового 'Исключающее ИЛИ-НЕ' содержимого РД данного ВУ и X, результат записать в X
- 3. Если X оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в X записать минимальное по ОДЗ число.

Выполнение

Код на ассемблере:

OUT 0x11

OUT 0x15

```
ORG 0x0027
     WORD?
MIN: WORD 0xFFE1
                       ; левая граница ОДЗ = -31
MAX: WORD 0x0020
                       ; правая граница ОДЗ = 32
     ORG 0x0
                 ; Инициализация векторов прерывания
V0:
     WORD
                 $DEFAULT,0x180; Вектор прерывания #0
V1:
     WORD
                 $INT1,0x180; Вектор прерывания #1
V2:
     WORD
                 $INT2,0x180; Вектор прерывания #2
V3:
                 $ DEFAULT,0x180; Вектор прерывания #3
     WORD
V4:
     WORD
                 $DEFAULT,0x180; Вектор прерывания #4
V5:
                 $DEFAULT,0x180; Вектор прерывания #5
     WORD
                 $DEFAULT,0x180; Вектор прерывания #6
V6:
     WORD
                 $DEFAULT,0x180; Вектор прерывания #7
V7:
     WORD
DEFAULT: IRET
                 ; просто возврат
ORG 0x100
           ; загрузка начальных векторов прерывания
START: DI
           ; запрет прерываний
     CLA
     OUT 0x1
                 ; MR КВУ-0 на вектор 0
     OUT 0x7
                 ; MR КВУ-3 на вектор 0
     OUT 0xB
                 ; MR КВУ-4 на вектор 0
     OUT 0xD
                 ; MR КВУ-5 на вектор 0
```

; MR КВУ-6 на вектор 0

; MR КВУ-7 на вектор 0

```
OUT 0x1A; MR КВУ-8 на вектор 0
     OUT 0x1E; MR КВУ-9 на вектор 0
     LD #0x9
                 ; Разрешить прерывания на вектор 1
     OUT 0x3; (1000 | 0010 = 1010) B MR KBY-1
     LD #0xA; Разрешить прерывания на вектор 2
     OUT 0x5; (1000 | 0010 = 1010) B MR KBY-2
           ; разрешили прерывания
     ΕI
PROG: DI
     LD $X
     ΕI
                 ; увеличили на 3
     ADD #0x3
     CMP $MIN
                 ; сравнили с
     BLT CHECK ; левой границей
     СМР $МАХ ; сравнили с
     BGE CHECK ; правой границей
     DΙ
     ST $X ; сохранили X
     JUMP PROG; продолжили бесконечный цикл
CHECK: LD $MIN
                 ; загрузили левую границу ОДЗ
     RET
INT1: CMP $MIN
                 ; сравнили с
     BLT CHECK ; левой границей
     СМР $МАХ ; сравнили с
     BGE CHECK ; правой границей
     PUSH; пушим аккумулятор/х
     NOP
     ASL
          ; умножили на 2
     ASL ; умножили на 4
     SUB #3
     OUT 2; вывели на ВУ-1
     NOP ; проверка работоспособности ВУ-1
     POP
     IRET ; возврат из обработки прерывания
INT2: CMP $MIN
               ; сравнили с
     BLT CHECK ; левой границей
     СМР $МАХ ; сравнили с
     BGE CHECK ; правой границей
     PUSH; пушим аккумулятор/х
     NOP
     IN 4 ; загрузили РДВУ-2
     PUSH; пушим var
     ST (SP+0); исключающее или-не
     NOT
     AND (SP+1)
     PUSH; TEMP -> VAR -> X
     LD(SP+2)
```

NOT AND (SP+1) OR (SP+0)

NOT

СМР \$MIN ; сравнили с ВLT CHECK ; левой границей СМР \$MAX ; сравнили с

BGE CHECK ; правой границей

ST \$X; сохранили X

NOP ; проверка работоспособности ВУ-2

POP POP POP

IRET ; возврат из обработки прерывания

Назначение программы

По команде готовности ВУ-1 вычисляет результат функции y = 4x-3 и выводит результат на ВУ-1

По команде готовности ВУ-2 выполняет операцию побитового 'Исключающее ИЛИ-НЕ' содержимого РДВУ-2 и X, результат записать в X

Расположение в памяти БЭВМ данных программы

0x0-0xF — векторы прерываний

0x27 - 0x29 – данные программы (переменные)

0x100 - 0x11D – основная программа

0х11Е - 0х12А – обработка прерывания от ВУ-1

0x12B - 0x145 - обработка прерывания от ВУ-2

0х146 - 0х147 – проверка на ОДЗ

Область представления

X, left, right - знаковые 16-разрядные целые числа

Область допустимых значений

Методика проверки программы

Проверка обработки прерываний:

- 1. Загрузить комплекс программ в БЭВМ.
- 2. Заменить все NOP на HLT.
- 3. Запустить БЭВМ в режиме РАБОТА.
- 4. Установить «Готовность ВУ-1».
- 5. Дождаться останова.
- 6. Записать текущее значение X из памяти БЭВМ:
 - Запомнить текущее состояние счетчика команд.
 - Ввести в клавишный регистр значение 0х027
 - Нажать «Ввод адреса».
 - Нажать «Чтение».
 - Записать значение регистра данных.
 - Вернуть счетчик команд в изначальное состояние.
- 7. Записать результат обработки прерывания содержимое DR контроллера ВУ-1
- 8. Рассчитать ожидаемое значение обработки прерывания
- 9. Нажать «Продолжение».
- 10. Ввести в ВУ-2 произвольное число, записать его
- 11. Установить «Готовность ВУ-2».
- 12. Дождаться останова.
- 13. Записать текущее значение X из памяти БЭВМ (аналогично пункту 6).
- 14. Нажать «Продолжение».
- 15. Записать текущее значение X из памяти БЭВМ (аналогично пункту 6).
- 16. Рассчитать ожидаемое значение переменной X после обработки прерывания

Проверка основной программы:

- 1. Загрузить текст программы в БЭВМ
- 2. Запустить программу в режиме останова
- 3. Пройти нужное количество шагов программы, убедиться, что происходит сброс значения в минимальное по ОДЗ после крайних значений

Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы я снова работал с ВУ-1 и ВУ-2, освоил циклы прерывания и обмен с прерываниями.