

Uživatelský manuál Marvin

Kompletní průvodce lokální chatovací a vývojovou stanicí

Verze aplikace	1.13.0
Uživatelský manuál	2026

Obsah

1. Co je Marvin	3
2. Požadavky a instalace	3
3. Prohlídka desktopového rozhraní	5
4. Modely, KV cache, kontext a thinking	8
5. Odesílání, steering, Stop a průběh	10
6. Pracovní režimy	11
7. Projekty a workspace	11
8. Správa chatů	11
9. Kontext, komprese a pins	12
10. Tři vrstvy paměti	12
11. Volitelné skills	12
12. Internet a výzkum	13
13. Psaní a export dokumentů	14
14. Vývojový workflow	14
15. Ovládání počítače	16
16. Autonomie a potvrzování	17
17. Terminálové UI a CLI	17
18. Úložiště, zálohy a logy	18
19. Řešení problémů	19
20. Reference nástrojů	20
21. Praktické příklady	22
22. Provozní omezení	22
23. Rozšířené pracovní operace	23

1. Co je Marvin

Marvin je soukromá desktopová aplikace pro Windows, která provozuje lokální jazykové modely jako obecný chat, výzkumného asistenta, partnera pro psaní, coding agenta a operátora počítače. Inference modelu běží na pracovní stanici přes llama.cpp; konverzace a projektové soubory zůstávají na lokálním disku.

Aplikace je navržena pro jednoho uživatele a jeden aktivní model. Nepoužívá paralelní modelové agenty. Aktivní model ale může paralelně spouštět nezávislé čtecí nástroje a může ponechat dlouhé příkazy běžet na pozadí.

POZNÁMKA: Inference modelu je lokální. Když model použije `web_search` nebo `web_fetch`, aplikace provádí běžné internetové požadavky na vyhledávače a veřejné webové stránky. Pokud potřebujete zcela offline relaci, vypněte web v `config.yaml` nebo nepoužívejte výzkumné/webové požadavky.

Hlavní schopnosti

- Běžná konverzace bez programátorského chování.
- Výzkum z více webových a dokumentových zdrojů se závěrečnou syntézou.
- Psaní a revize scénářů, článků, reportů, treatmentů a dalších dokumentů.
- Lokální vývoj projektů s nástroji pro soubory, Git, shell, testy, obrázky a rollback.
- Ovládání aplikací ve Windows podle screenshotů.
- Trvalé projekty, více chatů v projektu, třívrstvá paměť, připnuté soubory a volitelné skills.
- Anglické a české rozhraní, které lze přepnout bez ztráty aktivního chatu.

Co model vidí

Výběr projektu dá modelu přístup k danému adresáři prostřednictvím nástrojů. Neznamená to, že se obsah všech souborů vloží do kontextového okna. Model dostane kompaktní mapu projektu a jednotlivé soubory čte podle potřeby. Výjimkou jsou připnuté soubory a tři vrstvy paměti, které jsou záměrně vkládány jako trvalý kontext.

2. Požadavky a instalace

Doporučená pracovní stanice

Součást	Doporučená konfigurace
Operační systém	Windows 11, 64 bitů
GPU	NVIDIA RTX 5090 s 32 GB VRAM
Ovladač	Aktuální NVIDIA ovladač kompatibilní s přibaleným CUDA buildem
Systémová RAM	Dost pro Windows, mapování modelu, projekty a nástroje; komfortní je 64 GB a více
Volné místo	Podle vybraných modelů; Flash-Next samostatně potřebuje přibližně 90,9 GB
Python	Full: vlastní Python 3.12 přibalený. Minimal: 64bitový Python 3.12 instalovaný samostatně
Desktopové okno	WebView2 se připraví automaticky; Full obsahuje offline runtime
Prohlížečové nástroje	Microsoft Edge, běžně součást Windows 11

Jiné NVIDIA karty mohou fungovat, ale dodané kontexty a kvantizace byly nastaveny a ověřeny pro RTX 5090 s 32 GB. Karty s menší VRAM potřebují menší kontext, nižší kvantizaci, méně GPU vrstev nebo CPU offload.

POZNÁMKA: K dispozici jsou dva instalátory. **Minimal** stahuje balíčky a llama.cpp a vyžaduje samostatně nainstalovaný Python 3.12. **Full** obsahuje vlastní Python 3.12, uzamčené balíčky a llama.cpp/CUDA knihovny. Full vytvoří nové izolované venv místně, neregistruje Python a nemění systémový PATH. Obě varianty stahují modely samostatně; ovladač NVIDIA instaluje uživatel. Offline Backup zůstává samostatným balíčkem.

WebView2 se při instalaci automaticky rozpozná a připraví. Full obsahuje celý runtime; Minimal jej stáhne jen v případě potřeby. Existující kompatibilní runtime se použije beze změny. Pokud je WebView2 později odstraněn, Marvin jej znovu připraví při spuštění. Není potřeba navštěvovat stránky Microsoftu ani jej instalovat samostatně.

Instalace pomocí Setup.exe

1. Pro soběstačné prostředí aplikace vyberte Full. Pouze pro Minimal nejprve nainstalujte 64bitový Python 3.12 a zapněte **Add Python to PATH**.
2. Spustíte Marvin-Setup-<verze>.exe.
3. Zvolte angličtinu nebo češtinu. Výchozí je angličtina.
4. Zvolte, zda chcete ikonu na ploše.
5. Při první instalaci ponechte zvolený setup prostředí a modelů po dokončení instalátoru.
6. Nechte konzolovou instalaci doběhnout. Vytvoří Python virtuální prostředí, nainstaluje závislosti, stáhne llama.cpp a nakonfigurované modely.
7. Spustíte **Marvin** z nabídky Start nebo z plochy.

Výchozí instalační adresář je:

```
%LOCALAPPDATA%\QwenHarness
```

Objem stahování závisí na zvolených modelech. Přerušené stahování lze obnovit opětovným spuštěním **Instalace prostředí a modelů** z nabídky Start. Volitelný Flash-Next se stahuje až při výběru v aplikaci.

Qwen3.8-Flash-Next

V nastavení modelu vyberte **Qwen 3.8 Flash-Next · Q3**. Marvin před stahováním zkontroluje paměť počítače, stáhne a ověří všechny části modelu včetně podpory obrázků a připraví spuštění. Během přenosu ukazuje procenta a objem dat; přenos lze zastavit a později obnovit. Ovládání chatu, příloh a nástrojů zůstává stejné.

Tento model používá Q8 cache a alespoň 128k kontext. Počet jader a rozdělení dat mezi systémovou a grafickou paměť aplikace volí sama. Pokud větší zvolený kontext nemá dost paměti, použije nižší profil, nejméně 128k, a zobrazí skutečnou velikost. Menší GPU přesouvá více vah do systémové RAM; Windows může během startu paměť uvolnit. Dlouhý nový dokument se může zpracovávat několik minut; navazující otázky využívají již zpracovaný kontext.

První spuštění

Marvin po spuštění automaticky načte naposledy úspěšně používaný model s jeho profilem KV cache. Platí to i při přímém spuštění webového rozhraní. Neúspěšné přepnutí nepřepíše poslední úspěšnou volbu. Tlačítko startu nebo restartu se okamžitě rozsvítí a během načítání jemně pulzuje. Panel modelu ukazuje fázi, uplynulý čas a využití paměti grafické karty. Stop zůstává během načítání dostupný.

Nahrávání příloh, export, změny nastavení, obnova a další požadavky mají okamžitou odezvu a následné potvrzení nebo chybu. Potvrzení znamená přijetí požadavku; zařazená práce modelu dále běží v přehledu konverzace. Zálohování ukazuje průběžný výpis i dokončení či selhání v sekci Data a zálohy.

Desktopový launcher kontroluje Python prostředí, závislosti, llama.cpp a potřebné soubory modelů. Chybějící části spustí instalační workflow. Po dokončení instalace se při běžném spouštění modely znovu nestahují.

Spuštění desktopové aplikace otevře nativní WebView okno, spustí Web UI a podle potřeby aktivuje llama-server s vybraným modelem. Zavření desktopové aplikace zastaví její Web UI i modelový server a uvolní grafickou paměť.

Aktualizace

Nainstalujte nový Setup.exe přes existující instalaci. Uživatelská data, modely, relace, projekty, uživatelské skills a uložený stav UI zůstanou zachovány. Soubory aplikace a distribuované systémové skills se aktualizují. Model se znovu stahuje jen tehdy, když nakonfigurovaný soubor chybí.

Odinstalace a odstranění všech dat

Odinstalace ve Windows odstraní nainstalované soubory aplikace. Velká runtime data a uživatelská data mohou zůstat, aby aktualizace nebo reinstalace nemusela vše znovu stahovat.

Chcete-li odstranit úplně vše, zkontrolujte a smažte zbývající instalační adresář pouze tehdy, když už nepotřebujete `runtime\models`, `sessions`, `projects`, `memory`, `user-skills` a `projects.json`.

VAROVÁNÍ: Smazání těchto adresářů je nevratné. Nejdříve zálohujte projekty, relace, paměť a uživatelské skills.

Spuštění ze zdrojového checkoutu

```
py -3.12 -m venv .venv
.venv\Scripts\python scripts\setup_env.py --model auto
npm --prefix frontend ci
npm --prefix frontend run build
.venv\Scripts\python qwen_app.py
```

Pro terminál použijte `run_cli.bat` nebo `.venv\Scripts\python tui.py`.

Při práci ze zdrojů je potřeba Node.js pro sestavení frontendu. Běžná instalace Setup.exe už sestavený frontend obsahuje a Node.js nevyžaduje.

3. Prohlídka desktopového rozhraní

Vlevo je navigace projektů a chatů, uprostřed konverzace a vpravo zavíratelný panel detailů. Prompt zůstává dole pod konverzací. V menším okně se detail otevírá jako zásuvka.

Tato kapitola popisuje pracovní okno verze 1.8.0. Model a jeho stav najdete v horní liště. Pravý sloupec otevřete ikonou detailu nad konverzací nebo kliknutím na ukazatel kontextu pod zprávou. Obsah pravého sloupce se posouvá samostatně; jeho spodní patička © **Petr Sajner 2026** zůstává na místě. Stejný copyright je ve startovacím okně.

První úloha krok za krokem

1. Klikněte na název modelu nahoře a zkontrolujte volbu v **Model a zařízení**. Pro běžnou práci ponechte automatickou detekci paměti. Počkejte na stav **Připraven**.
2. Vlevo vyberte projekt, připojte existující složku přes menu projektu nebo ponechte **Bez projektu**. Klikněte na **Nový chat**.
3. Vedle názvu chatu zvolte pracovní režim. Například **Psaní** pro dokument nebo **Vývoj** pro práci v repozitáři.
4. Napište požadovaný výsledek. Podle potřeby přidejte podklady tlačítkem **Attach**, přetažením nebo vložením ze schránky.
5. Odešlete zprávu. Průběh sledujte v konverzaci a v pravé záložce **Průběh**. Během práce lze upřesnit zadání, připravit další zprávu do fronty nebo úlohu zastavit.
6. Hotové soubory najdete v **Výsledky**. Otevřete náhled nebo jejich složku a ověřte výsledek. Běžná textová odpověď zůstává přímo v chatu.

Navigace a pracovní režimy

Šířku navigace i pravého detailu změníte tažením za jejich vnitřní okraj. Dvojklik na okraj obnoví výchozí šířku; totéž provede restart nebo obnovení stránky. Seznam konverzací nejprve ukáže 20 nejnovějších chatů vybraného projektu. **Zobrazit starší** přidá dalších 20, **Jen nejnovější** seznam opět zkrátí.

Desktopový spouštěč používá data své vlastní instalace. Vývojová kopie a nainstalovaný Marvin neslučují konverzace. Pro výslovné otevření existujících dat z vývojové kopie slouží `python webapp.py --data-dir "C:\cesta\k\Marvinu"`. Data zůstávají na původním místě, bez převodu nebo kopírování.

Výběr projektu otevře jeho nejnovější chat. **Bez projektu** otevře samostatnou konverzaci. Přepnutí pohledu nepřesune ani nepřenastaví úlohu, která právě běží v jiném chatu.

Režimy mají vždy pořadí **Diskuze, Výzkum, Psaní, Vývoj, Počítač**. Režim patří konkrétnímu chatu. Probíhající požadavek si zachová konfiguraci, se kterou začal.

Tlačítko **Nový chat** vytvoří konverzaci. Název nad chatem přejmenujete zadáním textu a Enterem. Třítečkové menu chatu obsahuje přesun, vrácení posledního kola, větev, export a smazání. Výběr cílového projektu chat přesune a přepočítá jeho projektový kontext. Před přesunem nebo smazáním zastavte úlohu tohoto chatu.

Menu vedle výběru projektu vytvoří nový projekt, připojí existující složku nebo smaže projekt i jeho adresář. Vyhledávání vlevo prohledává uložené konverzace.

Jak najít cokoli, co jste napsal

Pole v horní části panelu hledá **všude**, nejen v konverzacích: v chatech, v textových souborech otevřeného projektu, ve všech třech vrstvách paměti a v rozhodnutích projektu. Výsledky jsou rozdělené podle toho, kde leží, a kliknutím se otevře právě to místo — konverzace, dokument, stránka paměti, panel rozhodnutí.

Který projekt se prohledává, se řídí otevřenou konverzací. Bez projektu se hledá jen v konverzacích a v globální paměti, protože jinde není co hledat.

Přejít na — jedna klávesa

Ctrl+K otevře malé pole, do kterého se píše. Nabídne, co rozhraní umí — nový chat, přepnutí režimu, katalog schopností, panely Kontext, Průběh a Změny, jednotlivé stránky nastavení, diktování, když je připravené — a pod tím to, co vaše slova našla ve vaší vlastní práci. Enter spustí první akci, Escape zavře.

Je to zkratka, ne samostatná funkce: vše, co nabízí, už v rozhraní někde je.

Co si můžu říct?

Vedle tlačítka **Attach** je **Co si můžu říct?**. Otevře katalog zhruba dvaceti věcí, které Marvin umí, napsaných jako požadavky, ne jako seznam funkcí, a u každé je hotový příklad. **Použít** vloží příklad do promptu, kde ho lze upravit; samo o sobě nic neodešle.

Katalog ukazuje, co nabízí aktuální pracovní režim. Položka z jiného režimu je šedá, píše, který režim potřebuje, a tlačítkem do něj konverzaci přepne — pořádná rešerše je například schopnost režimu Výzkum, ne způsob formulace otázky. **Zobrazit vše** vypíše všechny bez ohledu na režim. Kde má schopnost vlastní místo v rozhraní — paměť, rozhodnutí, změny úlohy, zdroje výzkumu — položka na ně odkáže, místo aby je zdvojovala.

Prompt, Attach a náhledy obrázků

Viditelné tlačítko **Attach** zůstává dole u promptu. Otevře výběr z disku a dovoluje vybrat více souborů. Obrázky lze také přetáhnout do pracovní plochy nebo vložit ze schránky přes Ctrl+V. Běžné vložení textu funguje dál.

Každý připravený obrázek má skutečný náhled a vlastní křížek pro odebrání. Odebráním jednoho obrázku nezmizí text ani ostatní přílohy. Kliknutí zvětší originál. Po odeslání jsou náhledy součástí uživatelské zprávy a zůstanou dostupné i po opětovném otevření chatu.

Přiložit lze také PDF, DOCX, XLSX, CSV, Markdown a text. Model dostane cesty k dokumentům a přečte je příslušnými nástroji. Textový model neumí obsah obrázku; pro obrazové vstupy zvolte model s vision. Při odmítnutém požadavku zůstanou text i přílohy v draftu.

Enter a Ctrl+Enter odešlou zprávu, Shift+Enter vloží nový řádek. Composer se vyčistí po přijetí identifikované zprávy službou. Rozepsaný text se ukládá pro každý chat zvlášť.

Diktování

V **Nastavení > Chování** zapněte **Hlasový vstup**. Poprvé se na pozadí stáhne asi 556 MB: program pro rozpoznávání řeči a model, který umí česky. Pak vše běží na procesoru, v tomto počítači, a nic se nikam neposílá.

Vedle Attach se objeví tlačítko **Diktovat**. Stisknete, mluvíte, stisknete znovu. Text se zapíše do pole promptu, kde si ho přečtete a opravíte, než odešlete. Samotným hlasem se nikdy nic neodešle.

V **Jazyk diktování** uveďte, jakým jazykem mluvíte; ponechat jazyk rozhraní je běžné. Uvedený jazyk je zhruba dvakrát rychlejší než automatické rozpoznání, protože rozpoznání jazyka je samostatný průchod nahrávkou.

Co čekat: běžná čeština se vrací čistá. Chyby dělají jména, cizí slova a odborné termíny — proto text končí v poli k úpravě a neodesílá se rovnou. Přepis trvá kolem čtyř sekund, ať mluvíte dvě sekundy nebo deset.

Když tlačítko stisknete a nic neřeknete, dostanete „Nic jsem neslyšel“ místo věty, kterou si program vymyslel — ticho se rozpozná ještě před přepisem.

Běžící úloha a fronta zpráv

Během práce zvolte **Upřesnit nyní** pro steering nebo **Po dokončení** pro samostatný další požadavek. Úloha v jiném chatu pokračuje a nová zpráva čeká na jediný modelový worker. Text ve frontě lze upravit a čekající zprávu zrušit.

Zastavit úlohu funguje při zpracování promptu, přemýšlení, psaní, přípravě nástroje i synchronní akci. U viditelného textu může krátce dokončit větu; nečeká na dokončení celého reasoning bloku. Hotová práce i částečný text zůstanou zachované. Stop pozastaví také čekající frontu; **Spustit zprávy ve frontě** ji opět spustí. **Pokračovat** obnoví přerušenu úlohu s právě vybraným modelem a jeho aktuálním KV profilem. Po ručním přepnutí se již nenačítá původní model úlohy. Historie a rozpracovaná úloha zůstávají zachované; menší kontext používá běžnou kompresi historie.

Reload a obnovení spojení prohlížeče neruší běžící modelovou úlohu. Po restartu celé aplikace lze přerušenu práci obnovit. Když před pádem nebyl uložen výsledek nástroje, model dostane informaci, aby ověřil skutečný stav místo slepého opakování akce.

Výsledky, Průběh a Kontext

Výsledky ukazují vytvořené dokumenty a změněné soubory, skutečně zaznamenané kontroly, výzkumné exporty a body obnovy. Soubor můžete prohlédnout, otevřít jeho složku nebo stáhnout. HTML výsledek lze zobrazit jako aplikaci a podporované programy mají také akci **Spustit**.

Průběh spojuje plán, trvale uložené provozní události, změny souborů, procesy na pozadí s výstupem a stav izolovaného browseru. Samostatné procesy podle potřeby zastavujete zvlášť.

Kontext zobrazuje odhad obsazení a fyzický limit, naměřenou spotřebu posledního dokončeného požadavku, pokud je dostupná, tři paměťové vrstvy, pins a načtené skilly. Můžete připnout či odepnout jednotlivé soubory, zrušit všechny pins, komprimovat kontext nebo předat práci novému chatu.

Při generování stavový řádek rozlišuje přípravu, uvažování, psaní odpovědi, přípravu nástroje a provádění. Ukazuje také uplynulý čas a výslovně přibližný počet právě generovaných tokenů.

Nastavení

Klikněte na ikonu nastavení nebo stav modelu nahoře. Nastavení je rozdělené do kategorií:

- **Model a zařízení:** model, KV profil, vision, paměť GPU, provozní diagnostika a Start / Stop / Restart.
- **Chování:** autonomie a výchozí zacházení se zprávou přidanou během práce.
- **Paměť a skilly:** úprava globální, režimové a projektové paměti; čtení, použití a návrh skillu; otevření uživatelské i projektové složky skillů.
- **Data a zálohy:** volba složky pro nové projekty, export/import celého projektu, import JSONL chatu, vytvoření/výběr/kontrola lokální zálohy prostředí a stav údržby.
- **Vzhled a jazyk:** tmavý, světlý nebo systémový vzhled, rozestupy, angličtina a čeština.
- **Nápověda a manuály:** oba PDF manuály a reference lomítkových příkazů.

Myšlení zůstává také u promptu, protože ho můžete měnit mezi otázkami. Nastavení zvolené za běhu platí pro následující požadavky. Přepnutí jazyka a vzhledu nezahazuje konverzaci.

Projektová rozhodnutí

Přijatá rozhodnutí evidují navržená, přijatá i neplatná rozhodnutí. Rozhodnutí lze přidat, upravit, změnit jeho stav a otevřít původní konverzaci. Do projektového kontextu automaticky vstupují jen přijaté položky. Doplnují tři paměti; návrh se sám nemění na závazný fakt.

4. Modely, KV cache, kontext a thinking

Třída GPU	Model	Přesnost KV	Dostupné kontexty
16 GB	Qwen IQ3	Q8	64k / 48k
24 GB	Qwen IQ3	Q8	128k / 96k
24 GB	Qwen Q4	Q8	96k / 64k
24 GB	Qwen Q5	Q8	96k / 64k
24 GB	Nemotron Q4	Q8	512k / 256k
24 GB	Nemotron Q5	Q8	512k / 256k
32 GB	Qwen Q4	Q8	256k / 192k
32 GB	Qwen Q4	F16	128k / 96k
32 GB	Qwen Q5	Q8	192k / 128k
32 GB	Qwen Q5	F16	128k / 96k
32 GB	Ornith Q5	Q8	256k / 192k
32 GB	Nemotron Q4	Q8	512k / 256k
32 GB	Nemotron Q5	Q8	512k / 256k

Na kartách třídy 32 GB je výchozí Qwen Q5 s Q8 KV a kontextem 192k. Menší karty dostanou odpovídající Q8 profil podle tabulky. F16 je volitelně pouze pro Qwen Q4/Q5 na 32GB kartách. IQ3 se nabízí pouze na 16/24GB kartách. Každá kombinace modelu a přesnosti KV nabízí dvě nejvyšší odpovídající velikosti kontextu.

Qwen Q4/Q5 nabízejí také volitelné **MTP varianty** svých Q8 profilů (například „Q8 · 192k · MTP“ vedle „Q8 · 192k“). MTP varianta generuje zhruba 2–3× rychleji pomocí malého draft modelu trénovaného pro stejný model; kvalita odpovědi zůstává stejná. Potřebuje asi 2–2,9 GB dodatečné paměti GPU a 1,4 GB draft model se při prvním spuštění automaticky stáhne a ověří. Na kartách třídy 24 GB mají MTP varianty pouze Qwen Q4. Pokud při běhu MTP relace dojde paměť, Marvin nejprve přepne na stejný kontext bez MTP, poté zkusí nižší kontext s MTP a nakonec bez MTP.

Když běží spekulativní profil, záhlaví zobrazuje odznak **MTP** vedle názvu modelu. Stavový řádek generování pod konverzací ukazuje aktuální rychlost (tokeny za sekundu) spolu s odhadem tokenů, takže rozdíl mezi plain a MTP profily je při práci vidět.

Sémantické vyhledávání (Nastavení > Model a zařízení) přidává hledání podle významu v projektových souborech i minulých konverzacích — česky i anglicky, včetně parafrází — kombinované s klíčovým hledáním. Ve výchozím stavu je vypnuté; zapnutí stáhne malý embedding model (~635 MB), který běží jen na CPU a grafickou kartu vůbec nevyužívá. První hledání v projektu staví index na pozadí; agent vidí průběh a hledání podle potřeby zopakuje.

Q5 používejte pro náročný vývoj, architekturu a finální kvalitu. Q4 je vhodný pro vyšší rychlost nebo kontext 256k. Ornith je extrémně rychlý, ale při reálném vývoji může být slabší než dense Qwen.

Nemotron je pouze textový. Qwen, Ornith a Flash-Next mají vlastní podporu obrazových vstupů. Nabídka modelů ukazuje dostupnost souborů; u Flash-Next musí být kompletní všechny shardy i projektor. Podle karty jsou u Qwenu dostupné také kompaktní profily. Tabulka není příslibem, že každá kombinace poběží na každém počítači; přesný výběr najdete u zvoleného modelu v nastavení.

Limit paměti GPU a automatická obnova

Pro běžnou práci ponechte **Nastavení > Model a zařízení > Limit paměti GPU** na **Automatická detekce**. Ruční hodnota omezuje paměť dostupnou Marvinovi; nezvětší skutečnou kapacitu karty. Měňte ji, když neběží úloha. Marvin uvolní předchozí model, vybere vhodný profil a podle potřeby model restartuje. Úspěšný model a kontext si pamatuje pro každý limit, takže návrat k automatické detekci obnoví její nastavení. Pokud změna selže, pokusí se vrátit předchozí funkční model i nastavení.

Qwen IQ3 používá na 16 GB Q8 64k/48k, Qwen Q5 na 24 GB Q8 96k/64k. Oba zachovávají vision se zpracováním obrázků na CPU. Nemotron Q4/Q5 nabízí na 24 GB 512k/256k s částí expertů na CPU. Také Nemotron Q5 na 32 GB při 512k používá jeden blok expertů na CPU; při 256k jsou váhy na GPU. Tato rozložení byla změřena na RTX 5090, nikoli na fyzických 16/24GB kartách. Jiné programy mohou ovlivnit, zda se větší volba úspěšně spustí.

Pokud skutečná chyba alokace nebo trvalý kritický nedostatek fyzické RAM přeruší úlohu, Marvin zkusí nejbližší menší kontext se stejným modelem, přesností cache i rozložením vah. Výsledky dokončených nástrojů zůstanou v historii. Obnova nepřepíná mezi Q8 a F16. Relace spuštěná s variantou MTP nejprve zruší draft na stejném kontextu a poté postupně zkouší nižší kontexty s MTP i bez něj. Pokud už menší podporovaný kontext nezbyvá, úloha se zastaví s vysvětlením; můžete vybrat jiný model a použít **Pokračovat**. Úspěšné nastavení se pamatuje pro každý limit GPU.

Flash-Next: nastavení a reálné čekání

Flash-Next stáhne přibližně **90,9 GB** ve čtyřech souborech. Po prvním stažení se používá místní kopie. Změna KV profilu model znovu nestahuje. Během přípravy uvidíte zvlášť stahování, kontrolu souborů a načítání; přenos ukazuje procenta a objem dat.

Flash-Next nabízí dvě nejvyšší dostupné volby z **256k, 192k a 128k**, s vahami Q3 a KV Q8. Počet vláken CPU a rozložení vah volí Marvin automaticky. Minimum je 128k. Plánování používá instalovanou RAM a naměřené alokace; nízká počáteční volná RAM sama o sobě start nezablokuje, protože Windows umí paměť uvolnit. O funkčnosti rozhoduje i skutečný průběh načítání a trvalý kritický nedostatek fyzické paměti.

Ověřené nastavení 256k na RTX 5090 / 64 GB RAM / Core Ultra 7 265K dosáhlo při krátké odpovědi asi **24,5 tokenů/s**. Načtení **253 883 vstupních tokenů** trvalo přibližně **44 minut**; navazující odpověď s využitím cache **1,73 sekundy**. Model při dlouhém kontextu zabral ve špičce asi **29,25 GiB GPU + 41,39 GiB rezidentní RAM**. Generování se zaplněným kontextem kleslo přibližně na 16 tokenů/s. První čtení velkého vstupu zůstává pomalé; navazující dotazy jsou výrazně rychlejší.

Měření z 15. září zahrnuje 55 spuštění, nástroje, vision u podporovaných modelů, Stop a různorodé dlouhé vstupy. Pro Flash-Next 256k vychází odhad při 24GB GPU na asi **48,7 GiB rezidentní RAM modelu**, při 16GB GPU na **55,9-57,3 GiB**. Nejde o požadavek na počáteční volnou RAM. Rozložení pro 16GB GPU s 64 GB RAM dosáhlo při zahřívání 256k kritického nedostatku fyzické paměti, proto se tato kombinace na 256k nenabízí. Volby 192k/128k závisejí na skutečném startu; nejde o potvrzení funkčnosti na fyzických menších kartách.

Profily používají tradiční označení 128k/192k/256k pro 131 072 / 196 608 / 262 144 tokenů. Číselný ukazatel může tutéž kapacitu zaokrouhlit například na 262k.

Přesnost KV

Kvantizace vah a KV cache jsou dvě různé věci: **Q3** u Flash-Next popisuje váhy modelu, **Q8** jeho průběžnou paměť kontextu. F16 používá více paměti pro KV, Q8 ji šetří. Výslednou velikost okna určuje konkrétní profil a dostupná paměť. Změna KV restartuje server, nikoli chat.

Thinking

U Qwenu jsou xhigh, medium, low nativní reasoning effort a off thinking vypíná. U Ornithu je nativní pouze on/off: xhigh a medium jsou promptové vodítko, low běžné thinking chování a off vypnutí.

Reasoning tokeny používají čas i kontext; UI je živě odhaduje. Uložené uvažování lze rozbalit u odpovědi. Odhad persistentního kontextu zahrnuje i uvažování předávané zpět modelu.

Produkční agent nemá limit kroků ani aplikační limit výstupních tokenů.

5. Odesílání, steering, Stop a průběh

Prompt a přílohy

Pište přirozeným jazykem a uveďte požadovaný výsledek, omezení a způsob ověření. Pomocí **Attach**, přetažení nebo Ctrl+V lze přidat BMP, GIF, JPEG, PNG nebo WebP: fotografie, diagramy, screenshoty, UI reference i chyby.

Steering

Při volbě **Upřesnit nyní** další zpráva v právě běžícím chatu přesměruje aktivní úlohu. Hotový text zůstane uložen a práce pokračuje s upřesněním. **Po dokončení** vytvoří samostatný následující požadavek. Zpráva do jiného chatu čeká ve frontě na jediný model. Zpráva doručená těsně při dokončování se neztratí a přejde do čekající práce.

Stop

Stop obchází běžnou frontu a měkce ukončí generování po nejbližší větě. Současně zruší právě čekající browser operaci nebo synchronní `run_command` a ukončí jeho procesní strom. Samostatný proces spuštěný na pozadí zastavte zvlášť v **Průběh > Procesy**.

Rozlišujte **Zastavit úlohu** u zprávy a **stop** v nastavení modelu. První ukončí aktuální práci a pozastaví frontu, ale model může zůstat připravený v paměti. Druhé zastaví modelový server a uvolní jeho prostředky. Stažené modely zůstávají na disku pro další spuštění.

Tlačítka v **Průběh > Procesy** se jmenují **Zastavit tento příkaz** a ukončí jen ten jeden příkaz na pozadí — úloha běží dál. Úlohu ukončíte tlačítkem u promptu.

Přerušení během čtení kontextu. Velký prompt se přečte jednou a pak se používá znovu, takže každý další krok dopočítá jen nový kousek. Zkrátit to čtení znamená zahodit všechno už přečtené a příští požadavek za to zaplatí znovu — u opravdu velkého kontextu jsou to minuty. Připomínka proto počká, až se kontext dočte, a uplatní se na odpověď hned potom; konverzace to po dobu čekání oznámí. **Stop** čekat nenechává, protože je to výslovný pokyn — ale po zastavení během čtení kontextu začne další zpráva to čtení od začátku.

Když něco selže

Selhaná úloha po sobě nechá zprávu v **Průběh > Historie aktivit**, ne jen oznámení, které zmizí. Ukáže, co selhalo, a tam, kde Marvin příčinu pozná, i co s tím: projekt bez vlastního virtuálního prostředí, model, který se nespustil, žádný model do limitu paměti, přesunutá složka projektu nebo došla paměť.

Kde odpověď známa není, nic se nevymýšlí. **Zjistit, co s tím** vloží do promptu připravenou otázku i s chybou a předá ji modelu, který na příčinu obvykle přijde. Otázka se sama neodešle, takže si ji můžete přečíst a upravit.

Totéž nabídne chybný výsledek nástroje v konverzaci i kontrola projektu, která selhala, vypršela nebo se vůbec nespustila.

Živý průběh

Zatímco model čte kontext, řádek ukazuje, kolik konverzace měl server ještě z předchozího požadavku - podíl z celého promptu - a odhad zbývajících času podle právě měřené rychlosti.

Vysoký podíl je normální stav: harness požadavek jen doplňuje na konci, takže model nic nečte znovu. Nízký podíl znamená, že se změnilo něco blízko začátku konverzace a zpracovává se celá. Záměrně to dělají dvě věci - komprese a vzdání se starších snímků obrazovky, když se kontext plní. Obojí se v chatu ohlásí.

UI rozlišuje reasoning, viditelný text, přípravu velkých tool callů, provádění nástrojů/příkazů/testů a sekundy bez tokenů. Při tvorbě velkého souboru ukazuje jméno souboru a rostoucí množství připravovaného obsahu.

6. Pracovní režimy

Režim	Použití
Diskuze	Běžný chat, analýza, učení a brainstorming bez coding procedur.
Výzkum	Web/dokumentové rešerše, persistentní ledger a závěrečná syntéza.
Psaní	Scénáře, články, reporty, textové revize a export dokumentů.
Vývoj	Repozitář, soubory, Git, shell, testy, checkpoint a rollback.
Počítač	Vývoj plus screenshot, myš, klávesnice a scrolling.

Každý chat si pamatuje vlastní režim. Režimy jsou profily schopností stejného modelu, ne samostatní agenti.

7. Projekty a workspace

Vytvoření a připojení

V třítečkovém menu vedle projektu vytvořte spravovaný projekt nebo pomocí **Připojit existující složku** zaregistrujte adresář bez kopírování.

Projekt může mít libovolný počet chatů. Každý má vlastní historii, režim, kompresi, pins, research a task state; sdílí složku a projektovou paměť.

Kde se zakládají nové projekty

V **Nastavení > Data a zálohy** zvolíte složku pro projekty zakládané podle jména. Dokud není nastavená, vznikají vedle instalace. Složka musí existovat, být zapisovatelná a ležet mimo modelový runtime i historii konverzací; cokoliv jiného se odmítne s uvedeným důvodem.

Změna nic nepřesouvá. Už existující projekty si svou složku nechají a dál z ní fungují — nové místo platí až pro další projekt.

Bez projektu a přesun chatu

Bez projektu používá samostatný chat; exporty jdou do relace. V třítečkovém menu chatu zvolte cílový projekt. Přesun přenastaví workspace, projektovou paměť a knihovnu dokumentů.

Smazání projektu

Klikněte **Smazat projekt**, ověřte zobrazenou cestu a potvrďte v dialogu. U projektu vytvořeného v Marvinu se smaže registrace, všechny chaty projektu, složka i její obsah. U projektu připojeného z vlastní složky se smaže jen registrace a chaty projektu — **vaše složka a její obsah vždy zůstávají na disku**. Pokud by složku nešlo smazat, nic se neodebere a zobrazí se srozumitelná chyba.

8. Správa chatů

- **Nový chat** vytvoří transientní relaci, která se uloží po první zprávě.
- **Smazat chat** vyžaduje potvrzení v dialogu a odstraní relaci včetně příloh, research a session exportů; projektové soubory zůstanou.
- Přejmenování se potvrzuje Enterem.
- **Znovu** zopakuje odpověď na poslední prompt.
- **Vrátit** odstraní poslední konverzační kolo, nikoli souborové změny.
- **Větev** vytvoří kopii chatu u posledního promptu včetně projektu, režimu, obrázků a pins.
- **Hledat ve všech chatech** používá SQLite fulltextový index.

- Export podporuje čitelný Markdown a strukturální JSONL; JSONL se importuje jako nový chat.
- **Předat chatu** vytvoří nový chat se souhrnem cílů, rozhodnutí, stavu a dalších kroků.

9. Kontext, komprese a pins

Panel **Kontext** ukazuje odhad tokenů, viditelné/celkové zprávy, obrázky, stav komprese a pins. Rozpad zvlášť uvádí konverzaci/přílohy, aktuální projektový kontext a definice nástrojů. Celkový údaj proto zahrnuje i režii tool schemas.

Ve Vývoji model dostává kompaktní repo snapshot; ostatní režimy katalog dokumentů. Snapshot, pins a aktivní projektové instrukce se skládají jen pro aktuální request a neukládají se jako stále nové kopie do historie.

Harness automaticky hledá AGENTS.md, QWEN.md a CLAUDE.md od kořene projektu po adresář právě čteného nebo měněného souboru. Hlubší dokument je konkrétnější. Jde o guidance; aktuální zadání uživatele má přednost.

Připnout soubor vloží text vybraného souboru do následujících úloh tohoto chatu. Vhodné jsou architektura, specifikace, handoff a projektová pravidla. Limit je 10 souborů a asi 40 000 znaků. Větev pins kopíruje, nový chat ne.

Při 85 % kontextu se nejdříve přestanou posílat všechny snímky obrazovky kromě čtyř nejnovějších. V režimu Počítač jsou zdaleka největší částí konverzace, takže to obvykle stačí a text konverzace zůstane celý. Obrázky zůstanou vidět v chatu; jen je model u starších zpráv přestane dostávat, a to už trvale.

Když to nestačí, starší část se automaticky shrne. Viditelná historie se nemaže. Ruční komprese je v **Kontext > Komprimovat**. Při overflow agent jednou automaticky komprimuje a request zopakuje.

10. Tři vrstvy paměti

Vrstva	Rozsah	Umístění
Globální	Všechny režimy/projekty	memory\GLOBAL.md
Režimová	Všechny chaty daného režimu	memory\MEMORY.md nebo memory\modes*.md
Projektová	Jeden workspace	<projekt>\QWEN_MEMORY.md

Paměti otevřete v **Nastavení > Paměť a skilly** nebo řekněte modelu "zapamatuj si globálně", "pro Výzkum" či "pro tento projekt". Přesun chatu přepne projektovou paměť.

11. Volitelné skills

Skills jsou pomocné SKILL.md postupy. Nespouštějí druhý model a nepřebíjejí explicitní zadání. Model vidí jen jméno a trigger popis; celé tělo načte přes read_skill podle potřeby.

Priorita je projektový .qwen-skills, potom user-skills, potom distribuované skills.

Skill	Účel
systematic-debugging	Reprodukce, trasování, hypotézy a příčina chyby.
architecture-options	Varianty architektury se zachováním zadání.
implementation-verification	Přiměřená kontrola výsledku, testů a releasu.
performance-investigation	Měřením řízená analýza výkonu.
research-synthesis	Úplná syntéza se zachováním rozporů.

Vlastní skill vytvořte přes **Nastavení > Paměť a skilly > Uživatelské skilly** jako user-skills\nazev\SKILL.md:

```

---
name: muj-skill
description: S čím pomáhá a kdy ho má model načíst.
---

# Můj skill

Flexibilní doporučení a reference.

```

12. Internet a výzkum

Běžná práce s webem

Všechny režimy mohou používat `web_search` a `web_fetch` pro aktuální informace, veřejnou dokumentaci, chybové zprávy a webové stránky. `web_fetch` zpracuje HTML a umí extrahovat text z podporovaných PDF a DOCX downloadů.

U dlouhých stránek může model vyhledat konkrétní výraz nebo načíst další pasáž bez opakovaného stahování. Celý načtený zdroj zůstává v evidenci výzkumu v rámci jejího technického limitu; užší výřez jej nenahrazuje. To pomáhá zvláště u velkých modelů, které část výpočtu provádějí v systémové RAM.

Během načítání vstupu se zobrazuje **Načítám kontext**, průběh nového textu a počet tokenů použitých z cache. Jde o jinou fázi než generování přemýšlení a odpovědi. První dlouhý dokument může být pomalý, i když navazující otázka využije téměř celou historii z cache. Úroveň přemýšlení a zvolená kvantizace se tímto zrychlením nemění.

Výchozí vyhledávač je Google; v `config.yaml` lze zvolit Google, Bing nebo automatický fallback. Fetching je read-only HTTP/HTTPS.

Výzkumný workflow

Režim Výzkum automaticky:

1. Zaznamená otázku.
2. Před hledáním vytvoří trvalý research plán.
3. Uloží každý dotaz a kandidátní odkaz.
4. Uloží plný čitelný obsah webových i lokálních zdrojů.
5. Sleduje coverage a ID zdrojů.
6. Zachová rozpory a menšinové informace.
7. Vytvoří závěrečnou lidsky čitelnou syntézu.

Zdroje se neskrývají ani nevyhazují podle toho, zda je model považuje za důvěryhodné. Důvěryhodnost a relevanci posuzuje uživatel. Syntéza odlišuje tvrzení zdrojů od inference a uvádí nejistoty a chybějící důkazy.

Panel výzkumu

V pravé záložce **Výsledky** otevřete sekci **Výzkum**. **Všechny zdroje** zobrazí podklady aktuální úlohy; tlačítka **PDF**, **DOCX** a **Zdroje** exportují hotovou syntézu nebo její zdrojový záznam. Obecný plán a provozní události jsou v záložce **Průběh**. Export již hotové odpovědi nespouští nový výzkum.

Podporované projektové dokumenty zahrnují Markdown, text, RST, CSV, JSON, YAML, PDF a DOCX. Když Výzkum přečte lokální dokument, zaznamená jej jako zdroj.

13. Psaní a export dokumentů

Režim Psaní zachovává záměr, hlas, strukturu a omezení uživatele. Umí číst a upravovat projektové soubory bez zavádění vývojové terminologie, pokud ji uživatel nepožaduje.

Model může v každém režimu exportovat finální text přirozeným požadavkem:

Ulož finální odpověď jako PDF.
Vyexportuj to jako strukturovaný DOCX s názvem production-report.
Vytvoř Markdown soubor s touto syntézou.

Podporovány jsou Markdown, strukturovaný DOCX a PDF s Unicode/českým textem, základními tabulkami a inline formátováním.

S projektem se výstup ukládá do <projekt>\exports. Bez projektu jde do sessions\<id-chatu>\exports. Projektové exporty mohou být součástí task checkpointu a lze je podle situace rollbackovat.

14. Vývojový workflow

Poznání projektu

Při každém requestu dostane model aktuální repo snapshot a platné hierarchické projektové instrukce. Může použít repo_overview, project_instructions, procházet/globovat soubory, hledat literal nebo regex, navigovat deklarace přes find_symbol/document_symbols, hledat použití přes find_references a číst relevantní rozsahy.

Souborové operace

- read_file čte text s čísly řádků.
- search_files používá ripgrep, podporuje literal/regex, case sensitivity a glob názvu.
- find_files vrací soubory odpovídající globu.
- write_file vytvoří nebo přepíše celý soubor.
- apply_patch provádí přesné atomické náhrady.
- make_directory, move_file, delete_file jsou strukturované operace zahrnuté do rollbacku.
- view_image vloží obrázek do vision kontextu.

Izolovaný browser workflow

Vývoj a Počítač obsahují persistentní headless Microsoft Edge session oddělenou od běžného browser okna uživatele:

1. browser_open načte lokální nebo veřejnou URL.
2. browser_snapshot vrátí viditelný text a interaktivní prvky s refs jako e1.
3. browser_fill, browser_click, browser_press pracují přes tyto refs.
4. browser_select, browser_hover, browser_scroll obslouží dropdowny, hover a dlouhé stránky.
5. browser_upload nastaví lokální file input; browser_download uloží download k aktivnímu chatu.
6. browser_viewport přepne desktop, tablet nebo mobilní rozměr.
7. Nový snapshot ověří DOM výsledek; zastaralé refs jsou odmítnuty.
8. browser_console a browser_network vracejí konzoli, HTTP responses a selhané requesty.
9. browser_screenshot vloží vykreslenou stránku do dalšího requestu pro Qwen vision.
10. browser_close nebo **Browser session > Zavřít browser** uvolní Edge proces.

Browser přežije jednotlivé agentní kroky. Režim Počítač použijte pro nativní desktopové aplikace nebo celou obrazovku Windows.

Plán úlohy

U větší práce model vytvoří operační plán pomocí `set_task_plan` a aktualizuje kroky přes `update_task_step`. Panel **Průběh úlohy** ukazuje cíl, pending/in-progress/completed kroky, poslední validaci a kontrolu diffu. Ledger je v `task-plan.json`, přežije restart i kompresi a neobsahuje soukromý chain-of-thought.

Checkpoint a rollback

První zápis aktivuje change journal. **Změny této úlohy** vypíší vytvořené/upravené soubory. **Vrátit změny této úlohy** obnoví journalované soubory do stavu před úlohou a odstraní soubory, které úloha vytvořila.

Chatové **Vrátit** mění konverzaci. Task rollback mění souborový systém. Jde o dvě odlišné funkce.

Git

Model umí číst status a diff a vytvořit lokální commit. `git_commit` staguje uvedené cesty nebo jen soubory aktuálního task journalu. Automaticky nepushuje. Commit i push požadujte výslovně.

Příkazy a testy

Krátké příkazy běží synchronně s timeoutem. Úplný stdout/stderr se ukládá do `sessions\<id-chatu>\command-logs`; model dostane začátek i konec, takže neztratí závěrečnou chybu. Stop aktivní synchronní příkaz ihned ukončí. Dlouhé příkazy na pozadí vrátí process ID a lze je pollovat, posílat jim stdin nebo ukončit celý strom procesů.

`project_validation_profile` vypíše detekované test/lint/typecheck/build příkazy. `start_project_check` spustí primární nebo pojmenovanou kontrolu. Detekce pokrývá tento harness, složku `tests/` i moduly `test_*.py` v kořeni projektu, Node scripts, Rust, Go a .NET. Ve výchozím stavu se používá standardní unittest; pytest jen tehdy, když si ho projekt nakonfiguruje (`pytest.ini`, `conftest.py`, `[tool.pytest]`) a interpret ho umí naimportovat.

Projekt může detekci nahradit souborem `.qwen/project.yaml`:

```
checks:
- id: tests
  label: Kompletní testy
  command: npm test
  shell: powershell
  kind: test
  timeout: 900
  primary: true
```

Kontroly běží ve vlastním virtuálním prostředí projektu (`.venv` nebo `venv`), pokud ho projekt má, takže vidí jeho závislosti. Bez něj je spustí interpret Marvinu a chybějící cizí závislost se ohlásí jako důvod selhání. Lint a typovou kontrolu nabídne jen tehdy, když je nástroj nainstalovaný — detekovaná kontrola tedy neselže už při startu.

Stav projektu. Panel **Průběh** vypíše detekované kontroly aktuálního projektu ještě předtím, než kdy běžely, tlačítkem **Spustit kontroly projektu** je všechny spustí bez modelu a výsledek uchová u projektu v `.qwen/check-status.json`, takže přežije restart. Každý řádek ukazuje, zda prošel nebo selhal, kdy běžel, a po najetí myši konec výstupu. **Nech agenta opravit selhání** otevře v projektu chat ve Vývoji a zadá agentovi, ať kontroly spustí, opraví co selhává a opakuje to, aniž by testy oslaboval. Obě tlačítka srozumitelně oznámí, když projekt žádné detekovatelné kontroly nemá.

Automatické commity úloh. V dialogu projektu (třítečkové menu u výběru projektu) přepínač **Automaticky commitnout každou dokončenou úlohu** způsobí, že každá úspěšně dokončená úloha ve Vývoji nebo Počítači commitne právě své změněné soubory — předmět z cíle úlohy, tělo z finálního souhrnu, závěr s odkazem zpět do chatu. Přepínač je ve výchozím stavu vypnutý a Marvin nikdy nepushuje; v chatu se zobrazí oznámení s hashem commitu.

Dokončená kontrola se zapíše do panelu. Pokud změněná úloha končí bez validace, dokončeného plánu nebo kontroly diffu, harness model jednou upozorní. Model užitečnou kontrolu provede, nebo vysvětlí, proč pro danou úlohu nemá smysl.

Finální kontrola je doporučení, ne omezení. Explicitní zadání uživatele na architekturu, formu, rozsah nebo single-file výsledek má přednost.

15. Ovládání počítače

Počítač přidává GUI nástroje ke kompletní sadě Vývoje.

Cyklus

1. Model zavolá screenshot.
2. Obrázek se podle potřeby zmenší a přiloží.
3. Model určí prvky v souřadnicích obrázku.
4. Klikne, pohne myší, scrolluje, píše nebo stiskne klávesy.
5. Dalším screenshotem ověří výsledek.

Harness přepočítá souřadnice obrázku na skutečné rozlišení primárního displeje.

GUI akce

- Screenshot a informace o obrazovce.
- Pohyb myši pro hover.
- Levé, pravé, prostřední kliknutí a dvojklik.
- Scroll na volitelné pozici.
- Přímé psaní ASCII nebo vložení Unicode/dlouhého textu přes schránku.
- Vypsát otevřená okna a vyfotit jedno z nich podle jména, i když ho zakrývá jiný

program. Tak model sleduje program, který spustil, aniž by vám bral obrazovku: běžný screenshot ukazuje to, co je vpředu, což obvykle není testovaný program.

- Poslat klávesy přímo do jednoho programu podle titulku okna, bez přepnutí do

popředí. Změřeno na zakrytém herním okně: stisky, uvolnění i kombinace jako Ctrl+S dorazí, zatímco okno, ve kterém pracujete, nedostane nic. Tak model ovládá program, který spustil, a vy můžete dělat něco jiného.

- Přepnout okno do popředí podle jména a obnovit ho, pokud bylo minimalizované.

To je záloha pro programy, které čtou klávesnici přímo místo přes okenní zprávy a jde k nim dostat jen ve popředí — bere vám to obrazovku, takže model zkouší nejdřív cestu výše. Když systém přepnutí odmítne, model se to dozví, místo aby hlásil úspěch.

- Spustit program na SDL nebo pygame úplně bez okna, když jde o chování a ne

o vzhled: kreslí do paměti, uloží snímek jako obrázek, na který se model podívá, a vaší obrazovky se nedotkne.

- Klávesy a kombinace jako Enter, Escape, Ctrl+S, Alt+F4 nebo Win+D. Klávesy

odcházejí jako hardwarové scancody, které hry a další okna na SDL nebo DirectInput vyžadují: rozlišují klávesy podle scancodu a klávesu bez něj ignorují, což je důvod, proč takové okno dřív nereagovalo na nic. Klávesa se navíc chvíli drží stisknutá, aby neproletěla mezi dvěma dotazy okna. Když hra pořád nereaguje, lze si vyžádat delší podržení; pro vzácné okno, které to preferuje, zůstává k dispozici i starší způsob. Failsafe levého horního rohu platí pro oba.

Failsafe

Rychlým přesunutím fyzického kurzoru do levého horního rohu primární obrazovky aktivujete PyAutoGUI failsafe a přerušíte GUI akce.

VAROVÁNÍ: Počítač vidí obrazovku a může provádět destruktivní akce. Pro e-mail, platby, účty, mazání a citlivé workflow používejte Supervised autonomii.

16. Autonomie a potvrzování

Úroveň	Chování
Supervised	Každý zápis, shell akce a GUI akce vyžaduje potvrzení; čtení pokračuje.
Semi	První WRITE akce v úloze vyžádá potvrzení; potom úloha pokračuje.
Auto	WRITE akce pokračují bez potvrzení.

V produkci není limit agentních kroků.

Při potvrzení chat vypíše čekající akce a zobrazí **Povolit** a **Zamítnout**. Zamítnutí se vrátí modelu, aby mohl zvolit jiný postup.

Přesměrování, instalace balíčků, libovolný Python, kopírování, mazání, síťové zápisy, Git commit/push a smíšené příkazy se konzervativně považují za WRITE.

17. Terminálové UI a CLI

Instalátor přidá **Marvin (CLI)** do nabídky Start. Spouští `run_cli.bat` a interaktivní TUI.

Příkaz	Účel
<code>/memory</code>	Zobrazit globální, režimovou a projektovou paměť.
<code>/model q4 q5 ornith_q5</code>	Přepnout model a restartovat server.
<code>/work discussion research writing development computer</code>	Zvolit pracovní režim.
<code>/mode chat agent computer</code>	Legacy kompatibilní režimová zkratka.
<code>/autonomy supervised semi auto</code>	Nastavit potvrzování.
<code>/thinking xhigh medium low off</code>	Nastavit hloubku uvažování.
<code>/ws [cesta]</code>	Zobrazit nebo nastavit workspace.
<code>/img <cesta></code>	Přiložit obrázek k dalšímu promptu.
<code>/screenshot</code>	Zachytit obrazovku.
<code>/new, /sessions, /load <id></code>	Spravovat relace.
<code>/server status start stop</code>	Ovládat inference server.
<code>/help, /exit</code>	Nápověda a ukončení.

Při potvrzení y povolí, n zamítne a a povolí zbývající WRITE akce v úloze. Ctrl+C přeruší generování.

18. Úložiště, zálohy a logy

Cesta	Obsah
runtime\models	GGUF modely a vision projektory
runtime\llama	CUDA binárky llama.cpp
runtime\workspace-settings.json	Aktuální nastavení webového pracovního okna a poslední úspěšný model
runtime\application.sqlite3	Fronta úloh, trvalé události a registr souborů
runtime\execution-plans	Automaticky vypočtené nastavení běhu Flash-Next
sessions\<id>	Zprávy, přílohy, task state, research, komprese a exporty
projects	Projekty vytvořené aplikací
projects.json	Registr projektů
memory	Globální a režimová paměť
<projekt>\QWEN_MEMORY.md	Projektová paměť
skills, user-skills, <projekt>\.qwen-skills	Tři vrstvy skillů

Zálohujte projektové adresáře, sessions, memory, user-skills, projects.json a stavové soubory v runtime. Starší webui-state.json slouží pro kompatibilitu a převzetí dřívějších voleb; hlavní UI používá workspace-settings.json.

Kompletní offline záloha instalace

Aplikace umí vytvořit přenosnou instalační zálohu přímo ze souborů, které už jsou na tomto počítači. Otevřete **Nastavení > Data a zálohy**, zvolte **Vytvořit zálohu** a vyberte nadřazený adresář, ideálně na jiném disku. Vznikne časově označená složka QwenHarness-Offline-Backup-*, která obsahuje:

- Všechny kompletní modely a vision projektory z runtime\models.
- Nainstalované llama.cpp a CUDA runtime z runtime\llama.
- Aktuální výběr modelů a requirements.txt.
- Kopii Python balíčků, které už jsou nainstalované v .venv.
- Odpovídající Setup.exe, pokud je dostupný v aktuálním build adresáři; verze 1.8 přednostně přikládá Full s vlastním Pythonem.
- manifest.json s velikostí a SHA-256 hashem každého zálohovaného souboru.

Modely, runtime i Python závislosti se kopírují přímo z aktuálního adresáře Marvin. Při tvorbě zálohy se nic z toho znovu nestahuje. Je potřeba přibližně tolik volného místa, kolik zabírá nainstalovaný runtime; operace může trvat, protože se každý soubor kontrolně hashujete.

Instalace z offline zálohy

1. Zkopírujte celou offline složku, včetně manifest.json, payload, python-dependencies a přiloženého instalátoru. Kompletní balíček se všemi současnými modely potřebuje přes 200 GB místa.
2. Spustěte přiložený **Full** instalátor. Obsahuje vlastní Python a nevyžaduje jeho samostatnou instalaci. Jen pokud používáte **Minimal**, musíte mít 64bitový Python 3.12 připravený předem.
3. Použijte jednu z možností:
 - Pokud je Setup.exe uvnitř zálohy vedle manifest.json, spustěte ho přímo tam; zálohu rozpozná automaticky.
 - Položte zálohu vedle Setup.exe a přejmenujte ji přesně na QwenHarness-Offline-Backup; instalátor ji rozpozná automaticky.
 - Nainstalujte Marvin, v nabídce Start spustěte **Instalace z offline zálohy** a vyberte složku zálohy.

4. Když instalátor rozpozná zálohu vedle sebe, první příprava použije místní obnovu přednostně. Úplná obnova přenesne všechny modely obsažené v balíčku, včetně Flash-Next, a kontroluje jejich SHA-256. Výběr modelů v průvodci řídí případné další stahování.
5. Příkaz **Instalace z offline zálohy** v nabídce Start také obnovuje místní data přednostně. Běžné nastavení bez této volby používá internet a zaregistrovanou zálohu jako náhradní zdroj. Pokud součást není ani místně, dokončení vyžaduje její získání.

Tlačítkem **Použit jako zálohu** zaregistrujete složku pro případ budoucího selhání downloadu, **Ověřit SHA-256** zkontroluje každý soubor podle manifestu a **Zapomenout výběr** tuto pojistku vypne. Výběr zálohy nezakazuje přístup k internetu. `Setup.exe`, `manifest.json`, `README-OFFLINE.txt`, `requirements.txt`, `python-dependencies` a `payload` musí zůstat společně v jedné záložní složce.

Offline instalační záloha neobsahuje chaty, projekty, paměť ani osobní skills. Tato nenahraditelná uživatelská data zálohujte samostatně podle seznamu výše.

Log	Použití
<code>runtime\launcher.log</code>	Launcher a start aplikace
<code>runtime\app.log</code>	Nativní aplikace a crashe
<code>runtime\webapp.log</code>	Web UI a Python chyby
<code>runtime\llama-server.log</code>	Model, kontext, CUDA, inference a timing

19. Řešení problémů

Server nestartuje

Otevřete **Nastavení > Model a zařízení**, přečtěte hlášení a zkuste restart. Ověřte kompletní model, kompatibilní NVIDIA ovladač a volnou paměť. Flash-Next potřebuje vedle VRAM také dost systémové RAM. Podrobnosti jsou v `runtime\llama-server.log`.

Chybí model nebo projektor

Spusťte **Instalace prostředí a modelů** z nabídky Start. Hotové soubory se přeskočí a podporovaný nedokončený download se obnoví.

Port Web UI je obsazený

Launcher najde blízký volný port nebo znovu použije existující Marvin Web UI. URL je v `launcher.log`.

Dlouhý chat je pomalý nebo přetekl

Zkontrolujte kontext, použijte Q5/Q8 192k nebo Q4/Q8 256k, ručně komprimujte, předejte do nového chatu nebo odstraňte nepotřebné pins/obrázky. Agent při overflow jednou automaticky komprimuje a zopakuje request.

UI vypadá zamrzle

Sledujte fázi a uplynulý čas: může probíhat stahování, kontrola vah, zpracování dlouhého vstupu, thinking nebo nástroj. U Flash-Next může nový velký vstup trvat několik minut. **Zastavit úlohu** ukončí aktuální požadavek; samostatný proces na pozadí zastavte v **Průběh > Procesy**. Modelový server se zastavuje zvlášť v **Model a zařízení**.

Izolovaný browser nestartuje

- Microsoft Edge musí být nainstalován ve standardním umístění Windows.
- Po upgradu spusťte opravu/aktualizaci prostředí, aby se nainstaloval Python Playwright.
- Session je headless a nepoužívá běžné Edge/Chrome okno uživatele.

Obnovení po restartu

V **Rozpracovaná úloha** zvolte **Pokračovat v úloze**. Podle možnosti se obnoví pending potvrzení, částečný text, journal a procesní metadata.

Kde je PDF/DOCX

S projektem v <projekt>\exports, bez projektu v sessions\<id>\exports. Exportovaný soubor najdete také v pravé záložce **Výsledky**.

Jazyk se nezměnil celý

Použijte **Nastavení > Vzhled a jazyk**. UI se přepne přímo a zachová chat. Nativní launcher může vyžadovat restart. Uložená UI volba má přednost před jazykem instalátoru.

20. Reference nástrojů

Nástroje běžně požadujete přirozeným jazykem.

Všechny režimy

Nástroj	Schopnost
read_memory, save_memory	Číst a ukládat tři vrstvy paměti.
web_search, web_fetch	Hledat a číst veřejný web/dokumenty.
context_status	Tokeny, zprávy, obrázky, pins a komprese.
pin_context_file, unpin_context_file	Spravovat pins aktuálního chatu.
list_project_documents, read_project_document	Katalog a čtení dokumentů.
list_skills, read_skill	Katalog a načtení skillů.
export_document	Export Markdown, DOCX nebo PDF.
list_dir, read_file	Procházet adresáře a číst rozsahy textu.
search_files, find_files	Rychlé literal/regex hledání a glob souborů.
write_file, apply_patch	Vytvářet a atomicky upravovat text.
make_directory, move_file, delete_file	Strukturované změny s rollbackem.
list_task_changes, undo_task_changes	Task journal a rollback.
view_image	Vizuální analýza lokálního obrázku.

Sledování dokumentu, který se právě píše

V seznamu **Změněné soubory** má dokument, kterého se úloha dotkla, druhé tlačítko vedle zobrazení rozdílů.

Otevře dokument vysázený a **drží ho aktuální, zatímco model píše**: náhled soubor znovu načítá a překresluje jen tehdy, když se obsah opravdu změnil, takže neproblikává.

Tlačítko se objeví u toho, co jde vysázet — Markdown, text, DOCX, PDF, HTML, CSV a tabulky. Zdrojový kód a binární soubory nemají co ukázat, takže u nich zůstává jen zobrazení rozdílů.

To je odpověď na jedinou otázku, kterou režim Psaní během práce neumělo zodpovědět: jak to teď vypadá.

Psaní, Vývoj a Počítač

Nástroj	Schopnost
task_plan_status, set_task_plan	Číst nebo vytvořit operační plán.
update_task_step	Aktualizovat stav kroků.
record_task_validation	Zapsat ručně provedenou kontrolu.

Vývoj a Počítač

Nástroj	Schopnost
repo_overview, project_instructions	Mapa repozitáře a hierarchické instrukce.
project_validation_profile, start_project_check	Nabídka a spuštění projektových kontrol.
find_symbol, document_symbols, find_references	Deklarace, symboly dokumentu a rychlá použití.
browser_open, browser_snapshot	Otevřít a sémanticky prohlédnout izolovaný Edge.
browser_fill, browser_click, browser_press, browser_wait	Práce s refs a čekání na změny UI.
browser_select, browser_hover, browser_scroll	Dropdowny, hover a scrolling.
browser_upload, browser_download	Lokální upload a uložení downloadu.
browser_viewport	Desktopový, tabletový nebo mobilní viewport.
browser_console, browser_network	Konzole a síťová diagnostika.
browser_screenshot, browser_close	Vision screenshot a zavření browseru.
git_status, git_diff, git_commit	Lokální Git operace bez automatického push.
run_command	Krátký Bash, PowerShell nebo cmd příkaz.
start_command, poll_command, send_stdin, terminate_command	Persistentní procesy na pozadí.

Počítač

Nástroj	Schopnost
screenshot, get_screen_info	Obrazovka a souřadnice.
move_mouse, click, scroll	Myš a scrolling.
type_text, press_key	Text, klávesy a kombinace.

21. Praktické příklady

Diskuze: Porovnej tyto dva produkční postupy bez coding procedur.

Výzkum: Prozkoumej současný stav virtual production stages. Zachovej rozpory, uveď nejistoty a vyexportuj finální syntézu jako PDF.

Psaní: Přečti treatment v projektu, přepiš druhý akt ve stejném hlasu a ulož DOCX.

Vývoj: Projdi repozitář, reprodukuj chybu, oprav příčinu, spust testy a shrň změny.

Paměť: Zapamatuj si pro tento projekt, že rendery patří do D:\Show\Delivery.

Připnutí: Připni docs\ARCHITECTURE.md pro tento chat.

Počítač: Udělej screenshot, změň požadované nastavení a ověř výsledek dalším screenshotem.

Export: Ulož existující odpověď jako PDF. Neprováděj nový výzkum.

22. Provozní omezení

Trvalé hranice produktu

Následující funkce jsou **výslovně mimo tento produkt a nikdy nebudou přidány**, pokud vlastník osobně nezmění toto produktové rozhodnutí:

- Language servery nebo distribuční/runtime vrstva LSP. Určeným řešením je vestavěný lehký symbolový index.
- Persistentní interaktivní terminál jako hlavní workflow. Shell zůstává záložní nástroj.
- Paralelní modelová agenta, subagenti nebo multi-model orchestrace. GPU používá jeden lokální model a pracuje sekvenčně.
- Kontext s jedním milionem tokenů. Kontext zůstává v praktických profilech lokální GPU.
- Obecný plugin host, MCP ekosystém nebo široký integrační framework.

Tyto body do Marvin nepatří. Nejsou odloženým roadmap backlogem.

- Jeden velký model zabere téměř celou GPU, proto je inference jednoslotová.
- Čtecí nástroje a procesy na pozadí mohou běžet souběžně.
- Přepnutí modelu/KV restartuje server a dočasnou prompt cache, nikoli historii.
- Kontextová čísla jsou odhady; tokenizace a cena obrázků závisí na modelu.
- Model se může mýlit; ověřovací nástroje nezaručují správnost.
- Computer mode pracuje s primárním monitorem a viditelným UI.
- Web může selhat na login walls, JavaScript-only webech, CAPTCHA nebo blokováných downloadech.
- Veřejné skills před instalací zkontrolujte, protože ovlivňují postup modelu.
- Git commit zůstává lokální bez výslovného požadavku na push.
- Pravidelně zálohujte nenahraditelné projekty a relace.

23. Rozšířené pracovní operace

Čtení celých dokumentů

Modelu můžete zadat konkrétní stránku PDF, blok DOCX, list a oblast Excelu nebo rozsah řádků CSV. Čtecí nástroj vrací také údaj pro navazující část, takže se práce nemusí zastavit na prvních sto řádcích. Excel umí zobrazit uložené hodnoty nebo vzorce; čtecí nástroj sám nepřepočítává vzorce.

Skenované stránky PDF a diagramy lze přes `view_document_page` vykreslit a prohlédnout aktivním modelem s `vision`. Existující Word soubor upravuje `edit_word_document` se zachováním odstavců, tabulek a stylů textových úseků.

Dohledání původního kontextu

Kompresce odpovídá režimu Diskuze, Výzkum, Psaní, Vývoj nebo Počítač. Zpracují se všechny části vstupu a mezisouhrny se ukládají. Původní zprávy lze dohledat přes `search_chat_history` a `read_chat_history`, i když už nejsou v aktivním kontextu.

Výzkum ukládá průběžné poznámky k důkazům. Po přerušení je syntéza může znovu použít. Citace otevře text původního zdroje; nalezené, ale nenačtené položky zůstávají viditelné bez filtru důvěryhodnosti.

Body obnovy

Otevřete **Výsledky > Body obnovy** nebo použijte `/checkpoint` název. Bod zachytí pracovní soubory, nikoli generované závislosti nebo modely a runtime. Úlohový snapshot eviduje také změny provedené příkazy modelu.

Obnovit oznámí konflikt s pozdější úpravou a nepřepíše ji tiše. Částečné selhání se neoznačí za kompletní obnovení.

Tlačítko porovnání u bodu obnovy vypíše všechno, co se v projektu od jeho pořízení změnilo — upravené, smazané i nově vzniklé soubory — a každý řádek otevře prohlížeč rozdílů proti uložené verzi. Nevyžaduje to žádnou činnost modelu, takže bod obnovy slouží i k revizi vlastních úprav. Soubor vzniklý až po bodu obnovy za sebou uloženou verzi nemá: lze ho zobrazit, ale ne vrátit.

Přenos projektu

Použijte **Nastavení > Data a zálohy > Exportovat projekt**. ZIP zahrnuje projektové soubory, projektovou paměť a skilly, historii chatů, přílohy a odkazy na rozhodnutí. **Importovat projekt** vytvoří nový adresář a nové identifikátory chatů a upraví uložené cesty příloh i odkazy na původní konverzace.

Projektový archiv je oddělený od zálohy modelů a runtime. Ta nadále funguje jako pojistka po selhání internetového zdroje; lze ji zvolit i přímo pro offline instalaci.

Vývoj ze zdrojů a vydání

Běžný uživatel volí Minimal nebo Full; Full obsahuje Python 3.12 i závislosti. Node.js není nutný pro provoz aplikace. Vývojář sestaví frontend příkazy `npm --prefix frontend ci` a `npm --prefix frontend run build`. Python obsluhuje výsledný adresář `ui_dist`. Ověřené Windows verze balíčků drží `requirements-windows-py312.lock`.

Původní Gradio rozhraní zůstává pro diagnostiku kompatibility s `MARVIN_LEGACY_UI=1`; standardně se spouští nová pracovní plocha.