# Índex

1	UD2	- Pràctica 1 - Configuració de Telnet i Captura de Paquets amb Wireshark	1
	1.1	Escenari del laboratori	1
	1.2	Pas 1: Configuració de les màquines virtuals a VirtualBox	2
		1.2.1 1.1 Ubuntu Server (Servidor Telnet)	2
		1.2.2 1.2 Lubuntu (Client Telnet)	2
	1.3	Pas 2: Instal·lació i configuració del servei Telnet a Ubuntu Server	3
		1.3.1 2.1 Instal·lació del servidor Telnet	3
		1.3.2 2.2 Configuració del fitxer / etc/inetd.conf	3
		1.3.3 2.3 Verificació del servei Telnet	4
	1.4	Pas 3: Connexió des del client Lubuntu	4
		1.4.1 3.1 Instal·lació del client Telnet	4
		1.4.2 3.2 Prova de connexió amb Telnet	4
	1.5	Pas 4: Captura de paquets amb Wireshark	4
		1.5.1 4.1 Instal·lació de Wireshark	4
		1.5.2 4.2 Captura de paquets Telnet	5
		1.5.3 4.3 Filtratge de paquets	5
		1.5.4 4.4 Visualització de la contrasenya	5
	1.6	Pas 5: Connexió des de Windows 11 (Opcional)	5
		1.6.1 5.1 Activació del client Telnet a Windows 11	5
		1.6.2 5.2 Connexió Telnet des de Windows 11	5
	17	Conclusions	6

# 1 UD2 - Pràctica 1 - Configuració de Telnet i Captura de Paquets amb Wireshark

L'objectiu d'aquesta pràctica és configurar i utilitzar **Telnet** per accedir remotament a un servidor Ubuntu des d'una màquina client, demostrant la inseguretat d'aquest protocol mitjançant la captura de contrasenyes amb **Wireshark**. Aquesta pràctica es realitza en un entorn de màquines virtuals a **VirtualBox** amb xarxes internes.

#### 1.1 Escenari del laboratori

- Màquina Ubuntu Server 24.04 (Servidor Telnet): disposa de dues targetes de xarxa.
  - NAT: per accedir a Internet i instal·lar paquets.

- Xarxa interna (intnet): per establir connexió amb la màquina client.
- Màquina Lubuntu (Client Telnet): utilitza una única targeta de xarxa en xarxa interna (intnet ) per accedir al servidor Ubuntu mitjançant Telnet.
- Opcional: Connexió des d'un client Windows 11.

## 1.2 Pas 1: Configuració de les màquines virtuals a VirtualBox

## 1.2.1 1.1 Ubuntu Server (Servidor Telnet)

- 1. Configura la màquina **Ubuntu Server** amb dues targetes de xarxa:
  - Primera targeta de xarxa: NAT (per accedir a Internet).
  - Segona targeta de xarxa: Xarxa interna (intnet).
- 2. Configura l'adreça IP estàtica de la targeta de xarxa interna (intnet):
  - A la màquina **Ubuntu Server**, obre un terminal i edita el fitxer de configuració de la xarxa:

```
1 sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
```

• Afegeix aquesta configuració per assignar una IP estàtica a la interfície interna:

```
1 network:
2 ethernets:
3 enp0s8:
4 dhcp4: no
5 addresses: [192.168.10.1/24]
6 version: 2
```

• Aplica la configuració:

```
1 sudo netplan apply
```

## 1.2.2 1.2 Lubuntu (Client Telnet)

- 1. Configura la màquina Lubuntu amb una única targeta de xarxa en xarxa interna (intnet).
- 2. Assigna una IP estàtica dins de la mateixa subxarxa de la màquina **Ubuntu Server**:
  - Obre un terminal a **Lubuntu** i edita el fitxer de configuració de la xarxa:

```
1 sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
```

• Afegeix aquesta configuració:

```
1 network:
2 ethernets:
3 enp0s3:
4 dhcp4: no
5 addresses: [192.168.10.2/24]
6 version: 2
```

• Aplica la configuració:

```
1 sudo netplan apply
```

# 1.3 Pas 2: Instal·lació i configuració del servei Telnet a Ubuntu Server

#### 1.3.1 2.1 Instal·lació del servidor Telnet

1. A la màquina **Ubuntu Server**, instal·la el paquet telnetd, que proporciona el servei Telnet:

```
1 sudo apt update
2 sudo apt install telnetd
```

#### 1.3.2 2.2 Configuració del fitxer /etc/inetd.conf

Per habilitar el servei Telnet, hem de verificar i editar el fitxer de configuració de inetd:

1. Obre el fitxer /etc/inetd.conf amb un editor de text:

```
1 sudo nano /etc/inetd.conf
```

2. Modifica la línia del servei **Telnet** perquè s'executi amb l'usuari **root**. La línia ha de ser així:

```
1 telnet stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/
in.telnetd
```

- 3. Desaitanca el fitxer (Ctrl + O per desar, Ctrl + X per sortir).
- 4. Reinicia el servei inetd per aplicar els canvis:

```
1 sudo systemctl restart inetd
```

#### 1.3.3 2.3 Verificació del servei Telnet

Comprova que el servei Telnet està en funcionament:

```
1 sudo systemctl status inetd
```

També pots verificar que el **port 23** (Telnet) està escoltant amb:

```
1 sudo netstat -tlnp | grep 23
```

## 1.4 Pas 3: Connexió des del client Lubuntu

#### 1.4.1 3.1 Instal·lació del client Telnet

A la màquina **Lubuntu**, instal·la el client Telnet:

```
1 sudo apt update
2 sudo apt install telnet
```

### 1.4.2 3.2 Prova de connexió amb Telnet

Des de la màquina **Lubuntu**, prova de connectar-te al servidor Ubuntu a través de la xarxa interna (intnet):

```
1 telnet 192.168.10.1
```

- Un cop estiguis connectat, introdueix el **nom d'usuari** i la **contrasenya** del servidor.
- Un cop iniciada la sessió, pots executar comandes com ls per veure el contingut del directori de connexió.

# 1.5 Pas 4: Captura de paquets amb Wireshark

#### 1.5.1 4.1 Instal·lació de Wireshark

Si no tens Wireshark instal·lat a la màquina Lubuntu, instal·la'l:

```
1 sudo apt update2 sudo apt install wireshark
```

## 1.5.2 4.2 Captura de paquets Telnet

- 1. Obre Wireshark i selecciona la interfície de xarxa interna (enp0s3 o la que correspongui).
- 2. Comença la captura de paquets.
- 3. Mentre captures, torna a establir una connexió Telnet amb el servidor Ubuntu i autentica't com a usuari.

## 1.5.3 4.3 Filtratge de paquets

Per a veure només els paquets de Telnet, aplica el següent filtre a Wireshark:

1 telnet

#### 1.5.4 4.4 Visualització de la contrasenya

- A mesura que captures el trànsit Telnet, podràs veure el **nom d'usuari** i la **contrasenya** enviats en **text pla**.
- Explora els paquets capturats per veure les dades d'autenticació.

## 1.6 Pas 5: Connexió des de Windows 11 (Opcional)

#### 1.6.1 5.1 Activació del client Telnet a Windows 11

Per defecte, el client Telnet a **Windows 11** està desactivat. Per activar-lo:

- 1. Obre el Panell de Control i selecciona Programes.
- 2. Fes clic a Activa o desactiva les característiques de Windows.
- 3. A la llista de característiques, cerca **Client Telnet** i activa'l.
- 4. Fes clic a Acceptar per instal·lar-lo.

#### 1.6.2 5.2 Connexió Telnet des de Windows 11

- 1. Obre el **Símbol del sistema** (CMD).
- 2. Executa la següent comanda per connectar-te al servidor Telnet (substitueix l'adreça IP pel valor correcte):

1 telnet 192.168.10.1

3. Introdueix el **nom d'usuari** i la **contrasenya** del servidor, de la mateixa manera que faries des d'una màquina Linux.

## 1.7 Conclusions

En aquesta pràctica, has configurat **Telnet** i has capturat el trànsit amb **Wireshark**, demostrant la **inseguretat** d'aquest protocol. Telnet transmet la informació, incloent les credencials, en **text pla**, cosa que permet a qualsevol capturar la contrasenya amb eines com Wireshark. Això destaca la necessitat d'utilitzar protocols segurs com **SSH** per a connexions remotes.