उन्नत बैकअप/पुनर्स्थापन pgmoneta के साथ

# Contents

1	प्रस्तावना		3
2	परिचय		4
	2.1 विशेषताएँ	†	4
	2.2 प्लेटफॉर्म	म्स	5
3	स्थापना		6
	•	क्स 9.x	6
		SQL 17	
	_	rta	
4	कॉनि्फ़गरेशन		10
-	•	eta.conf	
		pgmoneta	
		सर्वर अनुभाग	
		pgmoneta_users.conf	
		pgmoneta_admins.conf	
5	बैकअप		32
•		अप बनाएं	
		खना	
		ा बैकअप बनाएं	
		<sub>ना</sub> नकारी	
		बनाना	
		भखंडता सत्यापित करें	
6	रिटेंशन पॉलिसी		37
-		ॉनि्फगरेशन	
		ो परिभाषित करना	
		क	
7	बैकअप रखना		39
•		की सूची	
		हो रखना	
		ात रखना	
		ो फिर से रिटेंशन में डालना	42

8	पुनर्स्थापना	43
	8.1 बैकअप पुनर्स्थापित करना	43
9	प्रोमेथियस मेट्रिक्स	45
	9.1 प्रोमेथियस मेट्रिक्स तक पहुँच	45
10	प्रशासनिक पहुँच	46
	10.1 कंफिगरेशन	46
	10.2 व्यवस्थापक	
	10.3 pgmoneta को पुनः प्रारंभ करें	46
	10.4 pgmoneta से कनेक्ट करें	46
11	. शटडाउन	47
	11.1 पिंग	47
	11.2 शटडाउन	47
12	Docker के साथ pgmoneta निष्पादित करना	48
	12.1 पूर्वापेक्षाएँ	48
	12.2 यदि आवश्यक हो तो कॉनि्फ़गरेशन फ़ाइल को अपडेट करें:	48
	12.3 चरण 1: PostgreSQL के लिए बाहरी पहुँच सक्षम करें	
	12.4 चरण 2: रिपॉजिटरी को क्लोन करें	49
	12.5 चरण 3: डॉकर इमेज बनाएं	49
	12.6 चरण 4: pgmoneta को डॉकर कंटेनर के रूप में चलाएँ	49
	12.7 चरण 5: कंटेनर को सत्यापित करें	50
13	समस्या निवारण	51
	13.1 सर्वर के लिए संस्करण प्राप्त नहीं कर सके	51
14	आभार	52
	14.1 लेखक	52
	14.2 कमिटर्स	52
	14.3 योगदान	53
15	ह लाइसेंस	54
	15.1 libart	54

## 1 प्रस्तावना

Acme Boot एक स्टार्टअप कंपनी है जिसने **PostgreSQL** को अपनी डेटाबेस तकनीक के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया है।

डेटाबेस क्लस्टर के लिए निम्नलिखित तकनीकों का उपयोग किया जाएगा:

- Rocky Linux 9.x
- PostgreSQL 17.x
- pgmoneta

ध्यान दें कि यह मार्गदर्शिका प्लेटफ़ॉर्म के pgmoneta पहलू पर केंद्रित होगी।

### 2 परिचय

pgmoneta PostgreSQL के लिए एक बैकअप / पुनर्स्थापन समाधान है।

आदर्श रूप से, आपको बैकअप और आपदा पुनर्प्राप्ति की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन वास्तविक दुनिया में ऐसा नहीं होता।

संभावित परिदृश्य जो हो सकते हैं:

- डेटा भ्रष्टाचार
- सिस्टम विफलता
- मानवीय त्रुटि
- प्राकृतिक आपदा

इस सि्थित में डेटाबेस प्रशासक की जिम्मेदारी होती है कि वह डेटाबेस सिस्टम को पुनः ऑनलाइन लाए और सही पुनर्प्रापि्त बिंदु तक पहुंचाए।

दो प्रमुख कारक होते हैं:

- रिकवरी प्वाइंट ऑब्जेिक्टव (RPO): वह अधिकतम लिक्षत समय अविध जिसमें किसी बड़ी घटना के कारण आईटी सेवा से डेटा खो सकता है।
- रिकवरी टाइम ऑब्जेिक्टव (RTO): वह लिक्षत अविध और सेवा स्तर, जिसके भीतर किसी आपदा (या व्यवधान)
   के बाद एक व्यावसायिक प्रिक्रया को बहाल किया जाना चाहिए, तािक व्यावसायिक निरंतरता में रुकावट से जुड़े अस्वीकार्य परिणामों से बचा जा सके।

आप दोनों को जितना संभव हो शून्य के करीब रखना चाहेंगे, क्योंकि RPO = 0 का मतलब है कि आप डेटा नहीं खोएंगे, और RTO = 0 का मतलब है कि आपका सिस्टम तुरंत पुनः चालू हो जाएगा। हालाँकि, इसे पूरा करना इतना आसान नहीं है।

**pgmoneta** ऐसी विशेषताओं पर केंदि्रत है जो डेटाबेस सिस्टम को इन लक्ष्यों के करीब पहुंचने में सक्षम बनाएंगी, जिससे 99.99% या उससे अधिक की उच्च उपलब्धता को लागू किया जा सके और इसे मानक उपकरणों के माध्यम से मॉनिटर किया जा सके।

pgmoneta का नाम रोमन मेमोरी की देवी पर रखा गया है।

### 2.1 विशेषताएँ

- पूर्ण बैकअप
- पुनर्स्थापन
- संपीड़न (gzip, zstd, lz4, bzip2)
- AES एनि्क्रप्शन समर्थन
- सिमलिंक समर्थन

# उन्नत बैकअप/पुनर्स्थापन pgmoneta के साथ

- WAL शिपिंग समर्थन
- हॉट स्टैंडबाय
- प्रमिथियस समर्थन
- रिमोट प्रबंधन
- ऑफलाइन मोड
- ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी (TLS) v1.2+ समर्थन
- डेमन मोड
- उपयोगकर्ता वॉल्ट

## 2.2 प्लेटफॉर्म्स

## समर्थित प्लेटफॉर्म हैं:

- Fedora 39+
- RHEL 9
- RockyLinux 9
- FreeBSD
- OpenBSD

### 3 स्थापना

### 3.1 रॉकी लिनक्स 9.x

हम वितरण को उनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं: Rocky Linux

```
https://rockylinux.org/download
```

स्थापना और सेटअप इस गाइड के दायरे से बाहर है।

आदर्श रूप से, आप PostgreSQL और pgmoneta चलाने के लिए समरि्पत उपयोगकर्ता खाते का उपयोग करेंगे:

```
useradd postgres
usermod -a -G wheel postgres
useradd pgmoneta
usermod -a -G wheel pgmoneta
```

pgmoneta के लिए एक कॉनि्फ़गरेशन डायरेक्टरी जोड़ें:

```
mkdir /etc/pgmoneta
chown -R pgmoneta:pgmoneta /etc/pgmoneta
```

अब, फायरवॉल में उन पोर्ट्स को खोलें जिनकी आवश्यकता होगी:

```
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=5001/tcp firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=5002/tcp
```

#### 3.2 PostgreSQL 17

हम PostgreSQL 17 को आधिकारिक YUM repositry से सामुदायिक बाइनरी के साथ स्थापित करेंगे:

#### x86\_64

```
dnf -qy module disable postgresql
dnf install -y https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/reporpms/EL
    -9-x86_64/pgdg-redhat-repo-latest.noarch.rpm
```

#### aarch64

```
dnf -qy module disable postgresql
dnf install -y https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/reporpms/EL
    -9-aarch64/pgdg-redhat-repo-latest.noarch.rpm
```

और इंस्टॉलेशन निम्न कमांड के माध्यम से करें:

```
dnf install -y postgresql17 postgresql17-server postgresql17-contrib
```

सबसे पहले, ~/ .bashrc को अपडेट करें:

```
cat >> ~/.bashrc
export PGHOST=/tmp
export PATH=/usr/pgsql-17/bin/:$PATH
```

#### Ctrl-d दबाएं और फिर:

```
source ~/.bashrc
```

का उपयोग करके Bash वातावरण को फिर से लोड करें।

अब PostgreSQL इनिशियलाइज़ करें:

```
mkdir DB
initdb -k DB
```

8 जीबी मेमोरी मशीन के लिए कॉनि्फ़गरेशन अपडेट करें।

#### postgresql.conf

```
listen_addresses = '*'
port = 5432
max\_connections = 100
unix_socket_directories = '/tmp'
password_encryption = scram-sha-256
shared_buffers = 2GB
huge_pages = try
max_prepared_transactions = 100
work_mem = 16MB
dynamic_shared_memory_type = posix
wal_level = replica
wal_log_hints = on
max_wal_size = 16GB
min_wal_size = 2GB
log_destination = 'stderr'
logging_collector = on
log_directory = 'log'
log_filename = 'postgresql.log'
log_rotation_age = 0
log_rotation_size = 0
log_truncate_on_rotation = on
log_line_prefix = '%p [%m] [%x] '
log_timezone = UTC
datestyle = 'iso, mdy'
timezone = UTC
lc_messages = 'en_US.UTF-8'
lc_monetary = 'en_US.UTF-8'
lc_numeric = 'en_US.UTF-8'
lc_time = 'en_US.UTF-8'
```

#### pg\_hba.conf

```
local all all trust
host postgres repl 127.0.0.1/32 scram-sha-256
host postgres repl ::1/128 scram-sha-256
host replication repl 127.0.0.1/32 scram-sha-256
host replication repl ::1/128 scram-sha-256
```

कृपया, अपने लोकल सेटअप के लिए सेटअप तैयार करने हेतु अन्य स्रोतों की जाँच करें। अब, हम PostgreSQL शुरू करने के लिए तैयार हैं।

```
pg_ctl -D DB -l /tmp/ start
```

डेटाबेस से कनेक्ट करें, रेपि्लकेशन उपयोगकर्ता जोड़ें, और Write-Ahead Log (WAL) स्लॉट बनाएं:

```
psql postgres
CREATE ROLE repl WITH LOGIN REPLICATION PASSWORD 'repl';
SELECT pg_create_physical_replication_slot('repl', true, false);
\q
```

#### 3.3 pgmoneta

pgmoneta को आधिकारिक YUM repositry से इंस्टॉल करें:

```
dnf install -y pgmoneta
```

सबसे पहले, हमें **pgmoneta** इंस्टॉलेशन के लिए एक मास्टर सुरक्षा कुंजी बनाने की आवश्यकता होगी, इसके लिए निम्न कमांड का उपयोग करें:

```
pgmoneta-admin -g master-key
```

फिर, हम pgmoneta के लिए कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे,

```
cat > /etc/pgmoneta/pgmoneta.conf
[pgmoneta]
host = *
metrics = 5001

base_dir = /home/pgmoneta/backup

compression = zstd

retention = 7

log_type = file
log_level = info
log_path = /tmp/pgmoneta.log

unix_socket_dir = /tmp/
```

```
[primary]
host = localhost
port = 5432
user = repl
wal_slot = repl
```

और फ़ाइल को सहेजने के लिए Ctrl-d के साथ समाप्त करें।

फिर, हम उपयोगकर्ता कॉनि्फ़गरेशन बनाएंगे,

```
pgmoneta-admin -f /etc/pgmoneta/pgmoneta_users.conf -U repl -P repl user add
```

अब, हम बेस डायरेक्टरी बनाएंगे और pgmoneta शुरू करेंगे,

```
mkdir backup
pgmoneta -d
```

## 4 कॉनि्फ़गरेशन

#### 4.1 pgmoneta.conf

कॉनि्फ़गरेशन या तो -c ध्वज द्वारा निर्दिष्ट पथ से या /etc/pgmoneta.pgmoneta.conf से लोड होती है।

pgmoneta की कॉनि्फ़गरेशन को [ और ] अक्षरों का उपयोग करके खंडों में विभाजित किया गया है।

मुख्य खंड, जिसे [pgmoneta] कहा जाता है, वह है जहाँ आप pgmoneta की समग्र गुणों को कॉन्फिगर करते हैं।

अन्य खंडों का नामकरण कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप उन्हें अर्थपूर्ण नाम दे सकते हैं, जैसे [primary] मुख्य उदाहरण के लिए। PostgreSQL

सभी गुण key = value प्रारूप में होते हैं।

# और ; का उपयोग टिप्पणियों के लिए किया जा सकता है; इन्हें पंक्ति के पहले अक्षर के रूप में होना चाहिए। Bool डेटा प्रकार निम्नलिखित मानों को समर्थित करता है: on, yes, 1, **true**, off, no, 0 और **false**।

pgmoneta को localhost पर चलाने के लिए एक sample कॉनि्फ़गरेशन देखें।

ध्यान दें, PostgreSQL 13+ आवश्यक है, साथ ही wal\_level को replica या logical स्तर पर सेट करना आवश्यक है।

#### 4.1.1 pgmoneta

#### **4.1.1.1** सामान्य

गुण	डिफ़ॉल्ट	इकाई	आवश्यक	विवरण
host		String	हाँ	pgmoneta के लिए बाइंड पता
unix_socket_dir		String	हाँ	Unix डोमेन सॉकेट स्थान
base_dir		String	हाँ	बैकअप के लिए बेस निर्देशिका

ध्यान दें, यदि host / से शुरू होता है, तो यह एक पथ को दर्शाता है और pgmoneta Unix डोमेन सॉकेट का उपयोग करके कनेक्ट होगा।

## **4.1.1.2** निगरानी

गुण	डिफ़ॉल्ट	इकाई	आवश्यक	विवरण
metrics	0	Int	नहीं	मीट्रिक्स पोर्ट (अक्षम = 0)
met- rics_cache_max_age	0	String	नहीं	Prometheus (metrics) प्रतिक्रिया को कैश में रखने के लिए सेकंड की संख्या। यदि शून्य पर सेट किया जाता है, तो कैशिंग अक्षम हो जाएगी। इसे एक स्ट्रंग के रूप में सेट किया जा सकता है, जैसे 2m जो 2 मिनट का संकेत देता है

गुण	डिफ़ॉल्ट	इकाई	आवश्यक	विवरण
met-	256k	String	नहीं	Prometheus
rics_cache_max_size				प्रतिक्रियाओं को
				सर्व करते समय कैश
				में रखने के लिए
				अधिकतम डेटा
				आकार। बदलाव के
				लिए पुनः आरंभ की
				आवश्यकता होती है।
				यह पैरामीटर तब
				उपयोग किया जाएगा
				<b>जब</b>
				metrics_cache_
				याmetrics
				अक्षम हों। इसके
				मान को केवल तब
				ध्यान में रखा जाएगा
				<b>जब</b>
				metrics_cache_
				शून्य से बड़ा हो।
				समर्थन करता है
				प्रत्यय: 'B'
				(बाइट्स), यदि
				प्रत्यय न हो तो
				डिफ़ॉल्ट, 'K' या 'KB'
				(किलोबाइट्स), 'M'
				या 'MB'
				(मेगाबाइट्स), 'G' या
				'GB' (गिगाबाइट्स)।

# **4.1.1.3** प्रबंधन

# उन्नत बैकअप/पुनर्स्थापन pgmoneta के साथ

गुण	डिफ़ॉल्ट	इकाई	आवश्यक	विवरण
management	0	Int	नहीं	दूरस्थ प्रबंधन पोर्ट (अक्षम = 0)

# **4.1.1.4** संपीड़न

गुण	डिफ़ॉल्ट	इकाई	आवश्यक	विवरण
compression	zstd	String	नहीं	संपीड़न प्रकार (none, gzip, client-gzip, server-gzip, zstd, client-zstd, server-zstd, lz4, client-lz4, server-lz4, bzip2, client-bzip2)
compression_level	3	Int	नहीं	संपीड़न स्तर

# **4.1.1.5** श्रमिक

गुण	डिफ़ॉल्ट	इकाई	आवश्यक	विवरण
workers	0	Int	नही	प्रत्येक प्रिक्रया के लिए श्रमिकों की संख्या। अक्षम करने के लिए 0 का उपयोग करें। अधिकतम CPU की संख्या है।

# 4.1.1.6 कार्यक्षेत्र

# उन्नत बैकअप/पुनर्स्थापन pgmoneta के साथ

गुण	डिफ़ॉल्ट	इकाई	आवश्यक	विवरण
कार्यक्षेत्र (workspace)	/tmp/pgmoneta- workspace/	String	नहीं	वह डायरेक्टरी जिसे वृद्धिशील (incremental) बैकअप अपने कार्य के लिए उपयोग कर सकता है।

## **4.1.1.7** भंडारण

गुण	डिफ़ॉल्ट	इकाई	आवश्यक	विवरण
storage_engine	local	String	नही	भंडारण इंजन प्रकार (local, ssh, s3, azure)

# 4.1.1.8 एनि्क्रप्शन

गुण	डिफ़ॉल्ट	इकाई	आवश्यक	विवरण
encryption	none	String	नहीं	WAL और डेटा को एिन्क्रप्ट करने का मोड none: कोई एिन्क्रप्शन नहीं aes \  aes -256 \  aes -256-cbc: AES CBC (Cipher Block Chaining) मोड 256 बिट कुंजी लंबाई के साथ aes-192 \  aes-192-cbc: AES CBC मोड 192 बिट कुंजी लंबाई के साथ aes-128 \  aes-128-cbc: AES CBC मोड 128 बिट कुंजी लंबाई के साथ aes-256-ctr: AES CTR (Counter) मोड 256 बिट कुंजी लंबाई के साथ aes-256-ctr: AES CTR (Counter) मोड 256 बिट कुंजी लंबाई के साथ
				लबाइ क साथ aes-192-ctr: AES CTR मोड 192 बिट कुंजी लंबाई के साथ
				aes-128-ctr: AES CTR मोड 128 बिट कुंजी लंबाई के साथ

# 4.1.1.9 स्लॉट प्रबंधन

# उन्नत बैकअप/पुनर्स्थापन pgmoneta के साथ

गुण	डिफ़ॉल्ट	इकाई	आवश्यक	विवरण
create_slot	no	Bool	नहीं	सभी सर्वर के लिए एक प्रतिकृति स्लॉट बनाएं। वैध मान हैं: yes, no

## 4.1.1.10 SSH

प्रॉपर्टी	डिफ़ॉल्ट	यूनिट	आवश्यक	विवरण
ssh_hostname		String	हाँ	कनेक्शन के लिए रिमोट सिस्टम का होस्टनाम निरि्दष्ट करता है
ssh_username		String	हाँ	कनेक्शन के लिए रिमोट सिस्टम का उपयोगकर्ता नाम निरि्दष्ट करता है
ssh_base_dir		String	हाँ	रिमोट बैकअप के लिए आधार डायरेक्टरी

प्रॉपर्टी	डिफ़ॉल्ट	यूनिट	आवश्यक	विवरण
ssh_ciphers	aes-256-ctr, aes-192-ctr, aes-128-ctr	String	नहीं	संचार के लिए समर्थित सिफर।  aes \  aes-256 \   aes-256-cbc:  256-बिट कुंजी लंबाई के साथ  AES CBC (सिफर ब्लॉक चेनिंग) मोड aes-192 \   aes-192-cbc: 192-बिट कुंजी लंबाई के साथ AES CBC  मोड aes-128 \  aes  -128-cbc: 128-बिट कुंजी लंबाई के साथ AES CBC मोड  aes-256-ctr: 256-बिट कुंजी लंबाई के साथ AES CTR (काउंटर) मोड  aes-192-ctr: 192-बिट कुंजी लंबाई के साथ AES CTR  पोड aes-128-ctr:  128-बिट कुंजी लंबाई के साथ  AES CTR मोड। अन्यथा, मूल रूप में।

## 4.1.1.11 S3

गुण	डिफ़ॉल्ट	इकाई	आवश्यक	विवरण
s3_aws_region		String	हाँ	AWS क्षेत्र
s3_access_key_id		String	हाँ	IAM एक्सेस कुंजी आईडी
s3_secret_access_key		String	हाँ	IAM गुप्त एक्सेस कुंजी
s3_bucket		String	हाँ	AWS S3 बकेट का नाम

# उन्नत बैकअप/पुनर्स्थापन pgmoneta के साथ

गुण	डिफ़ॉल्ट	इकाई	आवश्यक	विवरण
s3_base_dir		String	हाँ	S3 बकेट के लिए बेस निर्देशिका

### 4.1.1.12 Azure

गुण	डिफ़ॉल्ट	इकाई	आवश्यक	विवरण
azure_storage_ac- count		String	हाँ	Azure स्टोरेज खाता नाम
azure_container		String	हाँ	Azure कंटेनर नाम
azure_shared_key		String	हाँ	Azure स्टोरेज खाता कुंजी
azure_base_dir		String	हाँ	Azure कंटेनर के लिए बेस निर्देशिका

# **4.1.1.13** संग्रहण

गुण	डिफ़ॉल्ट	इकाई	आवश्यक	विवरण
retention	7, - , - , -	Array	नहीं	संग्रहण समय दिन, सप्ताह, महीने, साल में

## **4.1.1.14** सत्यापन

# उन्नत बैकअप/पुनर्स्थापन pgmoneta के साथ

गुण	डिफ़ॉल्ट	इकाई	आवश्यक	विवरण
verification	0	String	नहीं	बैकअप के सत्यापन के बीच का समय। यदि यह मान इकाइयों के बिना निर्देष्ट किया जाता है, तो इसे सेकंड के रूप में लिया जाता है। इस पैरामीटर को 0 पर सेट करने से सत्यापन अक्षम हो जाता है। यह प्रत्यय के रूप में निम्नलिखित इकाइयों का समर्थन करता है: सेकंड के लिए 'S' (डिफ़ॉल्ट), मिनटों के लिए 'M', घंटों के लिए 'H', दिने के लिए 'D' और हफ्तों के लिए 'W' Bडफ़ॉल्ट 0 (अक्षम) है

## **4.1.1.15** लॉगिंग

प्रॉपर्टी	डिफ़ॉल्ट	यूनिट	आवश्यक	विवरण
log_type	console	String	नहीं	लॉगिंग प्रकार (console, file, syslog)

प्रॉपर्टी	डिफ़ॉल्ट	यूनिट	आवश्यक	विवरण
log_level	info	String	नही	लॉग स्तर, FATAL, ERROR, WARN, INFO, और DEBUG में से कोई भी (जो DEBUG1 से लेकर DEBUG5 तक अधिक विशिष्ट हो सकता है।) 5 से अधिक डिबग स्तर को DEBUG5 में सेट किया जाएगा। यदि मान्य नहीं है, तो INFO सेट किया जाएगा।
log_path	pgmoneta.log	String	नहीं	लॉग फ़ाइल स्थान। यह एक strftime(3) संगत सि्ट्रंग हो सकती है।
log_rotation_age	0	String	नही	वह आयु जो लॉग फ़ाइल के रोटेशन को ट्रिरगर करेगी। यदि सकारात्मक संख्या के रूप में व्यक्त किया गया है, तो इसे सेकंड के रूप में प्रबंधित किया जाएगा। सपोर्टेड प्रत्यय: 'S' (सेकंड, डिफ़ॉल्ट), 'M' (मिनट), 'H' (घंटे), 'D' (दिन), 'W' (सप्ताह)। मान ०रोटेशन को अक्षम कर देगा।

प्रॉपर्टी	डिफ़ॉल्ट	यूनिट	आवश्यक	विवरण
log_rotation_size	0	String	नही	लॉग फ़ाइल का आकार जो रोटेशन को ट्रिगर करेगा। सपोर्टेड प्रत्यय: 'B (बाइट्स), यदि प्रत्यय को छोड़ा गया है तो डिफ़ॉल्ट। 'K' या 'KB' (किलोबाइट्स), 'M' या'MB' (मेगाबाइट्स), 'G' या 'GB' (गीगाबाइट्स)। मान ७ (प्रत्यय के साथ या बिना) इसे अक्षम कर देगा।
log_line_prefix	%Y-%m-%d %H:%M:%S	String	नहीं	हर लॉग पंक्ति के लिए एक strftime(3 संगत सि्ट्रंग को पूर्वसूचक के रूप में उपयोग करने के लिए। यदि इसमें अंतराल (स्पेस) है ते इसे उद्धरण में होना चाहिए।
log_mode	append	String	नही	लॉग फ़ाइल में जोड़ें या इसे बनाएँ (append, create)

# 4.1.1.16 परिवहन स्तर सुरक्षा

————————— प्रॉपर् <b>टी</b>	डिफ़ॉल्ट	यूनिट	आवश्यक	विवरण
tls	off	Boolean	नहीं	ट्रांसपोर्ट लेयर सुरक्षा (TLS) सक्षम करें
tls_cert_file		String	नही	TLS के लिए प्रमाणपत्र फ़ाइल। यह फ़ाइल pgmoneta या root द्वारा चलाने वाले उपयोगकर्ता की होनी चाहिए।
tls_key_file		String	नहीं	TLS के लिए निजी कुंजी फ़ाइल। यह फ़ाइल pgmoneta या root द्वारा चलाने वाले उपयोगकर्ता की होनी चाहिए। साथ ही, जब root द्वारा मालिक हो तो इसकी अनुमति कम से कम 0640 और अन्यथा 0600 होनी चाहिए।
tls_ca_file		String	नही	TLS के लिए प्रमाणपत्र प्राधिकरण (CA) फ़ाइल। यह फ़ाइल pgmoneta या root द्वारा चलाने वाले उपयोगकर्ता की होनी चाहिए।

प्रॉपर्टी	डिफ़ॉल्ट	यूनिट	आवश्यक	विवरण
libev	auto	String	नहीं	libev बैकएंड का चयन करें। वैध विकल्प: auto, select, poll, epoll, iouring, devpoll, और port

## **4.1.1.17** विविध

प्रॉपर्टी	डिफ़ॉल्ट	यूनिट	आवश्यक	विवरण
backup_max_rate	0	int	नहीं	बैकअप दर को सीमित करने के लिए प्रति सेकंड जोड़े गए टोकन के बाइट्स की संख्या
net- work_max_rate	0	int	नहीं	नेटवर्क बैकअप दर को सीमित करने के लिए प्रति सेकंड जोड़े गए टोकन के बाइट्स की संख्या
blocking_timeout	30	int	नहीं	कनेक्शन के लिए प्रिक्रया के ब्लॉक होने का समय (अक्षम = 0)
keep_alive	on	boolean	नहीं	सॉकेट्स पर SO_KEEPALIVE
nodelay	on	boolean	नहीं	सॉकेट्स पर TCP_NODELAY चालू रखें
non_blocking	on	boolean	नहीं	सॉकेट्स पर O_NONBLOCK चालू रखें
backlog	16	int	नहीं	listen() के लिए बैकलॉग। न्यूनतम 16
hugepage	try	string	नहीं	ह्यूज पेज समर्थन (off, try, on)

प्रॉपर्टी	डिफ़ॉल्ट	यूनिट	आवश्यक	विवरण
pidfile		string	नहीं	PIDफ़ाइल का पथ। यदि निर्दिष्ट नहीं है, तो यह स्वचालित रूप से unix_socket_dir/ pgmoneta. <host>. pid पर सेट हो जाएगा, जहां <host> host पैरामीटर का मान है या all है यदि host = * है।</host></host>

प्रॉपर्टी	डिफ़ॉल्ट	यूनिट	आवश्यक	विवरण
цҳĭuҳ¿d update_pro- cess_title	डिफ़ॉल्ट verbose	यूनिट string	नहीं	अॉपरेटिंग सिस्टम प्रिक्रिया शीर्षक को अपडेट करने का व्यवहार। अनुमत सेटिंग्सः never (या off), प्रिक्रिया शीर्षक को अपडेट नहीं करता है; strict प्रारंभिक प्रिक्रया शीर्षक की मौजूदा लंबाई को ओवरराइड किए बिना प्रिक्रया शीर्षक सेट करने के लिए; minimal बेस विवरण के लिए प्रिक्रया शीर्षक सेट करने के लिए; verbose (या full) पूर्ण विवरण के लिए प्रिक्रया शीर्षक सेट करने के लिए। ध्यान दें कि strict और minimal केवल उन्हीं सिस्टम पर मान्य हैं जो प्रिक्रया शीर्षक सेट करने के लिए। ध्यान दें कि strict और minimal केवल उन्हीं सिस्टम पर मान्य हैं जो प्रिक्रया शीर्षक सेट करने के लिए एक देशी तरीका प्रदान नहीं करते। अन्य सिस्टम पर पर्डा के बीच कोई अंतर नहीं है और डिफ़ॉल्ट व्यवहार minimal के बीच कोई अंतर नहीं है और पर्टा व्यवहार minimal माना जाता है, भले ही strict का उपयोग किया गया हो। never और verbose सभी सिस्टम पर हमेशा मान्य होते हैं। Linux सिस्टम पर प्रिक्रया शीर्षक हमेशा 255 अक्षरों तक सीमित होता है, जबिक सिस्टम जो प्रिक्रया शीर्षक सेट करने के लिए देशी तरीका प्रदान करते हैं, वहां यह लंबा

## 4.1.2 सर्वर अनुभाग

### **4.1.2.1** सर्वर

प्रॉपर् <mark>टी</mark>	डिफ़ॉल्ट	यूनिट	आवश्यक	विवरण
host		string	हाँ	PostgreSQL इंस्टेंस का पता
port		int	हाँ	PostgreSQL इंस्टेंस की पोर्ट
user		string	हाँ	प्रतिकृति उपयोगकर्ता का नाम
wal_slot		string	हाँ	WAL के लिए प्रतिकृति स्लॉट

उपयोगकर्ता को REPLICATION विकल्प के साथ प्रतिकृति के लिए सक्षम किया जाना चाहिए ताकि Write-Ahead Log (WAL) स्ट्रीम किया जा सके, और उसे postgres डेटाबेस तक पहुंच होनी चाहिए ताकि आवश्यक कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर प्राप्त किए जा सकें।

## 4.1.2.2 स्लॉट प्रबंधन

प्रॉपर्टी	डिफ़ॉल्ट	यूनिट	आवश्यक	विवरण
create_slot	नहीं	boolean	नही	इस सर्वर के लिए प्रतिकृति स्लॉट बनाएँ। वैध मान: हाँ, नहीं

#### **4.1.2.3** पालन

प्रॉपर्टी	डिफ़ॉल्ट	यूनिट	आवश्यक	विवरण
follow		string	नही	यदि पालन सर्वर विफल हो तो इस सर्वर पर फेलओवर करें

## **4.1.2.4** रिटेशन

प्रॉपर्टी	डिफ़ॉल्ट	यूनिट	आवश्यक	विवरण
retention		array	नही	सर्वर के लिए रिटेंशन दिनों, सप्ताहों, महीनों, वर्षों के हिसाब से

## **4.1.2.5 WAL** शिपिंग

प्रॉपर्टी	डिफ़ॉल्ट	यूनिट	आवश्यक	विवरण
wal_shipping		string	नही	WAL शिपिंग डायरेक्टरी

# **4.1.2.6** हॉट स्टैंडबाई

प्रॉपर् <mark></mark> टी	डिफ़ॉल्ट	यूनिट	आवश्यक	विवरण
hot_standby		string	नहीं	हॉट स्टैंडबाई डायरेक्टरी
hot_standby_overrides		string	नही	हॉट स्टैंडबाई डायरेक्टरी में ओवरराइड करने के लिए फाइलें

प्रॉपर्टी	डिफ़ॉल्ट	यूनिट	आवश्यक	विवरण
hot_standby_ta- blespaces		string	नहीं	हॉट स्टैंडबाई के लिए टेबलस्पेस मैपिंग्स। स्वरूप [from -> to,?]+

# **4.1.2.7** कार्यकर्ता

प्रॉपर्टी	डिफ़ॉल्ट	यूनिट	आवश्यक	विवरण
workers	-1	int	नहीं	प्रत्येक प्रोसेस के लिए कार्यों के लिए उपयोग किए जा सकने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या। 0 को अक्षम करने के लिए, -1 का अर्थ है वैश्विक सेटिंग का उपयोग करना

# 4.1.2.8 परिवहन स्तर सुरक्षा

प्रॉपर्टी	डिफ़ॉल्ट	यूनिट	आवश्यक	विवरण
tls_cert_file		string	नहीं	TLS के लिए
				प्रमाणपत्र फ़ाइल।
				यह फ़ाइल
				pgmoneta या root
				द्वारा चलाने वाले
				उपयोगकर्ता की
				होनी चाहिए।

प्रॉपर्टी	डिफ़ॉल्ट	यूनिट	आवश्यक	विवरण
tls_key_file		string	नहीं	TLS के लिए निजी कुंजी फ़ाइल। यह फ़ाइल pgmoneta या root द्वारा चलाने वाले उपयोगकर्ता की होनी चाहिए। साथ ही, जब root द्वारा मालिक हो तो इसकी अनुमति कम से कम 0640 और अन्यथा 0600 होनी चाहिए।
tls_ca_file		string	नहीं	TLS के लिए प्रमाणपत्र प्राधिकरण (CA) फ़ाइल। यह फ़ाइल pgmoneta या root द्वारा चलाने वाले उपयोगकर्ता की होनी चाहिए।

# **4.1.2.9** विविध

प्रॉपर्टी	डिफ़ॉल्ट	यूनिट	आवश्यक	विवरण
backup_max_rate	-1	int	नही	बैकअप दर को सीमित करने के लिए हर एक सेकंड में जोड़ी जाने वाली बाइट्स की संख्या। इसे अक्षम करने के लिए 0 का उपयोग करें, -1 का मतलब है वैश्विक सेटिंग का उपयोग करें।
network_max_rate	-1	int	नही	नेटवर्क बैकअप दर को सीमित करने के लिए हर एक सेकंड में जोड़ी जाने वाली बाइट्स की संख्या। इसे अक्षम करने के लिए 0 का उपयोग करें, -1 का मतलब है वैश्विक सेटिंग का उपयोग करें।

## **4.1.2.10** अतिरिक्त

प्रॉपर्टी	डिफ़ॉल्ट	यूनिट	आवश्यक	विवरण
extra		string	नहीं	सर्वर साइड पर पुनः प्राप्त के लिए स्रोत निर्देशिका (विवरण अतिरिक्त अनुभाग में दिया गया है)

extra कॉनि्फ़गरेशन को सर्वर सेक्शन में सेट किया जाता है। यह आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि आप इस पैरामीटर को कॉनि्फ़गर करते हैं, तो जब आप CLI का उपयोग करके बैकअप करते हैं, जैसे कि pgmoneta-cli -c pgmoneta.conf backup primary, तो यह सर्वर साइड पर निर्दिष्ट सभी फाइलों को कॉपी करेगा और उन्हें क्लाइंट साइड पर भेज देगा।

यह extra सुविधा सर्वर साइड पर pgmoneta\_ext एक्सटेंशन इंस्टॉल करने की आवश्यकता रखती है और उपयोगकर्ता repl को बनाना पड़ता है (भविष्य में इसे सुधारने की योजना है)। वर्तमान में, यह सुविधा केवल SUPERUSER भूमिका के लिए उपलब्ध है।

आप README का अनुसरण करके आसानी से pgmoneta\_ext सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा, DEVELOPERS दस्तावेज़ में अधिक विस्तृत निर्देश उपलब्ध हैं।

extra पैरामीटर का फॉर्मेट फ़ाइल या निर्देशिका का पथ है। आप कई फ़ाइलों या निर्देशिकाओं को कॉमा से अलग करके सूचीबद्ध कर सकते हैं। इसका प्रारूप निम्नलिखित है:

```
extra = /tmp/myfile1, /tmp/myfile2, /tmp/mydir1, /tmp/mydir2
```

#### 4.1.3 pgmoneta\_users.conf

pgmoneta\_users कॉन्फ़गरेशन सिस्टम में ज्ञात उपयोगकर्ताओं को परिभाषित करता है। यह फ़ाइल pgmoneta-admin टूल के माध्यम से बनाई और प्रबंधित की जाती है।

कॉनि्फ़गरेशन या तो -u फ्लैंग द्वारा निर्दिष्ट पथ से या  $/etc/pgmoneta/pgmoneta_users.conf$  से लोड होती है।

#### 4.1.4 pgmoneta\_admins.conf

pgmoneta\_admins कॉन्फ़गरेशन सिस्टम में ज्ञात प्रशासकों को परिभाषित करता है। यह फ़ाइल pgmoneta –admin टूल के माध्यम से बनाई और प्रबंधित की जाती है।

कॉनि्फ़गरेशन को या तो -A फ्लैग द्वारा निर्दिष्ट पथ से या /etc/pgmoneta/pgmoneta\_admins.conf से लोड किया जाता है।

यदि pgmoneta मे Transport Layer Security (TLS) और management सक्षम हैं, तो pgmoneta-cli TLS का उपयोग करके कनेक्ट कर सकता है। इसके लिए फाइलें ~/.pgmoneta/pgmoneta.key (अनुमति 0600 होनी चाहिए।), ~/.pgmoneta/pgmoneta.crt और ~/.pgmoneta/root.crt का उपयोग करना आवश्यक है।

### 5 बैकअप

### 5.1 पूर्ण बैकअप बनाएं

हम निम्नलिखित कमांड का उपयोग करके प्राइमरी से पूर्ण बैकअप ले सकते हैं:

```
pgmoneta-cli backup primary
```

और आपको कुछ इस प्रकार का आउटपुट मिलेगा:

```
Header:
  ClientVersion: 0.18.0
  Command: 1
 Output: 0
  Timestamp: 20240928065644
Outcome:
 Status: true
 Time: 00:00:20
Request:
 Server: primary
Response:
 Backup: 20240928065644
  BackupSize: 8531968
 Compression: 2
 Encryption: 0
 MajorVersion: 17
 MinorVersion: 0
 RestoreSize: 48799744
  Server: primary
  ServerVersion: 0.18.0
```

### 5.2 बैकअप देखना

हम निम्नलिखित कमांड के साथ एक सर्वर के सभी बैकअप्स को सूचीबद्ध कर सकते हैं:

```
pgmoneta-cli list-backup primary
```

और आपको कुछ इस प्रकार का आउटपुट मिलेगा:

```
Header:
    ClientVersion: 0.18.0
    Command: 2
    Output: 0
    Timestamp: 20240928065812
Outcome:
    Status: true
    Time: 00:00:00
```

```
Request:
  Server: primary
Response:
  Backups:
    - Backup: 20240928065644
      BackupSize: 8531968
      Comments: ''
      Compression: 2
      Encryption: 0
      Incremental: false
      Keep: false
      RestoreSize: 48799744
      Server: primary
      Valid: 1
      WAL: 0
 MajorVersion: 17
 MinorVersion: 0
  Server: primary
  ServerVersion: 0.18.0
```

## 5.3 वृद्धिशील बैकअप बनाएं

हम निम्नलिखित कमांड का उपयोग करके प्राइमरी से वृद्धिशील (incremental) बैकअप ले सकते हैं:

```
pgmoneta-cli backup primary 20240928065644
```

और आपको निम्नलिखित आउटपुट मिलेगा:

```
Header:
 ClientVersion: 0.18.0
  Command: 1
  Output: 0
 Timestamp: 20240928065730
Outcome:
  Status: true
  Time: 00:00:20
Request:
 Server: primary
Response:
  Backup: 20240928065750
 BackupSize: 124312
 Compression: 2
 Encryption: 0
  Incremental: true
 MajorVersion: 17
 MinorVersion: 0
  RestoreSize: 48799744
  Server: primary
  ServerVersion: 0.18.0
```

वृद्धिशील बैकअप केवल PostgreSQL 17+ में समर्थित हैं। ध्यान दें कि वर्तमान में वृद्धिशील बैकअप के लिए शाखाएं (branching) अनुमति नहीं दी गई हैं — एक बैकअप में अधिकतम 1 वृद्धिशील बैकअप चाइल्ड हो सकता है।

### 5.4 बैकअप देखें

हम किसी सर्वर के लिए सभी बैकअप को सूचीबद्ध करने के लिए निम्नलिखित कमांड का उपयोग कर सकते हैं:

```
pgmoneta-cli list-backup primary
```

और आपको निम्नलिखित आउटपुट मिलेगा:

```
Header:
 ClientVersion: 0.18.0
 Command: 2
 Output: 0
 Timestamp: 20240928065812
Outcome:
 Status: true
 Time: 00:00:00
Request:
 Server: primary
Response:
 Backups:
   - Backup: 20240928065644
     BackupSize: 8531968
     Comments: ''
     Compression: 2
      Encryption: 0
      Incremental: false
     Keep: false
     RestoreSize: 48799744
      Server: primary
     Valid: 1
     WAL: 0
 MajorVersion: 17
 MinorVersion: 0
  Server: primary
 ServerVersion: 0.18.0
```

### 5.5 बैकअप जानकारी

आप बैकअप के बारे में जानकारी सूचीबद्ध कर सकते हैं:

```
pgmoneta-cli -c pgmoneta.conf info primary newest
```

और आपको कुछ इस प्रकार का आउटपुट मिलेगा:

```
Header:
 ClientVersion: 0.18.0
 Command: info
 Output: text
 Timestamp: 20241025163541
Outcome:
  Status: true
 Time: 00:00:00
Request:
 Backup: newest
 Server: primary
Response:
 Backup: 20241019163516
 BackupSize: 6.54MB
 CheckpointHiLSN: 0
 CheckpointLoLSN: 4F0000B8
 Comments: ''
 Compression: zstd
 Elapsed: 4
 Encryption: none
 EndHiLSN: 0
 EndLoLSN: 4F000158
 EndTimeline: 1
 Incremental: false
 Keep: true
 MajorVersion: 17
 MinorVersion: 0
 NumberOfTablespaces: 0
 RestoreSize: 45.82MB
 Server: primary
 ServerVersion: 0.18.0
 StartHiLSN: 0
 StartLoLSN: 4F000060
 StartTimeline: 1
 Tablespaces: {}
 Valid: yes
 WAL: 00000001000000000000004F
```

## 5.6 क्रॉन्टैब बनाना

आइए हम एक crontab बनाते हैं ताकि हर दिन बैकअप लिया जा सके:

```
crontab -e
```

और निम्नलिखित को जोड़ें:

```
0 6 * * * pgmoneta-cli backup primary
```

यह हर दिन सुबह 6 बजे बैकअप लेने के लिए है।

# 5.7 बैकअप अखंडता सत्यापित करें

pgmoneta बैकअप रूट निर्देशिका में प्रत्येक बैकअप के लिए एक SHA512 चेकसम फ़ाइल (backup.sha512) बनाता है, जिसका उपयोग फ़ाइलों की अखंडता को सत्यापित करने के लिए किया जा सकता है।

sha512sum का उपयोग करना:

```
cd <path-to-specific-backup-directory>
sha512sum --check backup.sha512
```

verification पैरामीटर का उपयोग यह नियंति्रत करने के लिए किया जा सकता है कि pgmoneta कितनी बार बैकअप फ़ाइलों की अखंडता को सत्यापित करता है। आप इसे pgmoneta.conf में कॉनि्फ़गर कर सकते हैं:

```
[pgmoneta]
.
.
.
verification = 3600
```

उदाहरण के लिए, verification = 3600 या verification = 1H सेट करने पर हर घंटे अखंडता जांच की जाएगी।

## 6 रिटेशन पॉलिसी

रिटेंशन पॉलिसी यह निर्धारित करती है कि एक बैकअप को कितने समय तक रखा जाना चाहिए।

## 6.1 रिटेंशन कॉनिफ़गरेशन

कॉनि्फ़गरेशन मुख्य कॉनि्फ़गरेशन सेक्शन में की जाती है, या सर्वर के आधार पर भी की जा सकती है:

प्रॉपर्टी	डिफ़ॉल्ट	यूनिट	आवश्यक	विवरण
retention	7, - , - , -	Array	नहीं	बैकअप का रिटेंशन समय दिन, सप्ताह, महीने, वर्षों में

यह यह बताता है कि डिफ़ॉल्ट रूप से बैकअप्स को 7 दिनों तक रखा जाता है।

#### 6.2 रिटेंशन को परिभाषित करना

रिटेंशन पॉलिसी को परिभाषित करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यह निर्धारित करता है कि आप बैकअप्स से सिस्टम को कैसे बहाल करेंगे।

मुख्य बात यह है कि आपको अपनी पॉलिसी तय करनी है, उदाहरण के लिए:

इसका मतलब है कि बैकअप्स को 7 दिन तक रखा जाए, हर सोमवार को 4 हफ्तों के लिए एक बैकअप, प्रत्येक महीने के लिए एक बैकअप, और 5 वारिषक बैकअप्स।

यह एक कठिन प्रॉपर्टी है जिसे कॉनि्फ़गर करना, क्योंकि यह डेटाबेस क्लस्टर के आकार पर निर्भर करता है और इस प्रकार बैकअप्स का आकार कितना बड़ा होगा।

यदि आप नवीनतम बैकअप और Write-Ahead Log (WAL) से सिस्टम को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं, तो डिफ़ॉल्ट **pgmoneta** पॉलिसी शायद पर्याप्त हो सकती है।

ध्यान दें कि यदि किसी बैकअप में कोई वृद्धिशील (incremental) बैकअप चाइल्ड है जो उस पर निर्भर करता है, तो उसे बनाए रखा जाएगा, भले ही वह रिटेशन नीति (retention policy) के अंतर्गत न आता हो। हम भविष्य के संस्करणों में वृद्धिशील बैकअप को हटाने का समर्थन करेंगे।

#### 6.3 रिटेशन चेक

रिटेंशन चेक हर 5 मिनट में चलता है, और प्रत्येक रन में एक बैकअप को हटा देगा।

आप इसे हर 30 मिनट में बदल सकते हैं:

retention\_interval = 1800

यह [pgmoneta] कॉनि्फ़गरेशन के तहत किया जा सकता है।

## 7 बैकअप रखना

## 7.1 बैकअप्स की सूची

पहले, हम अपने वर्तमान बैकअप्स की सूची निम्नलिखित कमांड का उपयोग करके देख सकते हैं:

```
pgmoneta-cli list-backup primary
```

आपको इस प्रकार का आउटपुट मिलेगा:

```
Header:
 ClientVersion: 0.18.0
  Command: list-backup
 Output: text
  Timestamp: 20241018092853
Outcome:
  Status: true
 Time: 00:00:00
Request:
  Server: primary
Response:
  Backups:
    - Backup: 20241012091219
      BackupSize: 6.11MB
      Comments: ''
      Compression: zstd
      Encryption: none
      Keep: false
      RestoreSize: 39.13MB
      Server: primary
      Valid: yes
      WAL: 0
  MajorVersion: 17
  MinorVersion: 0
  Server: primary
  ServerVersion: 0.18.0
```

जैसा कि आप देख सकते हैं, बैकअप 20241012091219 में Keep फ्लैग false है।

#### 7.2 बैकअप को रखना

अब, यदि आप बैकअप को रखना चाहते हैं, ताकि वह रिटेंशन पॉलिसी द्वारा डिलीट न हो, तो आप निम्नलिखित कमांड का उपयोग कर सकते हैं:

```
pgmoneta-cli retain primary 20241012091219
```

और आपको इस प्रकार का आउटपुट मिलेगा:

```
Header:
 ClientVersion: 0.18.0
 Command: retain
 Output: text
 Timestamp: 20241018094129
Outcome:
 Status: true
 Time: 00:00:00
Request:
 Backup: 20241012091219
 Server: primary
Response:
 Backup: 20241012091219
 Comments: ''
 Compression: none
 Encryption: none
 Keep: true
 MajorVersion: 17
 MinorVersion: 0
 Server: primary
 ServerVersion: 0.18.0
 Valid: yes
```

अब आप देख सकते हैं कि बैकअप का Keep फ्लैग true हो गया है।

ध्यान दें कि Keep वर्तमान में केवल पूर्ण बैकअप पर कार्य करता है। हम भविष्य के संस्करणों में वृद्धिशील बैकअप को बनाए रखने का समर्थन करेंगे।

## 7.3 बैकअप का वर्णन करना

अब, आप अपने बैकअप में विवरण जोड़ना चाह सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं:

```
Header:
 ClientVersion: 0.18.0
  Command: retain
 Output: text
 Timestamp: 20241018094129
Outcome:
 Status: true
  Time: 00:00:00
Request:
 Backup: 20241012091219
 Server: primary
Response:
 Backup: 20241012091219
 Comments: ''
 Compression: none
Encryption: none
```

```
Keep: true
MajorVersion: 17
MinorVersion: 0
Server: primary
ServerVersion: 0.18.0
Valid: yes
```

यहां एक Comments फील्ड है जहाँ आप विवरण जोड़ सकते हैं।

आप कमांड का उपयोग कर सकते हैं:

```
pgmoneta-cli annotate primary 20241012091219 add Type "Main fall backup"
```

### जिससे आपको निम्नलिखित आउटपुट मिलेगा:

```
Header:
  ClientVersion: 0.18.0
  Command: annotate
  Output: text
 Timestamp: 20241018095906
Outcome:
  Status: true
 Time: 00:00:00
Request:
 Action: add
  Backup: 20241012091219
  Comment: Main fall backup
  Key: Type
  Server: primary
Response:
  Backup: 20241012091219
  BackupSize: 6.11MB
  CheckpointHiLSN: 0
  CheckpointLoLSN: 33554560
  Comments: Type | Main fall backup
  Compression: zstd
  Elapsed: 1
  Encryption: none
  EndHiLSN: 0
  EndLoLSN: 33554776
  EndTimeline: 1
 Keep: true
 MajorVersion: 17
  MinorVersion: 0
 NumberOfTablespaces: 0
  RestoreSize: 39.13MB
  Server: primary
  ServerVersion: 0.18.0
  StartHiLSN: 0
  StartLoLSN: 33554472
  StartTimeline: 1
```

जैसा कि आप देख सकते हैं, Comments फील्ड में Type कुंजी के साथ विवरण है।

annotate कमांड में add, update, और remove कमांड्स होते हैं, जो Comments फील्ड को संशोधित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।

#### 7.4 बैकअप को फिर से रिटेंशन में डालना

जब आपको किसी बैकअप की अब आवश्यकता न हो, तो आप उसे पुनः रिटेंशन में डाल सकते हैं:

```
pgmoneta-cli expunge primary 20241012091219
```

## जिससे आपको निम्नलिखित आउटपुट मिलेगा:

```
Header:
 ClientVersion: 0.18.0
 Command: expunge
 Output: text
 Timestamp: 20241018101839
Outcome:
  Status: true
 Time: 00:00:00
Request:
 Backup: 20241012091219
 Server: primary
Response:
 Backup: 20241012091219
 Comments: Type | Main fall backup
 Compression: none
 Encryption: none
 Keep: false
 MajorVersion: 17
 MinorVersion: 0
 Server: primary
 ServerVersion: 0.18.0
 Valid: yes
```

अब, Keep फ्लैग फिर से false हो गया है।

## 8 पुनर्स्थापना

## 8.1 बैकअप पुनर्स्थापित करना

हम निम्नलिखित कमांड का उपयोग करके प्राथमिक से बैकअप पुनर्स्थापित कर सकते हैं:

```
pgmoneta-cli restore primary newest current /tmp
```

#### जहां:

- current का मतलब है Write-Ahead Log (WAL) की कॉपी करना और पहले स्थिर चेकपॉइंट पर पुनर्स्थापना करना।
- name=X का मतलब है Write-Ahead Log (WAL) की कॉपी करना और निर्दिष्ट लेबल पर पुनर्स्थापना करना।
- xid=X का मतलब है Write-Ahead Log (WAL) की कॉपी करना और निरिदेष्ट XID पर पुनर्स्थापना करना।
- time=X का मतलब है Write-Ahead Log (WAL) की कॉपी करना और निर्दिष्ट टाइमस्टैम्प पर पुनर्स्थापना करना।
- lsn=X का मतलब है Write-Ahead Log (WAL) की कॉपी करना और निर्दिष्ट Log Sequence Number (LSN) पर पुनर्स्थापना करना।
- inclusive=X का मतलब है कि पुनर्स्थापना निर्दिष्ट जानकारी को शामिल करती है।
- timeline=X का मतलब है कि पुनर्स्थापना निर्दिष्ट जानकारी टाइमलाइन पर की जाती है।
- action=X का मतलब है पुनर्स्थापना के बाद कौन सा कि्रया निष्पादित की जानी चाहिए ।(pause, shutdown)
- primary का मतलब है कि क्लस्टर प्राथमिक के रूप में सेटअप है।
- replica का मतलब है कि क्लस्टर को एक प्रतिकृति के रूप में सेटअप किया गया है।

#### More information

इसके बाद, आपको इस प्रकार का आउटपुट मिलेगा:

```
Header:
 ClientVersion: 0.18.0
  Command: 3
 Output: 0
 Timestamp: 20240928130406
Outcome:
 Status: true
 Time: 00:00:00
Request:
 Backup: newest
 Directory: /tmp
 Position: current
 Server: primary
Response:
 Backup: 20240928065644
 BackupSize: 8531968
```

```
Comments: ''
Compression: 2
Encryption: 0
MajorVersion: 17
MinorVersion: 0
RestoreSize: 48799744
Server: primary
ServerVersion: 0.18.0
```

यह कमांड नवीनतम बैकअप और सभी Write-Ahead Log (WAL) सेगमेंट्स को लेकर /tmp/primary -20240928065644 डायरेक्टरी में एक अद्यतन प्रति पुनर्स्थापित करेगा।

# 9 प्रोमेथियस मेट्रिक्स

pgmoneta Prometheus मेट्रिक्स का समर्थन करता है।

हमने मूल कंफिगरेशन में प्रोमेथियस मेट्रिक्स को सक्षम किया है, निम्नलिखित सेटिंग द्वारा:

metrics = 5001

pgmoneta.conf में।

# 9.1 प्रोमेथियस मेट्रिक्स तक पहुँच

अब आप मेट्रिक्स तक इस URL के माध्यम से पहुँच सकते हैं:

http://localhost:5001/metrics

# 10 प्रशासनिक पहुँच

आप pgmoneta को एक रिमोट मशीन से एक्सेस कर सकते हैं यदि आप एक्सेस सक्षम करते हैं।

## 10.1 कंफिगरेशन

पहले, आपको रिमोट एक्सेस सक्षम करने के लिए निम्नलिखित सेटिंग जोड़नी होगी:

```
management = 5002
```

यह सेटिंग pgmoneta.conf में [pgmoneta] सेक्शन में जोड़ें।

#### 10.2 व्यवस्थापक

इसके बाद, आपको pgmoneta\_admins.conf में एक या अधिक व्यवस्थापक जोड़ने होंगे, निम्नलिखित कमांड द्वारा:

```
pgmoneta-admin -f /etc/pgmoneta/pgmoneta_admins.conf user add
```

उदाहरण के लिए, admin उपयोगकर्ता नाम और secretpassword पासवर्ड के साथ।

# 10.3 pgmoneta को पुनः प्रारंभ करें

आपको pgmoneta को पुनः प्रारंभ करना होगा ताकि परिवर्तनों का प्रभाव पड़े।

# 10.4 pgmoneta से कनेक्ट करें

फिर आप pgmoneta-cli टूल का उपयोग करके pgmoneta को इस तरह एक्सेस कर सकते हैं:

```
pgmoneta-cli -h myhost -p 5002 -U admin status
```

यह कमांड आपको पासवर्ड दर्ज करने के बाद status कमांड को निष्पादित करेगा।

#### 11 शटडाउन

आप pgmoneta की सि्थित का परीक्षण कर सकते हैं और इसे लोकल या रिमोट मशीन से शटडाउन कर सकते हैं।

# **11.1** पिंग

यह जांचने के लिए कि pgmoneta चल रहा है या नहीं, आप निम्नलिखित कमांड का उपयोग कर सकते हैं:

```
pgmoneta-cli ping
```

और आउटपुट जांचें।

#### **11.2** शटडाउन

आप pgmoneta को शटडाउन करने के लिए निम्नलिखित कमांड का उपयोग कर सकते हैं:

```
pgmoneta-cli shutdown
```

और आउटपुट जांचें।

# 12 Docker के साथ pgmoneta निष्पादित करना

आप इसे मैन्युअल रूप से संकलित करने के बजाय डॉकर का उपयोग करके pgmoneta निष्पादित कर सकते हैं।

# 12.1 पूर्वापेक्षाएँ

- [**Docker**][docker] या [**Podman**][podman] को उस सर्वर पर स्थापित किया जाना चाहिए जहाँ यह PostgreSQL चला रहा है।
- सुनिश्चित करें कि PostgreSQL बाहरी कनेक्शन की अनुमित देने के लिए कॉनि्फ़गर किया गया है।

# 12.2 यदि आवश्यक हो तो कॉनि्फ़गरेशन फ़ाइल को अपडेट करें:

```
[pgmoneta]
host = *
metrics = 5001

base_dir = /home/pgmoneta/backup

compression = zstd

retention = 7

log_type = file
log_level = info
log_path = /tmp/pgmoneta.log

unix_socket_dir = /tmp/

[primary]
host = localhost
port = 5432
user = repl
wal_slot = repl
```

# 12.3 चरण 1: PostgreSQL के लिए बाहरी पहुँच सक्षम करें

बाहर से कनेक्शन की अनुमति देने के लिए PostgreSQL स्थानीय सर्वर के postgresql.conf को संशोधित करें:

```
listen_addresses = '*'
```

pg\_hba.conf को दूरस्थ कनेक्शन की अनुमति देने के लिए अद्यतन करेंः

```
host all all 0.0.0.0/0 scram-sha-256
```

फिर, परिवर्तनों को प्रभावी बनाने के लिए PostgreSQL को पुनरारंभ करें:

```
sudo systemctl restart postgresql
```

# 12.4 चरण 2: रिपॉजिटरी को क्लोन करें

```
git clone https://github.com/pgmoneta/pgmoneta.git
cd pgmoneta
```

## 12.5 चरण 3: डॉकर इमेज बनाएं

दो डॉकरफाइल उपलब्ध हैंः

1. Alpine इमेज

Docker का उपयोग करके

```
docker build -t pgmoneta:latest -f ./contrib/docker/Dockerfile.alpine .
```

#### Podman का उपयोग करके

```
podman build -t pgmoneta:latest -f ./contrib/docker/Dockerfile.alpine .
```

2. Rocky Linux 9 इमेज

Docker का उपयोग करके

```
docker build -t pgmoneta:latest -f ./contrib/docker/Dockerfile.rocky9 .
```

Podman का उपयोग करके

```
podman build -t pgmoneta:latest -f ./contrib/docker/Dockerfile.rocky9 .
```

# 12.6 चरण 4: pgmoneta को डॉकर कंटेनर के रूप में चलाएँ

एक बार इमेज बन जाने पर, कंटेनर को निम्न का उपयोग करके चलाएँ:

• Docker का उपयोग करके

```
docker run -d --name pgmoneta --network host pgmoneta:latest
```

• Podman का उपयोग करके

```
podman run -d --name pgmoneta --network host pgmoneta:latest
```

12.7 चरण 5: कंटेनर को सत्यापित करें

जाँचें कि कंटेनर चल रहा है या नहीं:

• Docker का उपयोग करके

```
docker ps | grep pgmoneta -->
```

• Podman का उपयोग करके

```
podman ps | grep pgmoneta
```

किसी भी त्रुटि के लिए लॉग की जाँच करें:

• Docker का उपयोग करके

```
docker logs pgmoneta
```

• Podman का उपयोग करके

```
podman logs pgmoneta
```

आप उजागर मीट्रिक्स का निरीक्षण यहां भी कर सकते हैं:

```
http://localhost:5001/metrics
```

आप निम्न का उपयोग करके कंटेनर को बंद कर सकते हैं

• Docker का उपयोग करके

```
docker stop pgmoneta
```

• Podman का उपयोग करके

```
podman stop pgmoneta
```

आप कंटेनर में exec कर सकते हैं और cli कमांड को चला सकते हैं

```
docker exec -it pgmoneta /bin/bash
#or using podman
podman exec -it pgmoneta /bin/bash

cd /etc/pgmoneta
/usr/local/bin/pgmoneta-cli -c pgmoneta.conf shutdown
```

अधिक cli कमांड के लिए यह देखें।

आप /usr/local/bin पर तीनों बाइनरी तक पहुँच सकते हैं।

# 13 समस्या निवारण

# 13.1 सर्वर के लिए संस्करण प्राप्त नहीं कर सके

यदि आपको स्टार्टअप के दौरान FATAL संदेश मिलता है, तो अपने PostgreSQL लॉगिन्स की जांच करें:

```
psql postgres
```

और

```
psql -U repl postgres
```

फिर, PostgreSQL लॉग्स में किसी भी त्रुटि की जांच करें।

अगर फिर भी समस्या बनी रहती है, तो pgmoneta.conf में log\_level को DEBUG5 पर सेट करने से त्रुटि के बारे में अधिक जानकारी मिल सकती है।

#### **14** आभार

#### **14.1** लेखक

### pgmoneta को निम्नलिखित लेखकों दवारा बनाया गया है:

```
Jesper Pedersen <jesperpedersen.db@gmail.com>
David Fetter <david@fetter.org>
Will Leinweber <will@bitfission.com>
Luca Ferrari <fluca1978@gmail.com>
Nikita Bugrovsky <nbugrovs@redhat.com>
Mariam Fahmy <mariamfahmy66@gmail.com>
Jichen Xu <kyokitisin@gmail.com>
Saurav Pal <resyfer.dev@gmail.com>
Bokket <bokkett@gmail.com>
Haoran Zhang <andrewzhr9911@gmail.com>
Hazem Alrawi <hazemalrawi7@gmail.com>
Shahryar Soltanpour <shahryar.soltanpour@gmail.com>
Shikhar Soni <shikharish05@gmail.com>
Nguyen Cong Nhat Le <lenguyencongnhat2001@gmail.com>
Chao Gu <chadraven369@gmail.com>
Luchen Zhao <lucian.zlc@gmail.com>
Joan Jeremiah J <joanjeremiah04@gmail.com>
Iury Santos <iuryroberto@gmail.com>
Palak Chaturvedi <palakchaturvedi2843@gmail.com>
Jakub Jirutka <jakub@jirutka.cz>
Mario Rodas
Annupamaa <annu242005@gmail.com>
Ashutosh Sharma <ash2003sharma@gmail.com>
Mohab Yaser <mohabyaserofficial2003@gmail.com>
Georg Pfuetzenreuter <mail@georg-pfuetzenreuter.net>
Ahmed Ashour <a8087027@gmail.com>
Sangkeun J.C. Kim <jchrys@me.com>
Tejas Tyagi <tejastyagi.tt@gmail.com>
Aryan Arora <aryanarora.w1@gmail.com>
Arshdeep Singh <balarsh535@gmail.com>
Din Xin Chen <s990346@gmail.com>
Mingzhuo Yin <yinmingzhuo@gmail.com>
Vanes Angelo <k124k3n@gmail.com>
Bassam Adnan <mailbassam@gmail.com>
```

### 14.2 कमिटर्स

```
Jesper Pedersen <jesper.pedersen@comcast.net>
Haoran Zhang <andrewzhr9911@gmail.com>
```

## **14.3** योगदान

pgmoneta में योगदान GitHub पर प्रबंधित किए जाते हैं।

- प्रश्न पूछें
- समस्या उठाएं
- विशेषता अनुरोध
- कोड सबमिशन

# योगदान का स्वागत है!

कृपया हमारी Code of Conduct नीतियों का पालन करें जब आप हमारे समुदाय के साथ संवाद करें।

यदि आपको यह प्रोजेक्ट उपयोगी लगे, तो GitHub पर इसे एक स्टार दें। और, प्रोजेक्ट को X पर फॉलो करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें।

# 15 लाइसेंस

Copyright (C) 2025 The pgmoneta community

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, **this** list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, **this** list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. Neither the name of the copyright holder nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from **this** software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

BSD-3-Clauselicense

#### 15.1 libart

हमारा अनुकूलनशील रेडिक्स ट्री (ART) कार्यान्वयन आधारित है The Adaptive Radix Tree: ARTful Indexing for Main-Memory DatabasesART\_paper और libartlibart पर जो 3-BSD license के तहत है।

Copyright (c) 2012, Armon Dadgar All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, **this** list of conditions and the following disclaimer.
- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- \* Neither the name of the organization nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from **this** software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL ARMON DADGAR
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.