知能プログラミング演習 I

第7回: 畳み込みニューラルネットワークⅡ

梅津 佑太

2号館 404A: umezu.yuta@nitech.ac.jp

課題のダウンロード

前回作ったディレクトリに移動して今日の課題のダウンロードと解凍

```
step1: cd ./DLL
```

step2: wget http://www-als.ics.nitech.ac.jp/~umezu/Lec7.zip

step3: unzip Lec7.zip

✓ まだ DLL のフォルダを作ってない人は、step1 の前に mkdir -p DLL でフォルダを作成する

講義ノート更新しました.

今日の講義内容

1. 畳み込みニューラルネットワークの逆伝播と keras による実装

前回の復習

畳み込みニューラルネットワークの構成要素:

• 畳み込み層: 入力 $\mathbb{R}^{d \times d \times K} \ni Z \mapsto Z' \in \mathbb{R}^{d' \times d' \times M}$:

$$u_{ijm} = \langle W_m, Z_{ij} \rangle + b_m \mapsto z'_{ijm} = f(u_{ijm})$$

• プーリング層: 入力 $\mathbb{R}^{d \times d \times K} \ni Z \mapsto Z' \in \mathbb{R}^{d' \times d' \times K}$:

$$u_{ijk} = \langle W_{ijk}, Z_k \rangle \mapsto z'_{ijk} = u_{ijk}$$

• 全結合層: 入力 $\mathbb{R}^{d \times d \times K} \ni Z \mapsto Z' \in \mathbb{R}^{d'}$:

$$u_i = \langle W_i, Z \rangle + b_i \mapsto z'_i = f(u_i)$$

ただし, 〈・、・〉 はテンソルの内積

$$\langle A, B \rangle = \sum_{ijk} a_{ijk} b_{ijk}, \quad A, B \in \mathbb{R}^{d \times d \times K}$$

 $\langle A, B \rangle = \sum_{ij} a_{ij} b_{ij} = \operatorname{tr}(A^{\top}B), \quad A, B \in \mathbb{R}^{d \times d}$

3

• c.f., これまでの逆伝播: 適当なサイズの行列 W_{r+1} (r+1 層目のパラメータ) と δ_{r+1} を用いて,

$$\Rightarrow \delta_{r,j} = \tilde{\mathbf{w}}_{r+1,j}^{\top} \delta_{r+1} \nabla f(u_{r,j}) = \langle \tilde{\mathbf{w}}_{r+1,j}, \delta_{r+1} \rangle \nabla f(u_{r,j})$$

とかけた 1 . つまり, δ_r は "r+1 層目のパラメータ $\mathbf{w}_{r+1,j}$ と誤差 δ_{r+1} に r 層目の勾配 $\rangle \nabla f(u_{r,j})$ の積を適当な順番に並べたもの"

• 畳み込みニューラルネットワークの場合も適当なサイズのパラメータ $W_{r+1,ijk}$ や δ_{r+1} , $\nabla f(u_{r,ijk})$ を用いて

$$\delta_{r,ijk} = \langle W_{r+1,ijk}, \delta_{r+1} \rangle \nabla f(u_{r,ijk})$$

 \checkmark $\nabla f(u_{r,ijk})$ は活性化関数やプーリングに用いた関数の勾配

Л

 $^{^{1}}$ $\widetilde{w}_{r+1,j}$ は W_{r+1} の第 j 列ベクトル

逆伝播

- 実際に numpy だけで逆伝播を実装するのはかなり大変
 - ✓ ナイーブに実装すると 6 重 for 文とかが出てきて面倒
 - ✓ 興味がある人は講義ノートなどを見て大変さを実感してみると良い
- ということで、keras² を使って畳み込みニューラルネットワークを 実装する
 - ✓ import keras で keras をインポートできる

²tensorflow というライブラリのラッパー. 非常に直感的に実装できる. keras の使い方や, kerasu の関数は https://keras.io/ja/ で確認できる.

keras のモジュール I

keras は色々なモジュールを含んでいて、以下のように読み込む.

- from keras.datasets import mnist
 - \checkmark MNIST データ. そのほか, CIFAR100³ やボストンの住宅価格データ 4 など, いくつかのデータセットが用意されている.
- from keras.utils.np_utils import to_categorical
 - ✓ 正解ラベル y を one-of-K 表記に変換する関数
- from keras.models import Sequential, Model
 - √ ネットワークを定義するための関数
 - Sequential はシンプルなネットワークを簡単に記述できる
 - Model は分岐があるネットワークや, 生成モデルなどの複雑なモデルを 記述するための関数. Functional API という.

³100 クラスからなる 32 × 32 のカラー画像

⁴回帰用のベンチマークデータ

keras のモジュール II

- from keras.layers import Activation
 ✓ ReLU や sigmoid, ハイパボリックタンジェントなどの活性化関数.
- keras.layers には, Flatten, Dense, Conv2D, MaxPooling2D, Input なども含まれている
 - ✓ Flatten は配列を 1 次元に変換, Dense は全結合, Conv2D は畳み込み, MaxPooling2D はマックスプーリングの出力を返す.⁵ また, Input は functional API で実装する際に利用する.

 $^{^5}$ マックスプーリングのほか、AveragePooling2D なども利用できる. 2D は、2 次元データ (行列) に対する処理であることを指している.

Conv2D の引数

```
Conv2D(
filters, # 出力するフィルタ(チャネル)の枚数
kernel_size, # 畳み込みのカーネル(フィルタ)の大きさ
strides, # ストライド数 <sup>6</sup>
padding, # パディング数 <sup>7</sup>
activation, # 活性化関数
input_shape # 入力の次元(はじめの層のみ)
)
```

- input_shape は3次元配列でなければならない
- activation は別のレイヤーとしても定義可能:
 e.g., Activation('relu')

 $^{^6}$ (i, j) なら, それぞれの軸でのストライド数を指定できる. デフォルトは (1,1) 7 "valid" (パディングしない) or "same" (入力と同じサイズの配列を出力) を指定する. デフォルトは"valid"

Dense と MaxPooling2D の引数

```
Dense(
units, #全結合層の出力のユニット数
input_shape #入力の次元(はじめの層のみ)
)

MaxPooling2D(
pool_size, #プーリングのフィルタサイズ 8
padding #パディング数 9
)
```

⁸(i, j) なら, それぞれの軸でのを指定できる. デフォルトは (2,2) ⁹"valid" (パディングしない) or "same" (入力と同じサイズの配列を出力) を指定する. デフォルトは"valid"

Sequential による実行例

```
ネットワークの設計は add を用いて行う. 例えば.
入力層 (input_shape = (28, 28, 1)))<sup>10</sup> → 畳み込み層 →
Max プーリング \rightarrow 全結合層 \rightarrow 出力層 (m=10)
のネットワークを設計する場合.
model = Sequential()
model.add((Conv2D(9, (3, 3), padding="same",
           activation="relu", input_shape=(28, 28, 1))))
model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)))
model.add(Flatten())
model.add(Dense(64, activation="relu"))
model.add(Dense(m. activation="softmax"))
```

 $^{^{10}}$ MNIST など、元の shape が (28, 28) などの 2 次元配列の場合, newaxis や reshape を使って 3 次元配列に変換しておく.


Model による実行例

同じネットワークを Functional API で実装すると, 次の通り.

```
inputs = Input(shape=(28, 28, 1))
x = Conv2D(9, (3, 3), padding="same")(inputs)
x = MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))(x)
x = Flatten()(x)
x = Dense(64, activation="relu")(x)
outputs = Dense(m, activation="softmax")(x)
model = Model(inputs=inputs, outputs=outputs)
```

Sequential や Model で作ったネットワークは, summary で確認出来る. e.g., model.summary()

設計したモデル



keras.utils にある plot_model を使って, ネットワークを可視化できる ¹¹

 $^{^{11}}$ pydot をインストールしておく必要がある. なければ pip でインストールすれば良い.

モデルのコンパイル

ネットワークを定義したら、誤差関数やオプティマイザなどを指定する.

```
model.compile(
loss, # 誤差関数:クロスエントロピーや二乗誤差など 12
optimizer, # パラメータの更新規則:sdg や adam など
metrics, # 評価指標:分類精度 (accuracy) など 13
)
```

¹²クロスエントロピーを指定する場合, categorical_crossentropy を指定する.

¹³指定しない場合,誤差関数の推移のみ評価される.

モデルのあてはめ

plt.plot(history)

```
model.fit(
x_train, y_train, # 訓練データ
batch_size, # バッチサイズ 14
epochs, # エポック数
validation_data=(x_test, y_test) # テストデータ
validation_data を指定しておくと、エポックごとに compile の metrics で
指定した評価指標を計算してくれる. 誤差の推移をプロットするために.
model.fit を呼ぶので、あらかじめ変数として保存しておくと良い、
e.g., history = model.fit(hogehoge)
```

fit を用いてパラメータ推定 (重みは自動的に初期化される)

 $^{^{14}}$ パラメータの更新をサンプルごとではなく, 少数の塊 (バッチ) ごとに更新することができる.

モデルのあてはめ


```
model.predict(x_test)
```

で, テストデータに対するモデルの出力 (ソフトマックス関数の値) が出力される. したがって, ネットワークの予測ラベルは


```
np.argmax(
model.predict(x_test)
)
```

で評価できる.

実行結果Ⅰ



実行結果Ⅱ







(f) 誤分類例