Thực hành Kiến trúc máy tính

Giảng viên: Nguyễn Thị Thanh Nga Khoa Kỹ thuật máy tính Trường CNTT&TT

Tuần 4

- Toán tử logic (Phép toán thao tác bit) trong MIPS
- Cách sử dụng các toán tử logic
- Dịch dữ liệu trong thanh ghi và các phép dịch bit trong MIPS.
- Dịch từ hợp ngữ sang mã máy

Các toán tử logic

Các toán tử logic

Input		Output								
A	B	AND	OR	NAND	NOR	XOR				
0	0	0	0	1	1	0				
0	1	0	1	1	0	1				
1	0	0	1	1	0	1				
1	1	1	1	0	0	0				

Phép toán thao tác bit (Bitwise operators)
 (MIPS hỗ trợ các phép toán thao tác bit,
 được gọi là toán tử logic): AND/OR/NOT/XOR

Toán tử and định dạng thứ 1

- Là lệnh thực duy nhất
- Thực hiện phép toán thao tác bit AND cho R_s và R_t , lưu kết quả vào thanh ghi R_d
- Định dạng và ý nghĩa:

Định dạng: and R_d, R_s, R_t

 \acute{Y} nghĩa: $R_d \leftarrow R_s$ AND R_t

Toán tử and định dạng thứ 2

- Lệnh giả, thực hiện phép toán thao tác bit
 AND cho R_s và một giá trị tức thời, lưu vào thanh ghi R_t, là cách viết tắt cho toán tử andi
- Định dạng và ý nghĩa:

Định dạng: and R_t, R_s, Giá trị tức thời

Ý nghĩa: $R_t \leftarrow R_s$ AND Giá trị tức thời

Thực hiện: andi R_t, R_s, Giá trị tức thời

Toán tử and định dạng thứ 3

• Lệnh giả, thực hiện phép toán thao tác bit ${\bf AND}$ cho ${\bf R_s}$ và một giá trị tức thời, lưu vào thanh ghi ${\bf R_s}$

• Định dạng và ý nghĩa:

Định dạng: and R_s, Giá trị tức thời

Ý nghĩa: $R_s \leftarrow R_s$ AND Giá trị tức thời

Thực hiện: andi R_s, R_s, Giá trị tức thời

Toán tử andi định dạng thứ 1

- Lệnh thực, thực hiện phép toán thao tác bit \mathbf{AND} cho $\mathbf{R_s}$ và một giá trị tức thời, lưu vào thanh ghi $\mathbf{R_t}$
- Định dạng và ý nghĩa:

Định dạng: andi R_t, R_s, Giá trị tức thời

Ý nghĩa: $R_t \leftarrow R_s$ AND Giá trị tức thời

Toán tử andi định dạng thứ 2

 Cách ngắn gọn với 1 thanh ghi áp dụng cho andi

• Định dạng và ý nghĩa:

Định dạng: andi R_s, Giá trị tức thời

Ý nghĩa: $R_s \leftarrow R_s$ AND Giá trị tức thời

Thực hiện: andi R_s, R_s, Giá trị tức thời

Toán tử or định dạng thứ 1

- Lệnh thực, thực hiện phép toán thao tác bit \mathbf{OR} cho \mathbf{R}_{s} và \mathbf{R}_{t} , lưu vào thanh ghi \mathbf{R}_{d}
- Định dạng và ý nghĩa:

Định dạng: or R_d, R_s, R_t

 \acute{Y} nghĩa: $R_d \leftarrow R_s OR R_t$

Toán tử or định dạng thứ 2

- Lệnh giả, thực hiện phép toán thao tác bit OR cho R_s và một giá trị tức thời, lưu vào thanh ghi R_t, là cách viết tắt cho toán tử ori
- Định dạng và ý nghĩa:

Định dạng: or R_t, R_s, Giá trị tức thời

Ý nghĩa: $R_t \leftarrow R_s$ OR Giá trị tức thời

Thực hiện: ori R_t, R_s, Giá trị tức thời

Toán tử or định dạng thứ 3

- Lệnh giả, thực hiện phép toán thao tác bit OR cho R_s và một giá trị tức thời, lưu vào thanh ghi R_s
- Định dạng và ý nghĩa:

Định dạng: or R_s, Giá trị tức thời

Ý nghĩa: $R_s \leftarrow R_s$ OR Giá trị tức thời

Thực hiện: ori R_s, R_s, Giá trị tức thời

Toán tử ori

Lệnh thực, thực hiện phép toán thao tác bit
 OR cho R_s và một giá trị tức thời, lưu vào thanh ghi R_t

• Định dạng và ý nghĩa:

Định dạng: ori R_t, R_s, Giá trị tức thời

Ý nghĩa: $R_t \leftarrow R_s$ OR Giá trị tức thời

Toán tử ori

 Có thể sử dụng toán tử ori với dạng ngắn gọn (1 thanh ghi).

• Định dạng và ý nghĩa:

Định dạng: ori R_s, Giá trị tức thời

Ý nghĩa: $R_s \leftarrow R_s$ OR Giá trị tức thời

Thực hiện: ori R_s, R_s, Giá trị tức thời

Toán tử xor định dạng thứ 1

- Lệnh thực, thực hiện phép toán thao tác bit \mathbf{XOR} cho $\mathbf{R_s}$ và $\mathbf{R_t}$, lưu vào thanh ghi $\mathbf{R_d}$
- Định dạng và ý nghĩa:

Định dạng: $xor R_d, R_s, R_t$

 \acute{Y} nghĩa: $R_d \leftarrow R_s XOR R_t$

Toán tử xor định dạng thứ 2

- Lệnh giả, thực hiện phép toán thao tác bit
 XOR cho R_s và một giá trị tức thời, lưu vào thanh ghi R_t, là cách viết tắt cho toán tử xori
- Định dạng và ý nghĩa:

Định dạng: xor R_t, R_s, Giá trị tức thời

Ý nghĩa: $R_t \leftarrow R_s$ XOR Giá trị tức thời

Thực hiện: xori R_t, R_s, Giá trị tức thời

Toán tử xor định dạng thứ 3

• Lệnh giả, thực hiện phép toán thao tác bit \mathbf{XOR} cho $\mathbf{R_s}$ và một giá trị tức thời, lưu vào thanh ghi $\mathbf{R_s}$

• Định dạng. và ý nghĩa:

Định dạng: xor R_s, Giá trị tức thời

Ý nghĩa: $R_s \leftarrow R_s$ XOR Giá trị tức thời

Thực hiện: xori R_s, R_s, Giá trị tức thời

Toán tử xori

• Lệnh thực, thực hiện phép toán thao tác bit \mathbf{XOR} cho $\mathbf{R_s}$ và một giá trị tức thời, lưu vào thanh ghi $\mathbf{R_t}$

• Định dạng và ý nghĩa như sau:

Định dạng: xori R_t, R_s, Giá trị tức thời

Ý nghĩa: $R_t \leftarrow R_s$ XOR Giá trị tức thời

Toán tử xori

 Có thể sử dụng toán tử xori với dạng ngắn gọn (1 thanh ghi).

• Định dạng và ý nghĩa:

Định dạng: xori R_s, Giá trị tức thời

Ý nghĩa: $R_s \leftarrow R_s$ XOR Giá trị tức thời

Thực hiện: xori R_s, R_s, Giá trị tức thời

Toán tử not

• Lệnh giả, thực hiện phép toán thao tác bit **NOT** (nghịch đảo từng bit) của thanh ghi \mathbf{R}_{t} , lưu vào thanh ghi \mathbf{R}_{s}

• Định dạng và ý nghĩa:

Định dạng: not R_s, R_t

 \acute{Y} nghĩa: $R_s \leftarrow NOT(R_t)$

Thực hiện: nor R_s, R_t, \$zero


Sử dụng toán tử logic

- Lưu các giá trị tức thời trong thanh ghi
- Chuyển một ký tự từ chữ hoa sang chữ thường
- Toán tử đảo với XOR
- Toán tử dịch bit

Lưu giá trị tức thời trong thanh ghi

Lệnh li R_d, Giá trị tức thời được dịch thành

addui R_d, \$zero, Giá trị tức thời



Phép cộng cần một khoảng thời gian tương đối dài cho thời gian trễ để lưu bit nhớ

• Có thể sử dụng lệnh sau để thay thế:

ori R_d, \$zero, Giá trị tức thời

Chuyển một ký tự từ chữ hoa sang chữ thường

- Trong bảng mã ASCII, sự khác nhau giữa ký tự hoa và ký tự thường là bao nhiêu?
- Để chuyển từ ký tự hoa sang ký tự thường cần làm như thế nào?
- Nếu ký tự đã là ký tự thường, điều gì sẽ xảy ra?

Decimal - Binary - Octal - Hex - ASCII Conversion Chart

Decimal	Binary	Octal	Hex	ASCII	Decimal	Binary	Octal	Hex	ASCII	Decimal	Binary	Octal	Hex	ASCII	Decimal	Binary	Octal	Hex	ASCII
0	00000000	000	00	NUL	32	00100000	040	20	SP	64	01000000	100	40	@	96	01100000	140	60	`
1	0000001	001	01	SOH	33	00100001	041	21	!	65	01000001	101	41	Α	97	01100001	141	61	а
2	00000010	002	02	STX	34	00100010	042	22	44	66	01000010	102	42	В	98	01100010	142	62	b
3	00000011	003	03	ETX	35	00100011	043	23	#	67	01000011	103	43	С	99	01100011	143	63	С
4	00000100	004	04	EOT	36	00100100	044	24	\$	68	01000100	104	44	D	100	01100100	144	64	d
5	00000101	005	05	ENQ	37	00100101	045	25	%	69	01000101	105	45	E	101	01100101	145	65	е
6	00000110	006	06	ACK	38	00100110	046	26	&	70	01000110	106	46	F	102	01100110	146	66	f
7	00000111	007	07	BEL	39	00100111	047	27	ı	71	01000111	107	47	G	103	01100111	147	67	g
8	00001000	010	80	BS	40	00101000	050	28	(72	01001000	110	48	Н	104	01101000	150	68	h
9	00001001	011	09	HT	41	00101001	051	29)	73	01001001	111	49	1	105	01101001	151	69	i
10	00001010	012	0A	LF	42	00101010	052	2A	*	74	01001010	112	4A	J	106	01101010	152	6A	j
11	00001011	013	0B	VT	43	00101011	053	2B	+	75	01001011	113	4B	K	107	01101011	153	6B	k
12	00001100	014	0C	FF	44	00101100	054	2C	,	76	01001100	114	4C	L	108	01101100	154	6C	1
13	00001101	015	0D	CR	45	00101101	055	2D	-	77	01001101	115	4D	M	109	01101101	155	6D	m
14	00001110	016	0E	SO	46	00101110	056	2E		78	01001110	116	4E	N	110	01101110	156	6E	n
15	00001111	017	0F	SI	47	00101111	057	2F	/	79	01001111	117	4F	0	111	01101111	157	6F	0
16	00010000	020	10	DLE	48	00110000	060	30	0	80	01010000	120	50	Р	112	01110000	160	70	p
17	00010001	021	11	DC1	49	00110001	061	31	1	81	01010001	121	51	Q	113	01110001	161	71	q
18	00010010	022	12	DC2	50	00110010	062	32	2	82	01010010	122	52	R	114	01110010	162	72	r
19	00010011	023	13	DC3	51	00110011	063	33	3	83	01010011	123	53	S	115	01110011	163	73	s
20	00010100	024	14	DC4	52	00110100	064	34	4	84	01010100	124	54	Т	116	01110100	164	74	t
21	00010101	025	15	NAK	53	00110101	065	35	5	85	01010101	125	55	U	117	01110101	165	75	u
22	00010110	026	16	SYN	54	00110110	066	36	6	86	01010110	126	56	V	118	01110110	166	76	V
23	00010111	027	17	ETB	55	00110111	067	37	7	87	01010111	127	57	W	119	01110111	167	77	w
24	00011000	030	18	CAN	56	00111000	070	38	8	88	01011000	130	58	Χ	120	01111000	170	78	X
25	00011001	031	19	EM	57	00111001	071	39	9	89	01011001	131	59	Υ	121	01111001	171	79	у
26	00011010	032	1A	SUB	58	00111010	072	3A	:	90	01011010	132	5A	Z	122	01111010	172	7A	z
27	00011011	033	1B	ESC	59	00111011	073	3B	;	91	01011011	133	5B	[123	01111011	173	7B	{
28	00011100	034	1C	FS	60	00111100	074	3C	<	92	01011100	134	5C	\	124	01111100	174	7C	1
29	00011101	035	1D	GS	61	00111101	075	3D	=	93	01011101	135	5D]	125	01111101	175	7D	}
30	00011110	036	1E	RS	62	00111110	076	3E	>	94	01011110	136	5E	٨	126	01111110	176	7E	~
31	00011111	037	1F	US	63	00111111	077	3F	?	95	01011111	137	5F	_	127	01111111	177	7F	DEL

Program 4.1 Chuyển một ký tự từ chữ hoa sang chữ thường

```
7 .data
    output1: .asciiz "\nPlease input a character: "
   output2: .asciiz "\nUppercase to lowercase: result when anding with 0x20: "
    output3: .asciiz "\nUppercase to lowercase: result when oring with 0x20: "
11
    .text
12
    .globl main
13
14
    main:
            ori $v0,$zero,4
15
            la $a0, output1
16
            syscall
17
18
            ori $v0,$zero,12
19
            syscall
20
21
            move $s0,$v0
22
            ori $v0, $zero,4
23
24
            la $a0,output2
25
            syscall
26
27
            or $t0,$s0,$zero
            addi $a0,$t0,0x20
28
            ori $v0,$zero,11
29
30
            syscall
31
32
            ori $v0,$zero,4
            la $a0, output3
33
            syscall
34
35
            ori $a0,$s0,0x20
36
            ori $v0,$zero,11
37
            syscall
38
39
            ori $v0,$zero,10
            syscall
41
```

- Nhập chương trình sau
- Biên dịch và chạy chương trình
- Giải thích kết quả
- Thêm chú thích để giải thích mục đích cho từng khối lệnh

Toán tử đảo với XOR

 Thao tác bit XOR có thể được sử dụng để đảo một giá trị và khôi phục về giá trị ban đầu.

A	1	1	0	0	0	1	1	1
В	1	0	1	0	1	0	1	0
A XOR B	0	1	1	0	1	1	0	1
(A XOR B) XOR B	1	1	0	0	0	1	1	1

Program 4.2 Toán tử đảo với XOR

```
.data
    output1: .asciiz "\nPlease input a value: "
    output2: .asciiz "\nInput value: "
    output3: .asciiz "\nResult after first XOR: "
                                                                  Nhập chương
    output4: .asciiz "\nResult after the second XOR: "
10
                                                                  trình sau
11
                                        ori $v0,$zero,4
                             31
    .text
12
                                        la $a0, output3
                             32
    .globl main
                                        syscall
                             33
    main:
                                                                  Biên dịch và chạy
                             34
            ori $v0,$zero,4
15
                                        xori $s0,$s0,0xffffffff
                             35
                                                                  chương trình
            la $a0, output1
16
                                        move $a0,$s0
                             36
            syscall
17
                             37
18
                                        ori $v0,$zero,34
                             38
            ori $v0,$zero,5
                                        syscall
19

    Giải thích kết quả

                             39
            syscall
20
                             40
            move $s0,$v0
                                        ori $v0,$zero,4
21
                             41
                                        la $a0, output4
                             42
22
                                                                Thêm chú thích để
                                        syscall
            ori $v0,$zero,4
                             43
23
            la $a0, output2
                             44
24
                                                                  giải thích mục
                                        xori $s0,$s0,0xffffffff
                             45
            syscall
25
                                        move $a0,$s0
                             46
26
                                                                  đích cho từng
            ori $v0,$zero,34
27
                                        ori $v0,$zero,34
                             48
                                                                  khối lênh
            move $a0,$s0
28
                                        syscall
                             49
            syscall
29
                             50
30
                                        ori $v0,$zero,10
                             51
                                        syscall
                             52
```

Bài tập 4.1

- Hãy viết 1 chương trình:
 - Yêu cầu người dùng nhập vào 2 số nguyên a và b
 - In ra màn hình 2 số nguyên dưới dạng hexa
 - Thực hiện phép toán a XOR b và in ra kết quả
 - XOR kết quả với b một lần nữa và in ra kết quả

Phép dịch bit

- Phép dịch bit cho phép dịch chuyển một hay nhiều bit trong một thanh ghi.
- Có 2 chiều dịch bit: dịch bit trái và dịch bit phải.
 - Phép dịch bit phải di chuyển tất cả các bit trong một thanh ghi một số vị trí cụ thể về bên phải.
 - Phép **dịch bit trái** di chuyển tất cả các bit trong một thanh ghi một số vị trí cụ thể về bên trái.

Phép dịch bit

- Dịch bit trái:
 - Dịch bit logic: điền bit 0 vào vị trí trống
- Dịch bit phải
 - Dịch bit logic: điền bit 0 vào vị trí trống
 - Dịch bit số học: điền bit cao nhất (bit dấu) vào vị trí trống
- Dịch vòng: bit dịch ra được đưa sang phía đối diện của giá trị.

Toán tử dịch bit logic trái sll

- Dịch bit logic trái: dịch giá trị trong thanh ghi R_t một khoảng shamt bit sang bên trái, thay thế những bit đã bị dịch bởi bit 0 và lưu giá trị vào R_d.
- shamt không phải giá trị tức thời mà là số lượng bit cần dịch, nằm trong dải từ 0-31.
- Định dạng và ý nghĩa:

Định dạng: sll R_d, R_t, shamt

Ý nghĩa: R_d ← R_t << shamt

Toán tử sllv

- Biến dịch bit logic trái: dịch giá trị trong thanh ghi R_t một khoảng **shamt** bit lưu trong thanh ghi R_s sang bên trái, thay thế những bit đã bị dịch bởi bit 0 và lưu giá trị vào R_d.
- Giá trị lưu trong R_s nên nằm trong dải từ 0-31, tuy nhiên lệnh sẽ vẫn được thực hiện với bất kỳ giá trị nào.
- Định dạng và ý nghĩa:

Định dạng: sII R_d, R_t, R_s

Ý nghĩa: $R_d \leftarrow R_t << R_s$

Toán tử dịch bit logic phải srl

- Dịch bit logic phải: dịch giá trị trong thanh ghi R_t một khoảng shamt bit sang bên phải, thay thế những bit đã bị dịch bởi bit 0 và lưu giá trị vào R_d.
- shamt không phải giá trị tức thời mà là số lượng bit cần dịch, nằm trong dải từ 0-31.
- Định dạng và ý nghĩa:

Định dạng: srl R_d, R_t, shamt

 \acute{Y} nghĩa: $R_d \leftarrow R_t >> shamt$

Toán tử srlv

- Biến dịch bit logic phải: dịch giá trị trong thanh ghi R_t một khoảng shamt bit lưu trong thanh ghi R_s sang bên phải, thay thế những bit đã bị dịch bởi bit 0 và lưu giá trị vào R_d.
- Giá trị lưu trong R_s nên nằm trong dải từ 0-31, tuy nhiên lệnh sẽ vẫn được thực hiện với bất kỳ giá trị nào.
- Định dạng và ý nghĩa:

Định dạng: srlv R_d, R_t, R_s

Ý nghĩa: $R_d \leftarrow R_t >> R_s$

Toán tử dịch bit số học phải sra

- Dịch bit số học phải: dịch giá trị trong thanh ghi R_t một khoảng shamt bit sang bên phải, thay thế những bit đã bị dịch bởi bit dấu và lưu giá trị vào R_d.
- Định dạng và ý nghĩa:

Định dạng: sra R_d, R_t, shamt

Ý nghĩa: R_d ← R_t >> shamt

Toán tử srav

- Biến dịch bit số học phải: dịch giá trị trong thanh ghi R_t một khoảng shamt bit lưu trong thanh ghi R_s sang bên phải, thay thế những bit đã bị dịch bởi bit dấu và lưu giá trị vào R_d.
- Giá trị lưu trong R_s nên nằm trong dải từ 0-31, tuy nhiên lệnh sẽ vẫn được thực hiện với bất kỳ giá trị nào.
- Định dạng và ý nghĩa:

Định dạng: srav R_d, R_t, R_s

Ý nghĩa: $R_d \leftarrow R_t >> R_s$

Toán tử dịch vòng trái rol

- Toán tử giả dịch vòng trái: dịch giá trị trong thanh ghi R_t một khoảng shamt bit sang bên trái, thay thế những bit trống bằng bit đã dịch ra và lưu giá trị vào R_d.
- Định dạng và ý nghĩa:

Định dạng: rol R_d, R_t, shamt

Ý nghĩa: R_d [shamt..0] ← R_t [31..31-shamt+1]

 $R_d[31..shamt] \leftarrow R_t[31-shamt..0]$

Toán tử dịch vòng trái rol

- Toán tử giả dịch vòng trái: dịch giá trị trong thanh ghi R_t một khoảng shamt bit sang bên trái, thay thế những bit trống bằng bit đã dịch ra và lưu giá trị vào R_d.
- Thực hiện: sll \$at, \$R_t, shamt

srl \$R_d, \$R_t, 32-shamt

or $\$R_d$, $\$R_d$, \$at

Toán tử dịch vòng trái rol

Ví dụ: **R_t: 00011010**

rol R_d, R_t, 3

	R _t	1	1	0	1	0	0	1	0
sll \$at, \$R _t , 3	\$at	1	0	0	1	0	0	0	0
srl \$R _d , \$R _t , 8-3	R_d	0	0	0	0	0	1	1	0
or \$R _d , \$R _d , \$at	R_d	1	0	0	1	0	1	1	0

Toán tử dịch vòng phải ror

- Toán tử giả dịch vòng phải: dịch giá trị trong thanh ghi R_t một khoảng shamt bit sang bên phải, thay thế những bit trống bằng bit đã dịch ra và lưu giá trị vào R_d.
- Định dạng và ý nghĩa như sau:

Định dạng: ror R_d, R_t, shamt

Ý nghĩa: R_d [31-shamt..shamt] ← R_t [31..shamt]

 $R_d[31..31-shamt+1] \leftarrow R_t[shamt-1..0]$

Toán tử dịch vòng phải ror

• Toán tử giả vòng phải: dịch giá trị trong thanh ghi R_t một khoảng shamt bit sang bên phải, thay thế những bit trống bang bit đã dịch ra và lưu giá trị vào R_d.

• Thực hiện: srl \$at, \$R_t, shamt

sll \$R_d, \$R_t, 32-shamt

or \$R_d, \$R_d, \$at

Toán tử dịch vòng phải ror

Ví dụ: **R_t: 00011010**

ror R_d, R_t, 3

	R _t	1	1	0	1	0	0	1	0
srl \$at, \$R _t , 3	\$at	0	0	0	1	1	0	1	0
sll \$R _d , \$R _t , 8-3	R_d	0	1	0	0	0	0	0	0
or \$R _d , \$R _d , \$at	R_d	0	1	0	1	1	0	1	0

- Viết chương trình thực hiện:
 - Yêu cầu người dùng nhập vào một số nguyên
 - Thực hiện các phép dịch bit trái, phải, số học, vòng một số bit giống nhau
 - In kết quả ra màn hình sao cho có thể so sánh được vị trí các bit

Program 4.3 Toán tử dịch bit

.data

.text

main:

- Nhập chương trình sau
- Biên dịch và chay chương trình
- Giải thích kết quả
- Thêm chú thích để giải thích mục đích cho từng khối lệnh

```
result1: .asciiz "\nshift left logical 4 by 2 bits is "
        result2: .asciiz "\nshift right logical 16 by 2 bits is "
        result3: .asciiz "\nshift right arithmetic 34 by 2 bits is "
        result4: .asciiz "\nshift right arithmetic -34 by 2 bits is "
        result5: .asciiz "\nrotate right 0xffffffe1 by 2 bits is "
        result6: .asciiz "\nrotate left 0xffffffe1 by 2 bits is "
                                          addi $t0, $zero, -34
.globl main
                                          sra $s0, $t0, 2
                                          addi $v0, $zero, 4
        addi $t0, $zero, 4
                                          la $a0, result4
        sll $s0, $t0, 2
                                          syscall
        addi $v0, $zero, 4
                                          addi $v0, $zero, 1
        la $a0, result1
                                          move $a0, $s0
        syscall
                                          syscall
        addi $v0, $zero, 1
        move $a0, $s0
                                          ori $t0, $zero, 0xffffffe1
        syscall
                                          ror $s0, $t0, 2
                                          li $v0, 4
        addi $t0, $zero, 16
                                          la $a0, result6.
        srl $s0, $t0, 2
                                          syscall
        addi $v0, $zero, 4
                                          li $v0, 34
        la $a0, result2
                                          move $a0, $s0
        syscall
                                          syscall
        addi $v0, $zero, 1
        move $a0, $s0
                                          ori $t0, $zero, 0xffffffe1
        syscall
                                          rol $s0, $t0, 2
                                          li $v0, 4
        addi $t0, $zero, 34
                                          la $a0, result6
        sra $s0, $t0, 2
                                          syscall
        addi $v0, $zero, 4
                                          li $v0, 34
        la $a0, result3
                                          move $a0, $s0
        syscall
                                          syscall
        addi $v0, $zero, 1
        move $a0, $s0
                                          addi $v0, $zero, 10
        syscall
                                          syscall
```

Ví dụ

Please input an integer value: -12345


Input value in binary:
Result after sll 4 bits:
Result after sllv 4 bits:
Input value in binary:
Result after srl 4 bits:
Result after srlv 4 bits:
Input value in binary:
Result after sra 4 bits:
Result after srav 4 bits:
Input value in binary:
Result after rol 4 bits:
Result after rol 4 bits:

Dịch mã hợp ngữ sang mã máy

- Có 3 cách để định dạng một lệnh trong MIPS:
 - Định dạng R (Thanh ghi): được sử dụng khi các giá trị đầu vào đưa vào ALU đến từ 2 thanh ghi.
 - Định dạng I (tức thì): được sử dụng khi các giá trị đầu vào đưa vào ALU đến từ 1 thanh ghi và 1 giá trị tức thì.
 - Định dạng J (nhảy): dành cho các lệnh nhảy

Dịch mã hợp ngữ sang mã máy


Định dạng lệnh




• opcode: mã 6 bit xác định toán tử

Các định dạng lệnh

Câu lệnh ở ngôn ngữ bậc cao: Lệnh hợp ngữ: add \$t8, \$s2, 10010 10001 100000 11000 00000 000000 Mã máy: Register Register ALU-type Register Addition Unused instruction 18 17 24 opcode



Lệnh R



- R_s: thanh ghi đầu tiên trong lệnh, và luôn là 1 đầu vào của ALU. R_s, R_t và R_d có chiều dài 5 bit, cho phép đánh địa chỉ của 32 thanh ghi cho mục đích chung.
- R_t: Thanh ghi thứ 2 trong lệnh, là đầu vào thứ 2 của ALU
- R_d: luôn là thanh ghi đích
- (sa) Shamt: số bit dịch nếu là toán tử dịch bit, trong các trường hợp khác bằng 0
- Funct: đối với lệnh loại R, được xác định trong toán tử cho ALU

Lệnh R

ор	rs	rt	rd	shamt	funct							
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits 5 bits		6 bits							
add \$t0, \$s1, \$s2												
0	\$ s1	\$s2	\$t0	0	add							
0	17	18	8	0	32							
000000	10001	10010	01000	00000	100000							
	(0x02324020)											

sub \$s0, \$t3, \$t5

0	\$t3	\$t5	\$s0	0	sub	
0	11	13	16	0	34	
000000	01011	01101	10000	00000	100010	
				(0x)	016D8022)	

Lệnh l




- Được sử dụng với các lệnh logic/số học với các toán tử tức thì và lệnh load/store.
- Các tham số lệnh:
 - op (operation code opcode): xác định toán tử
 - rs: thanh ghi đầu tiên trong lệnh, luôn là đầu vào cho ALU (thanh ghi nguồn).
 - rt: thanh ghi thứ 2 trong lệnh và là thanh ghi đích.
 - immediate: giá trị cho lệnh

Lệnh logic/số học với giá trị tức thì

 Các toán tử trong phạm vi [-32768, 32767] hoặc [0x0000, 0xffff] có thể được thiết lập trong trường giá trị tức thì.

```
addi $t0,$s0,61  # set $t0 to ($s0)+61
andi $t0,$s0,61  # set $t0 to ($s0)\wedge61
ori $t0,$s0,61  # set $t0 to ($s0)\vee61
xori $t0,$s0,0x00ff # set $t0 to ($s0)\oplus 0x00ff
```

Đối với các lệnh số học, toán hạng tức thì là số có dấu mở rộng



Lệnh logic/số học với giá trị tức thì

- Đối với các toán tử addi, lw, sw, giá trị của thanh ghi cần phải cộng thêm giá trị tức thì:
 - Thanh ghi là 32 bit.
 - Giá trị tức thì là 16 bit, do đó, cần chuyển thành loại 32 bit có dấu mở rộng.

Ví dụ:

+5 =					0000	0000	0000	0101	16-bit
+5 =	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0101	32-bit
-12 =					1 111	1111	1111	0100	16-bit
-12 =	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	0100	32-bit

Lệnh J

- Toán tử có địa chỉ dài 26-bit
- Được sử dụng cho các lệnh nhảy:
 - j (jump): op=000010
 - jal (jump and link): op=000011

ор	address
6 bits	26 bits


2. Fold bottom side (columns 3 and 4) together foration to separate card

Dịch mã hợp ngữ sang mã máy

	١		1	Á		ARITHMETIC CO	RE INS	TRU	ICTION SET 2	OPCODE / FMT /FT
MIPS	Re	fer	ence Data			NAME, MNEMO	ONIC	FOR MAT	OPERATION	/ FUNCT (Hex)
CORE INSTRUCT	ION SE				OPCODE	Branch On FP True			()	
NAME MNEMO	NIIC	FOR			/ FUNCT	Branch On FP False Divide	div		if(!FPcond)PC=PC+4+BranchAddr(4) Lo=R[rs]/R[rt]; Hi=R[rs]%R[rt]) 11/8/0/ 0//-1a
NAME, MNEMC		MAT	(2)	(1)	(Hex)	Divide Unsigned	divu		Lo= $R[rs]/R[rt]$; Hi= $R[rs]/R[rt]$ (6)	
Add	add	K	R[rd] = R[rs] + R[rt]		0 / 20 _{hex}	FP Add Single	add.s		F[fd] = F[fs] + F[ft]	11/10//0
Add Immediate	addi	1	R[rt] = R[rs] + SignExtImm	(1,2)		FP Add	add.d	FR	${F[fd],F[fd+1]} = {F[fs],F[fs+1]} +$	11/11//0
Add Imm. Unsigned	addiu	I	R[rt] = R[rs] + SignExtImm	(2)	9_{hex}	Double			${F[ft],F[ft+1]}$	
Add Unsigned	addu	R	R[rd] = R[rs] + R[rt]		$0/21_{hex}$	_			FPcond = (F[fs] op F[ft])? 1:0 $FPcond = ((F[fs] F[fs+1])) on$	11/10// <i>y</i>
And	and	R	R[rd] = R[rs] & R[rt]		$0/24_{hex}$	FP Compare Double	c.x.d*	FR	$FPcond = ({F[fs],F[fs+1]}) op $ ${F[ft],F[ft+1]}) ? 1 : 0$	11/11//y
And Immediate	andi	I	R[rt] = R[rs] & ZeroExtImm	(3)	c_{hex}		orle) (op is	==, <, or <=) (y is 32, 3c, or 3e)	
Dramah On Equal	la a a	т	if(R[rs]==R[rt])		1.	FP Divide Single	div.s	FR	F[fd] = F[fs] / F[ft]	11/10//3
Branch On Equal	beq	1	PC=PC+4+BranchAddr	(4)	4 _{hex}	FP Divide Double	div.d	FR	${F[fd],F[fd+1]} = {F[fs],F[fs+1]} / {F[ft],F[ft+1]}$	11/11//3
Branch On Not Equa	1bne	I	if(R[rs]!=R[rt]) PC=PC+4+BranchAddr	(4)	5 _{hex}		mul.s	FR	F[fd] = F[fs] * F[ft]	11/10//2
Jump	j	J	PC=JumpAddr	(5)	2 _{hex}	FP Multiply Double	mul.d	FR	${F[fd],F[fd+1]} = {F[fs],F[fs+1]} * {F[ft],F[ft+1]}$	11/11//2
Jump And Link	jal	J	R[31]=PC+8;PC=JumpAddr	(5)	3_{hex}	FP Subtract Single	sub.s	FR	F[fd]=F[fs] - F[ft]	11/10//1
Jump Register	jr	R	PC=R[rs]		$0/08_{hex}$	FP Subtract	sub.d		${F[fd],F[fd+1]} = {F[fs],F[fs+1]} -$	11/11//1
Load Byte Unsigned	l bu	Ī	$R[rt] = \{24'b0, M[R[rs]]$		24 _{hex}	Double		ı	${F[ft],F[ft+1]}$	
,	±D u	1	+SignExtImm](7:0)}	(2)	- nex	Load FP Single Load FP	lwc1	1		31//
Load Halfword Unsigned	lhu	I	$R[rt]=\{16\text{'b0,M}[R[rs] + \text{SignExtImm}](15:0)\}$	(2)	25 _{hex}	Double	ldc1	Ι	F[rt]=M[R[rs]+SignExtImm]; (2) F[rt+1]=M[R[rs]+SignExtImm+4]	33//
Load Linked	11	I	R[rt] = M[R[rs] + SignExtImm]	(2,7)	30_{hex}	Move From Hi	mfhi		R[rd] = Hi	0 ///10
Load Upper Imm.	lui	ī	$R[rt] = \{imm, 16'b0\}$	(-,,,	f _{hex}	Move From Lo	mflo		R[rd] = Lo	0 ///12
Load Word		T	R[rt] = M[R[rs] + SignExtImm]	(2)		Move From Control Multiply	mult	R R	R[rd] = CR[rs] {Hi,Lo} = R[rs] * R[rt]	10 /0//0 0///18
	lw	1		(2)		1 •	multu	R	$\{Hi,Lo\} = R[rs] * R[rt] $ $\{Hi,Lo\} = R[rs] * R[rt] $ (6)	
Nor	nor		$R[rd] = \sim (R[rs] \mid R[rt])$		0 / 27 _{hex}	Shift Right Arith.	sra		R[rd] = R[rt] >>> shamt	0//-3
Or	or	R	$R[rd] = R[rs] \mid R[rt]$		$0/25_{hex}$	Store FP Single	swc1	Ι		39//
Or Immediate	ori	I	$R[rt] = R[rs] \mid ZeroExtImm$	(3)		Store FP	sdc1	I	M[R[rs]+SignExtImm] = F[rt]; (2)) _{3d//}
Set Less Than	slt	R	R[rd] = (R[rs] < R[rt]) ? 1 : 0		$0/2a_{hex}$	Double	5401	1	M[R[rs]+SignExtImm+4] = F[rt+1]	<i>541 1 1</i>

Dịch mã hợp ngữ sang mã máy

Assembly to machine code



Mã máy với lệnh add

• Dịch lệnh sau sang mã máy:

add \$t0, \$t1, \$t2

R-Type

3	1 26	25 21	20 16	15 11	10 6	5 0
	opcode	rs	rt	rd	sa	function


- Lệnh định dạng R
- ► Toán hạng/hàm: 0/20
 - \rightarrow 00 0000/10 0000

- R_d: Thanh ghi \$t0 là \$8 hay 01000
- R_s: Thanh ghi \$t1 là \$9 hay 01001
- R_t: Thanh ghi \$t2 là \$10 hay 01010
- sa (shamt) là 00000

Mã máy với lệnh addi

Dịch lệnh sau sang mã máy:

addi \$s2, \$t8, 37



Lệnh định dạng I

- R_t: Thanh ghi \$s2 là \$18 hay 10010
- Popcode: 8 → 00 1000
- R_s: Thanh ghi \$t8 là \$24 hay 11000
- Giá trị tức thì là 37, hay 0x0025

0010 0011 0001 0010 0000 0000 0010 01012 hay 0x23120025

Mã máy với lệnh sll

• Dịch lệnh sau sang mã máy:

sll \$t0, \$t1, 10

	31 26	25 21	20 16	15 11	10 6	5 0
R-Type	opcode	rs	rt	rd	sa	function

Lệnh định dạng R

- R_d: Thanh ghi \$t0 là \$8 hay 01000
- Opcode/function: 0/00
- R_s không được sử dụng
- → 00 0000/00 0000
- R_t: Thanh ghi \$t1 là \$9 hay 01001
- sa (shamt) là 10 hay 0x01010

Dịch các lệnh sau sang mã máy:

```
.text
.globl main
main:
          ori $t0, $zero, 15
          ori $t1, $zero, 3
          add $t1, $zero $t1
          sub $t2, $t0, $t1
          sra $t2, $t2, 2
          mult $t0, $t1
          mflo $a0
          ori $v0, $zero, 1
          syscall
          addi $v0, $zero, 10
          syscall
.data
        result: .asciiz "15 * 3 is "
```

 Dịch các lệnh sau ở dạng mã máy sang lệnh MIPS:

```
0x20100000a
0x34110005
0x012ac022
0x00184082
0x030f9024
```

Chương trình sau mô tả cách sử dụng các lệnh logic để lấy thông tin từ thanh ghi.

```
.text
    li $s0, 0x0563
    andi $t0, $s0, 0xff
    andi $t1, $s0, 0x0400
```

- Có thể lấy 1 hoặc nhiều bit tuỳ theo mặt nạ được sử dụng.
- Đọc và chú thích từng dòng lệnh.

Gõ 2 lệnh sau vào MARS, biên dịch và chạy chương trình.

addiu \$t0, \$zero, 60000 ori \$t0, \$zero, 60000

- Có gì khác nhau giữa hai lệnh này không?
- Kết quả có giống nhau không?
- Có lệnh nào chạy nhanh hơn không?
- Giải thích.

 Giả lệnh trong MIPS là các lệnh không được chạy trực tiếp trên MIPS mà phải chuyển sang các lệnh thực của MIPS. Hãy viết lại các giả lệnh sau sử dụng lệnh thực mà bộ xử lý MIPS có thể hiểu được:

```
a.abs $s0,s1

s0 <= | $s1 |

b.move $s0,s1

s0 <= $s1

c.not $s0

s0 <= bit invert (s0)

d.ble $s1,s2,L

if (s1 <= $s2)
```

- Viết một chương trình thực hiện công việc sau:
 - Lấy bit MSB của \$s0
 - Xoá bit LSB của \$s0
 - Thiết lập bit LSB của \$s0 (bit 7->0 thiết lập về 1)
 - Xoá \$s0 (s0=0, phải sử dụng lệnh logic)

• Xây dựng một chương trình phát hiện tràn số trong phép cộng, trong đó, khi 2 toán hạng cùng dấu thì tràn số sẽ xảy ra nếu dấu của tổng không cùng dấu với hai toán hạng.

 Viết một chương trình thực hiện phép nhân với bội của 2 (ví dụ 2, 4, 8, 16...).

- Viết một chương trình thực hiện thao tác bit BÙ (NOT) của một số nguyên do người dùng nhập vào.
- Nên sử dụng toán tử XOR để thực hiện phép BÙ NOT, không sử dụng toán tử NOT.
- Chương trình bao gồm các lời nhắc và in kết quả ra màn hình một cách thích hợp.

- Viết chương trình thực hiện phép tính bù 2 của một số nguyên do người dùng nhập vào.
- Chương trình chỉ sử dụng toán tử XOR và ADD.
- Chương trình bao gồm các lời nhắc và in kết quả ra màn hình một cách thích hợp.

- Viết một chương trình đơn giản thực hiện phép toán thao tác bit NAND trong MARS.
- Chương trình bao gồm các lời nhắc và in kết quả ra màn hình một cách thích hợp.

- Thực hiện một chương trình nhân một số nguyên do người dùng nhập vào với 10 chỉ sử dụng toán tử dịch bit và toán tử cộng.
- Kiểm tra độ chính xác bằng toán tử mult và mflo.
- Chương trình bao gồm các lời nhắc và in kết quả ra màn hình một cách thích hợp.

Kết thúc tuần 4