
软件工程 第二部分结构化方法学 总体设计 4.1软件设计的概念 4.2总体设计的过程 4.3设计原理与启发规则 4.4软件结构的设计工具 4.5结构化设计方法 4.6软件设计的评价




- 软件设计的基本目标是用比较抽象概括的 方式确定目标系统如何完成预定的任务, 即软件设计是确定系统的物理模型。
- 从技术观点来看,软件设计包括数据设计、 体系结构设计、接口设计、过程设计。

总体设计

3

- 数据设计将实体关系图中描述的对象和关系, 以及数据字典中描述的详细数据内容转化为数据结构的定义。
- <u>体系结构设计</u>定义软件系统各主要成份之间的 关系。
- <u>接口设计</u>根据数据流图定义软件内部各成份之间、软件与其它协同系统之间及软件与用户之间的交互机制。
- 过程设计把结构成份转换成软件的过程性描述。

总体设计



- 从工程管理角度来看,软件设计分两步完成: 总体设计和详细设计。
- 为什么在详细设计之前先进行总体设计? 可以站在全局高度上,花较少成本,从较抽象的 层次上分析对比多种可能的系统实现方案和软件 结构,从中选出最佳方案和最合理的软件结构, 从而用较低成本开发出较高质量的软件系统。

总体设计

- 总体设计的基本目的就是回答"概括地说, 系统应该如何实现?"这个问题。总体设计 又称为概要设计或初步设计。
- 总体设计阶段的主要任务:
 - ·确定系统实现方案:划分出组成系统的物理元素(黑盒子级)--程序、文件、数据库、人工过程和文档等等。
 - ✓设计软件的结构:确定系统中每个程序是由哪些模块组成的,及这些模块相互间的关系。

总体设计

7

4.2 总体设计的过程

- 总体设计过程通常由两个主要阶段组成:
 - ✓系统设计:确定系统的具体物理实现方案;
 - ✓结构设计:确定软件结构。
- 典型的总体设计过程包括下述9个步骤:
 - 1. 设想供选择的方案:基于数据流图进行各种处理的分组方法。
 - 2. 选取合理的方案: 选取合理方案并进行系统 流程、成本/效益、进度计划等分析。
 - 3. 推荐最佳方案: 推荐并确定最优方案。进入结构设计阶段。

总体设计

.

- 4. 功能分解: 从实现的角度对复杂的功能进一步 分解,是对数据流图的进一步细化。
- 5. 设计软件结构: 系统模块化分解, 并采用工具 表示出来。
- 6. 设计数据库
- 7. 制定测试计划
- 8. 书写文档(系统说明、用户手册、测试计划、 详细的实现计划、数据库设计结果)
- 9. 审查和复审

总体设计

9

4.3软件设计的原理

- ■软件设计的原理和启发规则是进行软件设计的主要手段和应遵循的原则。
- ■基本的软件设计原理包括:
 - □ 模块化
 - □抽象
 - □ 逐步求精
 - □ 信息隐藏和局部化
 - □ 模块独立

总体设计

10

1.模块化

- <u>模块</u>是由边界元素限定的相邻程序元素的序列, 而且有一个总体标识符代表它。
- ■按照模块的定义,过程、函数、子程序和宏等, 都可作为模块。面向对象方法学中的对象是模 块,对象内的方法也是模块。
- 模块化就是把程序划分成独立命名且可独立访问的模块,每个模块完成一个子功能,把这些模块 集成起来构成一个整体,可以完成指定的功能满 足用户的需求。

总体设计

11


■ 软件设计应当遵循模块化的原则

- ✓每个模块可独立地开发、测试,最后组装成完整的程序。模块是构成程序的基本构件。
- ✓ 出发点: 复杂问题"分而治之"的原则,目的是 使程序的结构清晰,容易阅读、理解、测试、 修改。
- ✓ 模块化的理论依据:

C(x): 问题x的复杂程度, E(x): 解决问题x需要的工作量

如果 C(P1)>C(P2), 则E(P1)>E(P2); C(P1+P2)>C(P1)+C(P2) (据经验知) E(P1+P2)>E(P1)+E(P2)

总体设计



- Meyer的良好模块设计方法的标准
 - a) 模块可分解性 可将系统按问题 / 子问题分解的原则分解成系统的模块层次结构。
 - b) 模块可组装性 可利用已有的设计构件组装成新系统,不必一切从头开始。
 - c) 模块可理解性 一个模块可不参考其他模块而被理解。
 - d) 模块连续性 对软件需求的一些微小变更只导 致对某个模块的修改而整个系统不用大动。
 - e) 模块保护 将模块内出现异常情况的影响范围 限制在模块内部。

总体设计 1

2.抽象

- 抽象是一种重要的思维工具,是指抽出事物的本质特性而暂时不考虑他们的细节(思维能力的限制)。
- 软件开发的过程多次应用抽象机制。每一步是 对软件解法的抽象层次的不断精化:
 可行性研究→需求分析(需求规格说明)
 - → 总体设计(设计方案)→详细设计 → 实现(程序)。

总体设计

15

- 软件设计应遵循抽象化的原则,包含过程 抽象、数据抽象和控制抽象:
 - ✓ 过程抽象 是指在软件设计中将处理过程的 实现细节隐藏在操作抽象中,可以直接通过 模块接口使用这些处理操作(如方法声明)。
 - ✓ 数据抽象 是指采用抽象数据类型表示数据, 实现数据封装。使用者可通过接口使用数据 而不必关心数据结构的实现(如学生记录)。
 - ✓ 控制抽象 是指没有指定内部细节的程序控制 机制(如操作系统中的同步信号)。

总体设计 16

3.逐步求精

- 逐步求精是人类解决复杂问题时采用的基本方法, 也是许多软件工程技术(规格说明,设计和实现技术)的基础。可以把逐步求精定义为:"为了能集 中精力解决主要问题而尽量推迟对问题细节的考 虑。"
- 人类的认知过程遵守Miller法则: 一个人在任何时 候都只能把注意力集中在7±2个知识块上。
- 逐步求精最初是由Niklaus Wirth提出的一种自顶向下的设计策略。

总体设计 17

- 软件设计应遵循逐步求精的原则,建立一个 层次的结构。
 - ✓ 将软件体系结构自顶向下,对过程细节、数据细节和控制细节从抽象到具体,逐层细化,直到用编程语言的语句能够实现为止。
 - ✓逐步求精方法确保每个问题都将被解决,而且 每个问题都将在适当的时候被解决。
 - ✓逐步求精与模块化、抽象等概念紧密相关,求 精与抽象是互补的。

总体设计

4.信息隐藏和局部化

- 信息隐藏原理指出:应该这样设计和确定模块,使得一个模块内包含的信息(过程和数据)对于不需要这些信息的模块来说,是不能访问的。
- 局部化是指把一些关系密切的软件元素物理地 放得彼此靠近。
- 局部化有助于实现信息隐藏。隐藏的不是有关 模块的一切信息,而是模块的实现细节。

总体设计

19

■ 软件设计应遵循信息隐蔽和局部化的原则

- ✓ Parnas主张在开发时,将每个程序的成分隐藏在 模块内,定义每一个模块时尽可能少地显露其 内部的处理。
- ✓ 每个模块的实现细节对于其它模块是隐蔽的, 将来修改软件时偶然引入错误所造成的影响就 可以局限在一个或几个模块内部,不致波及到 软件的其它部分。
- ✓ 在可预见将来可能修改的场合,信息隐蔽可以 提高软件的可修改性、可测试性和可移植性。

总体设计

20

5. 模块独立性

- 如果一个模块能够独立于其他模块被编程、测试和修改,则该模块具有模块独立性,也称功能独立性。
- 模块独立性是模块化、抽象和信息隐藏的直接产物。
- 模块独立性很重要:
 - √1)有效的模块化(即具有独立的模块)的软件 比较容易开发。
 - √2) 独立的模块比较容易测试和维护。


总体设计

21


- 1978年Myers提出用两个准则来度量模块独立性,即模块间的耦合和模块的内聚。
 - ✓内聚性:内聚是一个模块内部各个元素彼此结合的紧密程度的度量。
 - ✓耦合性: 耦合是模块间互相连接的紧密程度的 度量,它取决于各个模块之间接口的复杂度、 调用方式以及哪些信息通过接口。


总体设计


22



























信息内聚的模块:完成多个功能,各个功能相互独立但都在同一数据结构(如符号表)上操作,每一项功能有一个唯一的入口点。这个模块将根据不同的要求,确定该执行哪一个功能。

■信息内聚模块可以看成是多个功能内聚模块的组合,并且达到信息的隐蔽。




通信内聚

- 如果一个模块内所有元素都使用了相同的 输入数据,或产生了相同的输出数据,则 称之为通信内聚模块。
- 通常,通信内聚模块是通过数据流图来定义的。模块内各个功能是紧密相连的。
- 通信内聚属于中内聚。

总体设计

37



过程内聚

- 过程内聚:如果一个模块内的处理元素是相关的,而且必须以特定的次序执行。
- 通常,把程序流程图中的某一部分划出组 成模块,就得到过程内聚模块。例如,把 流程图中的循环部分、判定部分、计算部 分分成三个模块,这三个模块都是过程内 聚模块。
- 过程内聚属中内聚。

总体设计

39

肘间内聚

- <mark>时间内聚</mark>又称为经典内聚。一个模块内包 含的任务必须在同一时间段内执行。
- 这种模块大多为多功能模块,但模块的各个功能的执行与时间有关(如初始化模块)。
- 时间内聚属低内聚。

总体设计

40

逻辑内聚:如果一个模块完成的任务在逻辑上属于相同或相似的一类。属于低内聚。 ■ 把几种相关的功能组合在一起。调用时,由判定参数来确定执行的具体功能。 测用模块 该一个记录 《海川模块 《海川模块



■软件设计要遵循模块独立性原则:

- √软件设计中应该追求高内聚、低耦合的系统。
- ✓ 尽量使用数据耦合、少用控制耦合和特征耦合 、限制外部耦合和公共环境耦合的范围、不用 内容耦合;
- ✓ 力求做到高内聚;通常中等程度的内聚也是可以采用的,而且效果和高内聚相差不多;坚决不使用低内聚。

总体设计

43

4.4 启发式原则

- 人们在开发计算机软件的长期实践中积累了丰富的经验,总结这些经验得出了一些启发式规则。不是设计的目标,也不是应该普遍遵循的原理。
- 这些启发式规则在许多场合能给软件工程师以 有益的启示,往往能帮助他们找到改进软件设 计提高软件质量的途径。

总体设计

44

46

1. 提高模块独立性

通过模块分解或合并,力求降低耦合提高内聚。例如:消除重复功能,改善软件结构

- ✓ 完全相似:在结构上完全相似,可能只是 在数据类型上不一致。此时可以采取完全 合并的方法。
- ✓ 局部相似:找出其相同部分,分离出去, 重新定义成一个独立的下一层模块。还可 以与它的上级模块合并。

总体设计

45

47

2. 模块功能完善化

- 一个完整的模块应当有以下几部分:
- ✓ 执行规定的功能的部分;
- ✓ 出错处理的部分。当模块不能完成规定的功能时,必须回送出错标志,出现例外情况的原因。
- 如果需要返回数据给它的调用者,在完成数据加工或结束时,应当给它的调用者返回一个状态码。

总体设计


3. 深度、宽度、扇出、扇入都应适当例如:如果一个模块的扇出数过大,就意味着该模块过分复杂,需要协调和控制过多的下属模块。应当适当增加中间层次的控制模块。

总体设计


4. 模块的作用域应在控制域之内


- ✓模块的控制域包括它本身及其所有的从属模块。
- ✓模块的作用域是指模块内一个判定的作用范围,凡是受这个判定影响的所有模块都属于这个判定的作用范围。
- ✓如果一个判定的作用域包含在这个判定所在模块的控制域之内,则这种结构是简单的,否则,它的结构是不简单的。

总体设计









■ Davis的软件设计原则
①设计应具有可跟踪性,能回溯到软件需求。
②设计不必每次都从头做起,可以复用已有的设计模式和数据模式。
③设计应当缩小软件与现实世界中问题的"智力距离",尽量逼近问题领域的结构。
④设计应具有一致性和集成性。整个系统应具有统一的风格和格式,具有良好的接口。
③设计结果应能适应未来可能的变更。


⑥ 设计不是编码,编码也不是设计。设计模型的抽象级别比源代码高。在编码级别上唯一的设计决策是补充一些实现细节。
⑦ 设计应具有容错性和异常处理能力。对于异常数据、事件、操作条件等能够平滑处理。
⑧ 在建立设计方案时就应能评估设计质量,而不是在系统编码之后。
⑨ 应坚持设计评审,减少概念性(语义性)的错误。


4.5 软件结构的设计工具 1.层次图

- <mark>层次图(H图)</mark>广泛用来描绘软件的层次结构。 层次图中的一个<u>矩形框</u>代表一个模块,方框间的 连线表示调用关系。
- 注意区分: 层次方框图与层次图。
- 层次图适合于在自顶向下软件设计的过程中使用。 它表明各个功能的隶属关系,自顶向下逐层分解 得到的。

总体设计

55







2. HIPO图


- HIPO是1976年由 IBM 公司提出来的,全称是 "层次图加输入/处理/输出图"。
 - ✓ HIPO图采用层次图 (H图) 给出程序的层次 关系,采用IPO图来描述程序逻辑。
 - ◆和H图中每个方框相对应,应该有一张IPO 图描绘这个方框代表的模块的处理过程。
 - HIPO图中的每张IPO图内都应该明显地标出它所描绘的模块在H图中的编号,以便追踪了解这个模块在软件结构中的位置。


总体设计 58

































- 该方法实施的要点是:
 - 1) 首先精化数据流图。 根据需求规格说明,研究与审查数据流加工过程,解决发现的问题。
 - 2) 然后根据数据流图确定数据处理的类型,针 对不同类型(变换型或事务型)进行变换分 析或事务分析处理。
 - 3) 由数据流图推导出系统的初始结构图。
 - 4) 利用启发式原则改进系统初始结构图。
 - 5) 修改和补充数据字典。
 - 6) 制定测试计划。


总体设计 71

数据处理的类型

- 在需求分析阶段,SA方法产生数据流图; 在软件设计阶段,SD方法将数据流图转换 成程序结构图。
- 数据处理即为在DFD中从系统的输入数据 流到系统的输出数据流所经历的一连串连 续变换。数据处理的类型分为变换流与事 务流。

总体设计






事务流

- 数据沿着输入通路到达一个事务中心,事务中心根据输入数据(即事务)的类型在若干个动作(称为活动流)中选择一个来执行,这种数据流也称为事务流。
- 事务流有明显的事务中心,各活动流以事务中心为起点呈辐射状流出。
- 在事务流型结构图中,事务中心模块按所接受的事务的类型,选择某一事务(活动流)处理模块执行。各事务处理模块并列。


总体设计 75





变换分析


- 变换分析从变换流的数据流图导出系统结构图.
- 步骤
 - 1.重画数据流图;
 - 区分有效(逻辑)输入、有效(逻辑)输出 和变换中心部分;
 - 3.进行一级分解,设计模块结构的顶层和第一 层模块;
 - 4.进行二级分解,设计输入、输出和中心变换 部分的中、下层模块。


总体设计 77















事务分析 事务分析 事务分析是从事务流的数据流图导出系统结构图。 步骤: 1. 确定事务中心和每条活动流的流特性 2. 将事务流型数据流图映射成高层的系统结构 3. 进一步分解





3. 进一步分解 ^{类同于变换分析中输}

- 接收模块: 类同于变换分析中输入控制模块的 分解。
- 活动流模块:根据其流特性(变换流或事务流) 进一步采用变换分析或事务分析进行分解。

总体设计

87

89

模块设计的原则


- 在选择模块设计的次序时,必须对一个模块的 全部直接下属模块都设计完成之后,才能转向 另一个模块的下层模块的设计。
- 使用"黑盒"技术:在设计当前模块时,先把该模块的所有下层模块定义成"黑盒",在设计中利用它们时暂不考虑其内部结构和实现。在这一步定义好的"黑盒",在下一步就可以对它们进行设计和加工。最后,全部"黑盒"的内容和结构应完全被确定。

总体设计 88

- 在设计下层模块时,应考虑模块的耦合和内聚问题,以提高初始结构图质量。
- 模块划分时,一个模块的直接下属模块一般在5个左右。如果直接下属模块超过10个,可设立中间层次。
- 如果出现以下情况,就停止模块分解:
 - ✓ 模块不能再细分为明显的子任务;
 - ✓ 分解成用户提供的模块或库函数;
 - ✓ 模块接口是输入输出设备传送的信息;
 - ✓ 模块不宜再分解得过小。

总体设计

■ 变换分析是软件系统结构设计的主要方法。
■ 一个大型的软件系统通常是变换型结构和事务型结构的混合结构。利用以变换分析为主,事务分析为辅的方式进行软件结构设计。



4.7 软件设计的评价

- 软件设计既是过程又是模型。
- <mark>设计过程</mark>是一系列的迭代步骤,使设计人员能 够描述目标系统的各个侧面。
- 设计模型首先描述目标系统的整体架构,然后逐步细化架构得到构造每个细节的指导原则, 从而得到系统的一系列不同的视图。
- 良好的设计原则可为设计过程导航。

总体设计

■ 衡量设计过程的技术原则:

- ①设计必须实现分析模型中描述的所有显式需求,必须满足用户希望的所有隐式需求。
- ②对于开发者和未来的维护者而言,设计必须 是可读的、可理解的,使得将来易于编程、 易于测试、易于维护。
- ②设计应该给出软件的全貌,包括从实现角度 可看到的数据、功能、行为。

总体设计

93

■衡量设计模型的技术原则

- ①设计模型应该是一个分层结构。该结构:
 - ✓ 使用可识别的设计模式搭建系统结构。
 - ✓ 用显示良好设计特征的构件构成。
 - ✓ 可以用演化的方式实现。
- ②设计应当模块化。
- ③设计应当包含数据、体系结构、接口和构件 (模块)的清晰的视图。

总体设计 94

- ④ 设计应当根据将要实现的对象和数据模式导出合适的数据结构。
- ③ 设计应当建立具有独立功能特征的构件。
- ⑥ 设计应当建立能够降低模块与外部环境之间 复杂连接的接口。
- ① 设计模型应当通过使用软件需求信息所驱动 的可重复的方法导出。

总体设计 95

小结

- 软件设计的基本目标是确定问题的解决方案,并 且用较概括抽象的方式表达出来。
- 软件设计细化为总体设计与详细设计两个阶段, 其好处在于可以在软件开发的早期从全局高度对 软件结构进行优化。
- 总体设计阶段的主要任务包括确定系统的物理模型和确定软件的体系结构。

总体设计

v

- 设计原理和启发规则是进行软件结构设计的主要手段。模块独立性是应该遵循的最主要的原理。
- 层次图、HIPO图、结构图是描绘软件结构的常用工具。
- 结构化设计方法是一种面向数据流的设计方法,并 基于模块化、自顶向下细化、结构化程序设计等技术,并可与结构化分析方法衔接。
- 软件设计既是过程又是模型,应采用合适标准评价 软件设计模型与设计过程。

总体设计