# Programmation orientée objet

Conversion d'objet, explicit, mutable

#### Plan

- Conversion classe dérivée en classe de base (upcasting)
- Conversion de la classe de base en classe dérivée (downcasting)
- Conversion lors de la compilation
- Conversion lors de l'exécution
- > explicit
- > mutable

## Classes Immeuble et Habitation

```
class Immeuble
public:
    void afficher();
};
class Habitation : public Immeuble
  public:
     void afficher();
};
```

## Conversion d'objets (dérivée => base)

Un objet de la classe dérivée peut-être converti implicitement en un objet de la classe de base.

```
void tester(Immeuble unImmeuble)
{
   unImmeuble.afficher();
}

Habitation monHabitation;
  tester(monHabitation);
```

## Conversion d'objets (dérivée => base)

```
Immeuble monImmeuble; // classe de base
Habitation monHabitation; // classe dérivée
monImmeuble = monHabitation;

// monHabitation est convertit en objet Immeuble.
```

## Conversion d'objets (dérivée => base)

 Un pointeur (ou une référence) sur un objet de la classe dérivée peut-être converti implicitement en un pointeur de la classe de base. (upcasting)

```
void tester( Immeuble * ptr)
{
   ptr->afficher();
}

Habitation * ptrHabitation = new (MonHabitation);
   tester (PtrHabitation);
```

## Conversion d'objets Polymorphisme

```
Immeuble* ptrImmeuble;
ptrImmeuble = new Habitation();
```

- ptrImmeuble pointe vers un espace mémoire de type Habitation.
- Mais à partir du pointeur ptrImmeuble, on ne peut accèder qu'à l'interface public de la classe Immeuble.
- □ Est-ce que l'on peut accéder à l'interface de la classe Habitation à partir du pointeur ptrimmeuble ?
- Solution: Fonction virtuelle (chapitre Polymorphisme)

## Conversion d'objet (base => dérivée)

- Une conversion de la classe de base vers la classe dérivée n'est pas autorisée.
- Il faut créer un constructeur de la classe de base vers la classe dérivée.

```
void tester(Habitation uneHabitation)
{
    uneHabitation.Afficher();
}

Immeuble monImmeuble;
    tester (monImmeuble);

// Il faut créer le constructeur Habitation(Immeuble)
```

## Conversion de type Compilation ou Exécution

- □À la compilation
  - static\_cast<>
  - reinterpret\_cast<>
- □À l'exécution
  - dynamic\_cast<>

## Opérateur static\_cast

- Changement de type à la compilation.
- Conversion standard (int en double, char en void \*....)
- Les anciens opérateurs de transtypage de C sont désuets.
- static\_cast est un mot réservé.

### Exemple 1 : static\_cast

### Exemple 2 : static\_cast

```
class Immeuble
{ /* ... */ };
class Industrie : public Immeuble
{ /* ... */ };

   // downcasting
   Immeuble * PtrImmeuble = new Industrie;
   Industrie * PtrIndustrie = static_cast<Industrie*> (PtrImmeuble);

PtrIndustrie->Afficher(); // fonction afficher d'Industrie
```

## Opérateur reinterpret\_cast

Permet de convertir n'importe quel type de pointeur en entier et vice-versa.

#### Exemple :

## **Run Time Type Information**

- Permettant la liaison dynamique.
- Mécanisme particulier pour obtenir l'identification de type d'un objet ou d'une expression seulement à l'exécution.
- Polymorphisme.
- Opérateur: typeid() Pour connaître le type de l'objet lorsque l'on a un pointeur ou une référence.

## Opérateur dynamic\_cast

- Pour convertir un pointeur (référence) de la classe de base en pointeur (référence) de la classe dérivée (downcasting).
- Édition des liens dynamiques.

```
Classe_Dérivée* =
    dynamic_cast<Classe_Dérivée*> (Classe_Base*); // ptr

Classe_Dérivée& =
    dynamic_cast<Classe_Dérivée&> (Classe_Base&); // ref
```

### **Exemple dynamic\_cast**

```
vector<SourceEnergie*> tableau;

tableau.push_back(new CentraleHydro(
   "Beaulac", 200, 1200, Point3D(2,2), 31, "BaieJames") );

tableau.push_back(new CentraleNucleaire(
   "Burgey", 200, 1200, Point3D(2,2), 31, 0) );
```

## Exemple dynamic\_cast (suite)

```
CentraleNucleaire* ptrCentraleNucleaire;
CentraleHydro* ptrCentraleHydro;
for(unsigned int i = 0; i < tableau.size(); i++)</pre>
      if( typeid(*tableau[i]) == typeid(CentraleNucleaire) )
                ptrCentraleNucleaire = dynamic_cast<CentraleNucleaire*>(tableau[i]);
                cout << "Nucleaire Reacteurs : "</pre>
                << ptrCentraleNucleaire->GetNbReacteurs() << endl;</pre>
      else if ( typeid(*Tableau[i]) == typeid(CentraleHydro) )
                ptrCentraleHydro = dynamic_cast <CentraleHydro*> (tableau[i]);
                cout << "Hydro Turbines : "</pre>
                << ptrCentraleHydro->GetNbTurbines() << endl;
      else
                cout << " erreur " << endl;</pre>
```

## Rappel

- > Implicitement
  - Classe de Base = classe Dérivée
  - Pointeur classe de base = pointeur classe dérivée (upcasting)
- Par Constructeur
  - Classe dérivée = classe Base
- static\_cast ou dynamic\_cast
  - Pointeur classe dérivée = pointeur classe de base (downcasting)

## Opérateur const\_cast

Permet de modifier *const* d'une expression.

```
Immeuble::Immeuble (const Immeuble& im)
{
    ...
    const_cast <Immeuble&> (im).Superficie++; // opération valide

    // OU
    Immeuble& immC = const_cast <Immeuble&> (im);
    immC.Superficie++;
    ...
}
```

## Ajouts à la norme ANSI : Constructeur explicit

Pour empêcher qu'un constructeur serve à des conversions de type implicitement, on le précède du mot clé explicit.

## Constructeur explicit

```
class Toto {
       int attribut ;
       public:
             explicit Toto ( int Un=0)
                       {attribut = Un;}
    };
    void Tester( Toto t) {
       cout << "Tester" << endl;</pre>
    int main() {
       int UneValeur = 6;
       Tester(UneValeur);
       return 0;
error C2664: 'Tester' : cannot convert parameter 1 from 'int' to 'class Toto'
load resolution was ambiguous
```

#### **Attributs membres mutables**

const\_cast permet d'annuler la constance d'un objet.

#### Autre alternative

- Un attribut mutable peut être modifié dans une fonction membre constante.
- const\_cast il faut le spécifier dans
   l'implémentation de la fonction membre.
- mutable est spécifié dans la définition de la classe.

### **Exemple mutable**

```
class Toto
  mutable int attribut_;
  public:
      explicit Toto ( int Un=0){
             attribut = Un;
      int getAttribut() const {
             return ++attribut_; // opération valide
};
```