

Medidas de associação

> Felipe Figueiredo

Medidas de associação

Correlação Linear

Felipe Figueiredo

UNIAN - Centro Universitário Anhanguera de Niterói

Tipos de variáveis envolvidas

- Considere duas amostras X e Y, de dados numéricos contínuos.
- Vamos representar os dados em pares ordenados (x,y) onde:
 - X: variável independente (ou variável explanatória)
 - Y: variável dependente (ou variável resposta)

Sumário



associação

Felipe Figueiredo



Correlação

- Associação entre duas variáveis
- Covariância entre duas amostras
- Coeficiente de correlação de Pearson

Anhanguera

Medidas de associação

> Felipe Figueiredo

Medidas de associação



Medidas de associação

Felipe Figueiredo

- Como definir (e mensurar!) o grau de associação entre duas variáveis aleatórias (VAs)?
- Se uma VA é dependente de outra, é razoável assumir que isso possa ser observável por estatísticas sumárias
- Como resumir esta informação em uma única grandeza numérica?

Medidas de associação




- Quando uma associação é forte, podemos identificá-la subjetivamente
- Para isto, analisamos o diagrama de dispersão dos pares (x,y)
- Um gráfico deste tipo é feito simplesmente plotando os pontos no plano cartesiano

Medidas de associação Felipe Figueiredo Correlação Associação Covariância Pearson

(a) Positive correlation between x and y (b) Strong positive correlation between x and y (c) Perfect positive correlation between x and y (Fonte: Triola)

Anhanguera Medidas de associação Felipe Figueiredo Correlação Associação Covariancias Pearson (d) Negative correlation between x and y correlation between x and y (f) Perfect negative correlation between x and y (Fonte: Triola)



Variância



Medidas de

associação

Felipe

Figueiredo

Correlaç Associação Covariância

- Relembrando: a variância (assim como o desvio-padrão) é uma medida da dispersão da amostra
- Medida sumária que resume o quanto os dados se desviam da média
- Podemos usar um raciocínio análogo para comparar quanto uma amostra se desvia em relação à outra

Covariância entre duas amostras



Medidas de associação

Felipe Figueiredo

Covariância

Definition

A covariância entre duas variáveis X e Y é uma medida de quanto ambas variam juntas (uma em relação à outra).

 Obs: duas variáveis independentes tem covariância igual a zero!

Correlação



Medidas de

Felipe Figueiredo

Correlação Associação Covariância

Definition

A correlação é a associação estatística entre duas variáveis.

Para medir essa associação, calculamos o coeficiente de correlação $\it r$.

Coeficiente de correlação



Definition

O coeficiente de correlação r é a medida da direção e força da associação entre duas variáveis.

Propriedades:

- É um número entre −1 e 1.
- Mede a associação linear entre duas variáveis.
 - Diretamente proporcional, inversamente proporcional, ou ausência de proporcionalidade.

Medidas de associação

Felipe Figueiredo

Correlação
Associação
Covariância

Coeficiente de correlação

- Anhanguera
 - Medidas de associação
 - Felipe Figueiredo
- Correlação
 Associação
 Covariância
- O coeficiente de correlação de Pearson é a covariância normalizada
- Pode ser calculado para populações (ρ) ou amostras (r)
- Amostra:

$$r = \frac{\sum xy - n\bar{x}\bar{y}}{(n-1)s_x s_y}$$

• Utilizando uma fórmula semelhante, encontramos o coeficiente ρ para uma população

Correlação



Medidas de associação

Felipe Figueiredo

- Uma forte associação positiva corresponde a uma correlação próxima de 1.
- Uma forte associação negativa corresponde a uma correlação próxima de -1.
- A ausência de associação corresponde a uma correlação próxima de 0.

Exemplo



Medidas de associação

Felipe Figueiredo

Correlação
Associação
Covariância

Example

Pesquisadores queriam entender por que a insulina varia tanto entre indivíduos. Imaginaram que a composição lipídica das células do músculo afetam a sensibilidade do músculo para a insulina. Para isto, eles injetaram insulina em 13 jovens adultos, e determinaram quanta glicose eles precisariam injetar nos sujeitos para manter o nível de glicose sanguínea constante. A quantidade de glicose injetada para manter o nível sanguíneo constante é, então, uma medida da sensibilidade à insulina. (Fonte: Motulsky, 1995)

Exemplo



Medidas de associação

Felipe Figueiredo

Example

Os pesquisadores fizeram uma pequena biópsia nos músculos para aferir a fração de ácidos graxos poliinsaturados que tem entre 20 e 22 carbonos (%C20-22). Como variável resposta, mediram o índice de sensibilidade à insulina.

Valores tabelados a seguir.

Correlação Associação

Exemplo



Table 17.1. Correlation Between %C20–22 and Insulin Sensitivity


% C20–22 Polyunsaturated	Insulin Sensitivity			
Fatty Acids	(mg/m²/min)			
17.9	250			
18.3	220			
18.3	145			
18.4	115			
18.4	230			
20.2	200			
20.3	330			
21.8	400			
21.9	370			
22.1	260			
23.1	270			
24.2	530			
24.4	375			

Medidas de associação

Felipe Figueiredo

Associação
Covariância
Pearson

Exemplo



- o conteúdo lipídico das membranas determina a sensibilidade à insulina
- 2 A sensibilidade à insulina de alguma forma afeta o conteúdo lipídico
- 3 tanto o conteúdo lipídico quanto a sensibilidade à insulina estão sob o efeito de algum outro fator (talvez algum hormônio)
- 4 as duas variáveis não são correlacionads na população, e a estimativa observada nessa amostra é mera coincidência



Medidas de associação

Anhanguera

Felipe Figueiredo

Correlação
Associação
Covariância


Exemplo: Diagrama de dispersão dos dados



Medidas de associação

Felipe Figueiredo

Correlaça
Associação
Covariância
Pearson



Obs: na verdade, r = 0.77.

Exercício



Medidas de associação

Felipe Figueiredo

Correlação Associação

Exercício

Dados de gastos com propaganda (x) e vendas (x), ambos em \$1000 de uma empresa.

		2.4							
ĺ	у	225	184	220	240	180	184	186	215

Qual é a correlação entre os gastos de propaganda e as vendas? O que podemos concluir deste valor?

Fonte: Larson & Farber.

Exercício



Medidas de associação

Felipe

Figueiredo

Anhanguera

Medidas de associação

Felipe
Figueiredo

Cola

- $\bar{x} = 1.975$
- $\bar{v} = 204.25$
- $s_x = 0.420034$
- $s_v = 23.34065$

- n = 8
- $\sum xy = 3289.8$
- $r = \frac{\sum xy n\bar{x}\bar{y}}{(n-1)s_x s_y}$

Solução

$$r = \frac{3289.8 - (8 \times 1.975 \times 204.25)}{7 \times 0.420034 \times 23.34065} = 0.9129053 \approx 0.913$$

Interprete!

Interpretando o r^2



- no caso, 59% da variabilidade da tolerância à insulina pode ser explicada pelo conteúdo lipídico
- Ou seja: conhecer o conteúdo lipídico permite explicar
 59% da variância na sensibilidade à insulina
- Isto deixa 41% da variância que pode ser explicada por outros fatores ou erros de medição

Elevando o *r* ao quadrado



Medidas de associação

Felipe Figueiredo

- Relembrando: calculamos a variância de uma amostra para saber a dispersão dos dados
- Sua interpretação é confusa, portanto preferimos usar o desvio-padrão
- No caso do r é o contrário: a interpretação de r² é mais simples
- Obs: o valor r² também é chamado coeficiente de determinação, como veremos a seguir.

associação

Correlação Associação Covariância