Клинический смысл измерения ДЗЛА (ДЗЛК)

zakon.today/terapiya 1014/klinicheskiy-smyisl-izmereniya-dzla-119797.html

Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы Adblock или измените настройку браузера! Adblock мешает корректной работе нашего сайта. Выключите его для полного доступа ко всем материалам.

- 1. Заклинивание проксимального, артериального отдела ле гочного кровотока позволяет измерить давление в его дисталь ной, венозной части. С клинической точки зрения на основе этого измерения можно дать оценку: 1) диастолического на полнения левых отделов сердца; 2) гидростатического давления в легочных венах.
- 2. Определение ДЗЛА позволяет установить этиологию ге- модинамических нарушений. При ДЗЛА менее 6 мм рт.ст. наполнение левого желудочка признается недостаточным. Производительность сердца будет заведомо ограничена столь низкой преднагрузкой. В этой ситуации необходимо интенси фицировать введение жидкости. При ДЗЛА более 12 мм рт.ст. форсированные инфузии считаются нецелесообразными. По вышение этой величины, как правило, не приводит к приросту работы сердца. Усугубляется опасность объемной перегрузки сердца. ДЗЛА в пределах 6—12 мм рт.ст. считается неким физиологическим оптимумом. В то же время практика исполь зования ДЗЛА в качестве критерия волемии сталкивается с многочисленными обстоятельствами (как технической, так и физиологической природы), которые отменяют тождествен ность ДЗЛА и конечно-диастолического давления левого же лудочка (КДДЛЖ).
- 3. С помощью катетера Свана—Ганца можно измерить СВ, а на его основе рассчитать показатели сосудистого тонуса и удельной работы сердца (рис. 27.1). При совокупности всех этих данных гемодинамическая картина приобретает цельный характер, позволяющий установить гемодинамический про филь при разных видах шока и применить целенаправленную терапию.

Нарушения проводимости и возбудимости миокарда.

Про движение катетера через правый желудочек довольно часто сопровождается аритмиями.

Правила безопасной катетеризации легочной артерии:

- ♦ подготовка дефибриллятора;
- ♦ установка электрокардиостимулятора (при необходи мости);
- ◆ коррекция ишемических и электролитных расстройств;

♦ болюсное введение лидокаина (1—2 мг/кг массы тела) перед процедурой.

Необходимо также придерживаться следующего правила: путь катетера от одной позиции до другой не должен превышать 20 см. Так, при доступе через правую внутреннюю яремную вену кривая давления правого желудочка появляется обычно в пределах первых 20 см, кривая легочной артерии — в преде лах первых 40 см и кривая заклинивания — в пределах первых 60 см от поверхности тела; по данным Д. Спригинс и соавт. (2000) — в пределах 40—50 см. Несоблюдение этого стандарта свидетельствует либо о скручивании катетера в камерах сердца, либо о его внесердечном продвижении.

Разрыв легочной артерии. При оставлении свободного хода (петли) катетера в одной из камер сердца он со временем вытягивается в дистальном направлении. Подобная миграция остается по большей части незамеченной, и последующее фор сированное раздувание баллончика в просвете мелкой ветви легочной артерии приводит к ее разрыву.

Инфарктная пневмония. Основная причина инфаркта лег кого — образование в просвете (или на кончике) катетера тромба с последующим его вымыванием в дистальные ветви легочной артерии.

Инфицирование катетера. Пребывание катетера в легочной артерии в течение 2—3 сут, как правило, не вызывает гнойно септических осложнений. При появлении гипертермии в от сутствие явного источника инфекции следует сразу же пред положить инфицирование катетера и удалить его.

Основные положения

1. Важнейшими целями ИТТ являются: 1) восстановление и поддержа ние объема и качественного состава среды во всех водных разделах организма: сосудистом, интерстициальном и клеточном; 2) оптимизация параметров центральной и периферической гемодинамики (восстанов ление адекватной преднагрузки, наполнения сердечных камер, артери ального давления и микроциркуляции); 3) поддержание ионного и кис лотно-основного равновесия, осмолярности и онкотического давления: 4) обеспечение адекватного транспорта кислорода к органам и тканям (главное условие ИТТ).

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки.

2. При необходимости быстро ликвидировать дефицит ОЦК предпочти тельно внутривенное вливание коллоидных растворов. При проведении реанимационных мероприятий для достижения одинакового прироста ОЦК потребуется перелить кристаллоидных растворов в 2—4 раза

больше по сравнению с коллоидными растворами, причем инфузия кристаплоидных растворов будет в 2 раза дольше, чем инфузия колло идных растворов. Во всех случаях острой гиповолемии показано при менение как коллоидных растворов, так и изотонических электролитных растворов (обычно 0,9 % раствор натрия хлорида) для возмещения ОЦК и дефицита объема внеклеточного пространства.

- 3. Использование гипертонического 7,5 % раствора натрия хлорида в общей дозе 4 мл/кг с одновременным введением декстрана 70 оказа лось весьма эффективным в лечении геморрагического шока. 7,5 % раствор натрия хлорида целесообразно вводить дробно по 50 мл через каждые 10—20 мин в зависимости от полученного эффекта. Для увели чения продолжительности действия гипертонического раствора его ком бинируют с декстраном 70 или применяют комбинированный препарат, содержащий 7,5 % раствор натрия хлорида и 6 % раствор декстрана 70.
- 4. Показания к переливанию крови и ее компонентов: 1) обеспечение адекватной кислородтранспортной функции крови; 2) восстановление ОЦК; 3) восполнение факторов свертывания крови и тромбоцитов. У больных, находящихся в критическом состоянии, с коронарной болез нью, ограниченным сердечным резервом целесообразно поддерживвть показатель гематокрита не ниже 30 % (оптимальный гематокрит состав ляет 33—35 %), что уменьшает вязкость крови и улучшает транспорт кислорода к тканям. Для разведения донорской крови применяют изо тонический раствор натрия хлорида.
- 5. Свежезамороженная плазма, содержащая фибриноген и факторы свертывающей системы крови, не должна первично использоваться для повышения ОЦК, поскольку для этого есть менее дорогостоящие, но не менее эффективные препараты. Свежезамороженная плазма необхо дима для восполнения дефицита многих факторов.

Дозировка, как пра вило, определяется величиной удлинения протромбинового и частич ного тромбопластинового времени.

- 6. В случае интенсивного кровотечения или в случае высокого риска его возникновения необходимо поддерживать число тромбоцитов 50~000~ в 1~ мм3~ или выше.
- 7. Применение компонентов крови в отличие от применения цельной крови позволяет эффективно восполнять дефицит конкретных ингреди ентов и в целом более рационально использовать ограниченные запасы крови.
- 8. При переливвнии крови и ее компонентов необходимо чвсто измерять показатель гематокрита, параметры коагуляции и число тромбоцитов. Дж.Марини и А. Уилер рекомендуют в начале переливания руководст воваться следующим эмпирическим отношением: 6 ЕД консервирован ных эритроцитов/2 ЕД свежезамороженной плазмы/6 ЕД тромбомассы.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

1. Сравните распределение коллоидных и кристаллоидных раство ров в водных секторах при внутривенном введении.

Растворы декстранов 60 или 70, имеющие волемический коэф фициент, близкий к единице, после внутривенного введения

остаются в сосудистом русле в течение нескольких часов, что определяет их гемодинамическое действие. Изотонический рас твор натрия хлорида быстро покидает сосудистое русло и рас пределяется главным образом в интерстициальном пространст ве. Так, после внутривенного введения 1 л 0,9 % раствора натрия хлорида в сосудах остается приблизительно 200 мл, а 800 мл переходит в интерстиций. 5 % раствор глюкозы после внутривенного введения переходит в интерстиций и клетки, лишь малая часть его остается в сосудах.

2. Какие свойства коллоидных растворов следует учитывать при их внутривенном введении?

Клинический эффект внутривенного введения коллоидного раствора зависит от следующих основных характеристик:

- а) молекулярная масса (чем выше молекулярная масса, тем дольше данный раствор циркулирует в сосудистом русле). Ис ключение составляют растворы гидрооксиэтилкрахмала, по скольку их высокая молекулярная масса быстро снижается до 40 000, 60 000, поэтому их действие сходно с таковым растворов декстрана;
- б) концентрация раствора (чем выше концентрация раствора, тем более выражен плазмоэкспандерный эффект перемеще ние жидкости из внесосудистых областей в сосуды). 6 % кол лоидные растворы не обладают плазмоэкспандерным действи ем. 10 % растворы коллоидов, а также растворы 20 и 25 % оказывают выраженное плазмоэкспандерное действие. Напри мер, 1 л 10 % реомакродекса, введенного внутривенно, повы шает внутрисосудистый объем на 1400—1500 мл;
- в) КОД (чем выше этот показатель раствора, тем больше его сила связывания воды и удержание жидкости в сосудистом русле).
- 3. Приведите пример увеличения объема плазмы в зависимости от КОД коллоидного раствора (альбумина).
- 5 % раствор альбумина имеет КОД (онкотическое давление), близкое к таковому плазмы 20 мм рт.ст. Его внугривенное введение приведет к незначительному увеличению ОЦК даже при использовании относительно большого объема. При внут ривенном введении всего 100 мл 25 % альбумина ОЦК увели чится более чем на 500 мл.

- 4. Как может изменяться осмолярность плазмы в зависимости от осмолярности растворов глюкозы и электролитов, вводимых внутривенно?
- 5 % раствор глюкозы имеет осмолярность 278 мосм/л, т.е. почти изотоничен плазме (осмолярность плазмы 285—295 мосм/л). Следует учесть, что глюкоза быстро метаболизируется, что мо жет вести к снижению осмолярности плазмы. Применение ги пертонических растворов глюкозы (20, 30, 40 %) сопровождает ся гиперосмолярностью плазмы. Растворение 50 г глюкозы в 0,9 % растворе натрия хлорида, имеющего осмолярность 308 мосм/л, увеличивает осмолярность раствора почти вдвое (278 мосм/л + 308 мосм/л = 586 мосм/л.)- Любой изотоничес кий электролитный раствор на 5 % глюкозе имеет соответст венно повышенную осмолярность. Все изложенное свидетель ствует о важности учета осмолярности растворов при проведе нии интенсивной инфузионной терапии. Введение высокоос молярных растворов существенно увеличивает вероятность рез кого подъема осмотического давления крови.
- 5. Оцените эффективность использования коллоидных растворов по сравнению с кристаллоидпыми электролитными растворами при лечении острой кровопотери.

При острой кровопотери наибольшую опасность для жизни представляет гиповолемия из-за сниженных венозного возвра та, ударного и минутного о&ьемов сердца. Внутривенная инфу зия коллоидных растворов (крахмал, декстран) с целью поддер жания ОЦК значительно эффективнее, чем использование крис- таллоидных растворов электролитов. Тем не менее программа реанимационных мероприятий при острой кровопотере включает сочетанные вливания как коллоидных, так и кристаллоидаых электролитных растворов с целью восстановления ОЦК и всего объема внеклеточного пространства.

6. При каком объеме кровопотери необходима гемотрансфузия?

Во многих источниках указано, что кровопотеря от 15 до 20 % ОЦК, как правило, не требует кровезамещения. При этом до статочно переливать кристаллоидные растворы в большем о&ье- ме, чем объем кровопотери, или комбинировать коллоидные и кристаллоидные растворы. При кровопотере более 20—30 % ОЦК, кроме коллоидных и кристаллоидных растворов, необхо димо применять эритроцитную массу с целью восстановления объема циркулирующих эритроцитов, как переносчиков кисло рода. Контролем может служить показатель гематокрита, кото рый желательно поддерживать на уровне 30 %, что обеспечивает снижение вязкости крови и создает лучшие условия для транс - порта кислорода.

7. В чем преимущество использования компонентов крови по срав нению с использованием цельной крови?

Большинству больных, нуждающихся в трансфузии, не требуются все многочисленные компоненты, имеющиеся в цельной крови (факторы свертываемости, тромбоциты, криопреципитат, лейко циты, иммуноглобулин и др.). Компонентная терапия (эритроцит ная масса, свежезамороженная плазма, альбумин и пр.) уменьшает риск перегрузки жидкостью, опасность инфицирования, требует меньшего количества антикоагулянта. От одного донора реципи енты могут получить определенные компоненты, в которых они нуждаются. Допускаются более длительные сроки хранения, рас ширяются возможности снабжения кровью.

8. Каков риск инфекции при переливании крови?

Бактериальные инфекции чаще всего обусловлены нарушени ем стерильности во время трансфузии и большой продолжи тельностью переливаний. Возможны вирусные инфекции у больных, которым переливалась кровь: цитомегаловирус, виру сы гепатита, СПИД. К передаваемым через кровь инфекциям относятся малярия, сифилис, бруцеллез, токсоплазмоз и вирус Эпштейна—Барр.

9. Определите концентрации молярных растворов глюкозы, калия хлорида, магния сульфата, натрия хлорида и натрия гидрокар боната.

Молярные растворы: 1) глюкоза 18 % — 1000 мосм/л; 2) калия хлорид 7,46 % — 2000 мосм/л; 3) магния сульфат 12 % — 2000 мосм/л; 4) натрия хлорид 5,85 % — 2000 мос/л; 5) натрия гид рокарбонат 8,4 % — 2000 мосм/л.

10. Определите понятия "базисная инфузионная терапия" и "кор ригирующая инфузионная терапия".

Базисная инфузионная терапия подразумевает обеспечение фи зиологической суточной потребности пациента в воде и электролитах. Ее объем составляет 1,5 л/м2. В ее состав входит глюкоза, 5 % раствор и электролиты натрия, калия, хлора, кальция, магния и фосфата. Корригирующая инфузионная те рапия направлена на восстановление объема и качественного состава жидкостей организма в зависимости от патологических потерь (потери жидкости, крови, электролитов). Общий суточ ный объем инфузионной терапии складывается из объемов базисной и корригирующей терапии.

11. Определите показания к переливанию тромбоцитной массы.

При индексе тромбоцитов (число тромбоцитов в 1 мм3) менее 5000 имеется высокий риск спонтанного кровотечения. Пока зано переливание тромбоцитов.

Если индекс тромбоцитов составляет 5000—20 000, риск спон танного кровотечения может быть как умеренным, так и высо ким. Необходимо перелить тромбоциты для увеличения индек са до 20 000 и более [Марини Д., Уилер А., 2002].

Если индекс тромбоцитов в пределах 50 000—100 000, риск спонтанного кровотечения низкий. Переливание тромбомассы показано в случае интенсивного кровотечения, перед предсто ящей инвазивной процедурой или при имеющейся вторичной коагуляции.

Если индекс тромбоцитов более 100 000, риск кровотечения низкий, если не нарушены функции тромбоцитов, не усилен фибринолиз и не предстоит инвазивная процедура. В этих случаях тромбоциты используются редко, но необходимо учи тывать все перечисленные факторы.

Интенсивная терапия / Под ред. В.Д.Малышева. — М.: Медицина, 2002. - 581 с.

Малышев В.Д. Интенсивная терапия острых водно-электролитных на рушений. — М.: Медицина, 1985. — 192 с.

Марини Джон Дж., Уилер Артур П. Медицина критических состояний: Пер. с англ. — М.: Медицина, 2002.

Марино П. Интенсивная терапия: Пер. с англ. — М.: ГЭОТАР-Меди цина, 1998.

Мокеев И.Н. Инфузионно-трансфузионная терапия. — М., 2002. — 230 с.

Роузен М., Латто Я.П., Шэнг Нг У. Чрескожная катетеризация цент ральных вен: Пер. с англ. — М.: Медицина, 1986. — С. 158.

Спрингс Д., Чемберс Д., Джефри Э. Неотложная терапия: Пер. с англ. — М.: ГЭОТАР-Медицина, 2000. — 333 с.

АЬгаНат IV. Т., ЗсНпег Р. IV. Войу уо1ите геви1аИоп т ЬеаКЬ апй Шзеа- ве / Айу. 1п1ет. Мей. — 1994. — N 39. — Р. 23—47.

Мапт 1.1., ШгеИег А.Р. Тгапзйдыоп апй В100й СошропеШ Тъегару / Списа! Саге МесЦсше. — 1997. — Р. 241—250.

Источник: **В.Д. МАЛЫШЕВ. Кислотно-основное состояние и водно- электролитный баланс в интенсивной терапии. 2005**