
Link Layer

- Buổi trước
 - Chức năng cơ bản
 - MAC,
 - WLAN

cuu duong than cong . com


- Hôm nay
 - PPP
 - Kênh ảo: ATM, MPLS...

Giao thức kết nối điểm-điểm (point-to-point)



- Một nút gửi, một nút nhận, một liên kết:
 - Không cần Media Access Control
 - Không cần địa chỉ
 - e.g., dialup link, ADSL, ISDN
- Một số giao thức DLC điểm-điểm:
 - PPP (point-to-point protocol)
 - HDLC: High level data link control

Các yêu cầu của PPP [RFC 1557]



- Packet framing:
 - Hỗ trợ nhiều giao thức
 - Dồn kênh/Phân kênh
- Bit transparency: Chuyển bất cứ mẫu bit nào
- Error detection (không cần correction)
- Connection liveness: Phát hiện được trạng thái đường truyền




4

- Sửa lỗi
- Đ/k luồng
- Thứ tự gói tin
- Hỗ trợ kết nối đa điểm han cong com


Để cho tầng trên!

cuu duong than cong . com





- Flag:
- Address: (Option)
- Control: (Dự trữ)
- Protocol: Giao thức tầng trên(eg, PPP-LCP, IP, IPCP, etc)








• info: dữ liệu

• check: CRC



cuu duong than cong . com

6

Byte Stuffing

- Yêu cầu phải gửi được mẫu bit <01111110>
 - Q: <011111110> data or flag?

- Sender: Thêm một mẫu < 01111110> sau mỗi đoạn dữ liệu < 01111110> ("stuff")
- Receiver:
 - Nếu có hai chuỗi liên tiếp 01111110?
 - Nếu có một chuỗi 01111110?

7

Byte Stuffing





cuu duong than cong . com

PPP Data Control Protocol

Trước khi trao đổi dữ liệu

- Cấu hình PPP link (max. frame length, authentication)
- Cấu hình thông tin tầng mạng
 - Với IP: Sử dụng giao thức IP Control Protocol (IPCP) (protocol field: 8021) để trao đổi thông tin địa chỉ IP






9

ATM và MPLS

cuu duong than cong . com

cuu duong than cong . com





Công nghệ ảo hóa tài nguyên:


- Máy tính: Bộ nhớ ảo, thiết bị ảo, máy ảo
 - Java
 - VMware, MS virtual machine...
- Åo hóa: Không quan tâm đến chi tiết tầng dưới, chỉ quan tâm ở mức khái quát hóa (abstraction)

Internet: Mạng của các mạng

1974: Các mạng với công nghệ khác nhau

- ARPAnet
- data-over-cable networks
- packet satellite network (Aloha)
 Chon đường...
- packet radio network

- ... Sự khác nhau:
 - Địa chỉ
- Khuôn dạng gói tin
- Xử lí lỗi



satellite net

"A Protocol for Packet Network Intercommunication", V. Cerf, R. Kahn, IEEE Transactions on Communications, May, 1974, pp. 637-648.

12


Internet: Mạng của các mạng

Internetwork layer (IP):

- Địa chỉ đồng nhất
- Mạng của các mạng

Gateway:

- Chuyển đổi khuôn dạng gói tin Encapsule/Decapsule
- Chọn đường (ở mức liên mạng)



Nguyên lý kết nối liên mạng của Cerf & Kahn's




- Hai tầng địa chỉ: Địa chỉ liên mạng và địa chỉ mạng riêng
- Sử dụng tầng IP -> Làm cho mạng trở nên đồng nhất
- Tất cả các công nghệ phía dưới có thể quan niệm là tầng dưới đối với giao thức IP_{g than cong} com
 - cable
 - satellite
 - 56K telephone modem
 - ADSL
 - ATM, MPLScuu duong than cong.com

•

14






- ATM, MPLS có các cơ chế riêng của nó
 - Mô hình dịch vụ, địa chỉ hóa, chọn đường khác với Internet
- Internet: Xem ATM, MPLS như là công nghệ "data-link" kết nối các IP routers
 - Giống như sử dụng modem quay số của mạng điện thoại

cuu duong than cong . com

Asynchronous Transfer Mode: ATM

- Ra đời khoảng thập niên 90
- Mạng tốc độ cao: 155Mbps đến 622 Mbps hay cao hơn
- Broadband Integrated Service Digital Network
- Mục đích: Hỗ trợ việc truyền cả ba dạng dữ liệu tích hợp: voice, video, data
 - Hỗ trợ yêu cầu QoS của voice, video (Internet: best-effort)
 - Hỗ trợ mạng điện thoại thế hệ mới
 - Chuyển mạch gói tế bào (kích thước gói tin cố định) sử dụng kênh ảo (virtual circuit)


Kiến trúc ATM



- ATM adaptation layer (AAL): Chỉ có ở hệ thống cuối
 - Phân mảnh/hợp nhất dữ liệu
 - Giống như tầng giao vận trong mô hình Internet
- ATM layer: "Tầng mạng" g than cong com
 - Chuyển mạch và chọn đường cho các tế bào (Cell)
- Physical layer



ATM: Là tầng mạng hay tầng liên kết dữ liệu?




Quan điểm: truyền dữ liệu cuối-cuối: "ATM truyền dữ liệu từ máy này sang máy kia"

ATM là tầng mạng


Thực tế: Sử dụng để kết nối các IP router

- "IP over ATM"
- ATM là tầng liên kết dữ liệu




18






- ATM Adaptation Layer (AAL): Tầng trung gian giữa các tầng trên và tầng ATM
 - IP
 - Các ứng dụng trực tiếp của ATM g . . com
 - Dữ liệu -> Cell

CuuDuongThanCong.com




https://fb.com/tailieudientucntt

ATM Adaptation Layer (AAL)



Có nhiều kiểu AAL khác nhau:


- AAL1: CBR (Constant Bit Rate)
- AAL2: VBR (Variable Bit Rate)
- AAL5: chuyển tiếp dữ liệu gói tin



Tầng ATM

Service: vận chuyển tế bào

- Chức năng thì gần giống IP
- Dịch vụ đa dạng hơn



	Network	Service	Guarantees?				Congestion
Ar	chitecture	Model	Bandwidth	Loss	Order	Timing	feedback
	Internet	best effort	none	no	no	no	no (inferred via loss)
	ATM	CBR	constant rate	yes	yes	yes	no congestion
	ATM	VBR cuu	guaranteed rate	-	yes	yes	no congestion
	ATM	ABR	guaranteed minimum	no	yes	no	yes
	ATM	UBR	none	no	yes	no	no

Tầng ATM: Kênh ảo

- Các tế bào được vận chuyển trong các kênh ảo từ nguồn tới đích
 - Phải thiết lập, hủy bỏ kênh ảo trước khi truyền dữ liệu
 - Mỗi tế bảo sẽ có 1 số hiệu kênh ảo tương ứng
 - Các bộ chuyển mạch phải duy trì trạng thái kênh ảo trong suốt quá trình truyền
- Permanent VCs (PVCs): Kênh ảo cố định
 - Thời gian sống rất lâu
 - Để kết nối các IP routers
- Switched VCs (SVC): Kênh ảo tạm thời
 - Động, chỉ kết nối khi có nhu cầu






23


- Ưu điểm của kênh ảo:
 - Hỗ trợ tốt QoS (bandwidth, delay, delay jitter)
- Hạn chế:
 - Tiêu tốn tài nguyên (PVC)
 - SVC: Gây ra trễ

ATM cell

- Kích thước cố định 53 bytes
 - Phần đầu: 5-byte
 - Dữ liệu 48-byte



Cell format









- VCI: virtual channel ID (Số hiệu kênh ảo)
- PT: Payload type
- CLP: Cell Loss Priority bit
 - CLP = 1 : Có thể hủy bỏ nếu có tắc nghẽn
- HEC: Header Error Checksum
 - CRC



Tầng vật lý của ATM



Hai tầng con

- Transmission Convergence Sublayer (TCS): Tầng trung gian giữa ATM và tầng PMD
- Physical Medium Dependent: phụ thuộc hạ tầng vật lý

Tầng vật lý của ATM



Physical Medium Dependent (PMD) sublayer

- SONET/SDH:
 - Mang cáp quang;
 - Dùng công nghệ TDM
 - Có nhiều tốc độ khác nhau: OC3 = 155.52 Mbps;
 OC12 = 622.08 Mbps; OC48 = 2.45 Gbps, OC192 = 9.6
 Gbps
- TI/T3: Công nghệ của mạng điện thoại: 1.5 Mbps/
 45 Mbps

• ...


IP-Over-ATM

Mang "IP over Ethernet"


IP over ATM

 ATM được sử dụng như các mạng LAN nhánh





IP-Over-ATM




Dữ liệu đi qua mạng IP-over-ATM như thế nào?




- Tại nút nguồn:
 - Chuyển đổi địa chỉ IP-ATM (ARP)
 - Chuyển dữ liệu (IP) cho AAL5
 - AAL5 chia gói tin IP thành các tế bào và chuyển cho tầng ATM^{cuu} duong than cong . com
- Trong mạng ATM: các tế bào sẽ đi trong kênh ảo (VC) tới đích
- Tại nút đích:
 - AAL5 tập hợp tế bào lại thành một gói tin
 - Chuyển cho tầng IP

30



Multi-protocol label switching (MPLS)

- Mục đích: Tăng tốc việc chuyển tiếp gói tin IP trên các router
 - Mượn ý tưởng của kênh ảo (VC)
 - Các gói tin IP vẫn sử dụng địa chỉ IP




MPLS: Phải được hỗ trợ trên routers



- Label-switched router
- Chuyển tiếp gói tin dựa trên nhãn label mà không đọc địa chỉ IP
 - Bảng chuyển tiếp MPLS, không dùng bảng chọn đường IP
- Phải dùng các giao thức báo hiệu để lập kênh ảo
- Hỗ trợ QoS tốt hơn cong . com


32





in label	out label	dost	out interface
label	labei	dest	interrace
	10	Α	0
	12	D	0
	8	Α	1

in label	out label	dest	out interface
10	6	Α	1
120	9	Dom	0



33

Physical layer

cuu duong than cong . com

cuu duong than cong . com

Tổng quan




- Đảm nhận việc truyền dòng bit
 - đặt dòng bit từ máy trạm lên đường truyền
 - lấy dòng bit từ đường truyền vào máy trạm
- Một số vấn đề
 - Phương tiện truyền
 - Mã hóa
 - Điều chế cuy duong than cong. com
 - Dòn kênh...

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt









Bit Stream

0 0 1 0 1 1 1 0 0

Packets



Packet Transmission




Đường truyền



37

- Hữu tuyến
 - Twisted Pair
 - Coaxial Cable
 - Fiber Optics duong than cong . com
- Vô tuyến, không dây
 - Radio
 - Hồng ngoại
 - Ánh sáng cuu duong than cong . com
 - ...

Cáp xoắn đôi







(a)

duong than cong . com





(b)

cuu duong than cong . com


- (a) Category 3 UTP.
- (b) Category 5 UTP.









Cáp sợi quang







- (a) Một sợi cáp than cong . com
- (b) Một đường cáp với 3 lõi

Dải tần của các kênh truyền thông











- Sử dụng các tín hiệu rời rạc, điện áp khác nhau để biểu diễn các bít 0 và 1.
- Việc truyền phải được đồng bộ giữa hai bên
- Có thể mã hóa theo từng bit hoặc một khối các bit, e.g., 4 hay 8 bits.
- Có nhiều cách biểu diễn khác nhau, NRZ, Manchested,..









1 -> điện áp cao; 0 -> điện áp thấp

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt

Non-Return to Zero Inverted (NRZI)






• 1 -> chuyển điện áp; 0 -> giữ nguyên

CuuDuongThanCong.com


https://fb.com/tailieudientucntt



45

https://fb.com/tailieudientucntt

Ethernet Manchester Encoding




- Điện áp chuyển từ thấp lên cao: 0
- Điện áp chuyển từ cao về thấp : 1





- Điều chế
- Dồn kênh
- Chuyển đổi tín hiệu...an cong . com
-
- Cần nhiều thời gian và khóa học khác!





- Virus, mal-ware, security hole and DoS
- Password cracking
- Sniffing, phishing and information protection
- Firewall, Anti-virus
- Encryption





- This course materials contain charts and texts provided by:
 - Materials from the textbook "Computer Network, a top down approach" J.F Kurose and K.W. Ross
 - Materials from the textbook "Computer Network", A. Tanenbaum