
# CHUONG 4 - TÙ TRƯỜNG

- 1. Các đặc trưng của dòng điện
- 2. Từ trường
- 3. Từ thông
- 4. Lưu số vector cường độ từ trường
- 5. Lực từ trường
- 6. Công của từ lực

### Cường độ dòng điện

Dòng điện: dòng chuyển dòi có hướng của các điện tích (electron - điện tử tự do trong vật dẫn, các i-ôn trong dung dịch điện phân, cả electron và i-ôn trong khối plasma).



Cường độ dòng điện: Đại lượng có trị số bằng điện lượng (số điện tích trong một đơn vị thời gian) chuyển qua một tiết diện trong môi trường dẫn điện.

$$I = \frac{dq}{dt}$$

- Trường hợp vật dẫn có 2 loại điện tích chuyển động:  $I = \frac{dq_1}{dt} + \frac{dq_2}{dt}$
- Pon vị: A (Ampere)

#### Định nghĩa đơn vị điện tích

#### Định nghĩa đơn vị điện tích

 $\$  Nếu  $I = \text{const} \Rightarrow q = It$ 

Soulomb là điện lượng tải qua tiết diện một vật dẫn trong thời gian 1 giây bởi 1 dòng điện không đổi có cường độ bằng 1 Ampere.

#### Mật độ dòng điện

Tét các điện tích +q, CĐ với vận tốc  $\overline{v}$  đi qua một tiết diện  $S_n$  của dây dẫn,


 $\begin{tabular}{l} \begin{tabular}{l} \begin{tabu$ 

$$dQ = q.dn = q.n_0.dV =$$

$$= q.n_0.S_n.\overline{v}.dt$$

Theo đ/n cường độ dòng điện có: qdn

$$I = \frac{qdn}{dt} = q.n_0.\overline{v}.S_n$$



#### Mật độ dòng điện

 $\hookrightarrow$  có:  $J = \frac{I}{S_n} = n_0.q.\overline{v}$  (*Mật độ dòng điện*: Dòng điện đi qua một đơn vị tiết diện)


#### Vector mật độ dòng điện


- Gốc: đặt tại một điểm nào đó trên một tiết diện vuông góc chiều dòng điện
- Phương: theo hướng chuyển động của các điện tích (+)

Độ lớn: 
$$J = \frac{I}{S_n}$$

#### Cường độ và mật độ dòng điện

- Từ đ/n mật độ dòng điện  $\Rightarrow$  Nếu J= const trên toàn bộ  $S_n$ , có:  $I=J.S_n$
- $\text{Mặt } S \text{ bất kỳ: } dI = JdS_n = JdS \cos \alpha = J_n dS = \vec{J}.d\vec{S} \implies I = \int_S \vec{J}.d\vec{S}$






### Định luật Ohm (Georg Ohm)


Dạng thông thường:


Thực nghiệm: 
$$V_1 - V_2 = RI$$
, với:  $R = \rho \frac{l}{S}$ 


$$I = \frac{V_1 - V_2}{R} = \frac{U}{R}$$



$$dI = \frac{V - (V + dV)}{R} = -\frac{dV}{R} = -\frac{1}{\rho} \frac{dV}{dl} dS = \frac{EdS}{\rho}$$








### Nguồn điện

- Pluguồn trường lực có khả năng đưa các điện tích (+) từ nơi có điện thế thấp đến nơi có điện thế cao, ngược chiều điện trường thông thường
- Trường lực có khả năng đưa các điện tích (+) từ nơi có điện thế thấp đến nơi có điện thế cao ⇒ trường lạ.
- Năng lượng tạo ra nguồn điện:
  - ∀ Hóa năng: Ác qui dùng chất điện phân
  - ♦ Cơ năng: Tua bin gió, Tua bin nước,...
  - Quang năng: Pin mặt trời
  - Nhiệt năng: Than, dầu mỏ, khí đốt




#### Sức điện động (electromotive force - emf)


Công trên một đơn vị điện tích mà nguồn điện thực hiện để dịch chuyển điện tích đó từ cực có điện thế thấp đến cực có điện thế cao.

$$\mathcal{E} = \frac{dA}{dq} \text{ hay } \mathcal{E} = \frac{A}{q}$$

Luôn có sự cản trở bên trong đối với chuyển động của điện tích từ cực này đến cực kia  $\Rightarrow$  điện trở trong của nguồn điện  $(r) \Rightarrow$  hiệu điện thế nội: u = Lr



$$U = \mathcal{E} - I.r$$



### Sức điện động (electromotive force - emf)

- Xét mạch điện kín có điện trường ngoài E và điện trường  $E^*$  của nguồn điện.
- Schong điện trường tổng hợp thực hiện để di chuyển điện tích trong mạch:


$$A = \oint_{(C)} q(\vec{E} + \vec{E}^*) d\vec{l}$$

$$\mathcal{E} = \frac{A}{q} = \oint_{(C)} (\vec{E} + \vec{E}^*) d\vec{l} = \oint_{(C)} \vec{E} d\vec{l} + \oint_{(C)} \vec{E}^* d\vec{l}$$

Do: 
$$\oint_{(C)} \vec{E} d\vec{l} = 0$$

Do: 
$$\oint \vec{E} d\vec{l} = 0$$


$$\Leftrightarrow \mathcal{E} = \oint_{(C)} \vec{E}^* d\vec{l}$$




E.r




### Hiện tượng tự nhiên




Khác cực hút nhau





### Tương tác của các dòng điện

#### Dong dien voi kim la ban









Hans Christian Oersted

### Tương tác của các dòng điện


Nam cham voi dong dien






### Tương tác của các dòng điện

#### Hai dòng điện cùng chiều



Hai dòng điện ngược chiều






Andre Marie Ampere

### Tương tác của các dòng điện

#### Phần tử dòng điện cơ sở

- Dòng điện: Dòng chuyển dời có hướng của các điện tích.
- Thiện tích CĐ với vận tốc  $\vec{v} \Rightarrow$  độ dài quãng đường các điện tích di chuyển được trong khoảng thời gian dt:  $d\vec{l} = \vec{v}.dt$



 $\ \ \,$  Phần tử dòng: Tích cường độ dòng điện I và vector vi phân độ dài  $d\vec{l}$ 

#### Định luật Ampere

~ độ lớn các điện tích và khoảng cách 
$$\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$

Thai dòng điện tạo thành bởi sự chuyển dời (vận tốc v) của các điện tích đặt cách nhau khoảng  $r \Rightarrow$  tương tác  $\sim$  điện tích + vận tốc (hay Idl) và khoảng cách?

 $\theta_2$ 

### Tương tác của các dòng điện

#### Định luật Ampere

 $\checkmark$  Xét 2 dây dẫn đặt trong chân không có dòng điện I,  $I_0$  chạy qua.

 $\begin{tabular}{l} \begin{tabular}{l} \begin{tabu$ 

rightharpoonup  $sim Id \vec{l} \in \text{mặt phẳng } P$ 


 $\vec{h}$  : pháp tuyến của P tại M

 $\stackrel{\ }{\triangleright}$   $\vec{r} = \overrightarrow{OM}$ : Khoảng cách giữa 2 gốc vector phần tử dòng điện

 $\theta_1$ : góc giữa  $Id\vec{l}$  và  $\vec{r}$ ,  $\theta_2$ : góc giữa  $I_0d\vec{l}_0$  và  $\vec{n}$ 

### Tương tác của các dòng điện

Định luật Ampere



Tực do phần tử dòng  $Id\vec{l}$  tác dụng lên  $I_0d\vec{l}_0$  là vector  $d\vec{F}_0$  (lực Ampere)

+ Phương:  $\perp$  mf chứa phần tử  $Id\vec{l}_0$  và pháp tuyến  $\vec{n}$ 

+ Chiều: hợp với 
$$I_0 d\vec{l}_0$$
 và  $\vec{n}$  (theo thứ tự) thành tam diện thuận + Độ lớn:  $dF_0 = k.\frac{Idl\sin\theta_1.I_0dl_0\sin\theta_2}{r^2}$ 

#### Tương tác của các dòng điện

#### Định luật Ampere

Với: 
$$\begin{cases} k = \frac{\mu_0}{4\pi} \\ \mu_0 \text{ là độ từ thẩm trong chân không, có giá trị: } \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{H}{m} \end{cases}$$

$$\Rightarrow dF_0 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta_1 I_0 dl_0 \sin \theta_2}{r^2}$$

Biểu thức vector của lực Ampe: 
$$d\vec{F}_0 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I_0 d\vec{l}_0 \wedge (Id\vec{l} \wedge \vec{r})}{r^3}$$

Trong môi trường đồng chất bất kỳ: 
$$d\vec{F} = \frac{\mu\mu_0}{4\pi} \frac{I_0 d\vec{l}_0 \wedge (Id\vec{l} \wedge \vec{r})}{r^3}$$

$$^{\mbox{\begin{tikzpicture}(1.5,0) } $\mu$ là độ từ thẩm trong môi trường 
$$\mbox{\begin{tikzpicture}(1.5,0) \hline $K$hông khí: $\mu$ = (1+0.03 x 10^{-6})$ H/m \\ \hline Nước: $\mu$ = (1-0.72 x 10^{-6})$ H/m \\ \hline \end{tikzpicture}$$$$

#### Khái niệm từ trường

- Thuyết tác dụng xa:
  - + Tương tác giữa các dòng điện được truyền đi tức thời  $(v \sim \infty)$ ,

  - + Tương tác được thực hiện không có sự tham gia của vật chất trung gian,
    + Khi chỉ có 1 dòng điện ⇒ tính chất vật lý của khoảng không gian bao quanh không bị biến đổi.
  - ➡ Không phù hợp thực tiễn!
- Thuyết tác dụng gần:
  - + Tương tác giữa các dòng điện được truyền đi không tức thời mà được truyền với v hữu hạn từ điểm này đến điểm khác trong không gian,
  - + Tương tác được thực hiện thông qua sự tham gia của vật chất trung gian,
  - + Khi chỉ có 1 dòng điện ⇒ tính chất vật lý của khoảng không gian bao quanh bị biến đổi ⇒ tạo ra trường xung quanh, giữ vai trò truyền tương tác.
  - ☞ Đ/n: Khoảng không gian bao quanh các dòng điện và nam châm, thông qua đó có tương tác (lực) từ gọi là Từ Trường  $\Rightarrow$  trường vector.

### Cảm ứng từ

#### Định luật Biot-Savart-Laplace

(J. Baptiste Biot – Felix Savart – P. Samon Lapalce)

Dại lượng vật lý do phần tử dòng điện tạo ra tại một vị trí trong không gian bao quanh, đặc trưng cho ảnh hưởng của từ trường gây bởi phần tử dòng điện, có độ lớn:


$$dB = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta}{r^2}$$

Vector cảm ứng từ do phần tử dòng *Idl* sinh ra tại điểm P,

$$d\vec{B} = \frac{d\vec{F}}{I_0 d\vec{l}_0} = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \wedge \vec{r}}{r^3}$$

 $\{ + \text{Gốc: tại điểm } P, \rightarrow 0 \}$   $+ \text{Phương: } \perp \angle (\vec{r}, Idl)$  + Chiều: xác định bằng qui tắc bàn tay phải

Testla [T]





### Cảm ứng từ


#### Nguyên lý chồng chất từ trường

Vector cảm ứng từ  $\vec{B}$  của dòng điện bất kỳ gây ra tại một điểm bằng tổng các vector cảm ứng từ  $d\vec{B}$  do tất cả các phần tử dòng Idl gây ra tại điểm đó.

$$ec{B}=\int dec{B}$$
theo ca dòng đien







#### Cảm ứng từ

#### Nguyên lý chồng chất từ trường

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + ... + \vec{B}_n = \sum_{i=1}^n \vec{B}_i$$

#### Cường độ từ trường

Vector cường độ từ trường  $\vec{H}$  tại một điểm trong trường bằng tỉ số của vector cảm ứng từ với tích  $\mu_0\mu$ 

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0 \mu}$$

 $\checkmark$  Don vị : Oersted [A/m]

### Từ trường gây bởi dòng điện thẳng


- The point dây AB, mang dòng điện  $I \Rightarrow$  xác định từ trường  $\vec{B}$  do AB gây ra tại M.
- $\mathcal{F}$  Chia dây AB thành những phần tử nhỏ có chiều dài  $dl \Rightarrow \text{Vector } d\vec{B}$  do phần tử dòng  $Id\vec{l}$  gây ra tại M, có độ lớn:

$$dB = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta}{r^2}$$

Theo nguyên lý chồng chập,  $\vec{B}$  của đoạn dây AB, gây ra tại M:

$$\vec{B} = \int_{4R} d\vec{B}$$

$$B = \int_{AB} dB = \frac{\mu_0 \mu I}{4\pi} \int_{AB} \frac{\sin \theta dl}{r^2}$$



### Từ trường gây bởi dòng điện thẳng

♦ Theo hình vẽ:

$$\frac{l}{a} = tg\varphi$$

$$\frac{l}{a} = tg\varphi$$

$$\frac{dl}{dl} = a[d(tg\varphi)] = a\frac{d\varphi}{\cos^2\varphi}$$


$$\frac{a}{r} = \cos\varphi \Rightarrow r = \frac{a}{\cos\varphi}$$

$$l$$

$$B = \frac{\mu_0 \mu I}{4\pi} \int_{-\phi_1}^{+\phi_2} \frac{\cos \varphi d\varphi}{a} =$$

$$= \frac{\mu_0 \mu I}{4\pi a} \left(\sin \varphi_2 + \sin \varphi_1\right) =$$

$$= \frac{\mu_0 \mu I}{4\pi a} \left(\cos \theta_1 - \cos \theta_2\right)$$




### Từ trường gây bởi dòng điện thẳng

Cường độ từ trường

$$H = \frac{B}{\mu_0 \mu} = \frac{I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

Mếu dây dài vô hạn (dòng điện thẳng dài vô hạn), có:

$$\begin{bmatrix}
B = \frac{\mu_0 \mu I}{2\pi a} \\
H = \frac{I}{2\pi a}
\end{bmatrix}$$



- \$\int A/m là cường độ từ trường gây ra trong chân không bởi 1 dòng điện có cường độ 1 A chạy qua 1 dây dẫn thẳng dài vô hạn, tiết diện tròn, tại các điểm của 1 đường tròn có trực nằm trên dây đó và có chu vi bằng 1 m.


### Từ trường gây bởi dòng điện tròn

- Coi dây điện tròn là do các phần tử độ dài *dl* tạo thành
- $\$  Áp dụng đ/l Biot-Savart-Laplace  $\Rightarrow$  từ trường do mỗi phần tử dòng *Idl* sinh ra tại M có độ lớn:

$$dB_i = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta}{r^2}$$

 $\theta$  là góc giữa  $d\vec{l}$  và  $\vec{r} \Rightarrow \theta = \pi/2 (d\vec{l} \perp R \text{ và h})$ 

Vì vậy: 
$$dB_i = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \frac{Idl}{r^2}$$



### Từ trường gây bởi dòng điện tròn

$$dB_{iy} = dB_i \cos \beta = \frac{R}{r} dB_i$$


 $\ \ \,$  Áp dụng nguyên lý chồng chất  $\ \ \Rightarrow \$ tổng các thành phần  $dB_{ix}=0$  do tính đối xứng, chỉ còn lại tổng các thành phần d $B_{...}$ 

$$dB_y = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \frac{IRdl}{r^3}$$

Cảm ứng từ B do cả dòng điện tròn gây ra tại M:


$$B = \int dB_y = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \frac{IR}{r^3} \int_{ca \ dong \ dien} dl = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \frac{IR}{r^3} 2\pi R = \frac{\mu_0 \mu}{2\pi} \frac{IS}{\left(R^2 + h^2\right)^{3/2}}$$

[trong đó: 
$$S = \pi R^2 \text{ và } r = (R^2 + h^2)^{1/2}$$
]



#### Moment từ (Magnetic moment)

Moment (lưỡng cực) điện – Electric (dipole) moment




Cảm ứng từ B do cả dòng điện tròn gây ra tại 1 điểm nằm trên đường trung trực *mf* dây:

$$B = \frac{\mu_0 \mu}{2\pi} \frac{IS}{\left(R^2 + h^2\right)^{3/2}} = \frac{\mu_0 \mu}{2\pi} \frac{p_m}{\left(R^2 + h^2\right)^{3/2}}$$


Cảm ứng từ B của moment từ tại tâm của diện tích tròn (bao quanh bởi dòng điện tích) bán kính R:  $\mu_0 \mu_1 p$ 

$$B = \frac{\mu_0 \mu}{2\pi} \frac{p_m}{R^3}$$

Moment (lưỡng cực) từ – Magnetic (dipole) moment




S: diện tích mặt kín



### Từ trường gây bởi hạt điện tích chuyển động

- Tét điện tích q > 0 CĐ với vận tốc v $\Rightarrow$  tạo ra phần tử dòng điện *Idl*.
- Số điện tích chứa trong thể tích có chiều dài dl và tiết diện  $S_n$ : của phần tử dòng điện sẽ là:  $dn = n_0 S_n dl$
- cảm ứng từ dB do phần tử dòng Idl (có dn điện tích) gây ra tại M, cách một đoạn r:  $d\vec{B} = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \wedge \vec{r}}{r^3}$




Do 
$$I = JS_n = n_0 |q| v.S_n$$
 và  $v \frac{d\vec{l}}{dl} = \vec{v} \implies \vec{B}_q = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \frac{q\vec{v} \wedge \vec{r}}{r^3}$ 


 $\vec{B}_q, \vec{v}, \vec{r}$  theo thứ tự lập thành một tam diện thuận  $\Rightarrow$  độ lớn của  $\vec{B}_q$ :  $B_q = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \frac{q v r \sin \theta}{r^3} = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \frac{q v \sin \theta}{r^2}$ 


### Đường sức từ trường

- Dường cong hình học mô tả từ trường mà tiếp tuyến tại mỗi điểm của nó trùng với phương của vector cảm ứng từ tại điểm đó.
- Chiều đường sức từ trường là chiều vector cảm ứng từ.

Từ phổ: tập hợp các đường sức từ trường







Đường sức từ trường Dòng điện tròn Từ phổ Nam châm chữ U Đường sức từ trường Dòng điện thẳng Óng dây

### Thông lượng vector cảm ứng từ - Từ thông

#### Định nghĩa

Thông lượng vector cảm ứng từ gửi qua một thiết diện có trị số tỉ lệ với số đường sức cắt vuông góc thiết diện đó.

$$\Phi = B.S_n$$





Tiết diện (S) tạo với  $S_n$  góc  $\alpha$ 

Có: 
$$S_n = S.\cos\alpha$$

$$\Phi = B.S_n = B.S.\cos\alpha = B_n.S = \vec{B}.\vec{S}$$

 $B_{\rm n}$  là hình chiếu của  $\vec{B}$  lên pháp tuyến  $\vec{n}$ 





#### Thông lượng vector cảm ứng từ - Từ thông


#### Từ trường thay đổi và S lớn

 $\ \ \, \ \, S$  tạo bởi vô số phần tử diện tích dS:


$$d\Phi = B_n \cdot dS = B \cdot dS_n$$

- Từ thông gửi qua  $S:\Phi = \int_{(S)} d\Phi = \int_{(S)} B_n dS = \int_{(S)} \vec{B} . d\vec{S}$
- Arr Nếu mặt S phẳng, nằm trong từ trường đều  $(B_n = B = \text{const})$  và vuông góc với đường sức từ  $(\alpha = 0)$

$$\Phi = \int_{(S)} BdS = B \int_{(S)} dS = B.S$$




**Don vị từ thông**: Webe (Wb)  $\Rightarrow 1 T = 1 \text{ Wb/m}^2$ 



### Thông lượng vector cảm ứng từ - Từ thông

Mặt cong kín





### Định lý Gauss đối với từ trường

- P Qui ước: Chiều dương của pháp tuyến đối với mặt cong kín hướng ra ngoài mặt đó.
  - $\$  Từ thông âm  $\Rightarrow$  đường sức đi vào,
  - $\$  Từ thông dương  $\Rightarrow$  đường sức đi ra.
- Từ thông toàn phần gửi qua một mặt kín (S) bất kỳ bằng không.

$$\Phi = \oint_{(S)} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$
Có: 
$$\oint_{(S)} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_{(V)} div \vec{B} \cdot dV$$

➡ Từ trường có tính chất xoáy





## 4. Lưu số vector cường độ từ trường

#### Định nghĩa

Tét:


 $\begin{cases} \begin{cases} \begin{cases}$ 

 $rightharpoonup d\vec{l}$ : Vector chuyển dời ứng với đoạn MM' trên (C).



Đại lượng có giá trị bằng tích phân của  $\vec{H}.d\vec{l}$  lấy theo một đường cong kín đó.

$$\oint_{(C)} \vec{H} d\vec{l} = \oint_{(C)} H.dl.\cos(\vec{H}, d\vec{l})$$



## 4. Lưu số vector cường độ từ trường

## Định lý Ampere về dòng điện toàn phần

 $+ \vec{B}, \vec{H} \text{ gây bởi dòng điện thẳng}$ vô hạn, cường độ I + Dường cong kín (C) baoquanh &  $\in \text{ mf} \perp I$ .  $+ \text{ Chiều của } d\vec{l} \text{ là chiều dương}$ 


Theo đ/n lưu số vector cường độ *H*:


$$\oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \oint_{(C)} H \cdot dl \cdot \cos(\vec{H}, d\vec{l})$$

Từ trường gây bởi dòng điện thẳng:

$$H = \frac{I}{2\pi r}$$

$$\Rightarrow \oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \frac{I}{2\pi} \oint_{(C)} \frac{dl \cdot \cos(\vec{H}, d\vec{l})}{r}$$





## 4. Lưu số vector cường độ từ trường

## Định lý Ampere về dòng điện toàn phần

$$c\acute{o}: \oint_{(C)} \vec{H}. \, d\vec{l} = \frac{I}{2\pi} \oint_{(C)} d\varphi$$


 $\mathcal{F}(C)$  bao quanh dòng điện:

Có: 
$$\oint_{(C)} d\varphi = 2\pi \Rightarrow \oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = I$$

- $\mathcal{F}(C)$  không bao quanh dòng điện
- ♥ Coi (C) tạo bởi 2 đoạn 1a2 và 2b1

$$c\acute{o}: \oint_{(C)} d\varphi = \oint_{(1a2)} d\varphi + \oint_{(2b1)} d\varphi = \Delta\varphi + (-\Delta\varphi) = 0$$

$$\Rightarrow \oint_{(C)} \vec{H}. \, d\vec{l} = 0$$




Định lý Ampere về dòng điện toàn phần

Từ trường gây bởi nhiều dòng điện I

$$\oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{i=1}^{n} I_i$$


Lưu số của vector cường độ từ trường dọc theo một đường cong kín bất kỳ bằng tổng đại số cường độ của các dòng xuyên qua diện tích giới hạn bởi đường cong đó.




Từ trường có nguồn gốc từ dòng điện

$$\begin{picture}(20,0) \put(0,0){\line(1,0){100}} \put(0,0){\line(1,0){100$$

Từ trường  $\oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{i=1}^n I_i \neq 0 \Rightarrow$  trường xoáy, không phải là trường thế






#### Xác định từ trường áp dụng định lý Ampere

#### Từ trường gây bởi dòng điện trong cuộn dây hìr

- Thặc điểm: Cuộn dây có n vòng dây  $\Rightarrow n$  dòng điện I, cuộn thành vòng tròn tâm O, với  $R_1 \& R_2$  là BK trong và ngoài của cuộn dây.
- To tính đối xứng  $\Rightarrow$  vector H = const ở mọi điểm trên đường tròn (C), BK R  $(R_1 < R < R_2)$ , và có phương tiếp tuyến với (C) tại những điểm đó.
- Theo đ/l Ampere:  $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = nI$   $VT = \oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \oint_{(C)} H \cdot dl = H \oint_{(C)} \cdot dl = H \cdot 2\pi R$   $\Rightarrow H = \frac{nI}{2\pi\pi} \text{ và } B = \mu_0 \mu \frac{nI}{2\pi R}$




#### Xác định từ trường áp dụng định lý Ampere

Từ trường gây bởi dòng điện trong ống dây thẳng vô hạn


Đặc điểm

 $\$  Óng dây có n vòng dây  $\Rightarrow n$  dòng điện I;

 $\$  Từ trường bên ngoài ống dây B=0 do mỗi vòng dây cạnh nhau tạo ra từ trường có chiều ngược nhau;



Bên ngoài ống dây, đường sức từ trường ở 2 vòng dây lân cận ngược chiều nhau



#### Xác định từ trường áp dụng định lý Ampere

Từ trường gây bởi dòng điện trong ống dây thẳng vô hạn

Tét một đường kín (C) hình chữ nhật bao quanh các dòng điện, có cạnh  $ab \text{ và } cb \text{ } / \! / B \text{ } (\text{độ dài } L), \text{ cạnh } bc \text{ và } da \perp B.$ 

Theo đ/l Ampere có: 
$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = nI$$

$$VT = \oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \iint_{ab} \vec{H} \cdot d\vec{l} + \iint_{bc} \vec{H} \cdot d\vec{l}$$

$$+ \iint_{cd} d\vec{l} + \iint_{da} d\vec{l}$$

$$+ \iint_{cd} d\vec{l} + \iint_{cd} d\vec{l}$$

$$+ \iint_{cd}$$

 $\checkmark$  Những ống dây có độ dài  $\geq 10$  lần đường kính  $\Rightarrow$  coi là ống dây dài vô hạn.

#### Tác dụng của từ trường lên dòng điện

#### Tác dụng lên phần tử dòng điện

This Khi đặt 1 phần tử dòng  $Id\vec{l}$  trong từ trường  $\vec{B} \Rightarrow$  chịu tác dụng 1 lực Ampere:

$$d\vec{F} = I.d\vec{l} \wedge \vec{B}$$


#### Tác dụng lên dòng điện thẳng


Lực Ampere tác dụng lên 1 dòng điện thẳng có độ dài *l*:

$$\vec{F} = I.\vec{l} \wedge \vec{B}$$

Hay:  $F = I.lBsin\theta$ 

 $\vec{F}$  được xác định bằng qui tắc bàn tay trái hoặc phải (Left/Right Hand Rule)






#### Tương tác giữa 2 dòng điện thẳng song song dài vô hạn

- Tét 2 dòng điện  $I_1 \& I_2$ , cùng chiều, đặt // và cách nhau 1 khoảng d.
- Theo đ/l Biot-Savart-Laplace, xuất hiện  $B_1$  gây bởi  $I_1$  trên  $I_2$

$$\mathbf{B}_1 = \frac{\mu_0 \mu}{2\pi} \frac{\mathbf{I}_1}{\mathbf{d}}$$

 $\begin{tabular}{l} & \begin{tabular}{l} & \begin{$ 

$$\vec{F}_2 = I_2.\vec{l} \wedge \vec{B}_I$$
 có độ lớn: 
$$F_2 = \frac{\mu_0 \mu}{2\pi} \frac{I_I I_2}{d} \text{ hướng về } I_I$$




- $\searrow$   $I_2$  cũng tác động một lực  $F_1$  có cùng độ lớn hướng về  $I_2 \Rightarrow 2$  dòng điện song song cùng chiều hút nhau
- Tương tự  $\Rightarrow$  2 dòng điện song song ngược chiều đẩy nhau
- Ampere là cường độ của 1 dòng điện không đổi theo thời gian, khi chạy qua 2 dây dẫn thẳng song song, dài vô hạn, có tiết diện nhỏ không đáng kể, đặt trong chân không cách nhau 1 mét thì gây trên mỗi mét dài của mỗi dây dẫn 1 lực bằng 2.10<sup>-7</sup> N.

### Tác dụng của từ trường đều lên khung dây (mạch điện kín)

Áp dụng qui tắc bàn tay phải:

 $\$  Hai cạnh b: chịu tác dụng của cặp lực  $F_h$ ngược chiều nhau theo phương  $y \Rightarrow kéo dãn$ khung ⇒ bị triệt tiêu bởi phản lực đàn hồi của khung.



### Tác dụng của từ trường đều lên khung dây (mạch điện kín)


Ap dụng qui tắc bàn tay phải:

Hai cạnh a: chịu tác dụng của cặp lực  $F_a = I.a.B$  ngược chiều nhau theo phương  $x \Rightarrow$  tạo ra ngẫu lực làm khung quay xung quanh trục y đến khi mf khung  $\perp B$  ( $\vec{n} \equiv \vec{B}$ )

• Moment ngẫu lực:  $\vec{\mathcal{M}} = \vec{F}_a \times \vec{d}$ 

Hay: 
$$\mathcal{M} = F_a.d = F_a.b.\sin\alpha = I$$
  
 $= I.a.B.b.\sin\alpha = I$   
 $= I.a.b.B.\sin\alpha = I$   
 $= I.S.B.\sin\alpha = I$ 

$$\stackrel{\mathbf{V}}{\Rightarrow} \vec{\mathcal{R}} = \vec{p}_m \wedge \vec{B}$$



### Tác dụng của từ trường đều lên khung dây (mạch điện kín)

$$dA = -\mathcal{M}d\alpha = -p_m.B.\sin\alpha.d\alpha$$


/dấu (-) vì hướng quay của khung ngược chiều góc α/


Công ngẫu lực thực hiện quay khung từ vị trí  $\vec{p}_m$  nghiêng 1 góc  $\alpha$  so với  $\vec{B}$  đến khi  $\vec{p}_m \equiv \vec{B}$ :

$$A = \int_{\alpha}^{0} -p_{m}.B.sin\alpha.d\alpha =$$

$$= (-p_{m}.B.cos\alpha) - (-p_{m}.B.cos\theta) =$$

$$= W_{m}(\alpha) - W_{m}(0)$$







## Tác dụng của từ trường lên hạt tích điện chuyển động

- - $\$  CĐ của  $q \Leftrightarrow$  hình thành phần tử dòng  $Id\vec{l}$
  - $\forall$  vì:  $I = J.S = n_0.q.v.S \Rightarrow Idl = n_0.S.dl.q.v = dn.q.v$ (trong đó,  $dn = n_0.dV$  là số điện tích có trong một đơn vị thể tích dV = S.dl của phần tử dòng Idl)
- Trong từ trường  $\vec{B}$ , phần tử dòng Idl (có dn điên tích) chịu tác dung của lực Ampere:

$$d\vec{F} = Id\vec{l} \wedge \vec{B}$$
 hay:  $dF = Idl.B.sin\alpha$ 

- $\$  Từ lực tác dụng lên số dn điện tích:  $dF = dn.q.v.B.sin\alpha$
- Từ lực tác dụng lên một điện tích q:  $\frac{dF}{dn} = F_L = q.v.B.\sin\alpha$






### Tác dụng của từ trường lên hạt tích điện chuyển động

- Tét q > 0 chuyển động với vận tốc  $\vec{v}$  vào trong từ trường đều  $\vec{B}$ :
- $\Rightarrow$  q chiu tác dụng của lực Lorentz  $F_L$
- $\hookrightarrow$   $F_L$  không sinh công khi q CĐ do

$$\vec{F}_L \perp \vec{v}$$

- $\begin{tabular}{l} & \begin{tabular}{l} & \begin{$

$$F_L = q.v.B.sim = \frac{mv^2}{R}$$




#### Tác dụng của từ trường lên hạt tích điện chuyển động


$$\vec{v} \perp \vec{B} \implies F_L = qvB = \frac{mv^2}{R}$$


⋄ q CĐ theo quĩ đạo tròn:

+ Bán kính: 
$$R = \frac{mv}{qB}$$
  
+ Chu kỳ:  $T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{qB}$   
+ Tần số:  $\omega = \frac{qB}{m}$ 

$$(\vec{v}, \vec{B}) = \alpha \implies \vec{v} = \vec{v}_{\perp} + \vec{v}_{//}$$







 $\bigvee_{\perp}$  làm điện tích CĐ theo quĩ đạo tròn có bán kính:  $R = \frac{mv}{qB}$ 

 $v_{//}$  làm điện tích CĐ theo phương B có bước lặp quĩ đạo tròn:  $l = v_{//}$ .  $T \neq q$  CĐ theo quĩ đạo hình xoáy ốc.

## 6. Công của từ lực

#### Xét:

- Thanh kim loại (CD) độ dài L trượt trên hai dây dẫn song song có dòng điện I
- $+\vec{B}\perp$  mặt phẳng của 2 dây dẫn
- Thanh chịu tác dụng của lực Ampere

$$F = I.L.B$$

F thực hiện công dA để thanh kim loại dịch chuyển 1 đoạn dx:

$$dA = F.dx = I.L.B.dx$$

+ dS = L.dx: diện tích quét bởi CD khi di chuyển +  $d\Phi_m = B.dS$  $\Rightarrow dA = I.d\Phi_m$ 


$$+ d\Phi_m = B.dS$$

$$dA = I.d\Phi_m$$

### 6. Công của từ lực

Tét đoạn di chuyển từ 1 đến 2, có:

$$A = \int_{1}^{2} dA = \int_{1}^{2} I.d\Phi_{m} = I \int_{1}^{2} d\Phi_{m} = I(\Phi_{m2} - \Phi_{m1}) = I.\Delta\Phi_{m}$$



- Thỏa mãn cho mọi mạch điện bất kỳ
- © Công của từ lực khi dịch chuyển một mạch điện bất kỳ trong từ trường bằng tích giữa cường độ dòng điện trong mạch và độ biến thiên của từ thông qua diện tích của mạch đó
- $\bigcirc$  Don vi: Joule (J)