KHÍ THỰC

- 1. Phương trình trạng thái khí thực
- 2. Hiệu ứng Joule Thompson

Khí lý tưởng

- Các phân tử khí có kích thước không đáng kể (chất điểm-point mass).
- Fix Không có tương tác (lực hút hay đẩy) giữa các phân tử khí ngoài sự va chạm (đàn hồi)
- ♦ Thể tích khối khí = thể tích dành cho CĐ nhiệt tự do của các phân tử khí.
- ♦ Áp suất trong khối khí = áp suất gây ra bởi tổng hợp lực va chạm của các phân tử khí lên thành bình
- ♦ PT trạng thái về mối quan hệ giữa P, V và T chỉ đúng ở điều kiện thông thường (1 at & 300 K)

$$pV = \frac{m}{\mu}RT = nRT$$

Khí thực

- $^{\circ}$ Các phân tử khí có kích thước xác định ($\sim 3.10^{-8}$ cm, chiếm thể tích $\sim 1,4.10^{-23}$ cm³).
- ♦ Tổng thể tích riêng =1/1000 thể tích khối khí.
- ♦ Khi bị nén (áp suất tăng) ⇒ các phân tử nằm gần nhau ⇒ chiếm thể tích đáng kể ⇒ giảm thể tích CĐ nhiệt.
- Các phân tử khí luôn tương tác với nhau
- ♦ Phân tử khí hút nhau ⇒ giảm lực tác dụng lên thành bình ⇒ giảm áp suất

Thiết lập phương trình

- Tét 1 mol khí thực (thể tích V), có b là tổng thể tích riêng của các phân tử khí
- ♦ Phần thể tích thực dành cho CĐ nhiệt tự do của các phân tử khí trong khối khí = V b


$$b = 4.N_A \left(\frac{1}{6}\pi - d^3\right)$$
 (b = cộng tích, m³/mol)

Phương trình trạng thái khí lý tưởng:

$$pV = RT$$

$$\Rightarrow$$
Có: $p(V-b)=RT$

Hay:
$$p = \frac{RT}{V - b}$$



Johannes Diderik van der Waals (1837 - 1923)

(Giải Nobel Vật lý 1910)

Thiết lập phương trình

To tương tác hút nhau \Rightarrow sinh ra áp suất phụ p_i nén vào trong khối khí \Rightarrow áp suất thực giảm 1 lượng p_i (nội áp, m³/mol), khi đó:

$$p = \frac{RT}{V - b} - p_i$$

 $ightharpoonup p_i \sim \text{mật độ phân tử } n_0^2$


• vì:
$$n_0 = \frac{N_A}{V} \implies p_i \sim \frac{N_A^2}{V^2}$$
 Hay: $p_i = \frac{a}{V^2}$

Phương trình trạng thái của 1 mol khí thực:

$$\left(p + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT$$

Phương trình trạng thái của khối khí thực có khối lượng m (kg):

$$\left(p + \frac{m^2}{\mu^2} \frac{a}{v^2}\right) \left(v - \frac{m}{\mu}b\right) = \frac{m}{\mu}RT$$




Johannes Diderik van der Waals (1837 - 1923) (Giải Nobel Vật lý 1910)

Trạng thái tới hạn

Từ Phtr:
$$\left(p + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT$$

$$\Rightarrow p = \frac{RT}{V - b} - \frac{a}{V^2}$$

- $\ \ \,$ Đồ thị OpV tương ứng những nhiệt độ T= const khác nhau $\Rightarrow du \partial n du <math>\partial n du \partial n du <math>\partial n du \partial n du <math>\partial n du \partial n du <math>\partial n du \partial n du <math>\partial n du \partial n du <math>\partial n du \partial n$
- \bullet $T < T_K$: Đường cong có 2 điểm uốn liên tiếp ngược chiều nhau.
- $T = T_K$: 2 điểm uốn chập vào nhau tạo ra một đoạn thẳng song song trục V.
- \uparrow $T > T_{\rm K}$: Đường cong có dạng gần giống đường đẳng nhiệt lý tưởng.




Trạng thái tới hạn


- rightharpoonup Tọa độ tương ứng giá trị p_K , V_K $\mathring{\sigma}$ nhiệt độ T_K gọi là điểm – trạng thái tới hạn
- Xác định từ:
 - Phương trình tiếp tuyến,

$$\frac{dp}{dV} = \frac{RT}{(V-b)^2} + \frac{2a}{V^3} = 0$$

♦ Phương trình điểm uốn,


$$\frac{d^2p}{dV^2} = \frac{2RT}{(V-b)^3} + \frac{6a}{V^4} = 0$$






Trạng thái tới hạn

- Thực tế: Đặc điểm nổi bật của khí thực là trạng thái khí không còn được duy trì khi thể tích giảm và áp suất tăng ở nhiệt độ thấp:
- ♦ Khi chất khí bị nén từ $A \rightarrow B$, áp suất tăng theo định luật Boyle.
- ♦ Tiếp tục nén trong đoạn BC áp suất không tăng và trở nên không đổi. Trạng thái khí biến mất dần và được thay thế bởi trạng thái lỏng. Cả 2 trạng thái này sẽ cùng tồn tại trong một vùng thể tích nhất định.
- ♦ Ở *C* khi thể tích còn rất nhỏ, chỉ có trạng thái lỏng.
- ightharpoonup Từ C
 ightharpoonup D: Đường đẳng nhiệt gần như dựng thẳng lên trên thể hiện tính không bị nén của chất lỏng.



Trạng thái tới hạn (khí CO₂)


- ◆ Trên 31°C (nhiệt độ tới hạn), CO₂ giống khí lý tưởng ở áp suất bình thường (1).
- ♦ Dưới 31°C trạng thái hơi bão hòa xuất hiện khi bị nén.
- ♦ Ở 21°C, khi áp suất ~ 62 atm, thể tích có thể giảm từ 200 cm³
 → 55 cm³ ⇒ áp suất vẫn giữ nguyên, bắt đầu xuất hiện pha lỏng và hoàn toàn biến mất ở (2).



- \blacklozenge Áp suất tiếp tục tăng nhanh do chỉ có chất lỏng không nén. Nếu đường đẳng nhiệt (3) đi qua điểm tới hạn \Rightarrow đường đẳng nhiệt tới hạn.
- ♦ Ở vùng (**4**) phía trên đường này, CO₂ chỉ tồn tại ở pha lỏng siêu tới hạn (supercritical).

Đặc trưng lý thuyết

Đặc trưng thực nghiệm



Nội năng của khí thực

© Các phân tử khí thực tương tác với nhau \Rightarrow nội năng khí thực bao gồm tổng động năng CĐ nhiệt (W_d) và thế năng tương tác (W_t) của các phân tử

$$U = W_{d} + W_{t} = \sum_{i=1}^{n} W_{id} + \sum_{i=1}^{n} W_{it}$$

- ♦ Tổng động năng = nội năng khí lý tưởng: $U = \sum_{i=1}^{n} W_{id} = \frac{m}{\mu} \frac{iRT}{2}$
- ♦ Thế năng tương tác giữa các phân tử khí \in khoảng cách giữa các phân tử \Rightarrow tổng thế năng \in thể tích của khối khí \Rightarrow thể tích tăng \rightarrow thế năng giảm \Rightarrow độ giảm thế năng tương tác = công của nội lực tương tác (gây ra nội áp p_i) giữa các phân tử khi thể tích khối khí tăng từ V đến ∞ :

$$W_t - W_{\infty} = \int_{V}^{\infty} \delta A_i = \int_{V}^{\infty} \frac{a}{V^2} dV = -\frac{a}{V}$$


Solving Nội năng khí thực: $U = \frac{m \, iRT}{\mu} - \frac{a}{V}$

Thí nghiệm

- Dịnh luật Joule: Nội năng của một khối khí cho trước không phụ thuộc thể tích và áp suất mà chỉ phụ thuộc nhiệt độ.
- Định luật Boyle: Với một khối khí cho trước có nhiệt độ không đổi, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích



James Prescott Joule (1818 - 1889)




Thí nghiệm


- Tho piston 1 và 2 dịch chuyển chậm từ trái sang phải (quá trình dãn nở đoạn nhiệt) sao cho luôn có p_1 và $p_2 = const$
- ♦ Bên trái vách ngăn, V_1 được nén xuống 0 ở áp suất $p_1 = const \Rightarrow khối$ khí nhận công A_1 :

$$A_1 = -p_1(0 - V_1) = p_1V_1$$

♦ Sau khi đi qua vách ngăn xốp \Rightarrow ở bên phải vách ngăn, khí dãn nở từ thể tích 0 lên V_2 ở áp suất $p_2 = const$ với $V_2 > V_1 \Rightarrow$ khối khí thực hiện công A_2 :

$$A_2 = -p_2(V_2 - 0) = -p_2V_2$$





Thí nghiệm


Thối khí dẫn nở đoạn nhiệt (Q = 0), từ nguyên lý 1: $\Delta U = A + Q \Rightarrow$ có:


$$\Delta U = A + Q = A_1 + A_2 = p_1 V_1 - p_2 V_2$$

Nếu khí ko trao đổi công với bên ngoài thì A = 0 và $\Delta U = 0 \Rightarrow U = const.$

Set:
$$U = \frac{m}{\mu} \frac{iRT}{2} - \frac{a}{V}$$

- \blacklozenge Biến thiên nội năng ΔU) $\in \Delta T$ và ΔV .
- Fiệu ứng xảy ra với nhiều chất khí \Rightarrow Úng dụng để sản xuất các khí hóa lỏng (Nitrogen -N₂, Helium –He,...)





Thí nghiệm



Những nội dung cần lưu ý

- 1. Phân biệt khí lý tưởng và khí thực.
- 2. Cách thiết lập phương trình Van der Waals đối với khí thực trên cơ sở khái niệm nội tích, nội áp.
- 3. Trạng thái tới hạn và nội năng khí thực.

