Chương 8: Tầng liên kết dữ liệu

Giảng viên: Ngô Hồng Sơn

Khoa CNTT- ĐHBK Hà Nội Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính

cuu duong than cong . com



Tổng quan

- Tuần trước: Tầng ứng dụng
 - Mô hình: client-server vs. P2P
 - Case study: HTTP, Mail, FTP...
- Tuần này: Tầng liên kết dữ liệu
 - Dịch vụ:
 - Đóng gói, địa chỉ hóa
 - Phát hiện và sửa lỗi
 - Kiểm soát luồng
 - Kiểm soát truy nhập đường truyền

- Công nghệ mạng LAN (Local Area Network)
 - Ethernet
 - Wireless LAN
- Công nghệ mạng WAN (Wide Area Network)
 - Frame relay
 - ATM

2

• ...

CuuDuongThanCong.com


Giới thiệu về Tầng liên kết dữ liệu

cuu duong than cong . com

cuu duong than cong . com

Nút mạng và liên kết


- Nút mạng:
 - PCs, Laptop, Routers, Server...
- Liên kết:
 - Kênh truyền thông giữa g than coi các nút kế tiếp
 - Hữu tuyến: Ethernet LAN, ADSL, fiber optic...
 - Không dây: Wi-fi, Wi-Max, vệ tinh,...
- Tầng liên kết dữ liệu: long than con Truyền dữ liệu giữa các thành phần kế tiếp



_

Tầng liên kết dữ liệu và kiến trúc phân tầng







IEEE 802.x series







Các chức năng (1)



- Đóng gói Framing:
 - Đơn vị dữ liệu: Frame (khung tin)
 - Bên gửi: đặt gói tin tầng mạng vào khung tin, thêm phần đầu, phần đuôi
 - Bên nhận: Bỏ phần đầu, phần đuôi và lấy gói tin truyền lên tầng mạng
- Địa chỉ hóa Addressing:
 - Địa chỉ vật lý đặt trong phần đầu gói tin để định danh nút nguồn, nút đích

Các chức năng (2)



- Điều khiển truy nhập đường truyền
 - Nếu là mạng đa truy nhập, cần có các giao thức truy nhập đường truyền cho nhiều máy trạm
- Kiểm soát luồng:
 - Kiểm soát tốc độ truyền của bên gửi sao cho bên nhận hoạt động tốt, không bị quá tải
- Kiểm soát lỗi:
 - Phát hiện và sửa các lỗi bít
 - e.g. parity check, checksum, CRC check

Kiểm soát lỗi


Phát hiện và sửa lỗi

cuu duong than cong . com

Nguyên lý phát hiện lỗi



EDC= Error Detection Code (redundancy)
Mã phát hiện lỗi



Mã chẵn lẻ



- Mã đơn
 - Phát hiện lỗi bít đơn

0111000110101011

- Mã hai chiều duong than cong. com
 - Phát hiện và sửa lỗi bít đơn

https://fb.com/tailieudientucntt


 Khái niệm về checksum của Internet?

Internet checksum (nhắc lại)




- Mã kiểm tra lỗi độ dài 16 bit
- Tại bên gửi
 - Đặt 16 bit của checksum = 0
 - Tổng theo các số 16 bits
 - Đảo bit tất cả
- Tại bên nhận
 - Tổng tất cả theo các số 16 bit
 - Phải thu được toàn các bit 1
 - Nếu không, gói tin bị lỗi

CRC: Cyclic Redundancy Check Mã vòng



- Dữ liệu được xem như một số nhị phân: D
- Chọn một chuỗi r+1 bit, G (chuỗi sinh Generator)
- Tìm một chuỗi R độ dài r bit, sao cho chuỗi ghép của D và R là một số nhị phân chia hết cho G (chia modulo 2)



CRC: Cách tìm R



- <D, R> có thể viết dưới dạng
 - D.2^r xor R
- <D, R> chia hết cho G
 - $D.2^r XOR R = n.G$
 - D.2r = n.G xor R cuu duong than
- Có nghĩa là R là số dư khi chia D.2^r cho G (phép chia modulo 2)

$$R = D.2^r \mod G$$

cuu duong than cor1001 com

R=110, chuỗi bít gửi đi là
$$\underbrace{10101001110}_{\textbf{D}}$$

R

14

CuuDuongThanCong.com

CRC biểu diễn dưới dạng đa thức




- $1011: x^3 + x + 1$
- Ví dụ một số mã CRC được sử dụng trong thực tế:
 - CRC-8 = $x^8 + x^2 + x + 1$
 - $CRC-12 = x^{12}+x^{11}+x^3+x^2+x$
 - CRC-16-CCITT = $x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$
 - CRC-32 = $x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^{8} + x^{7} + x^{5} + x^{4} + x^{2} + x + 1$
- G càng dài, mã CRC phát hiện lỗi càng hiệu quả
- CRC được sử dụng rộng rãi trong thực tế
 - Wi-fi, ATM, Ethernet...ng than cong.com
 - Phép toán XOR được cài đặt bởi phần cứng
 - Phát hiện chuỗi bít bị lỗi có độ dài nhỏ hơn r+1 bit

Kiểm soát truy nhập đường truyền

cuu duong than cong . com


cuu duong than cong . com

Các dạng liên kết



- Điểm-nối-điểm
 - ADSL
 - Telephone modem
 - Leased Line....
- Quảng bá
 - Mạng LAN truyền thống với hình trạng bus hay mạng hình sao dùng hub (công nghệ lỗi thời)
 - Wireless LAN, radio network, mobile network
 - HFC:
 - ...
- Các mạng quảng bá cần giao thức điều khiển truy nhập để tránh xung đột -> Giao thức đa truy nhập

Phân loại các giao thức đa truy nhập



- Chia kênh:
 - Chia tài nguyên của đường truyền thành nhiều phần nhỏ (Thời gian - TDMA, Tần số - FDMA, Mã - CDMA)
 - Chia từng phần nhỏ đó cho các nút mạng
- Truy nhập ngẫu nhiên:
 - Kênh không được chia, cho phép đồng thời truy nhập, chấp nhận là có xung đột (collision)
 - Cần có cơ chế để phát hiện và tránh xung đột
 - e.g. Pure Aloha, Slotted Aloha, CSMA/CD, CSMA/CA...
- Lần lượt:
 - Theo hình thức quay vòng
 - Token Ring, Token Bus....






- FDMA: frequency division multiple access
- TDMA: time division multiple access
- CDMA: code division multiple access

cuu duong than cong . com


TDMA và FDMA

Ví dụ:


4 kênh




FDMA




TDMA:








 Mạng LAN có 6 máy, 1,3,4 hoạt động. 2, 5, 6 nghỉ



cuu duong than cong . com

FDMA: Ví dụ





Các phương pháp truy cập ngẫu nhiên

cuu duong than cong . com


cuu duong than cong . com

Aloha


- Packet-Switched Radio Network
- Các nút truyền trên một tần số (f0)
- Nút trung tâm nhận và truyền lại một tần số khác (f1)


Nếu có hai nút cùng truyền: Xung đột

 Nếu có xung đột, nút vừa truyền sẽ nhận được một gói tin bị lỗi, nó sẽ đợi một thời gian ngẫu nhiên trước khi truyền lại










- Thời gian được chia làm các khe (slot) bằng nhau
- Dữ liệu có cùng kích thước (1 slot)
- Các nút phải đồng bộ hóa thời gian








Hiệu quả kém hơn Slotted ALOHA!

CSMA/CD



27




- Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (Đa truy nhập, có phát hiện xung đột)
- Thế nào là CSMA/CD: trong một cuộc họp
 - Multiple Access:
 - Collision:
 - CSMA: "Listen before talk"
 - CD
 - "Listen while talking"



https://fb.com/tailieudientucntt








• CSMA: Các máy nghe trước muốn truyền:

- Nếu kênh rỗi, truyền toàn bộ dữ liệu
- Nếu kênh bận, chờ (rút lui và quay lại)
- Tại sao lại có xung đột?cong . com

Độ trễ lan truyền

Xung đột trong CSMA

- Giả sử kênh truyền có 4 nút
- Tín hiệu điện từ lan truyền từ nút này đến nút kia mất một thời gian nhất định (trễ lan truyền)
- Ví dụ:




CSMA/CD: Tóm tắt



- Máy trạm nghe trước khi muốn truyền
 - Bận: Rút lui, sau đó quay lại tiếp tục nghe
 - Rỗi: Bắt đầu truyền, vừa truyền vừa "nghe ngóng" xem có xung đột hay không
 - Nghe trong thời gian bao lâu?
 - Nếu phát hiện thấy xung đột: Hủy bỏ quá trình truyền và quay lại trạng thái rút lui
- Sau khi rút lui, khi nào thì quay lại
 - Exponential back-off


So sánh chia kênh và truy nhập ngẫu nhiên



- Chia kênh
 - Hiệu quả, công bằng cho đường truyền với lưu lượng lớn
 - Lãng phí nếu chúng ta cấp kênh con cho một nút chỉ cần lưu lượng nhỏ duong than cong com
- Truy nhập ngẫu nhiên
 - Khi tải nhỏ: Hiệu quả vì mỗi nút có thể sử dụng toàn bộ kênh truyền
 - Tải lớn: Xung đột tăng lên
- Phương pháp quay vòng: Có thể dung hòa ưu điểm của hai phương pháp trên

Token Ring - Mang vòng dùng thể bài

- Một "thẻ bài" luân chuyển lần lượt qua từng nút mạng
- Nút nào giữ thẻ bài sẽ được gửi dữ liệu
- Gửi xong phải chuyển thẻ bài đi
- Một số vấn đề
 - Tốn thời gian chuyềng than cong thẻ
 - Trễ
 - Mất thẻ bài....




Tổng kết các phương pháp kiểm soát đa truy nhập



- Chia kênh
- Truy nhập ngẫu nhiên
- Quay vòng cuu duong than cong . com
- Phân tích ưu, nhược điểm

cuu duong than cong . com

Thảo luận



- Trong phương pháp CSMA/CD, khi lượng dữ liệu cần gửi tăng lên thì:
 - Xung đột tăng lên?
 - Thông lượng tăng lên?
- Trong phương pháp TDMA, xung đột sẽ tăng lên khi lượng dữ liệu cần gửi tăng lên?
- Khi lượng dữ liệu cần gửi là rất nhiều, phương pháp Token Ring là kém hơn so với CSMA/CD
- Câu hỏi: Giải thích một cách định lượng hiệu quả của các phương pháp truy cập đường truyền (Bài tập lớn)


LAN: Local Area Network


cuu duong than cong . com



cuu duong than cong . com

LAN topology








WLAN

Bus

Ring




Star

36

Mang Lan Ethernet

- IEEE 802.3
- Tốc độ đa dạng: 10 Mbps 10 Gbps...
 - Ethernet: 10BaseT, 10Base2...
 - Fast Ethernet: 100BaseT
 - Giga Ethernet duong than cong.com




Metcalfe's Ethernet sketch



Mạng hình sao

- Mạng dạng bus từng phổ biến trước đây
 - Các nút mạng cùng chia sẻ một đường trục
- Ngày nay: Chủ yếu là mạng hình sao
 - Một bộ chuyển mạch trung tâm với nhiều cổng Ethernet
 - Bộ chuyển mạch có thể tạo liên kết độc lập cho 2 nút mạng bất kỳ
 - Không xung đột^u duong than cong . com
 - Không giao thức đa truy nhập .




CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt



Cấu trúc đơn vị dữ liệu của Etherne






- Preamble: Bắt đầu một khung tin
- Address: Địa chỉ vật lý của trạm nguồn, trạm đích
 6 bytes
- Type: Giao thức tầng trên (IP, Novell IPX, AppleTalk, ...)
- PAD: Phần thêm vào cho khung tin đủ độ dài (nếu cần thiết)^{u duong than cong com}
- CRC: Mã kiểm soát lỗi


Chuẩn mạng cục bộ 802.3 Ethernet Standards

- Link & Physical Layers
- MAC: CSMA/CD
- Có nhiều chuẩn Ethernet khác nhau
 - Cùng giao thức MAC và cấu trúc Frame
 - Tốc độ khác nhau: 2 Mbps, 10 Mbps, 100 Mbps, 1Gbps, 10G bps
 - Phương tiện truyền khác nhau: Cáp quang, cáp đồng trục, cáp xoắn đôi.



Ethernet cổ điển






Thực tế, Min packet size = 512 bits.

:. $Packetsize \ge (12\mu s) \times 10Mb/s = 120bits$

- Thêm thời gian phát hiện xung đột.
- Cho phép "repeaters" đủ thời gian khuếch đại tín hiệu.





Ethernet MAC Protocol

10Base-5

10Base-2

10Base-T

10Base-F

10Base-5: Cáp đồng trục béo, max = 500m.


10Base-2: Cáp đồng trục gầy, max ~ 200m (180m).

10Base-T: Dùng cáp xoắn đôi (twisted-pair) CAT 3

10Base-F: Dùng cáp sợi quang.

10Base-T





- Sử dụng hub trung tâm, cáp TP CAT 3 (4 cặp dây xoắn).
- Dễ lắp đặt và quản trị
- Làm Ethernet trở nên phổ biến hơn

"Fast Ethernet" 100Mb/s




Ethernet MAC Protocol

100Base-T4

100Base-TX

100Base-FX





"Gigabit Ethernet" 1Gbps

Ethernet MAC Protocol

cuu duong than cong

1000Base-TX

1000Base-FX

1000Base-TX: 4 cặp dây xoắn, CAT 6.


1000Base-FX: Cáp sợi quang.

cuu duong than cong . com



- Địa chỉ IP :
 - 32-bit
 - Dùng trong tầng mạng IP
- Địa chỉ MAC:
 - Dùng trong tầng liên kết dữ liệu
 - 48 bit


cuu duong than cong . com







ARP và địa chỉ MAC

Mỗi card mạng có một địa chỉ MAC





ARP: Address Resolution Protocol




Vấn đề: Xác định địa chỉ MAC từ địa chỉ IP Mỗi nút mạng (host, router) có một bảng ARP

 ARP table: Ánh xạ địa chỉ IP/MAC của một số nút trong mạng


< IP address; MAC address;
TTL>

TTL (Time To Live): khoảng 20 min.)



49

Giao thức ARP: Hoạt động trên cùng một mạng




- A muốn gửi dữ liệu tới B
 A lưu lại đ/c MAC của mà không biết đ/c MAC B và gửi tin đến B của B
- A quảng bá một gói tin
 ARP là một giao thức ARP, trong đó chỉ ra đ/c IP của B
 - "plug-and-play"

Quảng bá ntn?

- Nếu muốn ARP mở rộng phạm vi hoạt động sang một mạng khác?
- Phạm vi gói tin được quảng bá? cuu duong than can ARP Proxy
- B nhận được đ/c này sẽ trả lời A đ/c MAC của mình
 - Làm sao biết A gửi?


Ví dụ: chuyển gói tin giữa hai máy


Giả sử A biết đ/c IP của B



cuu duong than cong . com

- A tạo một gói tin IP, địa chỉ nguồn A, địa chỉ đích B
- A dùng ARP để lấy đ/c MAC của router: 111.111.111.110
- A tạo một frame, đ/c đích là router, đặt gói tin vào
- A chuyển frame tới R
- R nhận frame
- R đọc địa chỉ IP của B từ trong khung tin
- R dùng ARP để tìm đ/c MAC của B
- R tạo một frame, đặt gói tin vào và chuyển đến B





Tuần tới



- More about LAN:
 - Bridge and Switch
 - WLAN
- Physical layer issues

cuu duong than cong . com





- Bài giảng có sử dụng các tư liệu và hình vẽ từ:
 - Tài liệu của trường đại học Keio và Ritsumekan
 - Tài liệu "Computer Network, a top down approach" của J.F Kurose và K.W. Ross

cuu duong than cong . com