

دانشکده فیزیک

مدارها و الگوریتمهای کوانتومی: حل مسئله با الگوریتم دویچ

رشته فیزیک

فريبا صامتي

استاد راهنما:

دکتر بابک زارع

شهریور ماه ۱۴۰۲



۱ مقدمه

در پردازندههای کوانتومی، ویژگیهای ذاتی موجود در سامانههای کوانتومی (مانند موازیسازی کوانتومی' و تداخل کوانتومی) برای حل مشکلات محاسباتیای که رایانههای کلاسیک با آنها مواجه میشوند، به کار می روند. در طی سه دهه اخیر، پیشرفتهای سریع در دانش و مهندسی سامانههای کوانتومی، مرز محاسبات کوانتومی را از اکتشافات علمی حول سامانههای کوانتومی منفرد و ایزوله، به سمت ایجاد و دستکاری پردازندههای چند کیوبیتی پیش برده است. به طور خاص، پیشنیازهای ساخت پردازندههای کوانتومی بزرگتر باعث تغییر در دیدگاه جامعه علمی شده است؛ طوریکه از یک کشف علمی، به توسعه انتزاعات مهندسی جدید و بنیادی در حوزه طراحی، کنترل و بازخوانی سامانههای کوانتومی چند کیوبیتی رسیده است.

یکی از پلتفرمهای قابل توجه برای ساخت یک پردازنده کوانتومی چند کیوبیتی، کیوبیتهای ابررسانا است که در آن، اطلاعات در درجات آزادی کوانتومی در نوسان گرهای ناموزونِ نانوساختشده که از اجزای مدارهای ابررسانا ساخته شدهاند، ذخیره می شوند. برخلاف سایر پلتفرمهایی همچون اسپین الکترون در سیلیکون، نقاط کوانتومی به داماندازی یونها به اتمهای فوق سرد به و فوتونهای قطبیده به که در آن اطلاعات کوانتومی در سامانههای کوانتومی طبیعی و میکروسکوپیک ثبت می شود، کیوبیتهای ابررسانا از نظر ابعادی ماکروسکوپیک بوده و لیتو گرافی قابل لمسی دارند.

¹ Quantum parallelism

² Nanofabricated


³ Electron spin

⁴ Quantum dot

⁵ Ion trapping

⁶ Ultracold atom

⁷ Polarized photons



شكل (۱). سلسله مراتب انواع كيوبيتها (www.Amitray.com, Primary Qubit Technologies for Quantum Computing).

۲ کیوبیتهای ابررسانا

۲-۱ معرفی

کیوبیتهای ابررسانا در حال حاضر پرکاربردترین نوع کیوبیتها هستند. در این نوع کیوبیتها از فیزیک حالت جامد و مدارهای الکتریکی ابررسانا برای ساخت یک سامانه با دو حالت جداگانه استفاده می شود که از ساختار ترازی اتمها الهام گرفته است.

یکی از ویژگیهای قابل توجه کیوبیتهای ابررسانا این است که ترازهای انرژی در آنها، توسط پارامترهای مربوط به اجزای مدار کوانتومی کنترل میشود؛ بنابراین ما میتوانیم آنها را تنظیم کنیم. میتوان آنها را به گونهای طراحی کرد که طیف انرژی "اتمی مانند" خود را با خواص دلخواه مدنظر ما از خود نشان دهند. بنابراین، کیوبیتهای ابررسانا اغلب به عنوان اتمهای مصنوعیای شناخته میشوند، که فضای پارامتری غنی از ویژگیهای کیوبیتها و رژیمهای عملیاتی ممکن، با پرفورمنس قلبل پیشبینی، بر حسب بسامدهای انتقال، میزان ناموزونی و پیچیدگی را فراهم می کنند.

ساختار این کیوبیتها، اساسا یک مدار ابررسانای LC، یعنی حاوی یک القاگر و یک خازن است. خازنها و القاگرهای ابررسانا، می توانند یک مدار تشدیدشونده تشکیل دهند که اتلاف انرژی الکتریکی در آنها صفر است. از آنجا که دمای بسیار پایین از مرتبه میلی کلوین از الزامات عملکردی یک مدار ابررساناست، نویزهای

حرارتیای که سبب از دست رفتن اطلاعات در سامانههای کوانتومی میشوند بسیار کم میشوند. این مدارها به صورت یک اتم مصنوعی با دو حالت اول، یعنی حالت پایه (0) و برانگیخته (1), به عنوان پایهها یا حللتهای منطقی در نظر گرفته می شوند. قلبل توجه است که برای به کارگیری فیزیکی این مدارهای نظری، باید از معیارهای دی وینچنزو پیروی نمود. این معیارها، تضمین می کنند که یک سامانه محاسباتی کوانتومی با اصول موضوعه مکانیک کوانتومی تطابق دارد.

یک مدار LC کوانتومی، یک نوسانگر موزون کوانتومی (QHO) ایجاد می کند. ترازهای انرژی ایجاد شده در QHO یک مجموعه گسسته با فاصلههای یکسان هستند، لذا الکترون با دریافت انرژیای معادل اختلاف انرژی بین هر دو تراز متوالی دلخواه، می تواند یک پله به تراز بعدی بالا برود، پس محدودیتی در تعداد حالات قابل استفاده وجود ندارد. برای ایجاد ناموزونی در نوسانگر، نیاز است که یک عنصر غیرخطی به مدار افزوده شود تا فواصل بین ترازهای متوالی یکسان نباشد. پیوندگاه جوزفسون ۱۱ یک عنصر الکترونیکی غیرخطی ابررساناست که این غیرخطی بودن را به مدار اضافه می کند. ساختار آن شامل دو الکترود با فازهای ابررسانایی مختلف است که توسط یک لایه نازک نارسانا به ضخامت چند اتم به هم متصل شدهاند. شارش جریان در این قطعه از طریق تونلزنی صورت می گیرد که باعث ایجاد رفتار القاگری غیرخطی شده و در خریان در این قطعه از طریق تونلزنی صورت می گیرد که باعث ایجاد رفتار القاگری غیرخطی شده و در و مقدار این فواصل هیچگاه با هم برابر نخواهند بود.

برای رسیدن به در کی مناسب از نحوه رفتار یک کیوبیت ابررسانا، خوب است ابتدا مروری بر مدار تشدیدشونده LC کلاسیک داشته باشیم. مدار LC بدون مقاومت، مانند یک سامانه جرم و فنر ایدئال رفتار می کند؛ به این صورت که انرژی جنبشی جرم/انرژی الکتریکی خازن با انرژی پتانسیل فنر/انرژی پتانسیل مغناطیسی القاگر دائما در حال تبدیل به هم هستند و مجموع آنها برابر با یک مقدار انرژی ثابت است.

با توجه به اینکه میخواهیم رفتار نوسانگر موزون کوانتومی را بررسی کنیم، بهتر است از رهیافت لاگرانژ و هامیلتون معادلات حرکت را بدست آورده و سپس به هامیلتونی کوانتومی برسیم. برای این کار نیز لازم است مروری بر معادلات لاگرانژ و هامیلتون برای نوسان هماهنگ سامانه جرم و فنر داشته باشیم.

x نسبت به مبدا که با سرعت x حرکت می کند، به لاگرانژی جرم x متصل به فنر با ثابت x و با جابه جایی x نسبت به مبدا که با سرعت x حرکت می کند، به این صورت تفاضل انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل سامانه نوشته می شود:

⁹ Basis

⁸ Ground

¹⁰ Logis states

¹¹ DiVincenzo's criteria

¹² Josephson junction

$$\mathcal{L}(x, \dot{x}) = T - U = \frac{m}{2} \dot{x}^2 - \frac{m\omega^2}{2} x^2$$
 (1)

همچنین با توجه به مزدوج بودن تکانه و جابهجایی، می توان نوشت:

$$p = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} = m\dot{x} \tag{2}$$

حال معادله اویلر را برای این لاگرانژی حل می کنیم:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}}\right) = m\ddot{x} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = -m\omega^2 x \tag{3}$$

با حذف m از دو سمت معادله، به معادله حرکت نوسان هماهنگ می رسیم:

$$\ddot{x} = -\omega^2 x \tag{4}$$

حالا برای هامیلتونی می توان نوشت:

$$\mathcal{H}(x,p) = p\dot{x} - \mathcal{L}(x,\dot{x}) \tag{5}$$

که با جایگذاری مقادیر میدهد:

$$\mathcal{H}(x,p) = \frac{1}{2m}p^2 + \frac{m\omega^2}{2}x^2 \tag{6}$$

دو معادله دیگر را می توان از طریق نوشتن براکت پواسون برای x و p با p نوشت

$$\dot{x} = \{x, \mathcal{H}\} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p} = \frac{p}{m} \tag{7}$$

$$\dot{p} = \{p, \mathcal{H}\} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x} = -m\omega^2 x \tag{8}$$

که رابطه تکانه با سرعت $(p=m\dot{x})$ ، و نیز قانون هو ک $(\dot{p}=F=-kx)$ را می دهد. حال باید معادل مداری هر کمیت را در معادلات بالا جایگذاری کنیم. در جدول زیر، معادل هر کمیت با نماد مربوطهاش آمده است. $(\dot{p}=F=-kx)$ این معادلات از نظر ابعادی با هم کاملا متفاوت اند، اما نحوه رفتار و دینامیک آنها عینا مشابه است.

ظرفیت خازن (C)	جرم (m)
(L) ^{۱۳} ضریب خودالقایی ضریب	(k) ثابت فنر

1.

 $^{^{13}}$ این دو ضریب با هم رابطه تناسب معکوس دارند.

شار ($oldsymbol{arphi}$)	جابه جایی نسبت به مبدا (x)
مشتق شار $(\dot{oldsymbol{arphi}})$	(\dot{x}) سرعت
بار الكتريكي (q)	تكانه (p)
(E_C) انرژی الکتریکی ذخیره شده در خازن	انرژی جنبشی جرم (T)
انرژی مغناطیسی ذخیره شده در القاگر (E_L)	انرژی پتانسیل فنر (U)
$\omega = 1/\sqrt{LC}$	$\omega = \sqrt{k/m}$

جدول (۱). کمیتهای متناظر در نوسان جرم و فنر و خازن و القاگر.

به این ترتیب، برای لاگرانژین خواهیم داشت:

$$\mathcal{L}(\varphi,\dot{\varphi}) = \frac{C}{2}\dot{\varphi} - \frac{1}{2L}\varphi^2 \tag{9}$$

که می توان از آن بدست آورد:

$$q = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\varphi}} = C \dot{\varphi} \tag{10}$$

معادله اویلر به این صورت نوشته می شود:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\varphi}}\right) = C\ddot{\varphi} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi} = -\frac{\varphi}{L} \tag{11}$$

و هامیلتونی (با توجه به رابطه ۱۰) و روابط حاصله از براکت پواسون آن با $oldsymbol{arphi}$ و روابط حاصله از براکت پواسون آن با $oldsymbol{q}$ و هامیلتونی (با توجه به رابطه ۱۰) و روابط حاصله از براکت پواسون آن با $oldsymbol{q}$ و روابط حاصله از براکت پواسون آن با $oldsymbol{q}$ و نیز به این صورت خواهند بود:

$$\mathcal{H}(\varphi,q) = q\dot{\varphi} - \mathcal{L}(\varphi,\dot{\varphi}) = \frac{1}{2C}q^2 + \frac{1}{2L}\varphi^2 \tag{12}$$

$$\dot{\varphi} = \{\varphi, \mathcal{H}\} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q} = \frac{q}{C} \tag{13}$$

$$\dot{q} = \{q, \mathcal{H}\} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \varphi} = -\frac{\varphi}{L}$$
 (14)

 φ و q و براکت پواسون p و براکت پواسون q

$$\{\varphi, q\} \equiv \{p, x\} = 1 \tag{15}$$

رفتار یکسانی دارند، می توان نتیجه گرفت که نتیجه جابه جایی عملگر آنها نیز یکسان است؛ بنابراین داریم:

$$[\widehat{\varphi}, \widehat{q}] \equiv [\widehat{p}, \widehat{x}] = i\hbar \tag{15}$$

در اینجا عملگر همانی برای سهولت نوشتار حذف شده است. حال طبق تعریف، عملگرهای خلق و فنا را معرفی می کنیم که خود با یکدیگر، رابطهای به صورت زیر دارند:

$$[\hat{a}, \hat{a}^{\dagger}] = 1 \tag{16}$$

می توان این دو عملگر را به صورتهای زیر به عملگر بار و فاز مرتبط کرد:

$$\hat{a} = \sqrt{\frac{1}{2\hbar Z}}(\hat{\varphi} + iZ\hat{q}) \tag{17}$$

$$\hat{a}^{\dagger} = \sqrt{\frac{1}{2\hbar Z}}(\hat{\varphi} - iZ\hat{q}) \tag{18}$$

$$\widehat{\varphi} = \sqrt{\frac{\hbar Z}{2}} (\widehat{a}^{\dagger} + \widehat{a}) \tag{19}$$

$$\hat{q} = i \sqrt{\frac{\hbar}{2Z}} (\hat{a}^{\dagger} - \hat{a}) \tag{20}$$

که Z امپدانس مدار تشدیدی است. با جایگذاری معادلات ۱۹ و ۲۰ در معادله ۱۲، به عبارت زیر میرسیم

$$\widehat{H} = \hbar\omega \left(\widehat{a}^{\dagger} \widehat{a} + \frac{1}{2} \right) \tag{21}$$

که رابطه توصیف کننده یک نوسانگر هماهنگ کوانتومی یا QHO است. با جایگذاری معادلات ۱۷ و ۱۸ در معادله ۲۱ و انجام برخی محاسبات جبری، رابطه

$$\widehat{H} = \frac{1}{2C}\widehat{q}^2 + \frac{1}{2L}\widehat{\varphi}^2 \tag{22}$$

حاصل میشود که معادل کوانتومی رابطه ۱۲ و مهر تاییدی برای شباهت رفتاری سامانه نوسانگر کوانتومی و کلاسبک است.

۲-۲ پیوندگاه جوزفسون

مرسوم است که هامیلتونی معادله ۲۲ بر حسب برخی کمیتهای بیبعد نوشته شوند. تعریف میکنیم:

$$E_C = \frac{e^2}{2C} \tag{23}$$

$$E_L = \frac{1}{L} \left(\frac{\varphi_0}{2\pi} \right)^2; \tag{24}$$

$$\hat{\phi} = \frac{2\pi\hat{\varphi}}{\varphi_0} \tag{25}$$

$$\hat{n} = \frac{\hat{q}}{2e} \tag{26}$$

این کمیتها به ترتیب، انرژی لازم برای افزودن هر یک الکترونِ جفت کوپر به جزیره پیوندگاه، انرژی القاگری، شیار کاهیده («فاز ناوردا با سینجش*۱» در القاگر) و بار کاهیده (تعداد بارهای اضافی در جزیره) هستند. $\varphi_0 = h/2e$ نیز یک کمیت بنیادی به نام کوانتوم شار مغناطیسی ابررسانا است. حالا می توانیم هامیلتونی را بر حسب این کمیتهای بی بعد بنویسیم:

$$\widehat{H} = 4E_C \widehat{n}^2 + \frac{1}{2}E_L \widehat{\phi}^2 \tag{27}$$

عملگرهای فاز و تعداد بار را می توان به صورت زیر بر حسب عملگرهای خلق و فنا نوشت:

$$\hat{n} = n_{zpf} \times i(\hat{a} - \hat{a}^{\dagger}) \tag{28}$$

$$\hat{\phi} = \phi_{znf} \times (\hat{a} + \hat{a}^{\dagger}) \tag{29}$$

که در آن،

$$n_{zpf} = \sqrt[4]{E_L/32E_C} \tag{30}$$

$$\phi_{zpf} = \sqrt[4]{2E_C/E_L} \tag{31}$$

و اندیس zpf مخفف «نوسانات نقطه صفر» برای هر کمیت متناظر است.

در یک سامانه نوسانی، فرم عبارتی که مربوط به انرژی پتانسیل است بر فرم ویژه جوابهای هامیلتونی تاثیر گذار است. عبارت دوم در معادله (۲۷)، یک معادله درجه ۲ است که یک سری نامتناهی از ویژه حالتها را به عنوان جوابهای خود اختیار می کند، که همه این جوابها با هم فاصله برابری دارند و این نشان دهنده خصلت خطی بودن QHO است. پیش از اینکه بتوان از یک سامانه به عنوان یک کیوبیت استفاده کرد، باید یک زیرفضای محاسباتی شامل دو حالت را انتخاب نمود که انتقال بین آنها باعث برانگیزش در حالتهای دیگر نشود. همچنین از آنجا که بسیاری از عملگرهای گیتهای منطقی به گزینش بسامدی وابستهاند، یکسان بودن فواصل بین حالتهای انرژی (که با بسامد تشدید سامانه رابطه مستقیم دارند) می تواند مشکل ساز باشد.

جهت افزودن خصلت غیرخطی بودن و اصلاح پتانسیل موزون، از پیوندگاه جوزفسون استفاده می شود. هنگامی که یک لایه نازک غیرابررسانا یا نارسانا میان دو جز ابررسانا قرار بگیرد، اثر جوزفسون رخ می دهد که

¹⁴ Gauge-invariant phase

اساس آن پدیده تونلزنی است.

با اضافه کردن این عنصر خطی هامیلتونی اصلاح شده عبارت خواهد شد از:

$$H = 4E_c n^2 - E_I \cos(\phi) \tag{32}$$

که در آن C_S افرنیت شینت کل، شیامل هر دو ظرفیت شینت کل، نک که در آن C_S ازن تک که در آن C_S افرنیت کل، نیان کله کله کل که در آن جریان بحرانی خرفیت داخلی پیوندگاه می بوده و C_S بوده، و C_S برابر انرژی جوزفسون است؛ که C_S برابر بحرانی برابر انرژی جوزفسون است؛ که C_S برابر بحرانی بیوندگاه می باشد. مشاهده می شود که شکل پتانسیل در این هامیلتونی دیگر سهموی نبوده، بلکه سینوسی است. در این هامیلتونی، اختلاف هیچ دو ویژه جوابی با دیگری یکسان نیست.

۳ مدلسازی محاسبات کوانتومی

محاسبات کوانتومی اساساً با دستکاری سامانههای کوانتومی سر و کار دارد. جزئیات فیزیکی این امر به طراحی سخت افزار کامپیوتر کوانتومی بستگی دارد، که در بخش قبل به نوع نیمهرسانای آن پرداخت شد. حال نیاز است که به قواعد محاسبات کوانتومی و اصول پایه آن بپردازیم.

وضعیت هر سامانه کوانتومی، با یک بردار در یک فضای برداری مختلط (فضای هیلبرت) نشان داده می شود. الگوریتم های کوانتومی، به صورت تبدیلهایی که بر روی این فضای برداری عمل می کنند قابل بیان هستند. این حقیقت از بدیهیات مکانیک کوانتومی ناشی می شود. در اینجا برخی از مفاهیم اساسی و اصطلاحات مورد استفاده در محاسبات کوانتومی را توضیح خواهیم داد.

۳–۱ کیوبیت

کیوبیت (مخفف «بیت کوانتومی») واحد اصلی انتقال اطلاعات است که در رایانههای کوانتومی استفاده می شود. می توان آن را به عنوان تعمیم مکانیکی کوانتومی بیت مورد استفاده در کامپیوترهای کلاسیک دید. به طور دقیق تر، کیوبیت یک سامانه کوانتومی دو بعدی است. در بخش ۲ به فیزیک کیوبیتهای ابررسانا پرداختیم تا درک مختصر و اساسیای از نحوه پیادهسازی کیوبیتها با استفاده از اصول مکانیک کوانتومی بدست آید. اما نیاز است که قواعد تعریف شده برای کارکردن با کیوبیتها و مدارهای منطقی کوانتومی، صرف نظر از نحوه پیادهسازی فیزیکی نیز به دقت توضیح داده شوند. رفتار منطقی کیوبیتها، با استفاده از جبر خطی، گیتهای منطقی کوانتومی و مفاهیمی چون درهم تنیدگی، برهم نهی و اندازه گیری توصیف می شود.

¹⁵ Shunt Capacity

حالت یک کیوبیت را می توان به صورت یک بردار بیان کرد:

$$|\phi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \tag{33}$$

در اینجا α و β اعداد مختلط هستند به طوری که، $1=|\beta|^2+|\beta|^2$. در نماد کت یا نمادگذاری دیراک، ور اینجا α و α اعداد مختلط هستند به طوری که، بردارهایی هستند که دو حالت پایه یک فضای برداری دو α از ور α و این نماده برای نماده برای بردارهایی هستند که دو حالت پایه یک فضای بردار بعدی را دربردارند. بنابراین با توجه به این نماده معادله (۳۳) بیانگر این واقعیت است که حالت کیوبیت برابر بردار مختلط دو بعدی α است. به این ترتیب، یک کیوبیت می تولند ۲ حللت پلیه، و α کیوبیت α بردار پایه ایجاد می کند، و لذا انجام محاسبات با α کیوبیت معادل محاسبه α ضریب در آن واحد است. به این خاصیت که از ویژگی برهمنهی حالتهای کوانتومی نشأت می گیرد، موازی سازی کوانتومی گفته می شود.

طبق قوانین مکانیک کوانتوم، اندازه گیری یک حالت باعث تغییر (رمبش) آن می شود. بنابراین بر خلاف بیت کلاسیک، حالت یک کیوبیت را نمی توان بدون تغییر دادن آن اندازه گیری کرد. اندازه گیری یک کیوبیت با حالت رابطه (۳۳)، مقدار کلاسیک صفر (($|0\rangle$) با احتمال $|\alpha|^2$ ، یا یک (($|1\rangle$) با احتمال $|\beta|^2$ را به دست می دهد.

۲-۳ سامانه کیوبیتها

ساختار ریاضی یک کیوبیت می تواند به سامانههای کوانتومی با ابعاد بالاتر نیز تعمیم یابد. حالت هر سامانه کوانتومی، یک بردار نرمال شده (بهنجار) در فضای برداری مختلط است. نرمال سازی برای اطمینان از اینکه مجموع احتمال کل نتایج یک اندازه گیری به یک می رسد ضروری است. یک کامپیوتر کوانتومی حاوی تعداد زیادی کیوبیت است. بنابراین لازم است بدانیم که چگونه حالت ترکیبی یک سامانه کیوبیتی را با توجه به حالات تک تک کیوبیتها بسازیم. حالت مشترک یک سامانه کیوبیت با استفاده از عملیات حاصل سرب تانسوری با نماد \otimes توصیف می شود. از نظر ریاضی، محاسبه حاصل ضرب تانسوری دو حالت، با محاسبه حاصل ضرب کرونکر بردارهای متناظر آنها یکسان است. فرض کنید دو حالت تک کیوبیتی $(\alpha) = (\alpha) = (\alpha)$ و حالت کامل یک سامانه متشکل از دو کیوبیت مستقل برابر است با:

$$|\phi\rangle \otimes |\phi'\rangle = {\alpha \choose \beta} \otimes {\alpha' \choose \beta'} = {\alpha\alpha' \choose \alpha\beta' \choose \beta\alpha' \choose \beta\beta'}$$
(34)

گاهی هنگام نشان دادن ضرب تانسوری، نماد \otimes حذف می شود تا درهم ریختگی نوشتاری کاهش یابد. در عوض حالتها داخل یک کت نوشته می شوند. به عنوان مثال، $|\phi'\rangle \otimes |\phi'\rangle$ به $|\phi'\rangle \otimes |\phi'\rangle$ کوتاه می شود و عوض حالتها داخل یک کت نوشته می شود. در سامانههای بزرگ تر، نماد دیراک روشی مختصر برای محاسبه حاصلضرب تانسوری با استفاده از ویژگی توزیع پذیری حاصلضرب کرونکر ارائه می دهد. مثلا برای سامانهای از سه کیوبیت با هر کیوبیت با حالت $|\phi'\rangle \otimes |\phi'\rangle \otimes |\phi'\rangle$ که $|\phi'\rangle \otimes |\phi'\rangle \otimes |\phi'\rangle$ ما تابع برابر است با:

$$|\gamma_1 \gamma_2 \gamma_3\rangle = |\gamma_1\rangle \otimes |\gamma_2\rangle \otimes |\gamma_3\rangle \tag{35}$$

 $=\alpha_1\alpha_2\alpha_3|000\rangle+\alpha_1\alpha_2\beta_3|001\rangle+\alpha_1\beta_2\alpha_3|010\rangle+\alpha_1\beta_2\beta_3|011\rangle$

$$+\beta_1 \alpha_2 \alpha_3 |100\rangle + \beta_1 \alpha_2 \beta_3 |101\rangle + \beta_1 \beta_2 \alpha_3 |110\rangle + \beta_1 \beta_2 \beta_3 |111\rangle \tag{36}$$

اندازه گیری هر سه کیوبیت می تواند منجر به هر یک از هشت (2^3) رشته بیت ممکن، مرتبط با هشت بردار 1^8 بایه بالا شود. 1^8 این مثالها می توان دریافت که بعد فضای حالت به صورت تصاعدی با تعداد کیوبیت 1^8 رشد می کند و تعداد بردارهای پایه 1^8 است.

۳-۳ برهم نهی و درهم تنیدگی

برهم نهی به این واقعیت اشاره دارد که هر ترکیب خطی از دو حالت کوانتومی، پس از بهنجار شدن، یک حالت کوانتومی معتبر نیز خواهد بود. نتیجه این امر این است که هر حالت کوانتومی را میتوان به صورت ترکیبی خطی از چند حالت پلیه بیان کرد. به عنوان مثال، در رابطه (۳۳) دیدیم که هر حالت یک کیوبیت را میتوان به صورت ترکیب خطی $|0\rangle = |1\rangle$ بیان کرد. به طور مشابه، وضعیت هر سامانه $|1\rangle = |1\rangle$ کیوبیتی را میتوان به صورت یک ترکیب خطی نرمال شده از حالت های رشته بیت $|1\rangle = |1\rangle$ دالتهایی که با حاصلضرب تانسوری $|1\rangle = |1\rangle = |1\rangle$ تشکیل میشوند) نوشت. مبناهای متعامدی که توسط حالتهای رشته بیت $|1\rangle = |1\rangle$ تشکیل میشود.

توجه داشته باشید که معادله (۳۶) سامانهای متشکل از سه کیوبیت را توصیف می کند که حالت کامل آن، حاصلضرب تانسوری سه حالت مختلف در وضعیت تک کیوبیتی است. اما ممکن است سه کیوبیت در حالتی باشند که نتوان آنها را به عنوان حاصل ضرب تانسوری سه حالت تک کیوبیتی نوشت. نمونه ای از چنین حالتی به صورت زیر است:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|000\rangle + |111\rangle) \tag{37}$$

حالتهای سامانهای که نمی توان آن را به عنوان حاصل سرب تانسوری حالات زیرسامانههای منفرد آن بیان کرد، حالتهای درهم تنیده نامیده می شود. برای سامانه ای شامل n کیوبیت، این به این معنی است که یک حالت درهم تنیده را نمی توان به صورت حاصل سرب تانسوری n حالت تک کیوبیتی نوشت. وجود حالتهای در هم تنیده یک واقعیت فیزیکی است که پیامدهای مهمی برای محاسبات کوانتومی و به طور کلی پردازش اطلاعات کوانتومی دارد. در واقع، بدون وجود چنین حالتهایی، کامپیوترهای کوانتومی قدر تمندتر از همتایان کلاسیک خود نخواهند بود. در هم تنیدگی، ایجاد یک فضای برداری پیچیده 2^n بعدی کامل را برای انجام محاسبات خود با استفاده از n کیوبیت فیزیکی ممکن می سازد.

¹⁶ Bit-string

۳-۴ ضرب داخلی و خارجی

با معرفی نمادگذاری دیراک، می توان ضرب داخلی و خارجی حالتها را به صورت مختصر تری تعریف کرد. به طور کلی ضرب داخلی (همپوشانی) دو بردار $|\psi\rangle=\gamma|0\rangle+\delta|1\rangle$ و $|\phi\rangle=\alpha|0\rangle+\beta|1\rangle$ به صورت زیر تعریف می شود:

$$\langle \psi | \phi \rangle = (\gamma * \delta *) \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \gamma * \alpha + \delta * \beta$$
 (38)

که * نماد مزدوج مختلط است. توجه شود که بردار اول در این ضرب از کت به برا تبدیل شده، که در عمل، به یک بردار سطری تبدیل و عناصر آن نیز مزدوج شدهاند. نتیجه نیز مطابق انتظار، یک عدد مختلط است.

از سوی دیگر ضرب خارجی این دو بردار به این صورت نوشته می شود:

$$|\psi\rangle\langle\phi| = \begin{pmatrix}\alpha\\\beta\end{pmatrix}(\gamma * \delta *) = \begin{pmatrix}\alpha\gamma * & \alpha\delta *\\\beta\gamma * & \beta\delta *\end{pmatrix}$$
(39)

که جواب آن یک ماتریس است. بدین ترتیب میتوان ضرب داخلی دو بردار پایه $\langle 0|$ و $\langle 1|$ را نوشت:

$$|0\rangle\langle 0| = \begin{pmatrix} 1\\0 \end{pmatrix}(1 \quad 0) = \begin{pmatrix} 1 & 0\\0 & 0 \end{pmatrix} \tag{40}$$

$$|1\rangle\langle 0| = \begin{pmatrix} 0\\1 \end{pmatrix}(1 \quad 0) = \begin{pmatrix} 0 & 1\\0 & 0 \end{pmatrix} \tag{41}$$

$$|0\rangle\langle 1| = \begin{pmatrix} 1\\0 \end{pmatrix}(0 \quad 1) = \begin{pmatrix} 0 & 0\\1 & 0 \end{pmatrix} \tag{42}$$

$$|1\rangle\langle 1| = \begin{pmatrix} 0\\1 \end{pmatrix}(0 \quad 1) = \begin{pmatrix} 0 & 0\\0 & 1 \end{pmatrix} \tag{43}$$

پس می توان هر ماتریس $n \times n$ را به صورت یک ترکیب خطی از ضرب خارجی n رشته بیت نوشت. مثلا برای یک ماتریس $A \times Y \times A$ داریم:

$$A = \begin{pmatrix} A_{00} & A_{01} \\ A_{10} & A_{11} \end{pmatrix} = A_{00}|0\rangle\langle 0| + A_{01}|0\rangle\langle 1| + A_{10}|1\rangle\langle 0| + A_{11}|1\rangle\langle 1|$$
(44)

در نهایت، اعمال یک عملگر (مثل A) روی یک حالت (مثل $\beta|1\rangle+\beta|1\rangle$)، به صورت زیر خلاصه می شود:

$$A|\phi\rangle = A_{00}|0\rangle\langle 0|\phi\rangle + A_{01}|0\rangle\langle 1|\phi\rangle + A_{10}|1\rangle\langle 0|\phi\rangle + A_{11}|1\rangle\langle 1|\phi\rangle$$

$$(A_{00}\alpha + A_{01}\beta)|0\rangle + (A_{10}\alpha + A_{11}\beta)|1\rangle = {A_{00}\alpha + A_{01}\beta \choose A_{10}\alpha + A_{11}\beta}$$
(45)

نماد ضرب خارجی برای ماتریسها همچنین یک رابطه ورودی-خروجی بصری را نشان می دهد. به عنوان مثال، ماتریس $|0\rangle\langle 1|+|1\rangle\langle 0|$ را می توان به صورت "خروجی $|0\rangle\langle 1|+|1\rangle\langle 0|$ با ورودی $|0\rangle\langle 1|+|1\rangle\langle 0|$

خواند. به همین ترتیب، ماتریس، $|01\rangle\langle 11| + |11\rangle\langle 01| + |00\rangle\langle 00| + |00\rangle\langle 00|$ میتواند به عنوان خواند. به همین ترتیب، ماتریس، $|01\rangle\langle 11| + |11\rangle\langle 01| + |01\rangle\langle 00|$ تفسیر شود. اما توجه شود که با داشتن نگاشت $\{00 -> 01, 00 -> 11, 01 -> 11\}$ تفسیر شود. اما توجه شود که با داشتن حالتهای درهم تنیده، این نوشتار می تواند آزاردهنده باشد، که در این صورت باید از معادله (۴۵) استفاده کرد.

۳-۵ اندازهگیری

اندازه گیری، تبدیل اطلاعات کوانتومی (ذخیره شده در یک سامانه کوانتومی) به اطلاعات کلاسیک است. برای مثال، اندازه گیری یک کیوبیت معمولاً با خواندن یک بیت کلاسیک همارز است، یعنی اینکه تعیین کنیم کیوبیت در حالت 0 است یا 1. یک اصل اساسی مکانیک کوانتومی این است که نتایج اندازه گیری احتمالی هستند.

با استفاده از نماد ذکر شده برای محصولات داخلی، برای حالت تک کیوبیتی در معادله (۳۳)، احتمال به دست آوردن $\langle 1 \rangle$ پس از اندازه گیری، برابر با $| \langle 0 | \phi \rangle |$ و احتمال به دست آوردن $| \langle 1 \rangle |$ پس از اندازه گیری برابر با $| \langle 1 | \phi \rangle |$ است. بنابراین احتمال اندازه گیری را می توان به عنوان مجذور مقادیر مطلق همپوشانی ها نشان داد. با تعمیم دادن این موضوع می توان گفت، احتمال به دست آوردن رشته بیت $| \langle x_1 ... x_n \rangle |$ پس از اندازه گیری یک حالت $| \langle x_1 ... x_n \rangle |$ است.

اکنون، یک مورد پیچیده تر را برای اندازه گیری بررسی می کنیم. فرض کنید یک حالت سه کیوبیتی $|\psi\rangle$ داریم، اما تنها کیوبیت اول را اندازه می گیریم و دو کیوبیت دیگر را دست نخورده می گذاریم. احتمال مشاهده یک $|\psi\rangle$ در کیوبیت اول چقدر است؟ این احتمال با رابطه زیر به دست می آید:

$$\sum_{(x_2x_3)\in\{0,1\}^2} |\langle 0x_2x_3|\phi\rangle|^2 \tag{46}$$

همچنین حالت سامانه پس از این اندازه گیری به صورت زیر است:

$$\sum_{(x_2x_3)\in\{0,1\}^2} \langle 0x_2x_3|\phi\rangle \, |0x_2x_3\rangle \tag{47}$$

٣-۶ تبديلات يكاني

یک کیوبیت یا سامانهای از کیوبیتها با طی کردن یک سری تبدیل یکانی، حالت خود را تغییر میدهند. یک تبدیل یکانی به صورت ماتریس U با درایههای مختلط نوشته میشود. یک ماتریس U یکانی است اگر:

$$UU^{\dagger} \equiv U^{\dagger}U \equiv I \tag{48}$$

که در آن U^{\dagger} مزدوج مختلط و ترانهاده U است (که مزدوج هرمیتی آن نامیده میشود) و I ماتریس همانی

 $(\alpha | 1 \times 1 + \beta | 1 \times 1)$ تحت ماتریس $(\alpha | 1 \times 1 \times 1)$ تحت ماتریس $(\alpha | 1 \times 1 \times 1)$ تحت ماتریس $(\alpha | 1 \times 1 \times 1)$ به صورت زیر متحول می شود:

$$|\phi\rangle \to U|\phi\rangle = \begin{pmatrix} U_{00} & U_{01} \\ U_{10} & U_{11} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_{00}\alpha + U_{01}\beta \\ U_{10}\alpha + U_{11}\beta \end{pmatrix} \tag{49}$$


عملگرهایی که روی کیوبیتهای مختلف عمل می کنند را می توان با استفاده از حاصل کرونکر ترکیب کرد. به عنوان مثال، اگر U_1 و U_2 عملگرهایی باشند که روی دو کیوبیت مختلف عمل می کنند، عملگر کاملی که روی سامانه ترکیبی دو کیوبیتی عمل می کند با $U_1 \otimes U_2$ بدست می آید.

۲-۷ کره بلاخ^{۱۲}

کره بلاخ یک نمایش هندسی برای حالتهای سیستمهای کوانتومی دو حالته است که می تواند در فهم عملیاتهای کوانتومی روی کیوبیتها کمک کننده باشد. حللتهای کوانتومی در این کره با استفاده از دستگاه مختصات راستگرد نمایش داده می شود. یک حالت دلخواه $|\psi\rangle$ را در این کره به صورت زیر می نویسیم:

$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + e^{i\phi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle$$
 (50)

که پارامترهای استفاده شده در شکل (۲) نشان داده شدهاند. با توجه به شرط اساسی 1=1 شعاع این کره واحد است. سطح کره بلاخ یک فضای دو بعدی و لذا دارای دو درجه آزادی است.



¹⁷ Bloch sphere

۸-۳ گیتهای منطقی و عملگرهای کوانتومی آنها

در محاسبات کلاسیکی، سیگنال الکتریکی در گیتهای فیزیکی (مثل ترانزیستورها) و در فضا منتقل میشود. در محاسبات کوانتومی، پالسهای لیزری یا میکروموج بر کیوبیت اعمال شده و حالت کیوبیت میشود.

یک تبدیل یکانی که برای ایجاد تبدیلهای پیچیده تر در n کیوبیت استفاده می شوند، گیت کوانتومی نامیده می شود. از رابطه (۴۹) میبینیم که خاصیت یکانی بودن یک گیت کوانتومی تنها زمانی برقرار است که تعداد کیوبیتهای ورودی با تعداد کیوبیتهای خروجی برابر باشد (در گیتهای منطقی کلاسیک مانند AND این موضوع همواره برقرار نیست). همچنین، همواره برای هر گیت U یک گیت U می تواند وجود داشته باشد که عمل آن را خنثی می کند. بنابراین برخلاف برخی از گیتهای منطقی کلاسییک، همه گیتهای منطقی کلاسیک، همه گیتهای منطقی کوانتومی برگشت پذیر هستند. برگشت پذیری منطقی به این معنی است که همیشه می توانیم ورودیهای گیت را از خروجیهای آن گیت بازسازی کنیم. به عنوان مثال، یک گیت کلاسیک NOT، که 0 را به 1 و 1 گیت را از خروجیهای آن گیت بازسازی کنیم. به عنوان مثال، یک گیت کلاسیک AND، که 0 را به 0 نگاشت می کند، برگشت پذیر است؛ زیرا خروجی 1 نشان می دهد که ورودی 1 بوده است و بالعکس. با این حال، یک گیت کلاسیک کلاسیک می اگر و فقط اگر هر دو ورودی آن 1 باشند، 1 را برمی گرداند، برگشت پذیر نیست. خروجی 1 نشان می دهد که هر دو ورودی 1 بوده ند، اما خروجی 1 اطلاعات کافی برای تعیین را می توان روی گیتهای کلاسیکی برگشت پذیر طراحی کرد، اما برای این کار به بیتهای کمکی 1 نیاز ناست؛ در حالیکه در گیتهای کوانتومی نیازی به این تغییر نیست.

گیت همانی، همان ماتریس همانی است که روی یک تک کیوبیت عمل کرده و عملا تغییری در حللت کوانتومی کیوبیت ایجاد نمی کند. ماتریس نشان دهنده این گیت،

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{60}$$

یک ماتریس با پایه مستقل است. اهمیت این گیت هنگام توصیف ریاضیاتی در اعمال چند گیت و نیز در مبحث مدارهای چندکیوبیتی مشخص می شود.

گیتای پائولی (X, Y, Z) همان ماتریسهای پائولی () هستند. این گیتها روی یک کیوبیت اعمال می شوند. اعمال این گیتها روی یک حللت کیوبیت، معادل دوران بردار حللت به مقدار π رادیان حول محور مذکور

¹⁸ Mixed state

¹⁹ Ancillary

در كره بلاخ است.

گیت تک کیوبیتی X در گیتهای کوانتومی، عملیاتی مشلبه گیت NOT در گیتهای کلاسیکی را انجام می دهد. عملگر ماتریسیای که بتواند (0) را به (1) و بالعکس تبدیل کند، عملگر زیر است:

$$U_{NOT} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \tag{61}$$

این ماتریس، ماتریس اسپین الکترون در راستای x یا همان σ_x است، که منشا این نامگذاری میباشد. با $|\phi\rangle=\alpha|0\rangle+\beta|1\rangle$ دانستن این ماتریس میتوانیم بررسی کنیم که این گیت بر یک حللت برهمنهی چگونه اثر می گذارد:

$$X = U_{NOT} |\phi\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} |\phi\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta \\ \alpha \end{pmatrix} = \beta |0\rangle + \alpha |1\rangle \tag{62}$$

یعنی این گیت، هر حالت پایه را با دیگری، یا ضریب هر حالت را با دیگری، جابه جا می کند. به این دلیل، به این گیت، هر حالت پایه را با دیگری، یا ضریب هر حالت را با دیگری، جابه جا می توان با این گیت، گیت فلیپِ بیت $^{''}$ نیز گفته می شود. با توجه به خاصیت یکانی بودن گیتهای کوانتومی، می توان با استفاده از $^{''}$ بار اعمال ضرب تانسوری روی $^{''}$ ماتریس $^{''}$ ماتریس $^{''}$ را برای اعمال این عملگر روی یک مجموعه $^{''}$ کیوبیتی تعریف کرد.

به طور مشابه، گیت Y و Z نیز تعریف می شوند که به ترتیب، σ_z و Y هستند:

$$Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \tag{63}$$


$$Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \tag{64}$$

 $-i|1\rangle$ این دو گیت، معادلی در گیتهای کلاسیک ندارند. گیت Y، حللت پلیه $|0\rangle$ را به $|1\rangle$ و $|1\rangle$ را به دلیل تبدیل می کند. گیت $|1\rangle$ حالت پلیه $|1\rangle$ را بدون تغییر گذاشته و گیت $|1\rangle$ را به $|1\rangle$ تبدیل می کند. به دلیل این خاصیت، گاهی به این گیت، گیت فلیپِ فاز $|1\rangle$ گفته می شود.

یکی از روشهای رایج توصیف مدارهای منطقی کوانتومی، تصویرسازی خطی است. هر کیوبیت به صورت یک خط افقی و هر بیت به صورت یک خط دوتایی نمایش داده می شود. هر گیت با نماد مشخص خود به صورت جعبه روی هر خط نمایش داده می شود. در شکل ۳، نمادهای مربوط به گیت همانی و گیتهای پائولی در طراحی مدارهای منطقی کوانتومی آمده است.

²¹ Phase-flip


 $^{^{20}}$ Bit-flip



CNOT گیت منطقی کلاسیک بعدی، XOR است که یک گیت دو-بیتی است. معادل کوانتومی این گیت، XOR شام دارد که با توجه به حللت کیوبیت کنترل، بر کیوبیت هدف اثر میگذارد؛ به طوری که تنها اگر کیوبیت اول (کنترل) در حالت 1 باشد، کیوبیت دوم (هدف) NOT می شود. ماتریسی که این عمل را روی حالت $|\psi\rangle = \alpha|00\rangle + \beta|01\rangle + \gamma|10\rangle + \delta|11\rangle$ پیاده می کند، ماتریس زیر است:

$$CNOT = U_{XOR} |\phi\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \\ \delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \delta \\ \gamma \end{pmatrix} = \alpha |00\rangle + \beta |01\rangle + \delta |10\rangle + \gamma |11\rangle (65)$$

پس از اعمال این گیت، ضریب حالت سوم و چهارم جابه جا می شود. به طریق مشابه، می توان گیتهای کنترلی Y و Z را نیز تعریف کرد که کمتر کاربردی هستند.



شکل (۴). نماد گیتهای کنترلی در مدارهای منطقی کوانتومی. (به ترتیب از راست به چپ) گیت Controlled-Y، گیت پر (۴). نماد گیتهای در مدارهای منطقی کوانتومی. (به ترتیب از راست به چپ) (Quantum logic gates, Wikipedia.com)

همان طور که اشاره شد، بیتهای کلاسیک نیز در محاسبات کوانتومی و نیز نمایش مدارهای منطقی کوانتومی حائز اهمیت هستند. یکی از گیتهای مهم، گیت اندازه گیری یا مشاهده است که خروجی آن اساسا یک مقدار قطعی ست، لذا خروجی آن در یک بیت قرار می گیرد. به علاوه، این گیت ذاتا یک گیت

کوانتومی نیست، چرا که خاصیت برگشتپذیری منطقی ندارد.



شکل (۵). نماد گیت اندازه گیری در نمایش مدارهای منطقی کوانتومی. (Quantum logic gates, <u>Wikipedia.com</u>)

گیت هادامارد H یا هادامارد-والش^{۲۱}، یک گیت بسیار مهم در محاسبات کوانتومی است که روی یک تک کیوبیت اعمال گشته و هر حالت پایه را به یک حالت برهمنهی خاص نگاشت می کند، به این صورت که:

$$H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{2} = |+\rangle \tag{66}$$

$$H|1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{2} = |-\rangle \tag{67}$$

می توانیم اثر دادن گیت هادامارد روی یک کیوبیت با حالت پایه را به عمل پرتاب سلکه یا برخورد فوتون به باریکه شلکن π تشلیم از نظر هندسی، عملگر هرمیتی هادامارد یک دوران به اندازه π رادیان را حول محور $\frac{\hat{x}+\hat{z}}{2}$ در کره بلاخ ایجاد می کند. نمایش ماتریسی گیت هادامارد به صورت زیر است:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \tag{68}$$



شکل (۶). نماد گیت هادامارد در نمایش مدارهای منطقی کوانتومی. (Quantum logic gates, Wikipedia.com)

گیت SWAP یک گیت دو کیوبیتی است که حللت دو کیوبیت را با هم جلبه جا می کند. این کیوبیت تنها موجب جابه جایی روی دو حالت (01) و (10) شده، و با ماتریس زیر نمایش داده می شود:

$$U_{SWAP} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$
 (69)

با اعمال این گیت بر حالت $|\psi
angle$ ، جای ضریب حالت دوم و سوم جابهجا می شود.

²² Hadamard-Walsh

²³ Beam-splitter

۴ الگوریتمهای کوانتومی - مقدمه

در محاسبات کلاسیک، الگوریتم ها اغلب با استفاده از یک یا چند پارادایم الگوریتمی مانند برنامه نویسی دینامیک یا جستجوی محلی طراحی می شوند. اکثر الگوریتمهای کوانتومی شناخته شده از ترکیبی از پارادایمهای خاص برای محاسبات کوانتومی استفاده می کنند. این پارادایم ها عبارتند از تبدیل فوریه کوانتومی 77 (QFT)، عملگر گروور 67 (GO)، روش هارو-هاسیدیم-لوید 77 (HHL) برای سامانه های خطی، حل کننده مقادیر ویژه کوانتومی متغیر 77 (VQES) و شبیه سازی همیلتونی مستقیم 77 (SIM). تعداد پارادایم های الگوریتمی کوانتومی شناخته شده در مقایسه با تعداد پارادایم های کلاسیک شناخته شده بسیار کمتر است. محدودیت یکپارچگی در عملیات کوانتومی و عدم امکان اندازه گیری غیرمخرب، طراحی پارادایمهای کوانتومی از پارادایم های کلاسیک موجود را دشوار می کند. با این وجود محققان دائماً در جستجوی پارادایمهای جدید هستند و می توان انتظار داشت این فهرست در آینده طولانی تر شود.

رایج ترین چهارچوب پیاده سازی مدارها و الگوریتمهای کوانتومی، پلتفرم کیسکیت ۲۹ است. این پلتفرم توسط کمپانی IBM توسعه داده شده و مجموعهای از ابزارهاو کتابخانهها را ارائه می دهد. برای الگوریتمهای رایج و مدارهای نسبتا ساده، می توان از کتابخانه کیسکیت برای زبان پایتون استفاده کرد، که شبیه سازی محاسبات کوانتومی روی رایانههای کوانتومی است. با استفاده از این کتابخانه، می توان مدارها و الگوریتمهای کوانتومی را پیاده سازی و همچنین از قابلیتهایی چون اندازه گیری کلاسیکی و نمایش مصور مدارها بهره گرفت. همچنین نویزهای کوانتومی در این روش اثری ندارند. برای محاسبات پیچیده تر، از پلتفرم آنلاین کیسکیت ۳۰ استفاده می شود که محاسبات را روی رایانه های کوانتومی واقعی پیاده می کند، لذا تحت تاثیر نویزهای کوانتومی است.

یک الگوریتم کوانتومی شامل سه مرحله اساسی است:

- آغاز، که شامل قرار دادن کیوبیتها در حالت برهمنهی و یا NOT کردن آنهاست؛

- اعمال گیتها و تغییر حالت کیوبیتها، که می تواند با استفاده از گیتهای معرفی شده در بخش پیش و یا گیتهای دیگر انجام شود؛

²⁴ Quantum Fourier Transform

²⁵ Grover Operator

²⁶ Harrow-Hassidim-Lloyd

²⁷ Variational Quantum Eigenvalue solver

²⁸ Direct Hamiltonian simulation

²⁹ Qiskit

³⁰ IBM Quantum Experience

- و اندازه گیری کیوبیتها و خواندن اطلاعات از یک بیت.

البته همه الگوریتمهای موجود از این چهارچوب پیروی نمی کنند، اما این قللب یک نظم کلی ذهنی ایجاد می کند. پیش از مطرح کردن الگوریتم، مهم است با مفهومی اساسی به نام اوراکل 17 آشنا شویم. اوراکل عملا یک گیت یکانی کوانتومی است که به کیوبیتها را به نحوی تغییر می دهد که مطلوب ما و در جهت حل مسئله به خصوصی است که به آن پرداخته می شود. اوراکل به مثابه یک جعبه سیاه است که نمی دانیم، یا برایمان مهم نیست، که درون آن چه می گذرد و چگونه کاری که مد نظر ماست را انجام می دهد، بلکه تنها ورودی ها را دریافت کرده و خروجی مدنظر را بیرون می دهد. اعمال اوراکل همان مرحله دوم الگوریتم است و بسیار مهم است که هنگام نوشتن کد، گیتها به چه صورت به کیوبیتها اعمال شوند. اوراکلها اغلب با نماد t

در این پایان نامه، امکان طرح مسئله با همه الگوریتمهای کوانتومی وجود ندارد، چرا که برای درک مسئله، نحوه کارکرد الگوریتم و پیادهسازی آن در محیط کیسکیت، نیاز به توضیحات مفصل و مثالهای متعدد خواهیم داشت. بنابراین، به شرح مسئله و روش حل مربوط به ساده ترین الگوریتم کوانتومی، یعنی الگوریتم دویچ ۲۳ کفایت می کنیم.

۴-۱ الگوريتم دويچ

الگوریتم دویچ یک زیرمسئله از یک الگوریتم کلی تر به نام دویچ-جوزا است که حالت تعمیم یافته مسئله اولیه است. الگوریتم دویچ نسبت به الگوریتم حل کلاسیکی آن برای حل مسئله مربوطه اش، سرعت دو برابری را در محاسبات فراهم می کند، اما در الگوریتم Deutsch-Jozsa، سرعتی نمایی نسبت به الگوریتم کلاسیک خواهیم داشت. این بدان معنی است که برای یک مسئله n-کیوبیتی، به طور کلاسیک ما به 1+1 محاسبه نیاز داریم، اما با الگوریتم دویچ یک بار محاسبه کفایت می کند. بنابراین، الگوریتم دویچ یک برتری سرعت نمایی ارائه می کند، اما در این حالت خاص، از آنجا که 1=1 است، فقط دو برابر برتری سرعت خواهیم داشت.

۲-۱-۴ شرح *مسئله*

در مسئله دویچ—جوزا، یک اوراکل به ما داده می شود، که نگاشتی به صورت $f\{0,1\}^n \to f\{0,1\}^n$ انجام n=3 می دهد. این بدان معناست که n رقم باینری n باشد، ورودی می گیرد. به عنوان مثال، اگر n باشد، ورودی ها می توانند هر جایگشت n رقمیای از n و n (مجموعه n)، مثل n000 و n01 و n10 و n10 و n20 را

³¹ Oracle

 $^{^{32}}$ Deutsch algorithm

³³ Deutsch-Jozsa algorithm

اختیار کنند. همچنین خروجی آن فقط یا 0 یا 1 است (یعنی یک خروجی تک بیتی). از Λ حالت موجود، دو حالت خاص وجود دارد که مد نظر ماست. در صورتی که نصف خروجیها 0 و نصف دیگر 1 باشند، تابع ما (همان اوراکل) متوازن است. حالت دیگر وقتی است که صرف نظر از مقدار ورودی، خروجی تابع همواره 1 یا 0 باشد. در هر دو شرایط، تابع را ثابت مینامیم. الگوریتم دویچ-جوزا به بررسی ثابت یا متوازن بودن یک تابع میپردازد.

در الگوریتم دویچ، مقدار n=1 است، پس یعنی نگاشت مذکور به صورت $f\{0,1\} \to f\{0,1\}$ در میآید. در این حللت خاص، اوراکل یا متوازن است یا ثلبت؛ در حالیکه در حللت کلی تابع می تولند هیچ یک از این دو خاصیت را نداشیته باشد. در حالت متوازن، $f(0) \neq f(1)$ (ثابت نبودن اوراکل) و در حالت ثابت، f(0) = f(1) (ثابت بودن اوراکل) برقرار است.

از آنجا که فقط دو نوع ورودی و دو نوع خروجی $(0 \ e^{-1})$ داریم، + -1 حالت برای این تابع به وجود می آید:

$$f_A(0) = 0$$
 and $f_A(1) = 0$
 $f_B(0) = 0$ and $f_B(1) = 1$
 $f_C(0) = 1$ and $f_C(1) = 0$
 $f_D(0) = 1$ and $f_D(1) = 1$ (70)

مشاهده می شود که f_A و f_B توابع ثابت و f_C و f_B توابع متوازن هستند. با محاسبات کلاسیکی، باید حداقل ۲ محاسبه انجام دهیم تا نوع تابع را تشخیص دهیم، اما با الگوریتم دویچ و با بهره گیری از موازی سازی کوانتومی، تنها با یک محاسبه نوع تابع مشخص می شود.

مراحل الگوريتم

مرحله صفر: ایجاد یک اوراکل کوانتومی

اوراكل كوانتومي به خصوص براي اين الگوريتم، با اين شرط طراحي ميشود كه:

$$U_f|x\rangle|y\rangle = |x\rangle|y\bigoplus f(x)\rangle$$
 (71)

یعنی برای هر بردار پایه مانند $|x\rangle|y$ ، خروجی $|x\rangle|y\oplus f(x)$ است، که \oplus همان گیت XOR کلاسیکی و f(x) تابعی است که در حال بررسی آن هستیم.

مرحله یک: ایجاد یک ورودی با حالت برهمزنهی

برای بهره گیری از خاصیت موازی سازی کوانتومی، باید از حالتهای برهمنهی کمک بگیریم. این حالت را $\langle -|\langle +|$ مینامیم، و به صورت زیر بر حسب حالات یایه $\langle 1|/\langle 0|$ مینویسیم:

$$|+\rangle|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)(|0\rangle - |1\rangle) = \frac{1}{2}(|00\rangle - |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle)$$
 (72)

بدین صورت، همه حالات وزن یکسان، اما به واسطه علامت منفی، فازهای مختلفی با یکدیگر دارند.

مرحله دوم: بررسی تابع به کمک اوراکل کوانتومی

حالا $oldsymbol{U}_f$ را به حالت برهمنهی بدست آمده اعمال می کنیم:

$$\mathbf{U}_{f}|+\rangle|-\rangle = \mathbf{U}_{f}\left(\frac{1}{2}(|00\rangle - |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle)\right)$$

$$= \frac{1}{2}(\mathbf{U}_{f}|00\rangle - \mathbf{U}_{f}|01\rangle + \mathbf{U}_{f}|10\rangle - \mathbf{U}_{f}|11\rangle)$$

$$= \frac{1}{2}(\left|0,0\bigoplus f(0)\right\rangle - \left|0,1\bigoplus f(0)\right\rangle + \left|1,0\bigoplus f(1)\right\rangle - \left|1,1\bigoplus f(1)\right\rangle) \tag{73}$$

به دلیل خاصیت خطی بودن مکانیک کوانتومی، می توان یک عملگر یکانی را در بردارهای پایه یک حللت برهم نهی توزیع کرد. لازم به ذکر است که دو نماد $f(0) \oplus f(0) \oplus f(0)$ و $f(0) \oplus f(0)$ همارز هستند.

از آنجا که عمل دادن XOR کردن هر حللت با 0، همان حللت را پس داده، و XOR کردن هر حللت با 1، NOT آن را پس میدهد، پس میتوان معادله (۷۳) را به صورت زیر نوشت:

$$U_f|+\rangle|-\rangle = \frac{1}{2} \left(|0, f(0)\rangle - \left|0, \overline{f(0)}\rangle + |1, f(1)\rangle - \left|1, \overline{f(1)}\rangle \right) \right) \tag{74}$$

که NOT $\overline{f(0)}$ است.

مرحله ۳: اندازه گیری روی پایه درست برای رسیدن به پاسخ

در این مرحله، یک بار فرض می کنیم که f(x) تابعی ثابت است و بررسی می کنیم که در این صورت معادله (۷۴) چه تغییری می کند. طبق این فرض، f(0)=f(1) و $f(0)=\overline{f(1)}$ همچنین، می توانیم از ضرب تانسوری موجود در معادله فاکتور گیری کنیم. لذا داریم:

$$\begin{split} & U_f|+\rangle|-\rangle = \frac{1}{2} \left(|0,f(0)\rangle - \left|0,\overline{f(0)}\rangle + |1,f(1)\rangle - \left|1,\overline{f(1)}\rangle\right) \right) \\ & = \frac{1}{2} \left(|0,f(0)\rangle - \left|0,\overline{f(0)}\rangle + |1,f(0)\rangle - \left|1,\overline{f(0)}\rangle\right) \right) \\ & = \frac{1}{2} \left(|0\rangle|f(0)\rangle - |0\rangle|\overline{f(0)}\rangle + |1\rangle|f(0)\rangle - |1\rangle|\overline{f(0)}\rangle) \\ & = \frac{1}{2} \left((|0\rangle + |1\rangle)|f(0)\rangle - (|0\rangle + |1\rangle)|\overline{f(0)}\rangle) \end{split}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} (|+\rangle|f(0)\rangle - |+\rangle|\overline{f(0)}\rangle)$$

$$= |+\rangle \frac{1}{\sqrt{2}} (|f(0)\rangle - |\overline{f(0)}\rangle)$$
(75)

مشاهده می شود که در صورتی که تابع اوراکل ثابت باشد، بیت اول در ترکیب ورودی، (+| باقی می ماند.

 $f(1) = \overline{f(0)}$ و f(x) و f(x) در حالت دیگر که f(x) را تابع متوازن قرار دهیم، روابط قبلی به صورت f(x) و f(x) در می آیند. پس مجدد با استفاده از این روابط و فاکتور گیری تانسوری، خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} \mathbf{U}_{f}|+\rangle|-\rangle &= \frac{1}{2} \left(|0, f(0)\rangle - \left|0, \overline{f(0)}\rangle + |1, f(1)\rangle - \left|1, \overline{f(1)}\rangle \right) \right) \\ &= \frac{1}{2} \left((|0\rangle - |1\rangle) |f(0)\rangle - (|0\rangle - |1\rangle) |\overline{f(0)}\rangle \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|-\rangle| f(0)\rangle - |-\rangle| \overline{f(0)}\rangle \right) \\ &= |-\rangle \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|f(0)\rangle - |\overline{f(0)}\rangle \right) \end{aligned}$$
(76)

میبینیم که در این حالت، کیوبیت اول از (+| به (-| تبدیل میشود. بدین ترتیب، توانستیم با استفاده از خواص مکانیک کوانتومی، تنها با یک محاسبه نوع تابع مسئله دویچ را شناسایی کنیم.


۲-۱-۴ مدار کوانتومی

با دانستن الگوریتم، می توانیم مدار کوانتومی آن را بسازیم. برای اجرای این الگوریتم به داشتن دو کیوبیت نیاز است. رایج است که همواره کیوبیتها از حالت $\langle 0 |$ شروع کنند و سپس برای رسیدن به حالتهای دیگر، از عملگرها استفاده شود. بنابراین، اولین کار اعمال یک عملگر X به کیوبیت دوم است. سپس به هر دو کیوبیت ملگر هادامارد را اعمال می کنیم تا حالات $\langle + |$ و $\langle - |$ بدست آیند. سپس هر دو کیوبیت را وارد f می کنیم. در مرحله اندازه گیری، این محدودیت وجود دارد که اندازه گیری باید در پایه f از انجام شود؛ با این حال ما پس از اعمال گیت هادامارد در پلیه f و f هستیم. ثلبت می شود که لندازه گیری یک حالت در پایه f و f هم ارز این است که به آن حالت تابع هادامارد اعمال کرده و آن را در پایه f و الندازه بگیریم. لذا به کیوبیت اول (که تعیین کننده خاصیت تابع است)، یک گیت هادامارد اعمال و سپس آن را اندازه می گیریم. در صورتی که پاسخ اندازه گیری گیت f با این معناست که تابع متوازن است.

۲-۱-۴ پیادهسازی

شکل (۷)، نمایش مصور مدار را نشان میدهد. با دانستن این قالب تصویری میتوان هر مداری را در پلتفرم

IBMQ اجرا کرد.



شكل (۷). تصويرسازى مدار كوانتومى الگوريتم دويچ. Most Significant Bit و MSS مخفف MSS مخفف فلاترين كيوبيت است، اما اغلب در پايين قرار دارد. است كه به ترتيب، كيوبيت اول و كيوبيت دوم هستند. در برخى از منابع، MSB بالاترين كيوبيت است، اما اغلب در پايين قرار دارد. (Wong, Introduction to quantum computing.)

با وجود سادگی الگوریتم، پیادهسازی آن در محیط کیسکیت نیاز به آشنایی با زبان برنامهنویسی پایتون و نیز ماژولها کیسکیت دارد. در اینجا به طرح کد مربوط به الگوریتم دویچ و توضیح هر خط آن اکتفا می کنیم.

ابتدا کیسـکیت را فرا میخوانیم. ماژول QuantumCircuit برای ایجاد کیوبیت و بیت اسـتفاده میشـود. ۳ ماژول بعدی برای ترسیم مدار به کار خواهند رفت. کتابخانه qiskit.visualization نیز نهایتا برای رسم حالت کیوبیتها در کره بلاخ استفاده میشود.

from qiskit import QuantumCircuit, Aer, transpile, assemble from qiskit.visualization import plot_bloch_multivector

یک مدار کوانتومی ایجاد میکنیم که ۲ کیوبیت ورودی داشته و نهایتا ۱ کیوبیت خروجی دارد.

qc = QuantumCircuit(2, 1)

به طور پیشفرض، کیوبیتها در حالت $\langle 0|$ هستند، پس به کیوبیت دوم گیت X را اعمال می کنیم تا به حالت $\langle 1|$ برود.

qc.x(1)

به هر دو کیوبیت گیت هادامارد را اعمال می کنیم.

qc.h(0)

qc.h(1)

مرحله ۱ در شکل (۷) در اینجا به پایان میرسد. حال باید اوراکل را تعریف کنیم، که طبق آنچه گفته شد، یک تابع متوازن یا ثلبت است. در اینجا تابع را متوازن تعریف می کنیم. عملا این اوراکل، در صورتی که کیوبیت اول (۱| باشد، علامت کیوبیت دوم را برعکس می کند. این عمل، همان کاری است که گیت CNOT

```
انجام مي دهد.
qc.cx(0, 1)
طبق انچه گفته شد، به هر دو کیوبیت عملگر هادامارد را اعمال می کنیم تا اندازه گیری در پایه درست انجام
                                                                                             شود.
qc.h(0)
qc.h(1)
                                                      و در نهایت کیوبیت اول را اندازه گیری می کنیم.
qc.measure(0, 0)
                                              مراحل بعدی جهت نمایش بردار حالت کیوبیتها هستند.
simulator = Aer.get_backend('aer_simulator')
compiled_circuit = transpile(qc, simulator)
job = simulator.run(compiled_circuit)
result = job.result()
statevector = result.get_statevector()
                                حالا بردار حالت و نتایج اندازه گیری را با فرمان Print به دست می آوریم.
# Print the state vector and the measurement results
print("State Vector:")
print(statevector)
print("\nMeasurement Results:")
```

۵ جمعبندی

حالت کیوبیت اول را با فرمان زیر در کره بلاخ نمایش میدهیم.

در این مقاله، تلاش شد تا دیدی کلی و جامع به جنبههای اساسی محاسبات کوانتومی رایج ارائه شود. با اینکه عمر این علم از ۴ دهه تجاوز نمی کند، نوآوریهای متعدد و خلاقانهای در پیادهسازی فیزیکی، الگوریتمها و حوزههای کاربردی آن مطرح شده که هر یک نیازمند زمان و تخصصهایی ویژه هستند. تلاش شد تا با حفظ انسجام و سادگی بیان، تا جای ممکن اصول اولیه محاسبات کوانتومی، شامل فیزیک کیوبیتهای ابررسانا، مفاهیم لازم جهت درک و کار با کیوبیتها، گیتهای کوانتومی و مطرح شود.

plot_bloch_multivector(statevector)

محاسبات کوانتومی از جمله حوزههایی است که نسبت به تواناییهای بالقوه خود هنوز توجهی که لایق آن است را دریافت نکرده است. می توان به این مسئله دید مثبتی داشت و هر چه زودتر سرمایه گذاری در حوزه آموزش و تربیت دانش پایه آن را آغاز نمود، که البته در برخی دانشگاههای نامی کشور و نیز انجمنهای مستقل، آموزش و پژوهش در این حوزه کلید خورده است. تسلط در این حوزه نیازمند آموختن مهارتهای متعددی است که تنها با طرح برنامههای منسجم و هدفمند ممکن است.

مراجع

- https://learn.qiskit.org/summer-school/2020/superconducting-qubits-i-quantizingharmonic-oscillator-josephson-junctions
- https://online.kitp.ucsb.edu/online/qinfo09/tian/pdf/Tian_QuantumInfo_K ITP.pdf
- https://pennylane.ai/qml/demos/tutorial_sc_qubits.html
- https://www.youtube.com/playlist?list=PLl0eQOWl7mnWF-Q2cxnfuEvJKZt22zlwi
- M. H. Devoret, A. Wallraff, and J. M. Martinis; Superconducting Qubits: A Short Review
- Guifré Vidal. 2003. Efficient classical simulation of slightly entangled quantum computations. Physical Review Letters 91, 14 (2003), 147902.