## 淺談

## 温度與熱平衡 作者:沈祐德 審稿:蔡政達教授

什麼是溫度?溫度跟能量有關係嗎? 熱平衡是什麼達到平衡?

大部分人第一個接觸到的溫度,是攝氏 温度以及華氏温度。我們用它們來標示 的天氣如何、今天出門需不需要穿外 套;用來衡量體溫,是否發燒或失溫。 歷史上,是華氏溫標(Fahrenheit)先出 現。我們知道冰水加鹽巴會更冰,而 Daniel Gabriel Fahrenheit 也知道。他 以冰、水、氯化銨及其他鹽類的混合物 定為 0 度、正常人的體溫訂為 96 度、 冰水恰好能同時存在的溫度(冰點)定 為32度,就得到了華氏溫標。Celsius 則分別訂熔、沸點為 100 與 0 度,這是 原始的攝氏溫度——因為他住的地方 長期比冰點還冷,為了不讓負值出現而 如此定義。後來的科學家 Christian 才 把兩者倒過來,變成我們現在用的攝氏 溫標。而克氏溫標,則是在導熱力學定 律時定出來的;它是根據理論而訂定的 溫標。

但了解這些,我們還是不知道溫度跟能量究竟有什麼關聯。我們知道在一般狀況下,能量似乎有隨著溫度增加而增加的趨勢。難道中間沒有量化的關係式嗎?根據這個趨勢,溫度有可能是度量系統能量的標準嗎?

一切的一切,都要從 Multiplicity(以下以英文字母 "g" 代之)說起。g 的概念是「系統中可能存在的狀態數」。我們都學過,一個氫原子理論上有一個電子,而電子自旋可能為上/下 (spin up/down)、也知道電子可以存在不同的軌域:1s, 2s, 2p。所以一個基態氫原子的電子可能有的狀態,是 1s 十或 1s ↓,也就是說它的 " $g_0=2$ "。以此類推,第一激發態有  $(2s/2p)\times(\uparrow/\downarrow)$ ,所以 " $g_1=4$ "。

當然,如果今天換成探討 Li 元素(三顆電子),就會有許多排列組合的變化:

$$g_0 = \{1s \uparrow, 1s \downarrow, 2s (\uparrow, \downarrow)\}$$
  
= 2,

(要注意不是  $2 \times 3! = 12$ ,因為電子全都長得一樣,我們沒辦法分辨哪一顆在哪裡。所以沒有排列數 3!)

$$g_1 = \{1s \uparrow, 1s \downarrow, 2p (x, y, z) \times (\uparrow, \downarrow)\}$$
  
= 6.

以此類推。(以上 2 例中,0 代表基態、1 代表第一激發態。)

說到這裡,不難發現 Multiplicity 是與能量息息相關的一個物理量。當我們的系

統有更多原子、每個原子又有更多電子時,計算出來的g將會是一個天文數字。透過微積分與排列組合,在特定的系統中,g可以以N,V,E的函數形式表達。其中,N為系統的粒子數,V為系統的體積,而E為系統的能量。

對g有了些許的了解後,接下來我們可以切入「熱接觸(Thermal contact)」的概念。我們常被它的中文翻譯名稱給誤導,認為熱接觸是指兩個溫度不同的物體交換能量(注意,我們還沒定義「溫度」),但這並非完全正確。熱接觸有兩個重要的概念:

允許兩系統互相交換能量。有時候我們說 weak thermal contact,這裡的 weak 指兩系統可以彼此交換很小的能量。

兩者互相交換能量後,兩系統各自的 Multiplicity 函數形式(上一段我們提到 "g" 有時候可以函數形式表示)不會改 變。

今天我們把兩個物體作熱接觸:系統 1 與系統 2。兩個系統之間當然可以互相交換能量,不妨假設他們的能量分別為  $U_1$  跟  $U_2$ ;由於能量守恆,所以兩系統總能  $U=U_1+U_2$  是定值,但  $U_1$  與  $U_2$  並不時時刻刻都是定值。則對於特定的狀態 "  $U_1=U_1^*$  ",此狀態存在的機率為:

$$P({U_1}^*) = \frac{[g_1({U_1}^*) \cdot g_2({U - U_1}^*)]}{q({U})}$$

分子的  $g_1,g_2$  代表兩獨立

(Independent)系統所有可能的組合狀態數;分母代表總體來說,能量為U的系統有的所有可能狀態數。

兩物熱接觸,我們最感興趣的是它最可能出現的狀態——熱平衡 (Thermal equilibrium)。U是常數,所以右式的分母是常數;最可能的組態等價於當系統有 $U_1^*$ 的能量使 $P(U_1^*)$ 最大。所以想要求熱平衡的組態,即求 $P(U_1^*)$ 的最大值,也就是求 $g_1\cdot g_2$ 的最大值。最大值發生在微分等於0時,故:

$$d(g_1 \cdot g_2) = 0$$

或

$$g_1 \cdot d(g_2) + g_2 \cdot d(g_1) = 0$$

而 g 是 U 的函數,所以  $dg=dU(\partial g/\partial U)$ 。上式就變為:

$$g_1\frac{\partial g_2}{\partial U_2}d(U_2)+g_2\frac{\partial g_1}{\partial U_1}d(U_1)=0$$

先前提到  $U_2=U-U_1$  ,故  $d(U_2)=-d(U_1)$  。又因為  $d(U_1)\neq 0$  ,所以將整條式子除去  $dU_1$  可得:

$$-g_1 \frac{\partial g_2}{\partial U_2} + g_2 \frac{\partial g_1}{\partial U_1} = 0$$

移項得

$$\frac{1}{g^2} \frac{\partial g_2}{\partial U_2} = \frac{1}{g_1} \frac{\partial g_1}{\partial U_1}$$

因為  $d\log(x) = dx/x$ ,故可簡化成

$$\frac{\partial \mathrm{log}(g_2)}{\partial U_2} = \frac{\partial \mathrm{log}(g_1)}{\partial U_1}$$

我們得到一件很重要的事情: 兩系統熱

接觸達到熱平衡時,它們各自的 log(g) 對 U 的偏微分相等!如果我們定義 Fundamental Temperature, $\tau$ :

$$\frac{1}{\tau} \equiv \frac{\partial \log(g)}{\partial U}$$

就能得到熱平衡的判斷式:

$$\frac{1}{\tau_1} = \frac{1}{\tau_2} \stackrel{\blacksquare}{\Rightarrow} \tau_1 = \tau_2$$

達成熱平衡時兩者溫度相等!

等等,是否覺得莫名其妙,為什麼那樣 定義?為什麼要繞一圈來定義溫度的 倒數,不直接定義等價的值是溫度就 好?我們先跳脫這些複雜的計算,來看 看  $(1/g)(\partial g/\partial U)$  代表什麼。 dg/dU 是 什麼?它代表了假如系統現在有一個 物理量叫做 g,它會隨 U 而減少(或增 加);再除一個 g 代表它佔減少(或增 加)前的 g 的百分比。這是不是很像半 衰期的公式?我們若定義

$$-\frac{1}{N}\frac{dN}{dt} = \frac{1}{\tau}$$

(負號因為 N 減少) ,因為

$$d\log\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{dx}{x}$$

所以在極短的時間  $\Delta t$  內,

$$\Delta \left[ \log \left( \frac{1}{N} \right) \right] \approx \frac{\Delta t}{\tau}$$

兩邊取指數得

$$N(\varDelta t) = N(0) \cdot \exp\left(\frac{-\Delta t}{\tau}\right)$$

這裡的 au 代表什麼?它是一個時間的度量標準,度量時間 t 對物理量 N 的影響。粗略地說,當原系統經過 au 的時間後,系統的物理量 N 會變成原本的 $\exp(-1)$  倍;精確地說,當原系統經過極短時間  $\Delta t$  後,系統的物理量 N 會變成原本的  $\exp(-\Delta t/\tau)$  倍。

講完這個例子,你大概能明白為什麼要那樣定義溫度了吧。我們把這條式子展開:在加入微小的能量變化  $\Delta U$  時

$$\frac{\Delta \log(g)}{\Delta U} = \frac{1}{\tau}$$

將能量移項後取指數得

$$g(U + \Delta U) = g(U) \exp\left(\frac{\Delta U}{\tau}\right)$$

所以,Fundamental Temperature 的物理意義是:假設我們今天給系統  $\Delta U$  的能量,則此系統的 Multiplicity 會增加  $\exp(\Delta U/\tau)$  倍,這時我們說此系統的 Fundamental Temperature 為  $\tau$ 。所以說的白話一點, $\tau$  是一個用來度量能量 (U) 的標準,是 g 增加或衰減多寡的指標;正如半衰期  $\tau$  是度量時間的標準,是粒子數 N 增加或衰減多寡的指標。

那我們就很容易理解「熱平衡」時,到底是什麼東西「平衡」了。我們可以分別把兩個系統的 Multiplicity 函數寫出來:

$$\begin{split} g_1(U_1+\Delta U) &= g_1(U_1) \exp\left(\frac{\Delta U}{\tau_1}\right) \\ g_2(U_2-\Delta U) &= g_2(U_2) \exp\left(-\frac{\Delta U}{\tau_2}\right) \end{split}$$

假如熱平衡時,系統 1 從系統 2 那得到  $\Delta U$  的能量(即系統 2 少了  $\Delta U$  的能量),那麼系統 1 的 g 是原本的  $\exp(\Delta U/\tau_1)$  倍、系統 2 的 g 是原本的  $\exp(-\Delta U/\tau_2)$  倍。既然已經達到熱平衡,代表  $g_1\cdot g_2$  應該已經是最大值了;那麼如果要維持熱平衡,若且唯若增加與減少的倍數相乘等於 1,否則  $g_1\cdot g_2$  不再是最大值,代表  $P(U_1^*)$  不再是最大值,代表這個狀態並不是最可能出現的狀態,就不是熱平衡狀態。即

$$\exp\left(\frac{\Delta U}{\tau_1} - \frac{\Delta U}{\tau_2}\right) = 1$$

因為  $\Delta U \neq 0$ ,故

$$\frac{1}{\tau_1} = \frac{1}{\tau_2}$$

所以根據定義,熱平衡時,很直觀的的 事情是  $\partial \log(g)/\partial U$  相等;而  $\tau_1$  會等 於  $\tau_2$ ,才是不直觀的事情。

在一些更深入的計算中,我們可以得到理想氣體的平均能量為  $\frac{3}{2}\tau$ ;而我們從氣體動力論又得到平均能量應該是  $\frac{3}{2}k_BT$ 。這時候終於把 $\tau$ 跟T搭上線了——他們相差了 $k_B$ (波茲曼常數)倍。