# Free Energy and Chemical Thermodynamics

Written by Eun Taek Kang\*1

<sup>1</sup>Department of Physics, Sogang University, Seoul 04107, Korea

Summer 2025, Sogang University

#### Abstract

백현준 교수님께서 2025년 1학기에 진행하는 열역학 기말고사 대비를 위해 만든 Note입니다. 이 문서는 Daniel V. Schroeder 저 An Introduction to Thermal Physics의 Chapter 5. Free Energy and Chemical Thermodynamics를 다루고 있습니다.

<sup>\*</sup>email: etkang03@gmail.com

# 1 Free energy as available work

### Thermodynamics Potentials


우리는 어떠한 계의 에너지를 U로 표현했다. 이제, 3가지의 새로운 열역학 퍼텐셜들을 정의할 것이다.

$$\boxed{H \equiv U + PV} \boxed{F \equiv U - TS} \boxed{G \equiv U - TS + PV}$$
(1.1)

H는 엔탈피(enthalpy), F는 헬름홀츠 자유에너지(Helmholtz free energy), G는 깁스 자유에너지(Gibbs free energy)라고 한다.



토끼를 만드는 상상도에서 비유해보자. 탁자 위에 토끼를 만드는데 필요한 에너지는 엔탈피 H=U+PV이다. 그 중에 열 때문에 TS정도는 자연적으로 유입이 가능함. 따라서 마법사가 필요한건 깁스 자유에너지 G=H-TS 만큼이 필요한거다. 법사가 G만큼만 걸어줘도 토끼가 만들어져요!



따라서, 우리는 위의 diagram을 필히 외워두도록 하자. 헷갈릴 때 저 diagram을 이용하면 혼돈을 막을 수 있다.

- 온도 T가 일정할 때,  $\Delta F = \Delta U T\Delta S = Q + W T\Delta S$ 이다. Q는 가한 열, W는 계에 해준 일이다. 일반적으로  $Q \leq T\Delta S \Rightarrow \Delta F \leq W$ 이다. (엔트로피 안 생기면 등호 성립) 특히, W는 환경의 수축 및 팽창에 의한 일도 포함한다.
- 온도 T와 압력 P가 일정할 때,  $\Delta G = \Delta U T\Delta S + P\Delta V = Q + W T\Delta S + P\Delta V$ 이다. 이때,  $W = -P\Delta V + W_{\text{other}}$ 이다.  $(-P\Delta V$ 는 환경에 의한 일), 역시  $Q \leq T\Delta S$ 이므로,  $\Delta G \leq W$ 이다!

특히나 깁스 자유에너지를 다음과 같이 계산하는 방법은 자주 쓰인다.

$$\Delta G = \Delta H - T \Delta S \tag{1.2}$$

## Electrolysis, Fuel cells, and Batteries (Free energy example!)


물의 전기 분해부터 살펴보자.  $H_2O \to H_2 + \frac{1}{2}O_2$ 인건 명백하다.



여기서, 깁스 자유 에너지는 다음과 같다.

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S = \Delta U + P\Delta V - T\Delta S \tag{1.3}$$

1몰의 물에서 일어나는 에너지 출입의 모식도는 이렇다.




계에 해준 일과 열에 의한 유입 에너지를 계산해보자.1

$$P\Delta V = (\Delta n)RT = (1 + 1/2) \cdot (8.31) \cdot (293) \approx 4kJ$$
 (1.4)

$$T\Delta S = \left[ \left( 131 + \frac{1}{2} \cdot 205 \right) - 70 \right] \cdot (293) \approx 49 \text{kJ}$$
 (1.5)

다음은 수소 연료를 알아보자.




이 과정에선 반응식이 반대로  ${
m H_2O}\leftarrow{
m H_2}+\frac{1}{2}{
m O_2}$ 이다. 또한, 위의 모식도의 모든 화살표 방향이 반대가 되고,  $\Delta U=-282~{
m kJ}$ 가 된다. 또한, 이상적인 연료의 효율성을 계산하면 다음과 같다.

$$\frac{|\Delta G|}{|\Delta U|} = \frac{237}{286} \approx 83\% \tag{1.6}$$

 $<sup>^{1}</sup>$ 131, 205, 70같은 숫자는 화학책 표에서 찾는다. 크게 신경쓸 값은 아님.

마지막으로, 배터리를 알아볼 것이다. 배터리는 다음과 같은 모식도를 가진다.



신기한 점은, 배터리는  $\Delta U \approx \Delta H$ 이고,  $\Delta F \approx \Delta G$ 이다. 배터리의 반응식은 다음과 같다.

$$Pb + PbO_2 + 4H^+ + 2SO_4^{2-} \rightarrow 2PbSO_4 + 2H_2O$$

이는 다음의 3단계로 반응이 일어난다.

in solution : 
$$2 \operatorname{SO_4}^{2^-} + 2 \operatorname{H}^+ \to 2 \operatorname{HSO_4}^-$$
  
at  $-$  electrode :  $\operatorname{Pb} + \operatorname{HSO_4}^- \to \operatorname{PbSO_4} + \operatorname{H}^+ + 2 \operatorname{e}^-$   
at  $+$  electrode :  $\operatorname{PbO_2} + \operatorname{HSO_4}^- + 3 \operatorname{H}^+ + 2 \operatorname{e}^- \to \operatorname{PbSO_4} + 2 \operatorname{H_2O}$ 

또한, 이때 전자 1개 당 해준 전기적 일은 다음과 같다.

$$\frac{394\text{kJ}}{2 \cdot 6.02 \times 10^{23}} = 3.27 \times 10^{-19} \text{J} = 2.04\text{eV}$$
 (1.7)

#### Thermodynamic identities

앞서, 우린 아주 중요한 에너지의 전미분을 배웠다.

$$dU = Tds - PdV + \mu dN$$
(1.8)

헬름홀츠 자유에너지 F = U - TS에 적용해보자.

$$dF = dU - Tds - SdT = (Tds - PdV + \mu dN) - Tds - SdT = \boxed{-PdV + \mu dN - SdT}$$

$$(1.9)$$

따라서, 우리는 헬름홀츠 자유에너지는 T, V, N에 대한 함수 F(T, V, N)으로 쓸 수 있고, 다음 identities가 성립한다.

$$P = -\left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_{T,N} \qquad \mu = \left(\frac{\partial E}{\partial N}\right)_{T,V} \qquad S = -\left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_{V,N}$$
(1.10)

이제, 다음 3가지 중요한 전미분을 기억하자.

$$dS = \frac{1}{T}dU + \frac{P}{T}dV - \frac{\mu}{T}dN \qquad \boxed{dU = T dS - P dV + \mu dN} \qquad \boxed{dF = -S dT - P dV + \mu dN}$$

$$(1.11)$$

이로부터, 중요한 편미분 identity들을 얻을 수 있다. 진짜 개중요하니 알아두자. 모르면 쉽지 않다.

Table 1: Thermodynamic Potentials의 identities

깁스 자유 에너지에 대한 identities도 뽑을 수 있는데, 먼저 깁스 자유 에너지의 전미분을 구해보자.

$$\overline{G = U - TS + PV} \quad \rightarrow \quad dG = dU - TdS - SdT + PdV + VdP 
= (PdS - PdV + \mu dN) - PdS - SdT + PdV + VdP 
\Rightarrow \left[ dG = -SdT + VdP + \mu dN \right]$$
(1.12)

따라서, G를 변수들을 통해 나타내주면 G = G(S, P, N)이고, 편미분 identities는 다음과 같다.


$$S = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P,N} \qquad V = \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{T,N} \qquad \mu = \left(\frac{\partial G}{\partial N}\right)_{T,P} \tag{1.14}$$

이것들은 전부  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{$ 

$$\mu_1 = \left(\frac{\partial G}{\partial N_1}\right)_{T, P, N_2, N_3, \dots, N_k} \quad \mu_2 = \left(\frac{\partial G}{\partial N_1}\right)_{T, P, N_1, N_3, \dots, N_k} \tag{1.15}$$

# 2 Free Energy as a force toward equilibrium

고립계에선 보통 엔트로피는 증가한다. 근데, 비고립계에선 어떨까??



이렇게 주변이랑 에너지 교환은 가능한 고립계를 생각해보자. 2 엔트로피는 크게 표현해주면 다음과 같다.

$$dS_{\text{total}} = dS_s + dS_R \tag{2.1}$$

이때, T,V,N은 고정된 상태이다. 그러면 다음 식에 의하여 에너지 U만 변할 수 있다.

$$dS = \frac{1}{T}dU + \frac{P}{T}dV - \frac{\mu}{T}dN \tag{2.2}$$

Department of Physics

엔트로피는 에너지에 의존하는 변수이므로, S(U) 형태로 분석해보자.

$$S_{\text{tot}} = S_s(U_s) + S_R(U_{\text{tot}} - U_s)$$

$$\approx S_s(U_s) + S_R(U_{\text{tot}}) - U_s \left(\frac{\partial S_R}{\partial U_R}\right)_{V,N}$$

$$(U_s \ll U_{\text{tot}}, \text{ Taylor Expansion})$$

$$= S_R(U_{\text{tot}}) - \frac{1}{T_s} \cdot U_s + S_s(U_s)$$

$$\left[\left(\frac{\partial S_R}{\partial U_R}\right)_{V,N} = \frac{1}{T_R} = \frac{1}{T_S}\right]$$

$$(2.4)$$

따라서 V,N,T가 일정할 때, S가 증가할 수록, F는 감소한다. 여기서  $\Delta F \leq W$ 에 의하면, 따로 계에 일을 가하지 않으면 F는 감소한다.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>외부 환경이랑 에너지 교환마저 안되면 이걸 닫힌계(closed system)라고 한다.

만약, T, P, N이 고정되어 있다면 어떨까? 쉽게 말해 계의 부피도 변할 수 있단 가정을 해보자는 것이다. 수식적으론, S를 결정하는데 U, V가 관여한다는 것이다.  $^3$ 

$$S_{\text{tot}} = S_s(U_s, V_s) + S_R(U_{\text{tot}} - U_s, V_{\text{tot}} - V_s)$$

$$\approx S_R(U_{\text{tot}}, V_{\text{tot}}) - \left(\frac{\partial S_R}{\partial U_R}\right)_{V,N} U_s - \left(\frac{\partial S_R}{\partial V_R}\right)_{U,N} V_s + S_s(U_s, V_s)$$

$$= S_R(U_{\text{tot}}, V_{\text{tot}}) - \frac{U_s}{T_s} - \frac{P_s}{T_s} \cdot V_s + S_s(V_s, U_s) \quad \left[\left(\frac{\partial S_R}{\partial V_R}\right)_{U,N} = \frac{P_R}{T_R} = \frac{P_S}{T_S}\right]$$

$$(2.5)$$

따라서, T,P,N이 일정할 때, S가 증가할 수록 G는 감소한다. 이 역시  $\Delta F \leq W$ 에 의한 결과이다. 그러고 나서 F와 G의 정의를 다시 보자.

$$F \equiv U - TS \qquad G \equiv U - TS + PV \tag{2.7}$$

이를 종합하면, **고온에선** S**가**, **저온에선** U**가** 에너지의 경향성을 지배한다고 할 수 있다.


Minimum of F = U - TS

헬름홀츠 자유에너지(F)는 equilibrium(평형점)에서 최소이다.

이 명제에 의하여 직관적으로 다음을 얻을 수 있다.

$$\mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N}\right)_{T,V}, \qquad P = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_{T,N}$$
 (2.8)

다음과 같이 두 system이 마주보고 겹쳐 있다 하자.



처음으로,  $V_1, V_2$ 는 고정이고,  $N_1+N_2=N_{\mathrm{tot}}$ 라고 하자. 평형점에선 헬름홀츠 자유에너지의 합  $F_1+F_2$ 는 최소다. 따라서


$$\frac{\partial (F_1 + F_2)}{\partial N_1} = 0 = \frac{\partial F_1}{\partial N_1} + \frac{\partial F_2}{\partial N_2} = \frac{\partial F}{\partial N_1} - \frac{\partial F_2}{\partial N_2} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial F_1}{\partial N_1} = \frac{\partial F_2}{\partial N_2} \quad (\mu_1 = \mu_2) \tag{2.9}$$

만약,  $N_1, N_2$ 가 고정되어 있고,  $V_1 + V_2 = V$ 라고 한다면, 다음이 성립한다.

$$\frac{\partial F_1}{\partial V_1} = \frac{\partial F_2}{\partial V_2} \quad (P_1 = P_2) \tag{2.10}$$

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>교과서엔 자세하게 없는 내용이다.

#### Extensive and Intensive quantities



**Figure 5.9.** Two rabbits have twice as much volume, energy, and entropy as one rabbit, but not twice as much pressure or temperature.

열역학에서 변수들이 상당히 많이 나왔다. 이들은 다음과 같다.

$$U, V, N, S, T, P, \mu, H, F, G, m, \rho, C, c$$

진짜 드립개도 많다.. 여하튼, 이것들을 크게 2가지 종류의 변수로 구분할 수 있다. **크기변수**(extensive)는 계를 2 배로 하면 함께 2배가 되는 물리량이고, **세기변수**(Intensive)는 함께 2배가 되지 않는 물리량이다. 위의 토끼 그림을 보면 된다. 따라서 분류하면 다음과 같다.

Extensive: V, N, S, U, H, F, G, m, C

Intensive: T, P,  $\mu$ ,  $\rho$ , c

Thermodynamic Identity나 Free Energy를 보면 다음과 같다.

$$dU = TdS - PdV + \mu dN \qquad (U, S, V, N \text{ Ex. } / T, P, \mu \text{ In.})$$
(2.11)

$$F = U - TS \qquad (U, S \text{ Ex. } / T \text{ In.}) \tag{2.12}$$

$$G = U + PV - TS \qquad (U, S, V \text{ Ex. } / T, P \text{ In.}) \qquad (2.13)$$

### Gibbs free energy and Chemical Potential

깁스 자유 에너지의 전미분과 그로부터 얻는 관계는 다음과 같다.

$$dG = -SdT + VdP + \mu dN \quad \Rightarrow \quad G = G(T, P, N) = N \cdot Q(T, P)$$

$$\Rightarrow \quad \left(\frac{\partial G}{\partial N}\right)_{T, P} = Q(T, P) \quad \text{by (1.14)}$$

$$\Rightarrow \quad \mu = Q(T, P) \quad \Rightarrow \quad G = \mu N \tag{2.15}$$

이 식은 계에 입자를 1개 추가할 때마다 깁스 자유에너지가  $\mu$ 씩 증가함을 나타낸다. 이제, 다양한 종류의 입자들을 포함하면 (2.15)를 다음과 같이 일반화할 수 있다.

$$G = N_1 \mu_1 + N_2 \mu_2 + \dots = \sum_{i} N_i \mu_i$$
 (2.16)

이제, T, N이 고정된 상태에서 (2.15)를 결합시키면, 다음이 성립한다.

$$\left(\frac{\partial \mu}{\partial P}\right)_{T,N} = \frac{\partial}{\partial P} \left(\frac{G}{N}\right)_{T,N} = \frac{1}{N} \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{T,N} = \frac{1}{N} \cdot V = \frac{kT}{P} \quad \text{(In ideal gas)}$$
 (2.17)


이제 양쪽을  $P^{\circ}$ 부터 P까지 적분해주면 다음과 같다. ( $P^{\circ}$ 는 보통 1 atm으로 둔다.)


$$\mu(T, P) = \mu(T, P^{\circ}) + kT \ln \left(\frac{P}{P^{\circ}}\right)$$
(2.18)

이 식은, 압력이나 밀도가 변할 때,  $\mu$ 는 어떻게 변하는지 보여준다.

# 3 Phase Transformations od Pure Substances

상변화(phase transformation)란, 물질의 환경이 아주 미세하게 변화함에도 불구하고 그 성질이 불연속적으로 바뀌는 현상을 말한다. 우리는 이걸 깁스 자유에너지를 통해 이해해볼 것이다.







- (1) 선 위에서는 두 개의 서로 다른 상이 공존할 수 있다.
- (2) 얼음은 특이하게도 압력을 높이면 녹는점이 낮아진다. 이는 얼음이 물보다 밀도가 작아서 그렇다. (곧 확인)
- (3) 액체-기체 경계선은 항상 양의 기울기를 가진다.
- (4) 대부분의 물질은 압력이 증가하면 녹는점도 증가한다.
- (5) 유체에선 액체가 기체로 변할 때 불연속적인 변화가 없다.

### Helium's exotic phase transformation among all elements


헬륨은 상 행동이 아주 특이하게 일어난다. 상변화 그림을 보자.






- 헬륨은 유일하게 0K(절대온도)에서도 액체 상태로 존재하는 원소이다.
- 특히, 헬륨 II같이 초유체 상태는 매우 특별한 성질들을 가지며, 그 중에는 무점성(zero viscosity)과 매우 높은 열전도율이 있다. (실험에서 액화 헬륨을 자주 쓰는 이유, 다만 아주 비싸다.)

상변화를 일으키는데는 온도, 압력뿐 아니라 조성, 자기장 세기들도 영향을 미친다.



# Diamonds and Graphite

(1.14)에서 봤던 V에 대한 identity를 떠올리자.




- 보통 상온, 상압에선 깁스 자유 에너지가 흑연이 다이아몬드보다 낮다.  $(G_{\rm dia} > G_{\rm gra})$
- 상압에선 흑연이 다이아몬드보다 안정된 상이다. 고로, 다이아몬드는 흑연으로 변하려 하지만, 상온에선 매우 느리게 일어난다.
- $V_{\rm gra} > V_{\rm dia}$ 에서, 그림의 G-P 그래프 기울기는 흑연이 더 크다.
- 다만, 15 kbar 이상에선 흑연이 다이아몬드로 변한다.

### The Clausius-Calpeyron relation

일단 다음과 같은 관계식을 기억해보자.

$$\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P,N} = -S, \quad \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_{T,N} = V$$
 (3.1)

P-T 그래프 그릴 때, 경계선의 기울기 양상은 두 상의 S,V 차이와 연관이 있다.



기본적으로 상의 경계선에선, 두 상태의 깁스 자유 에너지가 같아야한다.  $(dG_l=dG_g)$  다음 열역학적 identity 를 다시 떠올리자.

$$dG = -SdT + VdP (3.2)$$

따라서, 다음이 성립한다.

$$-S_l dT + V_l dP = -S_g dT + V_g dP \quad \Rightarrow \quad \left[ \frac{dP}{dT} = \frac{S_g - S_l}{V_g - V_l} = \frac{L}{\Delta V T} \right]$$
 (3.3)

여기서 L은 잠열이다. 우리는 박스 친 관계를 Clausius-Calpeyron relation이라고 한다. 실제로, 상온에서 1몰의 다이아몬드가 흑연이 될 때, 부피는  $1.9\times10^{-6}\mathrm{m}^3$  증가하고, 엔트로피는  $3.4\mathrm{J/K}$  증가한다. 따라서, 상 경계의 기울기는 다음과 같다.

$$\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta S}{\Delta V} = \frac{3.4 \text{J/K}}{1.9 \times 10^{-6} \text{m}^3} = 18 \text{ bar/K}$$
 (3.4)

#### The Vander Waals model

반데르 발스 방정식은 다음과 같다.

$$\left(P + \frac{aN^2}{V^2}\right)(V - Nb) = NkT$$
(3.5)

여기서, a는 분자의 양에 따른 비례상수, b는 분자가 이웃 분자와 닿아 있을 때, 분자 하나가 차지하는 최소한의 부피이다. 이 두 상수는 분자에 따라 다르다.




Figure 1: 두 분자가 너무 가까우면 밀어내고, 멀면 잡아 당긴다.

Attraction potential energy는  $-aN^2/V$ 이고, 끌어당김에 의한 압력은 다음과 같다.

$$P_{\text{att}} = -\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S = -\frac{d}{dV}\left(-\frac{aN^2}{V}\right) = -\frac{aN^2}{V^2} \tag{3.6}$$

(3.5)의 반데르발스 방정식을 그래프로 나타내면 다음과 같다. 그래프는 온도에 따라 달라진다.



G에 대한 열역학 항등식을 다시 떠올리자.  $(dG = -SdT + VdP + \mu dN)$  만약 N, V가 고정이라면

$$dG = VdP \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{\partial G}{\partial V}\right)_{NT} = V\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_{NT} \tag{3.7}$$

반데르발스 방정식을 통해 나타낸 우변은 다음과 같다.

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_{NT} = -\frac{NkT}{(V - Nb)^2} + \frac{2aN^2}{V^3} \tag{3.8}$$


이 결과를 통해 해석한 좌변은 이렇다.

$$\left(\frac{\partial G}{\partial V}\right)_{N,T} = -\frac{NkTV}{(V - Nb)^2} + \frac{2aN^2}{V^2} \tag{3.9}$$

$$= -\frac{NkT(V - Nb)}{(V - Nb)^2} - \frac{NkT \cdot (Nb)}{(V - Nb)^2} + \frac{2aN^2}{V^2}$$
(3.10)


$$\Rightarrow G = -NkT \ln(V - Nb) + \frac{NkT \cdot (Nb)}{(V - Nb)} - \frac{2aN^2}{V} + c(T, N)$$
 (3.11)

여기서 c(T,N)은 양 변을 V에 대해 적분했기에 나오는 적분 상수이다



P-V 그래프에서 상변화 구간을 살펴보면, 압력이 점차 증가하면, 시스템은 점 2에서 점 6으로 곧바로 이동하며 부피가 갑자기 감소하게 된다. 다시 말해, 기체가 액체로 바뀌는 과정에서 압력은 일정하거나 천천히 증가하지만 부피는 급격히 줄어드는 현상을 나타낸다. 이처럼 반데르 발스 방정식 + 깁스 자유 에너지를 이용하면 상변화를 아주 qualitatively하게 설명할 수 있다!

상변화가 일어나는 압력은 깁스 자유 에너지(G) 그래프로부터 쉽게 구할 수 있다. 그러나, PV diagram을 통해 바로 구할 수도 있는데, 다음과 같은 diagram을 보도록 하자. 앞서 본 그림을 회전시킨거다.




점 2에서 6까지 오름차순으로 삼각형 경로를 한 바퀴 돌면, 깁스 자유 에너지의 전체 변화는 0이다.

$$0 = \oint_{\text{loop}} dG = \oint_{\text{loop}} \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T dP = \oint_{\text{loop}} V dP$$
(3.12)

이는 곧 A와 B의 넓이차가 0임을 의미하기도 한다. 따라서, 상변화 압력은 PV 곡선에서 enclosed area가 서로 같도록 하는 압력으로 결정되어야 성립한다.


#### **Maxwell Construction**



## 4 Phase Transformation of Mixture

아주 예전에 우리가 끓는점 배웠던걸 생각해보자. 물이랑 에탄올을 섞으면  $78^{\circ}$ C에서 에탄올 한 번 날아가고,  $100^{\circ}$ C 에서 한 번 날아갔다. 그러나 혼합물은 그렇게 무 자르듯 두 온도에서 상변화가 일어나지 않았다. 따라서 순수 성분의 끓는점만 보고 혼합기체의 상전이를 예측하는 것은 부정확함. 그런고로, <u>혼합물의 상평형 곡선</u>을 통해 해석하는 것이 바람직하다. 이번 절에선 혼합물의 상변화를 알아보자.

### Gibbs Free Energy of a Mixture






Figure 2: 두 종류의 분자가 섞이기 전후 모습이다.

첫 번째 근사로, 에너지나 부피의 변화는 무시하자. (U, v fixed) 그러면 깁스 자유 에너지는 혼합 엔트로피에서 비롯할 것이다. 물질이 x:1-x로 존재하고 입자 총 개수는 N개임을 감안하자.

$$\Delta S_{\text{mixing}} = k \ln[NC_{xN}] = k \ln\left[\frac{N!}{(xN)!(N-xN)!}\right] \quad \text{(Strlling Approx.)}$$
(4.1)


$$\approx k[N\ln N - (xN)\ln(xN) - (N-xN)\ln(N-xN)] \tag{4.2}$$


$$= -R[x \ln x + (1-x) \ln(1-x)] \quad \text{(when } Nk \equiv R)$$
 (4.3)

순수한 A와 B 상태에서 1몰 당 깁스 자유에너지를  $G_A^{\circ}$ ,  $G_B^{\circ}$ 라 하자. 깁스 자유 에너지에 대해선 다음이 성립한다.

$$G = (1 - x)G_A^{\circ} + xG_B^{\circ}$$
 (No mixing) (4.4)

$$G = (1 - x)G_A^{\circ} + xG_B^{\circ} + \Delta S_{\text{mixing}} \cdot T$$
 (Ideal mixing) (4.5)






유도한 바와 같이 simple한 깁스 자유 에너지를 갖는 경우,  $ideal\ mixture$ 라고 한다. 실제로,  $\Delta S_{mixing}$ 을 해석적으로 관찰할 경우, 다음과 같다.

$$\frac{d}{dx}\Delta S_{\text{mixing}} \to \pm \infty \quad \text{(for } x \to 0, \ x \to 1\text{)}$$
(4.6)

실제로, 구간의 endpoint들에선 기울기가 무한대로 발산해버리고, 이를 통해 equilibrium phase는 거의 항상 impurities를 갖고 있음을 알수 있다. 만약, ideal하지 않게 섞이면 어떨까?

#### Non-ideal Mixture

만약, 혼합 과정에서 부피 변화를 무시할 때,  $\Delta U_{
m mixing} 
eq 0$ 이다!




non-ideal한 상황에서, 깁스 자유 에너지는 다음과 같다.

$$G = (1 - x)G_A^{\circ} + xG_B^{\circ} + T\Delta S_{\text{mixing}} + \Delta U_{\text{mixing}}$$

$$\tag{4.7}$$

(4.7)은 위 그림의 3가지 경우에서 양상을 결정하는 항이 달라진다.

- (1) 구간에선 저온이고(T=0), 이 땐,  $U_{\text{mixing}}$ 이 dominate한다.
- (2) 와 같은 endpoint 근방에선  $\Delta S_{\text{mixing}}$ 이 dominate한다.
- (3) 구간에선 고온이고, 이 때 역시  $\Delta S_{ ext{mixing}}$ 이 dominate한다.




위 깁스 자유에너지 그래프에서, 아래로 볼록한 두 구간의 양 끝에서 곡선에 접하는 가장 낮은 직선을 그려야한다. 또한, 접선이 만나는 조성 구간 사이에서는, 혼합물이 자발적으로  $x_a$ ,  $x_b$  조성을 가진 두 상으로 분리된다. 그리고 특정 조성 x에 대해, 곡선에 접하는 직선이 가장 낮은 깁스 자유에너지 값을 준다.

우리는,  $x_a$ 과  $x_b$  사이 간격을 solubility gap이라 한다. 또한, 그 gap 안에 있는 상태를 immiscible하다 하고, 아닌 경우를 miscible하다고 한다. 아래 그림에서 왼쪽은 miscible, 오른쪽은 immiscible하다.




Sogang University 14 Department of Physics

고체에서는, 두 물질을 혼합하면 보통 결정 격자에 큰 변형을 주어 에너지가 크게 증가하게 된다.



# Phase changes of a miscible mixture

액체 질소와 액체 산소는 완전히 서로 섞일 수 있으므로, 액체 혼합물의 자유에너지 함수는 전체적으로 오목하다. 기체 혼합물의 자유에너지 역시 전체적으로 오목하다. 이 두 자유에너지 함수의 관계를 다양한 온도에서 비교해 보면, 시스템의 움직임과 phase diagram을 그릴 수 있다.




엔트로피 S>0이고, 온도 T가 감소할 때, 다음의 identity를 떠올리자.

$$\frac{\partial G}{\partial T} = -S \tag{4.8}$$

이 경우, 깁스 자유 에너지는 증가한다. 또한,  $S_{\rm gas}>S_{
m liquid}$ 로부터,  ${
m gas}$ 의 깁스 자유 에너지는 아주 빠르게 증가함.


Sogang University 15 Department of Physics



하늘색 점선의 경우, 대기의 조성비에 가깝도록 x=0.21정도로 설정한 선이다. 예를 들어, T=80K에서, 는 기체와 액체 상태가 공존하는데, 기체의 경우 점 A처럼 산소 10%+ 질소 90%로 존재하고, 액체는 점 B처럼 산소 30%, 질소 70%로 혼합되어 존재한다. 또한, 양의 비율은 A:B로 주어진다.

#### Phase changes of a eutectic system


A와 B가 액체 상태에서는 완전히 섞일 수 있지만, 고체 상태에서는 서로 섞이지 않는 시스템의 고체-액체 상전이를 생각해보자. 이런 계의 이름을 공정계(eutectic system)라고 한다.



공정점(eutectic point)은 녹는 온도가 가장 낮아지는 특별한 조성을 의미한다.

### 5 Dilute Solutions

희석된 용액은 혼합물과 비슷하면서도, 용매를 주성분으로 본다는 점에서 차이가 있다. 용질 분자의 수가 용매 분자에 비해 훨씬 적을 때 용액이 희석(dilute)되었다고 한다.



순수한 용매에 대한 A 분자의 깁스 자유 에너지는 다음과 같다.

$$G = N_A \mu_0(T, P)$$
 ( $\mu_0$  is chem. potential in pure solvent) (5.1)

이제, 여기에 B 분자를 더한다 가정하자.  $(N_B \ll N_A)$  이 때, 온도와 압력은 고정한다.

$$dG = dU + PdV - TdS = N_B = f(T, P) - TdS$$

$$(5.2)$$

고정 조건들에 의해 f(T,P)가 생긴다. Mixing에 대한 엔트로피도 해석해보자.

$$dS = dS_{\text{mixing}} = k \ln \binom{N_A + N_B}{N_B} = k \ln \frac{(N_A + N_B)!}{N_A! N_B!}$$
(5.3)

$$\approx k[(N_A + N_B)\ln(N_A + N_B) - N_A \ln N_A - N_B \ln N_B]$$
 (5.4)

$$= k \left[ N_A \ln \left( \frac{N_A + N_B}{N_A} \right) + N_B \ln \left( \frac{N_A + N_B}{N_B} \right) \right]$$
 (5.5)

$$\approx k \left[ N_A \cdot \frac{N_B}{N_A} + N_B \ln N_A - N_B \ln N_B \right] \tag{5.6}$$

$$= k[N_B + N_B \ln N_A - N_B \ln N_B] \tag{5.7}$$

따라서, mixing 깁스 자유에너지는 다음과 같다.

$$G_{\text{mixing}} = N_A \mu_0(T, P) + dG_{\text{mixing}} \tag{5.8}$$

$$= N_A \mu_0(T, P) + N_B f(T, P) - N_B k T \ln N_A + N_B k T \ln N_B - N_B k T$$
(5.9)

따라서, 우리는 용매와 용질의 화학 퍼텐셜을 계산할 수 있다.