Engine and Refrigerators

Written by Eun Taek Kang*1

¹Department of Physics, Sogang University, Seoul 04107, Korea

Summer 2025, Sogang University


Abstract

백현준 교수님께서 2025년 1학기에 진행하는 열역학 기말고사 대비를 위해 만든 Note입니다. 이 문서는 Daniel V. Schroeder 저 An Introduction to Thermal Physics의 Chapter 4. Engine and Refrigerators를 다루고 있습니다.

^{*}email: etkang03@gmail.com

1 Heat Engines

열기관(Heat engines)은 기본적으로 열을 흡수하여 에너지의 일부를 일로 전환하는 기기이다.



열기관의 구조는 위 그림과 같다. 여기서, 효율성(Efficiency)은 다음과 같이 정의한다.

$$\varepsilon = \frac{\text{benefit}}{\text{cost}} = \frac{W}{Q_h} = \frac{Q_h - Q_C}{Q_h} = 1 - \frac{Q_C}{Q_h}$$
(1.1)

여기서 W는 열역학 제1법칙에 의해 전개된다. 또한, 열역학 제2법칙에 의해 engine과 주변의 총 엔트로피는 증가만 하고, 감소하진 않는다. 열기관이 1회 순환하면 엔트로피 변화는 다음과 같다.

$$\Delta S_{\text{engine}} = 0, \quad \Delta S_{\text{hot}} = -\frac{Q_h}{T_h}, \quad \Delta S_{\text{cold}} = \frac{Q_c}{T_c}$$
 (1.2)

동일 state이므로 엔트로피 총 변화는 0이다. 여기서, 열역학 제2법칙을 부등호로 나타내면 다음을 얻는다.

$$\Delta S_{\text{tot}} = \frac{Q_c}{T_c} - \frac{Q_h}{T_h} \ge 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{Q_c}{Q_h} \ge \frac{T_c}{T_h}$$
 (1.3)

따라서, Efficiency의 최대치는 다음과 같이 결정된다.


$$\varepsilon = 1 - \frac{Q_c}{Q_h} \le 1 - \frac{T_c}{T_h} = \eta \tag{1.4}$$

예를 들어, 고온원이 500K, 저온원이 300K이면, 열효율은 최대 0.4이다. 이처럼, 우리가 최대 열효율을 **카르노효율** η 로 정의하자. 열효율을 η 보다 내리는 것은 간단한데, 작동 중에 추가적인 엔트로피를 생성하기만 하면 되기 때문이다. 이상적인 열효율과 다른 경우를 비교해보자.

	Best efficiency	Other case
 열량	Q_h,Q_c	$Q_h'(=Q_h), Q_c'$
온도	T_h,T_c	T_h^\prime,T_c^\prime
엔트로피 변화(고온)	$\Delta S_h = -\frac{Q_h}{T_h}, \Delta S_{\text{eng.in}} = \frac{Q_h}{T_h}$	$\Delta S_h = -\frac{Q_h}{T_h'}, \Delta S_{\mathrm{eng.in}} = \frac{Q_h}{T_h'}$
엔트로피 변화(저온)	$\Delta S_c = \frac{Q_c}{T_c}, \Delta S_{\text{eng.out}} = -\frac{Q_c}{T_c}$	$T_h' < T_h$ 일 때, $\Delta S_h + \Delta S_{\mathrm{eng.in}} > 0$
엔트로피 변화 경향	고온, 저온에서 전부 변화 0	카르노 ${ m X} ightarrow { m \refts}$ 엔트로피 증가, 엔진 S 증가 많이함.

우리는 사실 비가역 과정에서 $T_h' < T_h$ 인 것도 있고, 엔트로피 증가에 의하여 $Q_c'/T_c' > Q_c/T_c$ 가 성립함을 잘 알고 있다. 따라서 $Q_c' > Q_c$ 를 얻는다. 겨론적으로, 같은 양의 열을 가해줬을 때 $(Q_{\rm in} = Q_h)$, output heat에서 $Q_c' > Q_c$ 가 성립함을 알 수 있다. 따라서, 작동 과정에서 추가적인 엔트로피가 생성되면, 열기관은 비효율적이 된다.

Carnot cycle




엔트로피를 생성하지 않는 이상적인 열기관을 어떻게 만들까? 바로 엔진과 열원 간의 온도 T가 저온과 고온끼리 서로 같아야한다. 근데, 온도가 같으면 열 흐름이 없어지지 않는가? 그래서 나온 것이 카르노 순환(Carnot cycle)이다. 바로, 엔진 온도를 T_h 보다 살짝 낮게, 또는 T_c 보다 살짝 높게 설정해서 등온 팽창/압축 과정을 거친다. 그리고 기체의 온도를 바꾸는 과정에서 단열 팽창/압축을 사용한다. (열의 출입도 없어서 엔트로피도 변하지 않거든)

카르노 순환은 열효율이 제일 높은 순환을 하는 순환이다. 그러나 <u>아쉽게도 매우</u> 비실용적이다. 왜냐면, 이건 단열 과정에서 열 흐름이 매우 느린 순환이기 때문이다.

2 Refrigerator

냉장고(Refrigerator)는 열기관을 반대로 작동시키는 것이다. (어떻게 단원 이름이 '냉장고'?ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ)



앞서 열기관에선 열효율 ε 을 사용했다면, 여기선 성능계수(COP)를 사용하고 다음과 같이 정의한다.

$$COP = \frac{\text{benefit}}{\text{cost}} = \frac{Q_c}{W} = \frac{Q_c}{Q_h - Q_c} = \frac{1}{Q_h/Q_c - 1}$$
(2.1)

여기서, 열역학 제2법칙에 의해 ΔS_{tot} 는 다음과 같다. 1

$$\Delta S_{\text{tot}} = \frac{Q_h}{T_h} - \frac{Q_c}{T_c} \ge 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{Q_h}{Q_c} \ge \frac{T_h}{T_c}$$
 (2.2)


따라서, Efficiency의 최대치는 다음과 같이 결정된다.

$$COP \le \frac{1}{T_h/T_c - 1} = \frac{T_c}{T_h - T_c}$$
 (2.3)

예를 들어, 고온원이 298K, 저온원이 255K이면, COP는 최대 5.9이다. 따라서 1J의 전기 에너지를 뽑으려고 냉장고에 1+5.9=6.9J의 에너지를 태우게 되는 것이다. COP는 $T_h \approx T_c$ 일 때, 매우 커진다.


¹열기관과 정확히 반대다!

Carnot engine is the most efficient



위 그림에서 W'-W는 0보다 클 수 없다. 왜냐하면 다른 변화 없이 단일 온도에서 저수지로부터 유용한 일을 얻는 것은 불가능하기 때문이다. (열역학 제2법칙)

The efficiency of the Carnot engine



이상기체 상태 방정식이 $\boxed{PV=NkT}$ 였고, 단열 과정에서 $\boxed{TV^{\gamma-1}=C}$ 였음을 기억하자. 2

(1)
$$A \to B \left(\stackrel{\sqsubseteq}{\circ} \stackrel{\lozenge}{\circ} \right) : Q_h = \int_A^B P dV = \int_A^B Nk T_h \frac{dV}{V} = Nk T_h \ln(V_B/V_A)$$

(2)
$$C \to D$$
 $\left(\frac{\square \lozenge}{\lozenge \square}\right) : Q_c = -NkT_c \ln(V_D/V_C) = NkT_c \ln(V_C/V_D)$

(3) B
$$\rightarrow$$
 C (단열) : $T_h V_B^{\gamma-1} = T_c V_C^{\gamma-1}$


(4)
$$D \rightarrow A$$
 (단열) : $T_c V_D^{\gamma-1} = T_h V_A^{\gamma-1}$

(5)
$$(3)$$
, (4) 로부터 $\frac{V_B}{V_A} = \frac{V_C}{V_D}$ 이고, (1) , (2) 는 다음으로 묶어 나타낼 수 있다. $\boxed{\frac{Q_h}{T_h} = \frac{Q_c}{T_c}}$

 $^{^2}C$ 는 당연히 상수이다. γ 는 비열의 비다!! 까먹지 말자.

3 The Real Heat Engines

Gasolin engine (Otto cycle)



가솔린 엔진은 공기와 기화된 휘발유의 혼합 기체를 연료료 하여 작동하는 열기관이다. 이 열기관이 따르는 사이클을 오토 사이클(Otto cycle)이라 부르는데, 4단계의 과정을 따라 작동한다.

- (1) 단열 압축: 혼합 기체가 실린더 안으로 주입되어 단열 압축한다.
- (2) 등적 가열: 스파크 플러그가 혼합 기체에 점화해 온도와 압력을 증가시킨다.
- (3) 단열 팽창: 고압의 기체가 피스톤을 밀어내면서, 기계적 일을 한다. (주 출력!!)
- (4) 등적 냉각: 뜨거운 배기가스는 배출되고, 온도와 압력이 더 낮은 새로운 혼합 기체로 교체된다.

여기서, 이 열기관의 열효율(efficiency)를 계산하는 과정은 다음과 같다.

$$e = 1 - \frac{Q_c}{Q_h} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}, \text{ where } Q_h = \frac{f}{2}Nk(T_3 - T_2), Q_c = \frac{f}{2}Nk(T_4 - T_1)$$
 (3.1)

여기서, 단열 압축/팽창 과정에서 다음이 성립한다.

$$T_3 V_2^{\gamma - 1} = T_4 V_1^{\gamma - 1}$$
 and $T_1 V_1^{\gamma - 1} = T_2 V_2^{\gamma - 1}$ (3.2)

(3.2)를 (3.1)에 끼워맞출 수 있게 아주 잘 변형해주면 다음처럼 e를 표현할 수 있다.

$$\frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma - 1} \quad \Rightarrow \quad \left| e = 1 - \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma - 1} \right| \tag{3.3}$$

(3.1)에서 구한 e를 단열 과정의 일 관점에서도 구해보자. 단열 과정에선 $W = -\Delta U$ 임을 기억하자.

Expansion:
$$W_{34} = \frac{f}{2}Nk(T_3 - T_4)$$
 (3.4)

Compression:
$$W_{12} = -\frac{f}{2}Nk(T_2 - T_1)$$
 (3.5)

$$W_{\text{tot}} = \frac{f}{2}Nk(T_3 - T_4 - T_2 + T_1)$$
(3.6)

따라서, e는 다음과 같다.

$$e = \frac{W}{Q_h} = \frac{(T_3 - T_4) - (T_2 - T_1)}{T_3 - T_2} = \frac{(T_3 - T_2) - (T_4 - T_1)}{T_3 - T_2} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}$$
(3.7)

예를 들어보자. 이론적으로 공기에 대해 $\gamma = 7/5$ 이다. 그리고 압축률 (V_1/V_2) 는 8이라 가정한다.

$$\varepsilon = 1 - \left(\frac{1}{8}\right)^{7/5 - 1} = 0.56\tag{3.8}$$

열효율은 온도에 대한 항으로 나타낼 수도 있는데, 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$\begin{cases} T_3 V_2^{\gamma - 1} = T_4 V_1^{\gamma - 1} \\ T_1 V_1^{\gamma - 1} = T_2 V_2^{\gamma - 1} \end{cases} \Rightarrow e = 1 - \frac{T_1}{T_2} = 1 - \frac{T_4}{T_3}$$
(3.9)

(3.9)의 온도비는 카르노 공식의 극단 온도비 T_1/T_3 보다 항상 크기 때문에, Otto 엔진은 카르노 엔진보다 덜 효율적이다. 물론, 실제로 열 손실이나 불완전 연소 등의 이유로 Otto의 열효율은 약 20%이다.


Warning! : Interpreting of T terms in efficiency

우리가 유도했던 otto cycle의 열효율을 잘 보다보면 다음과 같은 의문이 들 수 있다.

$$e = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} = 1 - \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma - 1}, \quad e = 1 - \frac{T_1}{T_2} = 1 - \frac{T_4}{T_3} \quad \Rightarrow \quad \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} = \frac{T_1}{T_2} = \frac{T_4}{T_3} \quad (??)$$

우리가 T를 통해 e를 표현한 것을 보면 오른쪽 등식의 첫 번째 등호가 성립하지 않을까 생각이 든다. 결론부터 말하자면, **일반적으로 같지 않다!!** (어쩌다 우연히 같아질 순 있어도) 왼쪽 분수식은 가열과 냉각 상황의 온도 변화를 묶어서 비교한거고, 나머지 두개는 개별 단열 상황에서의 온도끼리 묶어 비교했기 때문에 일반적으로 같다고 볼수 없다. (필자는 처음에 여기를 이해하는데 꽤 오래 걸렸다.) 그냥 온도차의 비율과 온도의 비율은 서로 독립적인 state에 있다고 생각하는게 어쩌면 편할지도..?

Diesel engine




엔진의 효율을 높이기 위해선 압축비가 더 높으면 되지만, 가솔린은 그러면 압축하다가 지 혼자 i평! 터져버림!! 그 대안으로 나온게 디젤 엔진(Diesel engine)이다. 공기가 뜨거워지면 연료를 뿌려서 지 혼자 터지는걸 막는다.

efficiency =
$$1 - \frac{1}{\gamma} \cdot \frac{\left(\frac{V_3}{V_1}\right)^{\gamma} - \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma}}{\left(\frac{V_3}{V_1}\right) - \left(\frac{V_2}{V_1}\right)}$$
 (3.11)

여기서, 압축률은 (V_1/V_2) 이고, cutoff 비율은 (V_1/V_3) 이다. 이론적으론 디젤 엔진이 otto 사이클보다 열효율이 낮지만, 실제론 압축률이 약 20정도로 매우 높아서 열효율이 otto보다 잘 나온다.


The steam engine



증기 기관은 우리가 산업 혁명 다루면서 한 번쯤 들어봤을 친구다.. 물과 수증기를 이용해 작동하는데, 작동 원리는 다음과 같다. 이 과정에서 쓰이는 순환 사이클의 이름은 Rankine cycle이다.

- (1) → (2) : 물은 고압으로 펌프를 통해 압축된다.
- (2) → (3) : 보일러에서 일정 압력하에 열이 공급된다.
- $(3) \to (4)$: 수증기는 터빈을 통과하며 단열 팽창하고, 이 과정에서 냉각된다.
- ullet $(4) \rightarrow (1)$: 부분적으로 응축된 유체는 콘덴서에서 더 냉각된다.

Phase diagram of water



물의 여러가지 상(phase)에 따라서 열기관에 쓰일 때 성질들이 달라잔다. 실제로 증기 기관도 두 가지 상의 물을 쓰고 있으니까. 엔탈피의 식이 H=U+PV였다는 것을 기억하자. 3 등압 조건 하에선 $\Delta Q=\Delta H$ 이다.

$$e = 1 - \frac{Q_c}{Q_h} = 1 - \frac{H_4 - H_1}{H_3 - H_2} \approx 1 - \frac{H_4 - H_1}{H_3 - H_1}$$

$$(3.12)$$


이다. $H_2 \approx H_1$ 이 성립하는 이유는 간단하게 아래와 같다.

$$\Delta H_{21} = \Delta U + P\Delta V + V\Delta P \approx V\Delta P \tag{3.13}$$

이 페이지는 그냥 간단히 원리정도만 알아둬도 되지 않을까...!

³자세한 얘기는 Chapter 5에서 진행한다.

4 The Real Refrigerator



아까 냉장고는 열기관의 역작용이라 했으니, 실재 냉장고는? 실재 열기관의 사이클인 Rankine 사이클의 역작용과 거의 비슷할 것이다. 작동 물질은 냉매(프레온, HFC)같이 끓는점이 낮은 친구들이어야 하고..

- ullet (1)
 ightarrow (2) : 냉매는 단열 압축되어 압력과 온도가 올라간다.
- ullet $(2) \rightarrow (3)$: 냉매가 열을 방출하면서 서서히 액화된다.
- $(3) \rightarrow (4)$: 스로틀 밸브를 통해 냉매가 압력, 온도 낮추며 팽창
- (4) → (1) : 냉매가 열을 흡수하면서 다시 기체로 증발 (냉각효과 발생)

The Throttling Process

