


動画解析ツール 進み方マップ（フローチャート）

「動画解析アプリの作成をAIで行ったレポート」の添付資料。HTMLを開いてから①→②→③→④と進む道と、途中でもどる道を並べたものです。2026年9月14日の版。


A 本線：① 撮影・トラッキング → ②③④

□ 操作するところ □ 動画エリアで聞く質問・案内 □ 出口（②③④が使える）


A-1 動画を読む → 時間範囲（1・2）




A-2 原点・軸・スケール（3）



A-3 トラッキング (4)



A-4 解析終了のあと



タブ ②③④ は、①で点が1つでも記録されると同時に使えるようになります (点が無い間は薄くなり、押すと「①で4. トラッキングの点を記録すると使えます」)。補足はいつでも。

B もどる道：どこからでも行けるが、何が消えて何が残るか

操作	どこへ	消えるもの	残るもの	途中の質問の扱い
1～4の【もう一度】	そのカードを開く (決めた内容はそのま)	なし	すべて	4を離れるとNの質問は消え、4にもどるとN未決定なら出し直す。3の案内(はい/いいえ)は原点をドラッグしたときだけ出る
2でt=0/終わりを変える	2→(トリミングの質問)→3 or 4	記録した点(「トラッキングの点がすべて消えます。よろしいですか?」で確認)	原点・軸・スケール・N	原点などが済んでいれば4へ直行。そのときもトリミングの質問→N(未決定なら)の順で聞く
【範囲を解除】	2の最初	t=0・終わり・記録した点(確認あり)	原点・軸・スケール・N	出ていた質問(トリミング・N・自動追跡の案内)はぜんぶ消す
3で原点・軸・スケールを直す	3のまま(もう一度)	なし(点は残る)	点・N	原点をドラッグ→「原点はこの位置で?」→はいで終わり(軸・スケールが済んでいれば方向は聞かない)
【原点・軸・スケールを解除】	3の最初	原点・軸・スケール	点・時間範囲	4に進めなくなる(3の絶対条件)。②③④は点があれば見られる
【トラッキングした点をリセット】／【1回分取り消す】	4のまま	点(全部/1回分)	原点・軸・スケール・N	点が0になると②③④は薄くなる。終了の知らせは消え、また終わったときに目盛りをもどす
手⇒色で自動追跡の切りかえ	4のまま	なし(色は取り直し)	点	手を選ぶと「色で自動追跡」は灰色。色に切りかえると大きな案内(最小化できる)。toastは出さない
複数物体：物体1が終わる(解析範囲の最後まで来た／【この物体はここで終わり】)	自動で物体2(→3)へ	なし	前の物体の点	名前を入れるまで開始ボタンは出ない。同じ名前は不可。物体の数(2か3)はNのつぎに聞く
【この実験の測定を消去】	2の最初	点・原点・軸・スケール・時間範囲・トリミング・N	動画	質問の状態も全部リセット(fpsは聞き直さない)
別の動画を読む	1→fpsの確認→2	「記録する/記録しない」で選ぶ。記録しないなら全部	記録するなら前の実験として残る	別の動画ならNも聞き直す(1コマの時間が変わるため)。同じ動画を開き直したときはfpsもNも聞かない
【すべての実験を消してリセット】	1(動画なし)	すべて(保存データも)	なし	確認あり。「ここをクリックして動画を選択」にもどる
タブ②③④→①	①のいまの段階	なし	すべて	②の「動画と一緒に再生」は止める。 ①用の案内は②で再生中は出さない

c 同時に出不さない・順番を守る — 動画エリアの質問のルール

動画エリアの質問は一度に1つ

fpsの確認(ダイアログ)→トリミング→3のはい/いいえ→N→自動追跡の案内、の順。あとの質問は前の質問に答えるまで出ません。

質問が消えても行き止まりにしない

Nが未決定で画面に質問が無ければ、次の更新で出し直します(前の版では3にもどると質問が消えたまま開始ボタンが出ない不具合がありました)。

トリミング中は3の案内を出さない

四角をひいている間は、上の吹き出し・原点のボタン・Nの質問を止め、「この範囲でいいですか?」に答えてから先へ進みます。「トリミングをやめる」を押せばそのまま先へ。

4を離れたら4の質問は消す

もう一度2などで4を離れるとNの質問・自動追跡の案内は消え、4にもどったときに必要なら出し直します。

開始の合図は 1 か所

N を決めて OK を押すまで「トラッキング（軌跡の追跡）開始」も「どちらで記録するか」も出しません。自動追跡が ON なら「どちらで記録するか」（色で自動追跡がおすすめ）、OFF なら開始ボタン 1 つです。

終了の知らせ＝グラフの準備

解析範囲の終わりまで点が入った瞬間に「解析終了」を出し、②③のグラフの目盛りと表示範囲を自動にもどします（測り直しでも同じ）。