ESTABILIDADE ATMOSFÉRICA, NUVENS E PRECIPITAÇÃO (PARTE 1)

Rita Yuri Ynoue Michelle S. Reboita Tércio Ambrizzi Gyrlene A. M. da Silva Nathalie T. Boiaski

Introdução

- 5.1 Leis dos gases
- 5.2 Primeira Lei da Termodinâmica
 - 5.2.1 Processos diabáticos
 - 5.2.2 Processos adiabáticos
- 5.3 Estabilidade Estática
 - 5.3.1 Atmosfera absolutamente instável
 - 5.3.2 Atmosfera absolutamente estável
 - 5.3.3 Atmosfera condicionalmente instável

Referências

LICENCIATURA EM CIÊNCIAS · USP/UNIVESP



Introdução

Nesta primeira parte deste texto veremos a estabilidade atmosférica. Fisicamente, o conceito de estabilidade está relacionado à propriedade de um corpo tender a retornar à sua posição inicial quando deslocado verticalmente. Na atmosfera não é diferente. Veremos que a estabilidade atmosférica é determinada pela diferença entre a temperatura de uma parcela de ar em ascensão e a temperatura da atmosfera ao seu redor (ambiente). Está relacionada aos mecanismos de formação de nuvens e dispersão de poluentes na atmosfera. Veremos também que há duas formas de variar a temperatura da parcela: trocando calor com o ambiente (processo diabático) ou sem trocas de calor entre a parcela e o ambiente (processo adiabático).

5.1 Leis dos gases

A pressão, o volume e a temperatura de qualquer material podem ser relacionados por uma equação de estado. Todos os gases seguem aproximadamente a mesma equação de estado, a qual é referida como equação do gás ideal. Na maioria dos estudos em meteorologia, assumimos que os gases atmosféricos obedecem à lei do gás ideal.

A equação do gás ideal pode ser escrita como

$$pV = mRT 5.1$$

onde p é a pressão (Pa), V é o volume (m³), m é a massa (kg), T é a temperatura absoluta do gás (K) e R é a constante do gás para 1 kg de gás. Como $m/V = \rho$, onde ρ é a densidade do gás, a equação do gás ideal pode ser escrita na forma:

$$p = \rho RT$$
 5.2

Para uma unidade de massa (1 kg) de gás, m = 1 e, portanto, podemos reescrever a equação 5.1 como

$$p\alpha = RT$$
 5.3



onde $\alpha = 1/\rho$ é o volume específico do gás, isto é, o volume ocupado por 1 kg de gás em uma dada pressão (p) e temperatura (T).

A seguir, veremos como essas variações no volume de uma parcela de ar podem ser associadas às variações da temperatura.

5.2 Primeira Lei da Termodinâmica

A **Estabilidade atmosférica** descreve como a atmosfera se comporta quando uma parcela de ar é deslocada verticalmente. Para entender esse conceito vamos, antes, familiarizar-nos com alguns princípios.

A **Primeira Lei da Termodinâmica** baseia-se num princípio fundamental da Física: a conservação de energia. Ela pode ser interpretada da seguinte forma: se adicionarmos calor à parcela de ar, uma parte é utilizada para a realização de trabalho e a outra para a mudança de temperatura.

Essa Lei é expressa da seguinte forma:

$$\Delta H = P.\Delta \alpha + c_V.\Delta T$$
 5.4

onde o símbolo grego Δ significa variação. Assim, temos:

 ΔH = variação do calor do sistema (positivo para adição, negativo para subtração).

P = pressão atmosférica.

 $\Delta \alpha$ = variação do volume (positivo para expansão, negativo para compressão).

 c_V = calor específico do ar, supondo um processo com volume constante.

 ΔT = variação da temperatura.

O termo $P.\Delta\alpha$ é o trabalho realizado pela parcela de ar em relação à atmosfera ambiente: se a parcela se expande, seu volume aumenta e o trabalho é positivo (a parcela realiza trabalho); se a parcela se contrai, seu volume diminui e o trabalho é negativo (o ambiente realiza trabalho sobre a parcela).

O termo c_{ν} . ΔT é a variação da energia interna da parcela, ou seja, é o quanto a temperatura varia (para aumento de temperatura, ΔT é positivo e, para resfriamento, ΔT é negativo).

Conforme vimos no texto **Umidade do ar**, a saturação de uma parcela de ar pode acontecer de duas formas: adicionando vapor d'água ou diminuindo a temperatura. Veremos que o processo



mais comum na formação de nuvens é a diminuição da temperatura da parcela de ar até o seu ponto de orvalho ou ponto de congelamento. A variação da temperatura da parcela também é gerada basicamente por dois processos: processo diabático, no qual há fornecimento ou retirada de calor, e **processo adiabático**, que ocorre sem a troca de calor entre a parcela e o ambiente.

5.2.1 Processos diabáticos

São os processos nos quais há fornecimento ou remoção de energia da parcela de ar. Por exemplo, quando se coloca uma panela com água sobre a chama de um fogão, a água se aquece por um processo diabático, ou seja, o fogo fornece calor para a panela, que aquece a água por condução. Esse mesmo processo pode ser visto com o aquecimento do ar frio quando passa por uma superficie mais quente (ar polar continental indo para o oceano mais quente, por exemplo). Este ar é aquecido diabaticamente por condução de calor da superficie do mar, no exemplo dado. Da mesma forma, o ar que passa por uma superfície mais fria tem sua temperatura diminuída diabaticamente, pois perde calor para a superfície. Outros processos diabáticos incluem a perda de calor por evaporação (ou ganho de calor por condensação) e a perda de calor por emissão de radiação (ou ganho de calor por absorção de radiação). Na Primeira Lei da Termodinâmica, para processos diabáticos, esse fornecimento ou remoção de calor é expresso pelo termo ΔH .

5.2.2 Processos adiabáticos

São os processos nos quais existe variação de temperatura da parcela, mas sem troca de calor com o ambiente, ou seja, a parcela não ganha nem perde calor para o ambiente. Seria então a aplicação da Primeira Lei da Termodinâmica para o caso especial em que o termo $\Delta H = 0$ (sem adição ou remoção de calor). Assim, a lei pode ser reescrita da seguinte forma:

$$\Delta H = P.\Delta \alpha + c_V.\Delta T$$

$$0 = P.\Delta \alpha + c_V.\Delta T$$

$$-P.\Delta \alpha = c_V.\Delta T$$
5.5

ou seja, num processo adiabático, se a parcela se expande ($\Delta \alpha > 0$), sua temperatura diminui $(\Delta T < 0)$ e, se a parcela se contrai $(\Delta \alpha < 0)$, sua temperatura aumenta $(\Delta T > 0)$. Na atmosfera, a formação de nuvens é um exemplo desse processo. A Figura 5.1 mostra o exemplo



de uma parcela de ar se expandindo. À medida que a parcela sobe, a pressão atmosférica diminui. Assumimos que a pressão da parcela se ajusta imediatamente à pressão ao seu redor, e a parcela aumenta de volume (pela lei dos gases). Pela Primeira Lei da Termodinâmica, ao se expandir, a temperatura dentro da parcela diminui.




Figura 5.1: Ascensão de uma parcela seca na atmosfera por um processo adiabático. / Fonte: Adaptado de Apollo.

A temperatura da parcela diminui com a altura num processo adiabático seco à taxa de aproximadamente 1 °C a cada 100 m. Essa taxa será denominada simplesmente **taxa adiabática seca** e será representada pelo símbolo Γ_d (d = dry = seco). Assim:

$$\Gamma_{\rm d} = \frac{1 \, {}^{\circ}{\rm C}}{100 \, \rm m} = \frac{10 \, {}^{\circ}{\rm C}}{1 \, \rm km}$$
 [5.6]

Veja a **Figura 5.1** novamente. Tomemos, por exemplo, uma parcela que está a 1.000 m, com temperatura de 10 °C. Ao ser levantada adiabaticamente na atmosfera até 2.000 m, terá uma variação de 1.000 m em termos de altura e, portanto, terá sua temperatura diminuída em 10 °C. Quando atingir os 2.000 m de altura, terá uma temperatura de 0 °C. Da mesma forma, suponha que a parcela esteja com uma temperatura de -10 °C a 3.000 m de altura e é baixada adiabaticamente até os 2.000 m de altura. Esta parcela terá uma variação de altura de 1.000 m, mas, como será comprimida pela atmosfera, sua temperatura se elevará até 0 °C.

Suponha agora que a parcela contenha vapor d'água (ou seja, ela não está seca) e sofra levantamento, sendo resfriada de tal forma que sua temperatura atinja a temperatura de ponto de orvalho ou de





congelamento. Assim, a parcela atingirá o estado de saturação e o vapor d'água pode passar para a fase líquida ou sólida. A altitude em que isso ocorre recebe o nome de Nível de Condensação por Levantamento (NCL). Se a parcela continuar subindo, sua expansão acontecerá a uma taxa menor do que se ela estivesse totalmente seca, pois o resfriamento deixará de ser tão intenso devido à liberação de calor que ocorre pela condensação do vapor d'água.

A taxa na qual a parcela se resfria com a altura nesse processo adiabático saturado (melhor designado como processo pseudoadiabático) é denominada taxa adiabática úmida e é representada por Γ_{w} (w = wet = úmido). Essa taxa não é constante como a da adiabática seca, variando com a temperatura. Entretanto, adotaremos um valor médio de

$$\Gamma_{\rm w} = \frac{-0.6 \, ^{\circ}{\rm C}}{100 \, \rm m} = \frac{-6 \, ^{\circ}{\rm C}}{1 \, \rm km}$$
 5.7

5.3 Estabilidade Estática

O grau de estabilidade estática da atmosfera é determinado pela diferença da temperatura de uma parcela em ascensão em relação à temperatura da atmosfera ao seu redor (ambiente). Se a temperatura da parcela que estiver subindo for menor que a do ambiente, então, a densidade da parcela será maior que a densidade ambiente e, portanto, tenderá a descer, ou seja, voltar à sua posição inicial. Nesse caso, dizemos que a atmosfera é estaticamente estável. Caso contrário, se a temperatura da parcela for maior que a do ambiente, ela será mais leve (menos densa) e tenderá a continuar subindo e se afastar do seu ponto inicial. Aqui dizemos que a atmosfera é estaticamente instável. Assim, para se determinar a estabilidade estática da atmosfera, é necessário ter observações em vários níveis da temperatura da atmosfera e da parcela em ascensão.

O perfil vertical da temperatura da atmosfera fornece a Taxa de Variação Vertical da Temperatura Ambiente (TVVTA). Já a variação da temperatura da parcela é dada pela adiabática seca ou adiabática saturada discutidas anteriormente. A partir do resultado dessas variações, podemos fazer a análise do movimento vertical da parcela (subida ou descida) e caracterizar as seguintes condições para a estabilidade estática da atmosfera: absolutamente instável, absolutamente estável e condicionalmente instável.



5.3.1 Atmosfera absolutamente instável

Ocorre quando a parcela de ar, após ser levantada na atmosfera por um processo adiabático, acaba com uma temperatura maior do que a da atmosfera nesse nível. Na **Figura 5.2a**, suponha que a TVVTA seja uma diminuição de 11 °C a cada 1.000 m. Para uma parcela de ar não saturada, que sofre um levantamento pela adiabática seca (-10 °C/1.000 m), a temperatura da parcela sempre será maior que a do ambiente no mesmo nível. Como terá densidade menor que a do ar ao seu redor, sofrerá ação do empuxo e subirá ainda mais.

A **Figura 5.2b** mostra o processo para uma parcela saturada. Supondo a mesma TVVTA, a parcela saturada tem sua temperatura diminuída pela adiabática úmida (consideraremos –6 °C/1.000 m) à medida que sobe e, assim, terá sempre a temperatura maior que a do ambiente, ou seja, continuará a subir.

Assim, sempre que a TVVTA for maior que a taxa de variação pela adiabática seca e úmida, a atmosfera será **absolutamente instável**.




Figura 5.2: a. Atmosfera absolutamente instável para uma parcela de ar não saturada e b. para uma parcela saturada / Fonte: Adaptado de mscd.



5.3.2 Atmosfera absolutamente estável

Suponha agora que a TVVTA seja de -4 °C/1.000 m. Neste caso, tanto uma parcela não saturada (Figura 5.3a) quanto uma parcela saturada (Figura 5.3b) têm as temperaturas menores (densidades maiores) do que a da atmosfera (ambiente) após sofrer um levantamento adiabático pelas adiabáticas seca e úmida. Ou seja, uma atmosfera com TVVTA menor que as taxas de variação vertical da temperatura pelos processos adiabáticos será sempre absolutamente estável. Assim, a parcela de ar tenderá a descer, retornando à sua posição inicial.




Figura 5.3: a. Atmosfera absolutamente estável para uma parcela não saturada e b. para uma parcela saturada. / Fonte: Adaptado de mscd.

5.3.3 Atmosfera condicionalmente instável

Suponha agora que a TVVTA seja de 7°C/1.000 m. Se uma parcela não saturada estiver subindo, ela terá uma temperatura menor (densidade maior) que a do ambiente (Figura 5.4a), ou seja, tenderá a descer e a atmosfera é considerada estável. Entretanto, se a parcela estiver saturada, ao sofrer um levantamento, sua temperatura será maior (densidade menor) que a do ambiente (Figura 5.4b) e, portanto, a atmosfera, neste caso, é instável. Dessa forma, a atmosfera é classificada como condicionalmente instável, pois dependerá da saturação da parcela de ar.






Figura 5.4: a. Atmosfera condicionalmente instável para uma parcela não saturada e b. para uma parcela saturada. / Fonte: Aptado de mscd.

A parcela de ar pode ter a mesma temperatura e densidade do que o ar ao seu redor. Neste caso, a parcela não subirá nem descerá, permanecendo no mesmo nível vertical. Este é o caso de uma **atmosfera neutra**.

Referências

AGUADO, E.; BURT, J.E. **Understanding Weather and Climate**. 5. ed. New York: Prentice Hall, 2010. Ahrens, C.D. **Meteorology today:** an introduction to weather, climate, and the environment. 9. ed. Belmont, CA: Brooks/Cole, 2009.

Apollo. Disponível em: http://apollo.lsc.vsc.edu. Acesso em: 09/2012.

CMMAP. Disponível em: http://www.cmmap.org/. Acesso em: 09/2012.

LUTGENS, F.K.; TARBUCK, E.J. **The Atmosphere:** an introduction to meteorology. 11. ed. New York: Prentice Hall, 2010.

Lyndon State College. Disponível em: http://apollo.lsc.vsc.edu/~wintelsw/MET1010LOL/chapter06/adiabatic.jpg. Acesso em: 09/2012.

Master. Disponível em: http://www.master.iag.usp.br/ind.php?inic=00&prod=ensino&pos=2. Acesso em: 09/2012.



- Metropolitan State University of Denver. Disponível em: http://clem.mscd.edu/~wagnerri/ Ahrens6-06a.jpg>. Acesso em: 10/2011.
- Metropolitan State University of Denver. Disponível em: http://clem.mscd.edu/~wagnerri/ Ahrens6-06b.jpg>. Acesso em: 10/2011.
- Metropolitan State University of Denver. Disponível em: http://clem.mscd.edu/~wagnerri/ Ahrens6-03a.jpg>. Acesso em: 10/2011.
- Metropolitan State University of Denver. Disponível em: http://clem.mscd.edu/~wagnerri/ Ahrens6-03b.jpg>. Acesso em: 10/2011.
- WALLACE, J.M; P.V. HOBBS. Atmospheric science: an introductory survey. International Geophysics Series, Academic Press. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier Inc., 2006, 483 p.