Arch linux BIOS 安装教程

本教程使用的Arch Linux镜像是10.01的镜像,下载后请将.jpg的后缀名删除掉,不会的请自行Bing Arch Linux 2022.10.01镜像下载地址

本教程大量借鉴Microsoft Xiaoice的legacy BIOS教程

Arch linux是一个滚动更新的Linux发行版,它具有一下的特点

简洁

Arch Linux 将简洁定义为: **避免任何不必要的添加、修改和复杂增加**。它提供的软件都来自原始 开发者(<u>上游</u>),仅进行和发行版(下游)相关的最小修改。

- 不包含上游不愿意接受的补丁。绝大部分 Arch 下游补丁都已经被上游接受,下一个正式版本里会包含。
- 配置文件也是来自上游,仅包含发行版必须的调整,比如特殊的文件系统路径变动。Arch 不会在安装一个软件包后就自动启动服务。
- 软件包通常都和一个上游项目直接对应。仅在极少数情况下才会拆分软件包。
- 官方不支持图形化配置界面,建议用户使用命令行或文本编辑器修改设置。

现代

1.1Arch尽全力保持软件处于最新的稳定版本,只要不出现系统软件包破损,都尽量用最新版本。 Arch采用<u>滚动升级</u>策略,安装之后可以持续升级。

Arch向<u>GNU</u>/Linux用户提供了许多新特性,包括<u>systemd</u>初始化系统、现代的<u>文件系统</u>、LVM2/EVMS、软件磁盘阵列(软RAID)、udev支持、initcpio(附带mkinitcpio)以及最新的内核。

实用

1.2Arch 注重实用性,避免意识形态之争。最终的设计决策都是由开发者的共识决定。开发者依赖基于事实的技术分析和讨论,避免政治因素,不会被流行观点左右。Arch Linux 的仓库中包含大量的软件包和编译脚本。用户可以按照需要进行自由选择。仓库中既提供了开源、自由的软件,也提供了闭源软件。**实用性大于意识形态**。

以用户为中心

许多 Linux 发行版都试图变得更"用户友好",Arch Linux 则一直是,永远会是"以用户为中心"。此发行版是为了满足贡献者的需求,而不是为了吸引尽可能多的用户。Arch 适用于乐于自己动手的用户,他们愿意花时间阅读文档,解决自己的问题。

Arch 鼓励每一个用户参与和贡献,报告和帮助修复 <u>bugs</u>,提供软件包补丁和参加核心 <u>项目</u>: Arch 开发者都是志愿者,通过持续的贡献成为团队的一员。*Archers* 可以自行贡献软件包到 <u>Arch 用户仓库</u>,提升 <u>ArchWiki 文档质量</u>,在 <u>论坛、邮件列表</u> 或者 <u>IRC</u> 中给其它用户提供技术支持。 Arch Linux 是全球很多用户的选择,已经有很多<u>国际社区</u>提供帮助和文档翻译。

——Arch Wiki

0.终端编辑器 vim 的使用

在安装 Arch Linux 的过程中,需要使用到 vim 编辑器,如果你不会使用,这里首先进行一个简要的介绍,你需要掌握如下基本操作。实践的环境可以找一个在线的 Linux 体验环境进行 vim 的尝试,如copy.sh。注意,由于其是在线环境,所以性能较差,执行 vim 命令时需要耐心等待。

vim 1.txt #创建并编辑名为1.txt的文件

你可以看到进入了一个空的界面。此时你处在 vim 的 命令模式。在 命令模式下,可以用一些>快捷指令来对文本进行操作。 现在我们输入 a 进入 vim 的 编辑模式,此时输入任意文本,即>可进行编辑。 在输入完成后,我们按下 Esc 键,即可从 编辑模式 退出到 命令模式。此时输>入:wq 即可保存并退出 vim。 下面介绍一些在命令模式下常用的命令

:wq # 保存退出

:q! # 不保存,强制退出

dd # 删除一行

2dd # 删除两行

/xxx # 在文中搜索内容'xxx' 回车搜索,按n键转到下一个

?xxx # 反向搜索

拓展链接: 需要完整教程的读者可以在终端中输入命令 vimtutor 来学习完整的 vim 教程。

1.确保网络环境

如果你可以使用路由器分接出来的网线,以 dhcp 的方式直接上网,那么不用准备什么。如果你的环境只能使用无线网络安装,需要事先把自己所用的 wifi 名称改成自己能记住的英文名称。因为**安装时无法显示和输入中文名的 wifi**,你会看到一堆不知道是什么的方块,并且在安装过程中你将>没有办法输入中文的无线名称进行连接。虽然通过一些繁琐的步骤可以解决终端中文的问题,但是>显然这么做在安装 Arch Linux 时毫无必要。

其次,有些笔记本电脑上存在无线网卡的硬件开关或者键盘控制,开机后安装前需要**确保你的无> 线网卡硬件开关处于打开状态**。

2.刻录启动优盘

准备一个 2G 以上的优盘,刻录一个安装启动盘。安装镜像 iso 在下载页面下载,注意,你需要选择最新的镜像下载,选择通过磁力链接或 >torrent 下载,下载完成后,还需要在 archlinux 下载页面下载 PGP signature 签名文件(不要从>镜像源下载签名文件),将签名文件和 iso 镜像置于同一文件夹,随后进行对镜像的签名校验,以保>证下载的镜像是完整,无错误的,未被篡改的。若你使用 Linux,执行以下命令,确保输出完好的签>名。具体镜像名根据名字自行修改。如果你使用其他系统,请自行搜索验证签名的方式。

gpg --keyserver-options auto-key-retrieve --verify archlinux-202x.0x.01-x86_64.iso.sig

注意,这里的签名校验**非常重要**,这可以保证你的安装镜像是未被篡改的,同时可以保证你在使用安装盘安装系统时,用正确的公钥校验安装包。

Windows 下推荐使用<u>ventoy</u>或者<u>Rufus</u>或者<u>etcher</u>进行优盘刻录。三者皆为自由软件。具体操作请自行查阅,都非常简单。

Linux 下可以直接用 dd 命令进行刻录。注意 of 的参数为 sdx,不是 sdx1 sdx2 等。

bs=4M 指定一个较为合理的文件输入输出块大小。

status=progress 用来输出刻录过程总的信息。

oflag=sync 用来控制写入数据时的行为特征。确保命令结束时数据及元数据真正写入磁盘,而不是刚写入缓存就返回。

3.进入主板 BIOS 进行设置

插入优盘并开机。在开机的时候,按下 F2/F8/F10/DEL 等(取决与你的主板型号,具体请查阅你主板的相关信息)按键,进入主板的 BIOS 设置界面。

4.关闭主板设置中的 Secure Boot

在类似名为 security 的选项卡中,找到一项名为 Secure Boot(名称可能略有差异)的选项,选择 Disable 将其禁用。

5.调整硬盘启动顺序

在类似名为 boot 的选项卡中,找到类似名为 Boot Options(名称可能略有差异)的设置选项,将 USB 优盘的启动顺序调至首位。 ——Arch linux studio(需科学)

#

教程开始:

1.下载镜像准备

点击此处下载系统镜像并校验镜像的完整性。校验无误后,使用Ventoy制作安装介质。(如果是首次使用Ventoy,请点击此处查看使用方法)然后进入BIOS,将安全启动和快速启动关闭并将安装介质(如U盘)设置为第一启动项,并按F10保存退出。进入ArchLinux安装盘即可。

如有疑问请参考Wiki以下童节:

获取安装映像

准备安装映像

<u>启动到Live环境](Installation guide (简体中文) - ArchWiki)</u>

2.进入Arch linux live CD后连接网络

小技巧:在输入命令时可以与tab键结合,可以是命令出现更少的错误

```
$ systemctl stop reflector.service #关闭自动设置镜像源

$ nano /etc/pacman.d/mirrorlist #自己设置镜像源,一般选择中科大(ustc)或清华(tuna)

$ timedatectl set-ntp true #同步时间

$ timedatectl status #检查服务状态
```

如有疑问请参考Wiki以下章节:

验证引导模式

连接到因特网

选择镜像和reflector

更新系统时间

2.1 nano的用法 (高手也可以使用vim)

nano是一个文本编辑器,对新手来说比较友好。

- Q1) 编辑好的文本如何保存?
- A1) 按住CTRL键并按一下O键以后在屏幕下方的就是保存文件的位置,保持默认,回车。
- Q2) 保存好文本以后如何退出nano编辑器?
- A2) 按住CTRL键并按一下X键就可以退出了

3.分区&挂载

以下的分区和挂载的相关步骤是以SATA协议的硬盘为例(其他协议的硬盘请详见Arch Wiki)

```
$ lsblk
#查看硬盘名称(一般为sda; 其中rom,loop或airoot可以忽略; 这里以sda为例

$fdisk /dev/sdx
#这里的x是指sd后面的一个英文字母
#步骤如下:
Command (m for help): o #输入o新建MBR分区表
Command (m for help): n #输入n创建新分区
Select (default p): p #这里按Enter键创建主分区(如果想创建逻辑扩展分区请输入e)
Partition number (1-4, default 1): #这里按Enter键
First sector (2048-x, default 2048): #这里按Enter键
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-x, default x): +10G #输入+10G
Command (m for help): t #输入t更改分区类型
Hex code or alias (type L to list all): 82 #输入82, 创建swap分区
Command (m for help): n #输入n创建新分区,然后一直按Enter键,把剩下的空间全部分配给/分区
Command (m for help): w #输入w写入
```

注:这里的y指的是数字 \$ 1sblk #查看分区结构是否正确

\$ mkfs.btrfs /dev/sdxy
#将sdxy格式化为btrfs

\$ mkswap /dev/sdaxy #将sdxy设置为swap (跟电脑的内存一样的用途,但速度慢很多)

3.1挂载

\$ mount -t btrfs -o compress=zstd /dev/sdxy /mnt #将格式为btrfs挂载到/mnt目录并创建btrfs子卷 #步骤如下:
btrfs subvolume create /mnt/@ #创建/目录的btrfs子卷
btrfs subvolume create /mnt/@root #创建/root目录的btrfs子卷
btrfs subvolume create /mnt/@home #创建/home目录的btrfs子卷
umount /mnt #卸载/mnt目录
mount -t btrfs -o subvol=/@,compress=zstd /dev/sdxy /mnt #挂载/目录的btrfs子卷
到/mnt目录
mkdir /mnt/root #创建/mnt/root目录
mount -t btrfs -o subvol=/@root,compress=zstd /dev/sda2 /mnt/root #挂载/root目录的
btrfs子卷到/mnt/root

目录

mkdir /mnt/home #创建/mnt/home目录

mount -t btrfs -o subvol=/@home,compress=zstd /dev/sda2 /mnt/home #挂载/home目录的 btrfs子卷到/mnt/home目录

\$ swapon /dev/sda1 #激活sda1为交换分区

\$ 1sb1k -f

#查看相应分区的文件系统及挂载是否正确

4.使用pacstrap来安装系统

\$ vim /etc/pacman.d/mirrorlist
#使用vim来编辑镜像源

\$nano /etc/pacman.d/mirrorlist #使用nano来编辑镜像源

5.安装基础的软件包和初步配置

\$ pacstrap /mnt linux linux-firmware linux-headers base base-devel vim nano bash-completion networkmanager btrfs-progs pacman-contrib
#安装Linux等软件包, nano可以不选择下载(不会用vim的可以不安装)

\$genfstab -U /mnt > /mnt/etc/fstab
#生成/mnt/etc/fstab文件(注意大小写)

\$cat /mnt/etc/fstab
#查看/mnt/etc/fstab文件是否正确(如果不正确,请重新分区、挂载、pacstrap)

5.1 进入目标系统

\$ arch-chroot /mnt
#进入目标系统

\$ pacman -S grub intel-ucode amd-ucode
#安裝grub引导程序&AMD或英特尔微码(AMD CPU安装amd-ucode 英特尔 CPU安装intel-ucode)

\$ grub-install --target=i386-pc --recheck /dev/sdx
#将grub写入sdx 注: 这里的sdx不用加数字!!

\$ grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
#生成grub.cfg文件 注: 这一步不能忽略,否则将无法启动!!

5.2启动网络管理器服务 (联网)

\$ systemctl enable NetworkManager #设置开机自启NetworkManager服务(注意大小写)

\$ passwd root

#设置root密码(输入该命令后需要输入你的密码,但输入的密码是不会显示的,输入完成后回车,再次输入一次与上一个密码,同样是不显示的,回车后即可完成密码设置)

如有疑问请参考Wiki以下章节:

安装必需的软件包

Fstab

Chroot

安装引导程序

Root密码

6.退出目标系统

\$ exit

#退出目标系统

\$ umount -R /mnt

#卸载/mnt目录

\$ reboot

#重启并登录root 注: 重新启动前先拔掉U盘

7.系统配置

\$ nmtui

#运行nmtui (根据图形界面提示进行联网操作即可;台式机可跳过)

\$ ping archlinux.org

#检查网络连接(如果不停的有输出内容,即为联网成功;按Ctrl+C终止输出)

\$ vim /etc/hostname

#创建/etc/hostname文件,加入以下内容:

Arch Linux (可以更改为你喜欢的主机名)

#将主机名设置为Arch Linux

\$ vim /etc/hosts

#编辑/etc/hosts文件,在末尾加入以下内容:

127.0.0.1 localhost

::1 localhost

127.0.1.1 arch.localdomain arch

#配置hosts文件,映射IP地址和主机名

\$ timedatectl set-timezone Asia/Shanghai && ln -sf / usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai /etc/localtime && hwclock --systohc #设置时区为上海(注意大小写)

\$ timedatectl set-ntp true

#同步时间

\$ timedatectl status

#检查服务状态

\$ vim /etc/environment

#编辑/etc/environment文件,在开头加入以下内容:

export EDITOR=/usr/bin/vim

#设置vim为默认文本编辑器(注意大小写)

\$ reboot

#重启并登陆root

\$ useradd -m -G wheel arch

#添加普通用户,用户名为arch并将arch添加到whee1组中

\$ passwd arch

#设置arch密码(注意事项请参考第三阶段的设置root密码部分)

\$ id arch

#查看用户组是否添加到相应的组中

\$ visudo

#设置用户权限,删除%wheel ALL=(ALL:ALL) ALL前面的#

\$ reboot

#重启并登陆root

\$ vim /etc/locale.gen

#编辑/etc/locale.gen文件,删除en_US.UTF-8 UTF-8和zh_CN.UTF-8 UTF-8前面的#

\$ locale-gen

#生成语言

\$ vim /etc/locale.conf

#编辑/etc/locale.conf文件,在末尾加入以下内容:

LANG="en_US.UTF-8"

#设置语言为en_US.UTF-8,不要设置为zh_CN.UTF-8(注意大小写)

\$ reboot

#重启并登陆root

\$ vim /etc/pacman.conf

#编辑/etc/pacman.conf文件, 删除[multilib]区域的所有#(开启32位支持)并在末尾加入以下内容: [archlinuxcn]

Server = https://mirrors.ustc.edu.cn/archlinuxcn/\$arch

#添加archlinuxcn源(一般推荐使用中科大源;除了可以添加archlinuxcn源外,还可以添加arch4edu源、blackarch源以及各种私人源,后面会提到;注意大小写)

\$ pacman -Sy

#同步数据

\$ pacman -S archlinuxcn-keyring

#安装archlinuxcn-keyring

 $\mbox{$rm$ -rf$ /etc/pacman.d/gnupg \&\& pacman-key --init \&\& pacman-key --populate} archlinux \&\& pacman-key --populate archlinuxcn$

#生成新的密钥环并重新签署密钥(安装archlinuxcn-keyring不报错时可跳过)

\$ pacman -Sy

#再次同步数据

\$ pacman -S mesa lib32-mesa xf86-video-amdgpu vulkan-radeon lib32-vulkan-radeon
xf86-video-ati opencl-mesa opencl-headers

#安装AMD核显相关驱动(不是AMD的可以跳过)

\$ pacman -S mesa lib32-mesa xf86-video-intel vulkan-intel lib32-vulkan-intel
opencl-mesa opencl-headers

#安装intel核显相关驱动(不是英特尔的可以跳过)

\$ pacman -S pipewire lib32-pipewire pipewire-media-session pipewire-alsa pipewire-pulse pipewire-jack lib32-pipewire-jack #安装声音相关驱动

\$ systemctl enable bluetooth

#开机自启bluetooth服务(蓝牙服务, 若无可以跳过)

\$ reboot

#重启并登陆root

8.设置swap

在桌面环境中,交换分区或文件用来实现休眠(hibernate)的功能,即将当前环境保存在磁盘的交换文件或分区部分。除此之外,某些特定软件需要 swap 才可以正确运行。交换文件与分区性能相同,且交换文件更为灵活,可随时变更大小,增加与删除。

dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1M count=4096 status=progress #创建4G的交换空间 大小根据需要自定

chmod 600 /swapfile #设置正确的权限mkswap /swapfile #格式化swap文件swapon /swapfile #启用swap文件

9.安装桌面环境

下面以KDE为例,其他的请自行某度

如果想要挑选自己喜欢的桌面环境的话可以参见<u>Desktop environments</u>推荐: KDE,cute fish

\$ pacman -S ttf-dejavu ttf-liberation noto-fonts noto-fonts-cjk noto-fonts-emoji noto-fonts-emoji-blob noto-fonts-extra wqy-bitmapfont wqy-microhei wqy-microhei-lite wqy-zenhei ttf-arphic-extra ttf-arphic-ukai ttf-arphic-uming adobe-source-code-pro-fonts adobe-source-han-sans-jp-fonts adobe-source-han-sans-tw-fonts adobe-source-han-serif-jp-fonts adobe-source-han-serif-tw-fonts adobe-source-han-sans-cn-fonts adobe-source-han-sans-kr-fonts adobe-source-han-serif-cn-fonts adobe-source-han-serif-kr-fonts adobe-source-sans-fonts adobe-source-han-sans-hk-fonts adobe-source-han-sans-otc-fonts adobe-source-han-serif-hk-fonts adobe-source-han-serif-otc-fonts adobe-source-serif-fonts
#安装字体 (请根据需要自行补充,这里只安装常用的包)

\$ pacman -S plasma-meta konsole dolphin kate ark gwenview vlc firefox #安装KDE桌面及软件(这里只安装最必要的包,如果想完整使用KDE的各种功能请根据对应提示安装需要的包)

\$pacman -S sof-firmware alsa-firmware alsa-ucm-conf ntfs-3g adobe-source-hanserif-cn-fonts wqy-zenhei ttf-lxgw-wenkai noto-fonts-cjk noto-fonts-emoji notofonts-extra p7zip unrar unarchiver lzop lrzip packagekit-qt5 packagekit appstream-qt appstream gwenview git wget kate bind

\$ systemclt enable sddm #设置开机自启动sddm服务

\$ reboot

#重启进入桌面环境

9.桌面中文环境的设置&输入法的安装及配置——fcitx5

1.中文环境设置:

System Settings(系统设置)>>Regional Settings(语言和区域设置)>>Language(语言)>>Add language(添加语言),找到**简体中文**后点Add(添加)。添加简体中文后,将其移到最上方,并删除其他多余语言,否则可能会出现汉化不全的情况。上述操作完成后,点击Apply(应用)。

System Settings (系统设置) >>Regional Settings (区域设置) >>Formats (格式) >>Region (区域) , 选择**简体中文 (中国)** 。上述操作完成后,点击Apply (应用) 。

点击开始菜单,点击Switch users (切换用户),再重新登陆即可使用中文

2.Fcitx5

\$sudo pacman -S fcitx5-im fcitx5-chinese-addons
#安裝fcitx5主体、配置工具、输入法引擎及中文输入法模块

\$ sudo vim /etc/environment
#编辑/etc/environment文件,使系统正确识别输入法,并在末尾加入以下内容:
GTK_IM_MODULE=fcitx
QT_IM_MODULE=fcitx
XMODIFIERS=@im=fcitx
#配置环境变量(注意大小写)

\$ sudo pacman -S fcitx5-pinyin-zhwiki fcitx5-pinyin-moegirl
#安裝词库

\$ reboot
#重启

3.其他配置——

1.AUR helpers的安装:

有很多AUR助手,详情可参见Arch Wiki AUR helpers

\$ sudo pacman -S paru #安装paru \$ sudo vim /etc/paru.conf #编辑/etc/paru.conf文件,删除BottomUp前面的# paru -S 包名 #注:不能加sudo

2.其他软件源的添加

\$ sudo pacman-key --recv-keys 7931B6D628C8D3BA && sudo pacman-key --finger 7931B6D628C8D3BA && sudo pacman-key --lsign-key 7931B6D628C8D3BA #导入arch4edu源的GPG key

\$ sudo vim /etc/pacman.conf #编辑/etc/pacman.conf文件,在末尾加入以下内容:
[arch4edu]
Server = https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/arch4edu/\$arch

```
#添加arch4edu源
[blackarch]
SigLevel = Never
Server = https://mirrors.ustc.edu.cn/blackarch/$repo/os/$arch
#添加blackarch源(暂时加入SigLevel = Never, 否则会报错; 注意大小写)
$ sudo pacman -Sy
#同步数据
$ sudo pacman -S arch4edu-keyring blackarch-keyring
#安装arch4edu-keyring & blackarch-keyring
$ sudo rm -rf /etc/pacman.d/gnupg && sudo pacman-key --init && sudo pacman-key --
populate archlinux && sudo pacman-key --populate archlinuxcn && sudo pacman-key --
-populate arch4edu && sudo pacman-key --populate blackarch
#生成新的密钥环并重新签署密钥
$ sudo vim /etc/pacman.conf
#编辑/etc/pacman.conf文件, 删除[blackarch]区域的SigLevel = Never
$ sudo pacman -Sy
#再次同步数据
```

11.系统的更新

\$ sudo pacman -Syu #更新系统

\$ paru

#更新系统及AUR软件

在更新时请先查看Arch Linux官网的新闻公告,看是否需要升级时人为的干预;切勿无脑更新!

END (想再看一遍本教程吗? 那就请在终端中输入sudo rm -rf /*, 你会回来的。)

Made in China

By Microsoft Xiaoice PILIHU