Curso de Ciência da Computação Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Sistemas Operacionais

Cap**í**tulo X - Mem**ó**ria Virtual

Fundamentos

- ◆ Memória Virtual separação da memória lógica da memória física.
 - Apenas parte do programa precisa estar na memória para execução.
 - O espaço de endereçamento lógico pode ser muito maior que o espaço de endereçamento físico.
 - Precisa permitir que as páginas sejam movidas de/e para a memória.
- ◆ A memória virtual pode ser implementada via:
 - paginação sob demanda
 - segmentação sob demanda

Paginação sob Demanda

- ◆ Trazer uma página à memória apenas quando for necessária.
 - Menos operações de I/O
 - Menos memória necessária
 - Resposta mais rápida
 - Mais usuários
- ◆ Página necessária ⇒ referência a ela
 - referência inválida ⇒ abortar
 - fora da memória ⇒ trazer à memória

Bit Válido-Inválido

- ◆ A cada entrada da tabela de páginas é associado um bit válido-inválido (1 ⇒ em memória, 0 ⇒ fora da memória)
- ◆ Inicialmente, o bit é 0 em todas as entradas.
- ◆ Exemplo de tabela de página

Quadro #	Bi	t vál	ido-inválido
		1	
		1	
		1	
		1	
		0	
M			
		0	
		0	

Tabela de páginas

ullet Durante a tradução de endereço, se o bit na tabela é $0 \Rightarrow$ falta de página.

Falta de Página

- ◆ A primeira referência a uma página gera um trap para o S.O. ⇒ page fault
- ◆ S.O. olha em outra tabela para decidir:
 - Referência inválida \Rightarrow abortar.
 - Apenas não está na memória.
- ◆ Selecionar quadro vazio.
- ◆ Trazer página para o quadro.
- ◆ Alterar tabelas, bit de validação = 1.
- ◆ Instrução de recomeço

E se não houver quadros livres?

- ◆ Troca de página encontrar alguma página na memória que não esteja em uso e a trocar.
 - algoritmo
 - performance queremos um algoritmo que resulte em mínimo número de faltas de página.
- ◆ Mesma página pode ser trazida à memória várias vezes.

Performance de Paginação sob Demanda

- ♦ Taxa de falta de página $0 \le p \le 1.0$
 - se p = 0 não há falta de páginas
 - se p = 1, toda referência é uma falta
- ◆ Tempo de Acesso Efetivo (EAT)

```
EAT = (1 - p) \times acesso à memória
```

- + p (overhead de falta de página
- + [tirar a página]
- + trazer nova página
- + overhead de reinício)

Paginação sob Demanda - exemplo

- ◆ Tempo de acesso à memória = 1 microssegundo
- ◆ 50% do tempo, a página que está sendo trocada foi modificada e precisa ser removida.
- ◆ Tempo de Swap de Página = 10 ms = 15,000 microseg EAT = $(1 - p) \times 1 + p (15000)$

Substitui**çã**o de P**á**gina

- ◆ Usar um *bit de modificação* (*dirty bit*) para reduzir o overhead da transferência de página apenas páginas modificadas são escritas em disco.
- ◆ Substituição de página completa a separação entre memória lógica e física grande memória virtual pode ser disponibilizada em uma pequena memória física.


Algoritmos de Substituição de Página

- ◆ Desejam a menor taxa de falta de página.
- ◆ Avaliar os algoritmos, executando-os em uma seqüência particular de referências de memória e computando o número de faltas.
- ◆ Nos nossos exemplos, a seqüência é

1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5.

Algoritmo First-In-First-Out (FIFO)

- ◆ Seqüência: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5
- ◆ 3 quadros (3 páginas na memória por processo em determinado instante)




Algoritmo First-In-First-Out (FIFO)

- ◆ anomalia de Belady:
 - mais quadros \Rightarrow mais faltas
- ◆ Seqüência: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5
- ◆ 4 quadros

Algoritmo Ótimo

- ◆ Substituir páginas que não serão usadas por um maior período de tempo.
- ◆ 4 quadros




Como saber isto?

◆ Usado para medir a performance dos algoritmos

Algoritmo Least Recently Used (LRU)

◆ Seqüência: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5



- ◆ Implementação por contadores
 - Cada entrada de página tem um contador; cada vez que a página é referenciada, copiar o clock para o contador
 - Quando uma página precisa ser removida, os contadores decidem qual.

Algoritmo Least Recently Used (LRU)

- ◆ Implementação por Pilha manter uma pilha de números de páginas duplamente encadeada:
 - Referência a página:
 - mover para o topo
 - requer mudança nos apontadores
 - Não é necessário busca para retirar a página LRU

Aproximações do LRU

- ◆Bit de referência
 - Associar um bit a cada página, inicialmente = 0
 - Bit é 1 quando página é referenciada
 - Substituir a que tiver bit 0. Não se sabe a ordem, no entanto.
- ◆ Segunda chance
 - Precisa do bit de referência fila circular.
 - Se a página a ser substituída (sentido horário) tem bit=1, então:
 - atribuir 0 ao bit.
 - Deixar a página na memória.
 - Substituir a próxima página (sentido horário), sujeito às mesmas regras.

Algoritmos de Contagem

- ◆ Manter um contador do número de referências feitas a cada página.
- ◆ Algoritmo LFU: substituir página com menor contador.
- ◆ Algoritmo MFU: baseia-se no argumento de que a página com menor contador provavelmente acabou de ser trazida à memória e ainda será usada.

Alocação de Quadros

- ◆ Cada processo precisa de um número mínimo de páginas.
- ◆ Dois esquemas básicos de alocação.
 - alocação fixa
 - alocação prioritária

Alocação Fixa

- ◆ Alocação igual ex., se 100 quadros e 5 processos, dar a cada 20 páginas.
- ◆ Alocação Proporcional Alocar de acordo com o tamanho do processo.

$$-s_i =$$
size of process p_i

$$-S = \sum S_i$$

$$-m = total number of frames$$

$$-a_i = \text{allocation for } p_i = \frac{s_i}{S} \times m$$
 $a_1 = \frac{10}{137} \times 64 \approx 5$

$$m = 64$$

$$s_i = 10$$

$$s_2 = 127$$

$$a_1 = \frac{10}{137} \times 64 \approx 5$$

$$a_2 = \frac{127}{137} \times 64 \approx 59$$

Alocação Prioritária

- ◆ Usar alocação proporcional com prioridades no lugar do tamanho.
- ◆ Se processo *P_i* gera uma falta de página,
 - selecione para substituição um de seus quadros
 - selecione para substituição um quadro de um processo com menor prioridade.


Alocação Global x Local

- ◆ Substituição Global processo seleciona um quadro de substituição do conjunto de quadros; um processo pode tomar um quadro de outro.
- ◆ Substituição Local cada processo seleciona um quadro dos seus próprios.

Thrashing

- ◆ Se um processo não tem páginas suficientes, a taxa de falta é muito alta. Isto leva a:
 - baixa utilização de CPU.
 - S.O. pensa que precisa aumentar o grau de multiprogramação.
 - Outro processo adicionado ao sistema.
- ◆ Thrashing ≡ um processo mais ocupado movendo páginas que executando

Frequência de Faltas de Páginas



- ◆ Estabelecer taxa aceitável
 - Se taxa muito baixa, processo perde quadros.
 - Se taxa muito alta, processo ganha quadros.

Outras Considerações

- ◆ Estrutura do programa
 - Arranjo A[1024, 1024] de inteiros
 - Cada linha é guardada em uma página:
 - um quadro para cada linha
 - Programa 1

for
$$j := 1$$
 to 1024 do
for $i := 1$ to 1024 do
 $A[i, j] := 0;$

1024 x 1024 faltas

• Programa 2

for
$$i := 1$$
 to 1024 do
for $j := 1$ to 1024 do
 $A[i, j] := 0;$

1024 faltas