BSP 118

RÈGLEMENT SUR L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS (ROFSIS)

BRIGADE de SAPEURS-POMPIERS de PARIS

1, place Jules Renard
BP 31
75 823 PARIS Cedex 17

Règlement sur l'organisation et le fonctionnement du service d'incendie et de secours (ROFSIS)

Édition : Juillet 2024

« Cet ouvrage constitue une œuvre de l'esprit au sens des dispositions du code de la propriété intellectuelle. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite d'une œuvre sans le consentement de l'auteur (…) est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

La contrefaçon est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.

(Code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L112-2, L122-4 et L335-1 et suivant.)

Ce document est à usage interne. Il est la propriété de la BSPP.
Son usage est réservé aux personnels de la BSPP dans le cadre du service.
Tout détournement de cet usage pourra faire l'objet de poursuites disciplinaires.

Afin de garantir la cohérence de la documentation opérationnelle, dès lors qu'une note antérieure à la parution de ce présent document présente des divergences, le BSP 118 fait foi.

Copyright BSPP

Suivi des modifications du BSP 118 Règlement sur l'organisation et le fonctionnement du service d'incendie et de secours (ROFSIS)				
Références	Date de parution de la note	Date de mise à jour du BSP par le BEP	Date de mise en application des modifications	Modificatifs
NE 511724	24/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	Modification de l'arboresence des BSP de la série des 118
NC 510906	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	Partie 6 / Titre 1supprimé : modalités d'intervention du LCPP
NE 511554	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	Partie 7 / Titre 8 : emploi du VTBA - page 153 / § 3 = suppression du« bon à savoir »; - page 154 / § 4 = suppression de« après accord de la CM ».

Table des matières

Partie 1 - Garde d'incendie et de secours 13

Titre 1 - Organisation générale des secours 15

1. Missions de la Brigade 15
2. Missions ne relevant pas de la Brigade 15
3. Territoire de compétence 16
4. Effectifs et moyens 16
5. Articulation en secteurs 17
6. Détachements permanents et temporaires 17
7. Notion de lieu de stationnement 17
8. Fonctions opérationnelles 18
9. Renforcement des compagnies 18
10. Mesures conservatoires de la couverture opérationnelle 18

Titre 2 - Organisation de la garde d'incendie et de secours 19

1. Composition de la garde 19
2. Armement des engins 20
3. Maintien du potentiel RH opérationnel en cas de crise 20
1. En compagnie d'incendie et de secours 21
2. À l'état-major de groupement 24
3. À l'état-major Brigade 25

Partie 2 - Organisation des secours sur intervention 27

Titre 1 - Devoirs généraux en intervention 29

1. Respect de la chaîne de commandement opérationnel 29
2. Responsabilités 29
3. Recherche du renseignement 30
4. Anticipation 30
5. Discipline 31
6. Zonage de l'intervention 31

Titre 2 - Rôles et devoirs particuliers en intervention 33

1. Commandant des opérations de secours (COS) 33
2. Chef de garde 34
3. Médecin 35
4. Chef d'agrès 35
5. Gradés et sapeurs disponibles 36
6. Militaire isolé 36

Titre 3 - Attitude et comportement du sapeur-pompiers de Paris 37
1. Éthique du sapeur-pompier de Paris 37
2. Devise de la Brigade.....37
3. Comportement général du sapeur-pompier de Paris 37
4. Discrétion et secret professionnels.....37
5. Charte de l'accueil du public sur les lignes d'urgence.....38
6. Comportement général en opération.....38
7. Comportement au contact de la victime 39
8. Découverte d'une arme sur intervention.....39
9. Découverte de stupéfiants sur intervention 39
Titre 4 - Règles de circulation des engins de secours 41
1. Port de la ceinture de sécurité.....41
2. Règles de priorité.....41
3. Utilisation des avertisseurs spéciaux sonores et lumineux 41
4. Évacuation de victime.....42
5. Itinéraire pour se rendre sur intervention.....42
6. Retard dans la progression des secours 42
7. Marche en convoi 43
8. Guidage 43
9. Protection du personnel sur intervention 43
Partie 3 - Principes d'intervention 45
Titre 1 - Principe de la manœuvre incendie 47
1. Types d'incendies 47
2. Principes de la manœuvre..... 47
3. Engagement tactique sur feu..... 47
4. Phases actives de l'extinction des incendies..... 48
Titre 2 - Marche générale des opérations « incendie ».....49
1. Reconnaissances 49
2. Sauvetage et mises en sécurité..... 51
3. Établissements 52
4. Ventilation 52
5. Attaque..... 53
6. Protection..... 53
7. Déblai et dégarnissage..... 53
8. Surveillance 54
9. Rondes 55
10. RETEX..... 56

11. Cas des relèves 57
Titre 3 - Rôles et devoirs particuliers sur incendie 59
1. Devoirs particuliers des officiers susceptibles d'assurer le cos (OGC, OSG, COL de garde) 59
2. Chef de garde 60
3. Gradés et sapeurs disponibles 60
Titre 4 - Précautions à prendre sur opération 63
1. Port des équipements de protection individuelle (EPI) 63
2. Chute de matériaux 63
3. Cheminement 63
4. Prévention des risques d'explosion 63
5. Prévention des risques électriques 64
6. Protection face aux risques technologiques 64
Titre 5 - Généralités sur le secours à personne 65
1. Implication de la BSPP dans le dispositif médical 65
2. Organisation du secours d'urgence à personne 65
3. Principes élémentaires du secours d'urgence à personne 66
Titre 6 - Opérations à effectuer au retour d'intervention 67
1. En fin d'intervention, avant de quitter les lieux 67
2. Pendant le trajet de retour 67
3. À l'arrivée au centre de secours 67
4. Retour d'expérience 68
Partie 4 - Autres modes opératoires 69
Titre 1 - Risque d'explosion 71
1. Généralités 71
2. Risque d'explosion hors d'un feu ou d'un incendie 73
3. Risque d'explosion en présence de feu 76
4. Cas particulier des objets suspects 79
Titre 2 - Risque électrique 81
1. Feu en présence d'une installation électrique 81
Titre 3 - Interventions NRBC 85
1. Marche générale des opérations à caractère technologique 85
2. Spécificité des opérations à caractère radiologique 87
3. Spécificité des opérations à caractère chimique 88
4. Spécificité des opérations à caractère biologique 90
5. Spécificité des opérations pour plis, colis et contenants suspectés de renfermer des agents NRBC 91

Partie 5 - Autres fonctions opérationnelles 93
Titre 1 - Fonction NRBC (Nucléaire-Radiologique-Biologique-Chimique) 95
1. Doctrine d'emploi de la fonction NRBC de la BSPP 95
2. Objectif 95
3. Organisation 96
Titre 2 - Fonction ANTIPOL (antipollution) 99
1. Objectif 99
2. Organisation 99
3. Emploi 100
4. Projection 100
Titre 3 - Fonction RSMU (recherche et sauvetage en milieu urbain) 101
1. Généralités 101
2. Objectif 101
3. Règlement d'emploi 101
4. Engagement des moyens 102
5. Marche générale des opérations RSMU 104
6. Projection 104
Titre 4 - Fonction nautique 105
1. Objectif 105
2. Organisation 106
3. Emploi 107
4. Logistique 107
5. Projection 108
Titre 5 - Fonction IMP (intervention en milieu périlleux) 109
1. Objectif 109
2. Organisation 109
3. Emploi 109
Titre 6 - Fonction cyno (cynotechnique) 111
1. Objectif 111
2. Organisation 112
3. Emploi 112
Titre 7 - Fonction ELD (Exploration Longue Durée) 115
Partie 6 - Informations opérationnelles 117
Titre 1 - Modalités d'intervention du Laboratoire Central de la Préfecture de Police (LCPP) . 119

1. Évènements pour lesquels le LCPP doit être demandé d'urgence 119
2. Événements pour lesquels le LCPP doit être prévenu 120
Titre 2 - Modalités d'alerte des architectes de sécurité 121
1. Cas urgent 121
2. Cas non urgent 122
Titre 3 - Moyens de la ville de Paris mis à la disposition du COS 123
1. Outils d'aide à la gestion de crise de la ville de Paris 123
2. Réponse capacitaire 123
3. Demande d'intervention des moyens de la ville de paris 125
4. Positionnement sur intervention des moyens de la ville de Paris 125
Titre 4 - Matériels du parc d'alerte affectés à la réserve opérationnelle (MROP) 127
1. Composition des lots 127
2. Mise en service 127
Partie 7 - Modes opératoires liés aux secours à personnes 129
Titre 1 - Personne ensevelie 131
Titre 2 - Personne tombée en profondeur 133
Titre 3 - Personne réfugiée, bloquée en hauteur ou menaçant de se jeter dans le vide 135
1. Généralités 135
2. Personne réfugiée ou bloquée 135
3. Cas particulier d'une personne menaçant de se jeter dans le vide 136
Titre 4 - Accidents liés aux ascenseurs 141
1. Généralités 141
2. Conduite à tenir 141
Titre 5 - Accidents de la circulation 143
1. Généralités 143
2. Intervention 143
3. Conduite à tenir 143
4. Liaison inter-services 147
Titre 6 - Secours à victime en carrières ou dans les catacombes 149
1. Généralités 149
2. Intervention 149
3. Contact de l'inspection générale des carrières (IGC) 149
Titre 7 - Possibilités de brancardage des MEA 151
1. Situation 151

2. Procédures 151
3. Paramétrages 151
4. Préconisations 151
Titre 8 - Emploi du Véhicule de Transport Bariatrique (VTBA) 153
1. Emploi 153
2. Équipage - équipement 153
3. Cas de déclenchement 153
4. Demande de moyens 154
5. Divers 154
Glossaire 155
1CL CHATELET CEDRIC 164

Préambule

Contrairement aux idées reçues, il n'existe pas un modèle typographique unique et réglementaire, mais une pluralité de codes, eux-mêmes en voie d'expansion et de diversification du fait des nombreuses possibilités offertes par la bureautique moderne.

L'objectif de ce document n'est donc pas de coller à un modèle précis, aucun ne répondant d'ailleurs à l'ensemble des cas de figure qu'un officier d'état-major/rédacteur pourrait rencontrer dans ses travaux. Il s'agit plutôt de définir les règles communes retenues pour la rédaction des documents édités sous la responsabilité de BEP/Section REG/DOC.

Le modèle proposé répond aux impératifs suivants :

- ►Établir des règles simples, facilement assimilables, permettant aux rédacteurs de créer un document ex nihilo, littéralement « de mémoire »
- ►Constituer un référentiel unique permettant aux rédacteurs et aux correcteurs de garantir l'homogénéité des différents corpus documentaires
- ►Fournir les éléments permettant aux rédacteurs et aux correcteurs de réaliser des documents d'une qualité professionnelle et à haute valeur pédagogique

En effet, les documents de doctrine ayant vocation à être très largement diffusés par voie électronique doivent être d'une qualité irréprochable tant sur le fond (les idées) que dans la forme (orthographe, grammaire, orthotypographie et iconographie).

Le BEP ne disposant pas d'une équipe permanente d'experts, la charte graphique proposée pourra évoluer à la marge, en fonction des connaissances acquises au fil des projets.

PARTIE 1 - GARDE D'INCENDIE ET DE SECOURS

Titre 1 - Organisation générale des secours 15
Titre 2 - Organisation de la garde d'incendie et de secours 19



TITRE 1 - ORGANISATION GÉNÉRALE DES SECOURS

1. MISSIONS DE LA BRIGADE

La brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) est un service interdépartemental d'incendie et de secours. À ce titre, elle est chargée de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies, à Paris et dans les départements de la petite couronne, ainsi que sur les emprises des aérodromes Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. Elle concourt également, avec les autres services professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques. Elle est placée pour emploi sous l'autorité du préfet de police.

1.1 Missions de compétence exclusive

La BSPP est chargée de :

- la prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile
- la préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours
- la protection des personnes, des biens et de l'environnement

1.2 Missions de compétence partagée

La BSPP concourt à :

- la protection et la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes
- l'évaluation et la prévention des risques technologiques ou naturels
- les secours d'urgence aux personnes en détresse ou victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation



Mission de protection des personnes, des biens et de l'environnement.

2. MISSIONS NE RELEVANT PAS DE LA BRIGADE

Ne relèvent pas du service d'incendie et de secours, les missions ci-après regroupées selon leur genre :

2.1 Interventions dont l'objet relève de sociétés du secteur privé

- brancardage au profit de sociétés privées de transport sanitaire
- mise à l'arrêt des sonneries d'alarme intrusion
- transport par carence ambulance
- distribution d'eau potable auprès des populations
- divagation des chiens et des chats
- débouchage d'égout ou de canalisation
- personne bloquée dans une cabine d'ascenseur
- destruction d'hyménoptères
- ouverture de portes sans risque à l'intérieur
- fuite d'eau
- panne d'origine électrique
- assèchement et nettoyage de locaux
- enlèvement de banderole ou d'emblème
- écobuage
- Animal blessé dont la prise en charge peut être assurée par son propriétaire
- Animal en difficulté dont la mise en sécurité ne requiert pas de moyens lourds et/ou spéciaux

2.2 Interventions dont l'objet relève de services publics spécialisés

- accident matériel de la circulation
- alerte à la bombe
- engin explosif
- objet, colis ou enveloppe suspect
- ramassage de carcasses ou d'animaux morts (volatiles...)
- dégagement des véhicules et matériaux encombrant la voie publique ou les voies navigables
- opération de sablage, de déneigement ou de balisage des routes
- reconnaissance de coques ou d'hélices de moyens nautiques
- recherche d'objets
- recherche sous l'eau d'épaves ou d'objets divers
- personne égarée ou disparue (y compris en carrière et en catacombe) sans notion de prompt secours
- transport de patient d'un établissement de santé

vers un autre (transports secondaires)

2.3 Interventions de protection de la population en l'absence de réquisition des autorités compétentes

- transport ou déplacement de personnes décédées
- maîtrise d'un forcené, différend, rixe ou bagarre
- mise en place et surveillance de pédiluve, de bûchers et de réserves d'eau (plan épizootie)
- brumisation de la population lors des dispositifs prévisionnels de secours
- services de surveillance ou dispositifs prévisionnels de secours (DPS) à l'occasion de spectacles, manifestations sportives, culturelles ou autres : ils sont normalement assurés par des moyens associatifs conformément à la réglementation en vigueur

2.4 Interventions pouvant Faire l'objet d'une rétribution

- destruction de nids d'hyménoptère
- animaux morts ou errants sur la voie publique
- sauvetage d'animaux en lieu privé
- intervention pour ascenseur bloqué
- opérations de protection lieu privé
- intervention pour assèchement de locaux (fuites d'eaux)
- ouverture de porte
- levée de doute pour des sociétés de télésurveillance, téléassistance

3. TERRITOIRE DE COMPÉTENCE

La BSPP défend les 124 communes des départements de Paris (75), des Hauts-de-Seine (92), de la Seine-Saint-Denis (93) et du Val-de-Marne (94). Ce territoire de compétence unique en France concentre, sur une petite superficie de 800 km², une forte densité de population de 6,5 millions d'habitants, à laquelle viennent s'ajouter 2 millions de franciliens et 10 millions de personnes en transit.

Paris est une véritable mégapole au même titre que Londres, New-York et Tokyo. Siège des pouvoirs exécutif, législatif, judiciaire, économique et de la manifestation sociale, 1re destination touristique mondiale avec un patrimoine exceptionnel, 1re concentration de cités dites « sensibles », elle est par nature un objectif incontournable pour les contestataires et une cible potentielle pour les terroristes.

Ce territoire accueille 25 % de la richesse nationale, 365 000 entreprises, 6 gares SNCF majeures, les aéroports Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget, près de 400 immeubles de grande hauteur et 45 000 établissements recevant du public.

Il est traversé par une impressionnante concentration de réseaux, tuyaux, gaines techniques : 225 km de voies autoroutières et rapides, 145 km de voies navigables, 52 tunnels routiers de plus de 300 m, 16 lignes de métro, 5 lignes de RER, 3 046 km de réseau ferré, 4 300 km de canalisations de gaz ou d'eau, 450 km de conduites de vapeur sous pression. Ces réseaux l'exposent aux risques technologiques (installations classées, transport de matières dangereuses).

Enfin, il présente une vulnérabilité face à des risques naturels comme les inondations majeures, les feux d'espaces naturels, les mouvements de terrain (carrières) et les événements météorologiques.

Ce territoire fait donc du sapeur-pompier de Paris une référence en matière de risque urbain. Il l'oblige à se préparer à des situations de crise très variées.

4. EFFECTIFS ET MOYENS

Forte d'environ 8 500 militaires dont plus de 500 en détachement, la BSPP engage ses moyens (incendie, secours à victime, médicaux et spéciaux) à partir de bases opérationnelles ou lieux de stationnement judicieusement répartis sur son territoire de compétence. Chaque jour, elle compte près de 2 000 militaires de garde ou d'astreinte sur son territoire de compétence interdépartemental et dans ses détachements de Biscarosse et Kourou.

La répartition des effectifs est définie annuellement par le référentiel des effectifs en organisation (REO). Un document annuel définit également l'armement en moyens et en ressources partagées par lieux de stationnement associés à un centre de secours selon les dispositions du schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques (SIDACR).



La BSPP défend 124 communes.

5. ARTICULATION EN SECTEURS

Le territoire de compétence Brigade est divisé en secteurs de groupements, de compagnies puis de centres de secours, destinés à maintenir une couverture opérationnelle équilibrée et à apporter une réponse efficace et adaptée aux appels d'urgence.

3 groupements d'incendie et de secours se partagent Paris et les 3 départements de la petite couronne.

Le centre de secours est la plus petite structure fixe organique de la Brigade.

Un secteur administratif est placé sous sa responsabilité. Il s'agit également d'une base opérationnelle constituée d'un poste de veille opérationnelle auquel un ou plusieurs lieux de stationnements peuvent être associés.

Les moyens qui lui sont rattachés s'appuient mutuellement au sein du secteur Brigade, indépendamment des limites administratives.

2 grands types de secteurs sont différenciables :

1) le secteur administratif

détermine les responsabilités organiques des autorités compétentes dans les domaines de gestion suivants :

- commandement
- gestion du personnel
- établissements répertoriés
- PEI
- cartographie
- commissions de sécurité

2) le secteur opérationnel

est soit superposé au secteur administratif (par défaut), soit défini pour garantir l'équilibre fonctionnel de la couverture opérationnelle (secteurs nautiques, NRBC, aéroportuaires…). Il peut être occasionnel, notamment pour répondre à un événement prévisible (DPS) ou fortuit (quadrilatère délimité en cas de déclenchement du plan violences urbaines...). Il contribue à l'élaboration des règles d'engagement des détachements (grille de départ des secours).

6. DÉTACHEMENTS PERMANENTS ET TEMPORAIRES

Des unités élémentaires spécialisées (UES) sont implantées de manière permanente à Kourou, à Biscarrosse, au Louvre, à Balard et à la Bibliothèque nationale de France.

Des détachements permanents sont installés dans certains édifices publics tels que la Présidence de la République, les ministères des Armées et de l'Intérieur, le Palais de la Cité, l'Assemblée nationale, le musée d'Orsay et l'Hôtel national des Invalides.

La Brigade participe également à :

- des dispositifs prévisionnels de secours (DPS) sur ordre de l'autorité de tutelle à l'occasion de grands rassemblements susceptibles de présenter des risques (rencontres sportives, manifestations du 14 juillet, nuit de la Saint-Sylvestre, salons aéronautiques...)
- des détachements temporaires sur demande de l'état-major de zone tels que :
  - le détachement de renfort urbain à l'occasion des feux de forêts (DRUFF)
  - la participation à la constitution de colonnes zonales de secours au profit d'autres zones de défense et de sécurité
- la participation à la constitution de modules zonaux intégrés au sein d'un détachement français projeté dans le cadre de missions de secours internationales

7. NOTION DE LIEU DE STATIONNEMENT

La notion de lieu de stationnement est liée au système ADAGIO. Les moyens de la Brigade sont rattachés à un lieu de stationnement qui reste pour le moment lié à une base opérationnelle. Ce lieu de stationnement est qualifié en fonction des moyens qui lui sont alloués et de son appartenance à un type de service :

- lieu de stationnement opérationnel (LSO) : localisation des moyens sapeurs-pompiers
- lieu de stationnement santé (LSS) : localisation des moyens médicaux et paramédicaux
- lieu de stationnement des SDIS entrant dans le cadre des conventions interdépartementales d'assistance mutuelle (CIAM) (LS SDIS)

Un ou plusieurs lieux de stationnement peuvent être gérés par un seul PVO.

Les moyens affectés à un même lieu de stationnement peuvent être engagés sur des secteurs de compétence opérationnelle distincts en fonction de règles d'engagement des détachements (RED) prédéfinies et validées par le commandement de la Brigade.

8. FONCTIONS OPÉRATIONNELLES

Les capacités opérationnelles de la BSPP sont organisées en fonctions opérationnelles réparties en 3 familles :

1 - Fonctions intégrantes	
Il s'agit des **fonctions incontournables** pour assurer la capacité opérationnelle de la BSPP	► CDT (commandement) ► SIC (système d'informations et de commandement) ► LOG (logistique) : RAV, MAINT, SH, SAN ► SIO (soutien infrastructure opérationnelle)
2) - Fonctions d'engagement	
Il s'agit des **fonctions nominales** pour intervenir	► INC / EXT (incendie/extinction) ► SAUV (sauvetage) ► RECO / ELD (reconnaissance/exploration longue durée) ► SAP/AMU/SR (secours à personne/aide médicale urgente/secours routier) ► VENT (ventilation)
3) - Fonctions d'environnement	
Il s'agit des **fonctions complémentaires** et de **spécialité**	► NRBC (nucléaire-radiologique-biologique-chimique/antipollution) ► RSMU (recherche et sauvetage en milieu urbain) ► NAUT (nautique) ► IMP (intervention milieu périlleux) ► CYNO (cynotechnique) ► PROTEC (protection) ► ÉCL (éclairage) ► COM (communication)

9. RENFORCEMENT DES COMPAGNIES

En cas d'événement majeur ou d'intervention de longue durée, les compagnies peuvent être renforcées :

- ► en interne par tous les groupements selon les conditions définies par le commandement et/ou décrites par certains plans
- ► en externe par les moyens demandés à l'échelon zonal via le centre opérationnel (CO) de la Brigade dès lors que les CIAM avec les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) limitrophes ne peuvent plus répondre au besoin opérationnel

10. MESURES CONSERVATOIRES DE LA COUVERTURE OPÉRATIONNELLE

En cas d'événement prévisible ou fortuit pouvant avoir un impact défavorable sur la couverture opérationnelle, le Général commandant la BSPP ou son représentant (commandant opérationnel Brigade, colonel de garde ou officier de garde CO) peut déroger aux règles d'engagement définies dans le présent règlement avec ou sans anticipation sur tout ou partie du secteur de compétence de la Brigade. Cette mesure conservatoire vise à préserver une couverture opérationnelle minimale.

Certaines opérations courantes dont l'urgence reste relative peuvent alors être temporairement considérées comme « non urgente » et être délestées (gestion des ordres de départ décentralisée). De manière concomitante, la réponse opérationnelle peut aussi être dégradée[1] (modification et adaptation de la grille de départ des secours).

1 - Les modes délestés et dégradés sont définis dans le présent règlement.

TITRE 2 - ORGANISATION DE LA GARDE D'INCENDIE ET DE SECOURS

1. COMPOSITION DE LA GARDE

La garde d'incendie et de secours est constituée par l'ensemble du personnel désigné pour honorer les demandes de secours.

1.1 Au niveau du centre de secours

La garde comprend :

- 1 officier de garde compagnie (OGC) dans les PC de compagnie, officier ou major de l'unité, titulaire de la qualification correspondante et habilité par le commandant de groupement
- 1 chef de garde, titulaire du certificat de chef de garde d'incendie, officier ou sous-officier dans les PC de compagnie, sous-officier dans les autres centres de secours
- le personnel équipant les engins en service
- le personnel du PVO
- le service de jour

1.2 Au niveau du groupement

La garde comprend :

- 1 officier supérieur de garde groupement (OSG), titulaire de la qualification « officier supérieur de garde » et habilité par le Général sur proposition du sous-chef emploi
- 1 officier poste de commandement (OPC), ou officier CMO appui (OCA) titulaire de la qualification « officier poste de commandement »
- le personnel du poste de commandement tactique ou du CMO appui
- le sous-officier « statique » et le personnel du centre de suivi opérationnel
- les conducteurs

Bon à savoir

Le groupement prend en charge la désignation d'un officier de liaison au centre opérationnel départemental (COD) lorsque ce dernier est activé. Cet officier de liaison doit être titulaire du stage « OGC ».

Un autre officier peut être envoyé, sur décision de l'OSG ou de l'officier responsable de l'EMO, au CIC de la direction territoriale de sécurité et de proximité (DTSP) du département 92, 93 ou 94.

1.3 Au niveau de la Brigade

La garde comprend :

- le commandant opérationnel Brigade
- le colonel de garde, chef d'état-major opérationnel (CEMO)
- le médecin-chef Brigade de garde
- l'officier supérieur de garde CO, l'officier de garde CO, le médecin coordinateur chef et le personnel du centre opérationnel et de l'EMO
- le directeur des secours médicaux (DSM) et la garde des secours médicaux constituée d'un vétérinaire, d'un pharmacien, d'un psychologue, du médecin d'astreinte et des équipages des ambulances de réanimation (AR), du centre de mise en œuvre santé [CMO San et officier CMO San (OCS)] et du véhicule d'accompagnement santé (VAS)
- les officiers ou sous-officiers « garde environnement PC TAC » : prévention, sécurité et dessinateur opérationnel
- l'officier communication opérationnelle
- les officiers ou sous-officiers « experts » :

  officiers NRBC, NAUTIQUE, RSMU et CYNO, chef de section ELD, représentant des cultes, investigateurs et équipiers RCCI
- les officiers de liaison Brigade :
  - CCZ[1]
  - CIC DOPC[2] / renfort CCZ
  - COPP/SIC DSPAP[3]
- le personnel du GSS, et du GFIS armant certains moyens spéciaux, d'aide au commandement ou d'appui à la couverture opérationnelle
- le sous-officier du service général
- les conducteurs de la section transport
- le personnel de garde et d'astreinte technique ou administrative

1 - Centre de crise zonal
2 - Centre d'information et de commandement de la direction de l'ordre public et de la circulation (situé à la préfecture de police).
3 - Centre opérationnel du préfet de police/salle d'information et de commandement de la direction de sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (située à la préfecture de police).

2. ARMEMENT DES ENGINS

L'armement des engins en service à la Brigade est précisé annuellement dans la note de déploiement des moyens opérationnels.

Depuis 2014, tous les engins-pompe en service à la Brigade sont armés par 6 hommes.

Bon à savoir

La dénomination réglementaire des premiers secours est complétée par une lettre en fonction de la compétence du chef d'agrès :

***A** : le chef d'agrès est un sous-officier ou un caporal-chef titulaire du CT1SP*

***B** : le chef d'agrès est chef de garde incendie*

***C** : le chef d'agrès est le chef de garde du centre de secours*

3. MAINTIEN DU POTENTIEL RH OPÉRATIONNEL EN CAS DE CRISE

En vue d'apporter une réponse opérationnelle cohérente avec un volume dégradé en personnel en cas de crise, les dispositions suivantes déclinées en 4 niveaux d'alerte pourront être prises :

1 - Niveau ALPHA

Absentéisme à moins de 10 % dans 1 ou plusieurs GIS, ce niveau ne requiert aucune adaptation particulière pour assurer la couverture opérationnelle.

En cas de pandémie :

- le personnel doit être doté des équipements de protection individuelle (EPI)
- les dispositifs permettant de se laver et/ou se désinfecter les mains après chaque intervention doivent être prévus selon les directives de la division santé (sur place ou au CS)

2) - Niveau BRAVO

Absentéisme de 10 à 20 % dans 1 ou plusieurs GIS, ce niveau, déclenché par le chef d'état-major (ou le colonel de garde en cas d'absence du CEM ou en dehors des heures ouvrables), après compte-rendu du commandant de groupement, conduit à une réponse interne au groupement sans procéder à des mouvements d'engin.

- il consiste en un rééquilibrage des effectifs en fonction des particularités locales (rééquilibrage intra ou entre compagnies)
- les demandes de renforcement sont honorées dans la limite des possibilités du GSS et du GFIS (la décision d'arrêter les actions de formation du GFIS devra être prise par le commandant opérationnel Brigade sur proposition du chef de corps du GFIS). Un point de situation est alors fait quotidiennement
- par le centre opérationnel sur proposition du colonel de garde sur le personnel disponible du GSS et du GFIS pouvant être mobilisé
- il n'y a pas de renforcement entre GIS

3) - Niveau CHARLIE

Absentéisme de 20 à 40 % dans 1 ou plusieurs GIS, ce niveau est déclenché par le commandant opérationnel Brigade, sur proposition du colonel de garde.

- Il induit l'arrêt immédiat des activités non opérationnelles dans les centres de secours, à l'exception de celles qui sont incontournables à la bonne marche des opérations
- les permissionnaires et le personnel en situation de repos (non atteints en cas de pandémie) sont rappelés par les commandants de groupement dans la mesure où les transports peuvent être assurés. Les permissions à venir sont annulées pour tout le personnel de la Brigade
- en cas de pandémie, les malades sont mis au repos, regroupés et isolés dans des chambres des centres de secours ou des postes de commandement de compagnie, en fonction des possibilités bâtimentaires locales, en attendant les décisions médicales
- dans les limites des possibilités du GFIS et du GSS, tout le personnel apte du GFIS et du GSS, à l'exception de celui dont le rôle est essentiel à la gestion de la crise dans leur groupement ou service d'origine, se tient à la disposition, prêt à venir en renforcement des unités d'incendie ou d'appui

4) - Niveau DELTA

Absentéisme supérieur à 40 % dans au moins 1 GIS, ce niveau est déclenché par le commandant opérationnel Brigade, sur proposition du colonel de garde.

- en complément des mesures du niveau C, le service de garde est modifiable selon le besoin opérationnel

L'EMO prendra les mesures nécessaires pour assurer la continuité des services avec pragmatisme face à cette situation de crise. Elles peuvent faire l'objet de modifications en cours d'action. La Brigade devra également être réactive face aux mesures qui pourraient être prises au niveau de la zone de défense et de sécurité et des départements.

TITRE 3 - MISSIONS GÉNÉRALES DES DIFFÉRENTS ÉCHELONS

Le présent titre détermine les missions générales du personnel de garde défini au titre 1 de la présente partie.

1. EN COMPAGNIE D'INCENDIE ET DE SECOURS

Le commandant d'unité est responsable du service d'incendie et de secours sur son secteur de compétence administratif. Ce service s'appuie sur l'officier de garde compagnie, les chefs de garde, le personnel du service de jour et les stationnaires des PVO.

1.1 Officier de garde compagnie (OGC)

Il constitue le niveau de référence du commandement dans l'ensemble des unités de la BSPP et assure la réponse opérationnelle sur son secteur de compétence.

Il arme, avec son conducteur, le VLR OGC.

Lorsqu'il estime que l'intervention ne justifie pas une prise de COS, il appuie l'action du 1er COS.

Il se rend obligatoirement sur les interventions dans les cas suivants :

- tous cas prévus par la grille de départ des secours
- toutes demandes ou envoi de groupes, renforts ou sections
- demande de moyens de renforcement (sur feu ou interventions particulières) ou d'un plan spécial
- demande d'un chef d'agrès
- intervention dans une ambassade, une légation, chez une autorité ou une personnalité publique ou impliquant une autorité ou une personnalité publique ou leurs proches
- accident de circulation sur son secteur impliquant un véhicule du corps
- sur ordre de l'officier responsable de l'EMO ou de l'OSG

Il se rend à son initiative sur les interventions lorsqu'il juge sa présence nécessaire, notamment :

- lorsqu'un chef de détachement (ou d'agrès) éprouve des difficultés ou manifeste de l'inquiétude
- pour une intervention autre que « secours à victime » ayant entraîné une victime décédée et toute intervention ayant entraîné de nombreuses victimes

Il peut être engagé au profit du secteur d'une autre compagnie, en lieu et place d'un officier de garde compagnie déjà engagé sur une autre opération ou momentanément indisponible.

Tout OGC peut être également désigné pour certaines fonctions particulières :

- officier « zone de déploiement initial » pour animer un point de régulation (zone de déploiement initial, point zoulou, point SP)
- chef de secteur, officier contrôle de zone
- fonctions de renforcement du poste de commandement tactique
- fonctions de renforcement liées à un concept ou à un plan telles qu'officiers « renseignements-POI » « émulseur log », « zone émulseur », « ramassage », « PMA », « évacuation »
- officier « COS pré-positionné » sur un DPS
- officier de liaison : COD (92, 93 ou 94), CIC DTSP (92, 93 ou 94), centres d'exploitation et de surveillance des tunnels routiers (CES)
- OPC de circonstance
- officier de liaison à la permanence générale RATP

1.2 Chef de garde (CDG)

Pendant sa garde, le chef de garde doit assurer le bon fonctionnement du service d'incendie et de secours sur le secteur administratif de son centre de secours.

Bon à savoir

Le mode de transport du chef de garde (EP ou VLR) ne change en rien le contenu de sa mission et de ses obligations vis-à-vis de la garde d'incendie.

Le VL CdG respecte les principes d'engagement suivants :

- le déploiement des VL CdG est validé par la note de déploiement des moyens opérationnels. Hors décision de l'EMO, il ne peut donc y avoir d'autres VL CdG que ceux prévus dans cette note
- le VL CdG est sonné pour tous les motifs chef de garde de son secteur de compétence
- un VL CdG peut être sonné ou demandé pour une fonction particulière (chef de secteur, mise en œuvre de SINUS...) : *« je demande un véhicule de liaison chef de garde telle adresse »*
- si plusieurs CGI du CS sont de garde en même temps, la garde au VL CdG est assurée par le titulaire du CCGI le plus ancien dans le grade le plus élevé
- le VL CdG peut être engagé hors de son LSO sans son EP pour une compétence chef de garde (fuite de gaz par exemple)
- pour un départ nécessitant un chef de garde, le paramétrage doit privilégier le VL CdG à l'OGC si leur LSO sont à équidistance de l'intervention
- après accord de l'OGC, un chef de garde en VL peut se rendre sur intervention sans prendre systématiquement le COS. Il reste dans ce cas disponible

À sa prise de service :

- il prend connaissance des opérations de la veille et de celles en cours
- il inspecte au rassemblement la garde d'incendie et les personnels de service. Il vérifie notamment la tenue, l'hygiène et l'aptitude du personnel
- il fait vérifier la présence, le fonctionnement et l'état du matériel dans les engins. Il s'assure de leur recomplètement, de leur validité et du respect des règles d'hygiène et de désinfection. Il veille à la mise à jour des ressources dans le système ADAGIO
- il prend connaissance du listing des mesures opérationnelles de son secteur, des répertoires d'indisponibilité des points d'eau incendie (PEI) et de la liste des rues barrées. Il s'assure de leur mise à jour et de leur diffusion
- il s'assure de l'essai des lignes directes quand elles existent ; il s'assure que la prise en compte du PVO, ainsi que la vérification des diverses installations techniques s'y rapportant (sonneries de feu, temporisation, reports téléphoniques), ont été réalisées par le stationnaire
- il consulte la liste des services à fournir

Pendant son service :

- il lui est rendu compte de tout changement intervenant dans la composition de la garde ou dans la disponibilité des matériels et des engins
- il lui est rendu compte de l'engagement d'un de ses engins sur des interventions particulières (renfort secteur voisin par exemple)
- il s'assure, à son initiative, du maintien permanent du potentiel opérationnel de son centre de secours
- Il peut, lorsque la situation opérationnelle l'exige, augmenter le volume des moyens figurant sur l'ordre de départ, selon son appréciation et sa connaissance du secteur
- il rend compte à l'officier de garde compagnie de tout événement ayant ou susceptible d'avoir une incidence sur le service d'incendie et prend les mesures palliatives nécessaires. Ces évènements peuvent être :
  - indisponibilité ou remise en service d'engin ou de matériel
  - manifestation sur la voie publique
  - baisse anormale de pression dans les conduites alimentant les PEI
  - indisponibilité de moyens de secours dans certains établissements (ÉTARÉ...)
- il contrôle l'exécution des reconnaissances opérationnelles des PEI et s'assure, à l'issue, du signalement des appareils indisponibles
- il s'assure par sondage que les rapports de sortie de secours sont correctement rédigés et validés et que les interventions nécessitant un « imprimé réglementaire » soient incrémentées (BOPE par exemple)
- il contrôle, par sondage, la rédaction des « fiches bilan »
- il organise et dirige les séances de préparation opérationnelle :
  - séances de préparation physique
  - manœuvre de la garde
  - instruction théorique
  - perfectionnement des conducteurs (étude des plans muraux, école de conduite, alimentation des pompes)
  - préparation opérationnelle des stationnaires et auxiliaires (exercices de transmission de messages [ETM], modes dégradés)
  - étude des ÉTARÉ

À la fin de son service :

- Il assure la continuité de service entre gardes montantes et descendantes (état physiologique des personnels, disponibilité des matériels, etc.)
- il vérifie et signe les documents du service d'incendie et de secours

1.3 Service de jour

Le service de jour de la compagnie comprend les fonctions de sergent de jour et de caporal de jour.

Le service de jour dans un centre de secours autre que PC de compagnie comprend les fonctions de gradé de jour et de caporal de jour. Ce personnel est relevable en cas de départ des secours.

Le gradé de jour du centre de secours est le correspondant du sergent de jour de la compagnie pour ce qui concerne les questions relatives au service de jour de l'unité.

1.3.1 Sergent de jour (PC de Cie)

Le sergent de jour est responsable de l'exécution des détails du service d'incendie et de secours de la compagnie et veille au bon fonctionnement du système d'information opérationnel et de commandement (SIOC).



Le sergent de jour et sa liste de garde

Dans ce cadre :

- il tient à jour, en permanence la liste de garde et des services de jour. Il effectue obligatoirement les changements de piquets sur la liste de jour informatisée et informe immédiatement les intéressés de tout changement de fonction les concernant
- il vérifie tous les matins à sa prise de fonction la concordance des immatriculations des engins de SIGTAO avec ceux d' ADAGIO
- il vérifie que l'équipage des engins est au complet lors des départs en intervention
- il gère l'absence d'un personnel au départ des secours
- il fait appliquer l'ordre et la discipline au PVO, notamment en faisant respecter l'interdiction d'y fumer d'y manger et d'y boire
- il aide le stationnaire dans la gestion du PVO, notamment lorsqu'il reçoit simultanément plusieurs appels, en particulier dans le cadre du délestage (BSP 115.2 , Titre 4, 1.1 «Délestage»)
- il prend toutes les dispositions pour s'assurer de la fermeture des portes de remise à chaque départ de secours et de la sécurité du site en général
- il se rend systématiquement au PVO et y reste jusqu'au retour des engins dans les cas suivants :
  - intervention particulière ou de longue durée nécessitant de prévenir et de rendre compte à l'officier de garde compagnie
  - départ de l'OGC
  - feu ou explosion du niveau du départ normal sur le secteur administratif de la compagnie
  - pour un feu ou explosion dans un ÉTARÉ, il rend compte à l'officier de garde compagnie, s'il est déjà engagé sur une autre intervention
  - adaptation de la couverture opérationnelle (notamment le délestage), il applique les consignes s'y rapportant et précisées dans les textes en vigueur
- il s'assure que le stationnaire a alerté l'OGC dans tous les cas prévus au § 1.1 du présent titre
- en cas d'opération importante ou de déclenchement d'un plan spécial, il prévient le commandant de compagnie et le chef de centre s'ils ne sont pas de garde
- en cas d'opération de longue durée, il fait préparer une boisson (chaude en hiver) et un ravitaillement, qui seront transportés sur les lieux de l'opération par un personnel de la compagnie territorialement compétente, en zone de remise en condition du personnel
- il assiste le chef de garde à la rentrée des secours pour les opérations à effectuer au retour d'intervention

1.3.2 Gradé de jour (centre de secours)

Le gradé de jour est responsable de l'exécution des détails du service journalier dans son CS et veille au bon fonctionnement du système d'information opérationnel et de commandement (SIOC). Lors de sa présence en centre de secours, il remplit les mêmes missions qu'un sergent de jour.

1.3.3 Caporal de jour

Il est en permanence à la disposition du sergent de jour ou du gradé de jour pour l'aider dans l'exécution de son service. Il vérifie que l'équipage est au complet au départ des engins.

1.3.4 Stationnaire du PVO

Chaque centre de secours dispose d'un poste de veille opérationnelle (PVO), placé sous la responsabilité du sergent ou du gradé de jour et armé par un stationnaire. Ses missions sont définies dans le BSP 115.2.

2. À L'ÉTAT-MAJOR DE GROUPEMENT

Le commandant du groupement est responsable du service d'incendie et de secours sur son secteur administratif de compétence. Ce service se structure autour de l'officier supérieur de garde groupement (OSG), l'officier poste de commandement et le sous-officier statique en charge du CSO.

2.1 Officier supérieur de garde groupement

Pendant sa garde, l'OSG s'assure du bon fonctionnement du service d'incendie et de secours sur l'ensemble du secteur du groupement. Il est garant de la réponse opérationnelle sur son secteur de compétence.

Il se rend sur les lieux d'une intervention dans les cas suivants :

- activation d'un plan spécial (disposition particulière du plan ORSEC : plan jaune, plan jaune alpha, plan rouge, plan rouge alpha, chute d'avion...) ou intervention impliquant de nombreuses victimes
- demande de renfort : incendie, habitation, secours...
- demande de renforcement conséquent sur une intervention particulière : IGH, feu d'hydrocarbure, pollution, feu de forêt, tunnel de plus de 300 m...
- demande du COS
- intervention particulière et/ou importante ayant une répercussion notable (médiatique, politique ou économique)
- sur ordre du colonel de garde
- lorsqu'il juge sa présence utile***Il est également prévenu dans les cas suivants :***
- dès le départ du PC TAC
- prise de COS d'un OGC
- lorsque les renseignements font présager une opération longue, délicate ou dangereuse

Il peut provoquer le départ du PC TAC, dès lors qu'il le juge nécessaire.

2.2 Officier poste de commandement (OPC)

L'OPC se rend sur les lieux d'une intervention avec les moyens du PC TAC, dont il assure le commandement, dans les cas prévus par la grille des secours (BSP 115.1). Il se rend également sur intervention conformément aux détachements préconstitués à la demande (BSP 115.2). ainsi que :

- à partir de 4EP sur feu/explosion
- sur demande du COS
- sur ordre du CO ou de l'OSGpour une intervention particulière et/ou importante ayant une répercussion notable (médiatique, politique, économique)
- à son initiative s'il le juge nécessaire

Il lui est rendu compte des opérations ayant entraîné plusieurs victimes décédées ou dans un état grave, ou si une victime est décédée sur feu.

Il se rend sur intervention en VLR OPC associé à un VPC.

Il est responsable du fonctionnement du PC TAC au profit du COS. À ce titre, il organise et coordonne le travail des « fonctions » et propose au COS un renforcement éventuel de cette structure d'aide au commandement.

2.3 Personnel du CSO

Chaque groupement ayant pour mission principale l'« OPÉRATION » dispose d'un centre de suivi opérationnel. Il est placé sous la responsabilité d'un sous-officier chef de salle (sous-officier « statique ») et armé par un chef d'équipe et des opérateurs. Leurs missions ainsi que les cas de présence obligatoire au CSO du sous-officier statique sont définis dans le BSP 115.2.

3. À L'ÉTAT-MAJOR BRIGADE

Le commandant opérationnel Brigade s'appuie sur la garde état-major Brigade. Elle se structure autour d'une chaîne de commandement sous la responsabilité du colonel de garde.



La garde état-major Brigade au CO

3.1 Commandant opérationnel Brigade

Cette fonction est assurée par le Général, le général-adjoint (ou colonel-adjoint) ou le colonel adjoint territorial.

Pendant sa garde, il est responsable du service d'incendie et de secours (SIS), ainsi que de la mise en œuvre de l'ensemble des moyens opérationnels pour l'exécution des missions réglementaires de la Brigade sur les 4 départements et les 3 emprises des aérodromes dont elle assure la défense.

En dehors de consignes particulières, il ne sera prévenu que par le colonel de garde, en fonction de son appréciation personnelle de la situation, soit depuis le CO, soit depuis les lieux de l'intervention. Lorsque le colonel de garde prévient le commandant opérationnel Brigade, il doit en informer le CO.

3.2 Colonel de garde

Il assure le bon fonctionnement de la réponse opérationnelle globale sur l'ensemble du secteur Brigade. Il est l'interlocuteur privilégié des autorités civiles ou militaires sur opération.

Il est prévenu immédiatement par l'officier responsable de l'EMO ou son représentant dans les cas suivants :

- prise de COS de l'OSG : il se rend alors à l'EMO
- engagement d'un plan spécial (disposition particulière du plan ORSEC : plan jaune et plan jaune alpha, plan rouge et plan rouge alpha, chute d'avion...) ou intervention impliquant de nombreuses victimes
- demande de renfort (habitation, incendie, secours, commandement) ou d'un groupe hydrocarbure
- prise de COS de niveau OGC minimum avec risque d'évolution
- victime découverte décédée sur feu
- notion de militaire du corps décédé ou blessé UA
- accident de circulation impliquant un véhicule du corps avec blessés civils ou militaires
- intervention particulière ou importante ayant une répercussion notable (médiatique, politique ou économique) ou avec présence d'une autorité de haut rang
- appel du CAB PP pour demander des informations sur une intervention en cours ou passée

Dans tous ces cas, il rend compte au COB.

Il se rend à son initiative sur toute opération où il juge sa présence nécessaire.

Il représente le général, dans les salles de crises inter-services, en cas d'intervention majeure (PCC, PCO COD, COZ...).

Il active le niveau 3 de l'EMO, le cas échéant, et dans ce cas prend les fonctions de CEMO. En cas d'attaque terroriste confirmée à l'appel, le niveau 3 de l'EMO doit être activée dans les premiers instants par l'officier de garde CO (OGCO).

3.3 Médecin-chef Brigade de garde

Le médecin-chef Brigade de garde assiste le commandant opérationnel Brigade.

Il est prévenu immédiatement par la coordination médicale dans les cas suivants :

- engagement du DSM sur une situation d'urgence collective
- engagement d'un plan spécial (dispositions générales ou particulières du plan Orsec : accident d'aéronef plan jaune, plan jaune alpha, plan rouge, plan rouge alpha, violences urbaines...)
- notion de militaire du corps décédé ou blessé UA
- accident de circulation impliquant un véhicule du corps avec blessés civils ou militaires
- intervention particulière et/ou importante ayant une répercussion notable (médiatique, politique ou économique)

Après en avoir informé le CO et le colonel de garde, il se rend à son initiative sur toute opération où il juge sa présence nécessaire, ou sur demande du commandant opérationnel Brigade.

3.4 Directeur des secours médicaux

Pendant sa garde, le DSM veille au bon fonctionnement de la garde des secours médicaux et paramédicaux sur l'ensemble du secteur Brigade.

Sous les ordres du colonel de garde il est responsable du soutien « santé » des intervenants de la BSPP et de la mise en œuvre de la chaîne des secours médicaux, en liaison avec les services partenaires compétents.

Il est déclenché par la coordination médicale et reçoit systématiquement un ordre de départ dans les situations suivantes :

- engagement d'un plan spécial (groupe PMA, plan rouge, plan rouge alpha, plan jaune, plan jaune alpha, plan violences urbaines, chute d'aéronef...)
- intervention à caractère NRBC avec victime
- demande de renforts « habitation, secours, commandement »
- demande du COS ou du 1er médecin
- demande du colonel de garde ou du médecin-chef Brigade de garde

Il est prévenu et décide de se rendre ou non sur intervention en fonction des informations qui lui sont transmises pour :

- toute demande de moyens de renforcement sur : Interfer, feu sous tunnel routier, feu/explosion/effondrement en milieu souterrain
- pathologie accidentelle grave concernant un militaire du corps, un fonctionnaire de police ou un gendarme
- intervention pour forcené avec ou sans prise d'otages
- intervention à caractère NRBC confirmée
- groupe habitation par anticipation ou sur demande
- groupe médical
- renfort incendie
- problème mécanique grave en vol ou menace à bord d'un aéronef en approche
- engagement en exploration du GELD
- intervention pour secours à victime présentant une difficulté particulière
- intervention pour traumatisme grave (polytraumatisé, arme à feu, brûlé grave...)
- secours à victime en milieu hyperbare
- intervention de secours à victime auprès d'une personnalité publique, ou à l'intérieur d'une représentation diplomatique étrangère
- interventions particulières
- déclenchement de SINUS

Engagé avec le CMO SAN, l'OCS (officier CMO SAN) et le VAS, il constitue le « groupe d'aide au commandement médical ».

> Bon à savoir — *Le médecin coordinateur informe systématiquement l'OGCO de tout départ du DSM.*

Sur opération, il est placé sous les ordres du COS. Il assure la direction des secours médicaux.

3.5 Sous-officier du service général

Pendant sa garde, il assure la permanence administrative du commandement.

Ses missions principales sont les suivantes :

- tenir à jour et mettre à disposition du CO l'annuaire opérationnel Brigade
- sur ordre du CO, alerter l'ensemble du personnel armant l'EMO de niveau 3 et les officiers de liaison Brigade
- gérer l'absence éventuelle d'un personnel de garde et les relèves dans le cadre d'une crise de longue durée
- veiller au soutien de l'EMO, quand il est activé
- prévenu par le CO en cas d'accident grave ou de décès d'un militaire sur intervention, appuyer et conseiller la cellule de soutien du groupement concerné
- recueillir tous les renseignements relatifs à un accident ou incident d'un personnel de la Brigade (en service ou hors service), préparer le compte-rendu pour les autorités de la Brigade et assurer un suivi du dossier (transport, hospitalisation, évolution du blessé...)

3.6 Personnel de garde et d'astreinte technique ou administrative

Bien que n'étant pas directement rattachées au service d'incendie et de secours, des astreintes sont assurées par certains bureaux et services, afin de remédier dans les plus brefs délais à un quelconque incident qui pourrait survenir et aurait une répercussion sur l'opération.

Les modalités d'organisation et la définition des missions sont à la charge des chefs de bureaux et services, selon les directives fixées par le commandement.

PARTIE 2 - ORGANISATION DES SECOURS SUR INTERVENTION

Titre 1 - Devoirs généraux en intervention 29
Titre 2 - Rôles et devoirs particuliers en intervention 33
Titre 3 - Attitude et comportement du sapeur-pompiers de Paris 37
Titre 4 - Règles de circulation des engins de secours 41

TITRE 1 - DEVOIRS GÉNÉRAUX EN INTERVENTION

La conduite des opérations à la BSPP se fonde sur des principes immuables :

- l'appui mutuel et réciproque des centres de secours, garant d'une qualité de service rendu et de résilience
- le commandement assuré depuis le terrain par des COS à qui l'on donne tous les moyens qu'ils jugent nécessaires pour leur mission
- la coordination d'ensemble des interventions centralisée par l'EMO, en lien avec les autres centres opérationnels concourants

À ce titre, et sauf cas exceptionnel, le COS se situe toujours sur les lieux de l'intervention. Sa manœuvre peut être appuyée par l'EMO qui assure en plus du maintien de la meilleure couverture opérationnelle, l'activation d'une salle de gestion de crise.

1. RESPECT DE LA CHAÎNE DE COMMANDEMENT OPÉRATIONNEL

Le commandement opérationnel de la Brigade s'articule autour de l'échelon tactique au niveau des groupements et de l'échelon opératif à l'état-major Brigade, subordonné à la préfecture de zone, échelon stratégique.

La direction des opérations de secours (DOS) appartient au préfet de police ou, le cas échéant, à l'autorité déléguée (préfet des départements 92, 93 et 94). Dans l'exercice de ses pouvoirs, il met en œuvre les moyens de la BSPP dans les conditions prévues par le règlement opérationnel Brigade ou les règlements opérationnels spécifiques aux emprises des aérodromes.

Le COS désigné est chargé, sous l'autorité du DOS, de la mise en œuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l'accomplissement des opérations de secours.

Sous l'autorité du COS, dont il est également le conseiller technique, un médecin de la BSPP est chargé de l'organisation et du fonctionnement de la chaîne médicale des secours. Cette fonction est assurée successivement par un médecin désigné par la coordination médicale de la Brigade puis, selon la nature de l'intervention, par le directeur des secours médicaux (DSM) de garde et enfin par le médecin-chef Brigade de garde.

Le compte-rendu à l'échelon supérieur et l'information des niveaux subordonnés sont des actions indispensables à mener au cours de l'intervention.

Dans un dispositif prévisionnel de secours (DPS), le COS pré-positionné remplace l'OGC dans la chaîne de commandement opérationnel.

Le général commandant la Brigade ou son représentant est COS sur les emprises des aérodromes Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget (l'emprise d'un aérodrome n'est pas obligatoirement totalement identique à la zone d'aérodrome ou ZA).



Le COS à la PC TAC

2. RESPONSABILITÉS

La responsabilité du chef

(Celui qui est investi d'un commandement organique) est constante et totale. Qu'il soit ou non présent sur place, il est responsable devant ses supérieurs de l'action de ses subordonnés. Cette action dépend des moyens, de l'organisation et de l'état des matériels dont il dispose, mais surtout de la valeur et du moral qu'il a su faire naître et maintenir chez ses subordonnés.

La responsabilité de l'intervention

Incombe au chef présent sur place et qui occupe le plus haut rang dans la chaîne de commandement opérationnel (chef d'agrès, chef de garde, officier de garde compagnie, officier supérieur de garde groupement, colonel de garde et commandant opérationnel Brigade).

S'il y a plusieurs chefs en titre de même niveau (chef d'agrès, chef de garde ou officier de garde) dans le départ de première intervention et dans le complément de 1er départ, c'est celui du CSTC qui est de fait COS. En l'absence d'un chef du CSTC concerné dans un niveau donné, il revient au plus ancien dans le grade le plus élevé de prendre la fonction.

Lorsqu'un responsable fait connaître sa décision de prendre le commandement de l'intervention, il devient le COS.

Il doit le faire notamment en transmettant un message par radio, afin que cette décision soit enregistrée .

La prise de commandement des opérations de secours sur une intervention est une décision prise avec tact et discernement par un chef, lorsque la gravité de la situation, les circonstances ou la cohérence opérationnelle du dispositif le justifient.

Le COS peut se trouver confronté à des problèmes qui ne sont pas abordés dans la documentation opérationnelle.

Dans cette hypothèse, étant seul juge des premières mesures à adopter, il fait appel à ses connaissances théoriques, à son bon sens et à son expérience.

La prudence doit guider ses initiatives. Il dispose à cet effet de moyens de communication lui permettant d'entrer en contact direct avec les différents échelons opérationnels hiérarchiques pour renseigner exprimer des besoins en informations techniques et demander des moyens spécifiques, et cela quel que soit son niveau (chef d'agrès VID inclus).

Chaque fois que cela est possible, il doit prendre l'avis des techniciens de l'établissement ou des personnes de l'art.

L'autorité présente qui ne prend pas le COS reste néanmoins responsable de l'intervention. Elle peut par ailleurs assumer de nombreuses tâches (relations avec les autorités, les services publics...) et permettre ainsi au commandant des opérations de secours en titre de se consacrer entièrement à la conduite des opérations.

3. RECHERCHE DU RENSEIGNEMENT

La recherche du renseignement doit être permanente tout au long de l'intervention et plus particulièrement à son début puisqu'elle concourt à l'élaboration de la décision opérationnelle et oriente l'élaboration des ordres d'engagement des moyens de secours.

Pour que des informations se transforment en un renseignement utile à la prise de décision, il faut être en capacité de pouvoir les consolider par le recueil d'informations provenant de plusieurs sources :

- du CO en charge de l'instruction des demandes. Il doit, en fonction de ses capacités à absorber les flux d'appels d'urgence, accompagner au mieux les personnes jusqu'à l'arrivée des secours (personnes bloquées dans les étages...) et poursuivre la recherche du renseignement. À cet effet, le CO dispose de toute la latitude pour :
  - réécouter au besoin les appels enregistrés
  - croiser des informations sur une même intervention entre les différents opérateurs CTA 18-112 avec si nécessaire la mise en place d'éventuelles consignes temporaires
  - transmettre les informations considérées utiles directement au COS
- des personnes sur les lieux (évacuées avant notre arrivée ou se manifestant au secours)
- des services publics, privés ou personnes de l'art pouvant concourir à la résolution de la situation et potentiellement détenteurs d'informations précieuses



Point de situation avec les services publics, recherche du renseignement.

- des comptes-rendus circonstanciés faits par les différents personnels intervenants dans le cadre de leur mission (le tour du feu, des points ou appréciations de la situation...)

Les modalités de remontée du renseignement sont précisées dans le BSP 115.2.

4. ANTICIPATION

Les situations d'urgence de certaines opérations, le caractère extrêmement sensible d'interventions particulières ou la rapidité de développement et de propagation des incendies, exigent de prendre un temps d'avance sur l'arrivée de l'événement.

L'anticipation, qui permet la prise de toutes les dispositions tactiques et matérielles, est indispensable dans tous les domaines.

Elle est le grand principe qui régit l'action des secours :

- en amont, par la prévention et la planification opérationnelle, lors de l'élaboration des plans de secours et de la répertoriation des établissements les plus dangereux
- au moment de la demande de secours, lorsque le nombre ou la gravité des appels incitent à compléter préventivement le volume d'engins dépêchés sur les lieux et à prévoir leur relève

Elle prévaut aussi dans l'organisation du commandement sur les interventions.

5. DISCIPLINE

Les règles de discipline définies par les règlements s'appliquent dans la plénitude de leur force aux opérations de secours et de lutte contre l'incendie.

Les interventions de la Brigade exigent de la part des personnels, et cela à tous les niveaux, une connaissance parfaite du métier, tant au plan pratique que théorique.

Cette connaissance est le fondement de la discipline.

Les situations d'urgence dans lesquelles ont lieu les départs, les conditions difficiles d'intervention, ainsi que la diversité des cas rencontrés, ne permettent pas l'hésitation et excluent l'improvisation.

La discipline requiert de la part de l'exécutant :

- la stricte observation des ordres reçus
- la recherche à son niveau du résultat escompté et de l'exécution parfaite de tous les actes y concourant

En particulier, la discipline au feu impose :

- de se protéger physiquement avec les équipements de protection individuelle (EPI) et les moyens adaptés (gants, appareil respiratoire isolant, écran oculaire ou facial, arrimage...)
- de conserver son sang-froid et sa sérénité
- d'opérer en silence en toute circonstance
- de rester constamment en contact avec un voisin ou un supérieur hiérarchique (cette règle ne souffre aucune exception lors d'une évolution sous ARI)
- de rendre compte sans délai des actions menées, ainsi que de tout fait nouveau ou de toute initiative

De la part du chef, le commandement de l'intervention implique l'acquisition rapide d'une vision globale de la situation, ainsi que la définition d'une tactique d'engagement et d'action des moyens. Aucun renseignement technique ne doit être négligé.

Responsable du succès de l'intervention, le COS s'attache à donner des ordres clairs, nets et précis. Ayant le souci de l'homme, il est intransigeant sur la sécurité du personnel et veille à obtenir le meilleur rendement en créant un climat de confiance.

6. ZONAGE DE L'INTERVENTION

Il est nécessaire de sécuriser le site de chaque intervention en mettant en place un zonage plus ou moins élaboré et étendu en fonction des risques en présence, du lieu et de la durée de l'intervention.




Définition d'un périmètre de sécurité, en relation avec les services publics et le DO.

Les limites extérieures du zonage forment le périmètre de sécurité. S'il ne sera jamais possible de définir avec exactitude les limites de ce périmètre, ni d'en garantir la totale efficacité, il appartient néanmoins au COS de le délimiter systématiquement en s'efforçant d'adapter ses contours le mieux possible à la zone de danger. Il se fait aider par la police pour matérialiser concrètement ce périmètre sur le terrain et en faire respecter les limites.

Pour ce faire, dès le début de l'intervention, le COS délimite une zone « à priori » qui prend en compte le danger principal : c'est la zone d'exclusion.

Puis, en fonction des informations collectées au fur et à mesure des reconnaissances et de l'arrivée des moyens de renforcement, il la modifie autant que nécessaire, de telle sorte que les personnes qui se trouvent en dehors ne puissent subir les effets des dangers principaux ou secondaires liés à l'intervention ayant motivé l'envoi des secours.

Afin d'assurer une protection graduelle des intervenants, des victimes, des impliqués et des tiers présents ainsi que de faciliter le déroulement de l'intervention, le zonage est rapidement complété par des zones concentriques. Au final, le zonage de l'intervention doit se présenter comme comme indiqué page suivante :



ZONE D'EXCLUSION (ROUGE)	ZONE CONTRÔLÉE (ORANGE)	ZONE DE SOUTIEN (VERTE)
Il s'agit de la zone où les intervenants sont directement exposés aux effets du danger principal (par exemple, exposition au feu et aux fumées dans le cas d'un incendie ou à proximité des véhicules concernés sur un accident de la route). L'accès en est strictement réglementé et n'est autorisé qu'aux intervenants équipés de tenues de protection adaptées aux risques.	Il s'agit d'une zone tampon d'où est coordonné l'engagement des intervenants en zone d'exclusion. Ne doit s'y trouver que du personnel ayant le même niveau de protection vestimentaire qu'en zone d'exclusion (équipes de sécurité, PCA, réserve d'approche du matériel).	Cette zone est la plus excentrée. Comme les autres, elle est interdite au public, de manière à ne pas entraver l'action des secours. Il s'agit cependant d'une zone qui ne nécessite pas de protection particulière pour les personnes qui s'y trouvent. Les structures de soutien nécessaires au bon déroulement de l'intervention doivent être localisées dans cette zone : ZDI, PMA, PCP, zone des PC, zone de remise en condition du personnel...

En fonction de la nature de l'intervention, le passage d'une zone à l'autre se fera soit librement dès lors que le personnel aura revêtu le niveau de protection nécessaire, soit de manière strictement encadrée (passage obligatoire par un sas pour le contrôle de contamination par exemple).

Au-delà de la zone de soutien se trouve la zone publique. Par la suite, le zonage évolue au cours de l'intervention. Il n'est réduit, puis supprimé, qu'au fur et à mesure de la disparition des risques.

Dans le cas d'une opération interservices, et a fortiori lors d'une attaque terroriste, le périmètre de sécurité est délimité en liaison étroite avec le commandant des opérations de police (COP). Conformément à la disposition générale « EVENGRAVE », il comporte les 3 zones définies ci-dessus et son évolution doit être décidée de concert avec le COP et le commandant des opérations d'interventions spécialisées (COIS).

TITRE 2 - RÔLES ET DEVOIRS PARTICULIERS EN INTERVENTION

1. COMMANDANT DES OPÉRATIONS DE SECOURS (COS)

Le COS est l'officier, le sous-officier ou le gradé qui, sur une intervention, commande l'action des moyens engagés. Il se retrouve souvent à la tête d'un ensemble de moyens ; il coordonne alors leurs actions. Il appartient obligatoirement à la chaîne de commandement opérationnel. Lorsque l'autorité décide de prendre l'intervention à son compte, elle transmet le message :



« Je prends le commandement des opérations de secours ».

Devoirs des officiers susceptibles d'assurer le COS (OGC, OSG, colonel de garde...). Avant sa prise de commandement, tout officier qui se rend sur une intervention qu'il est susceptible de commander doit :

1.1 Avant de partir

Recueillir les renseignements connus sur le sinistre. À l'échelon des groupements et de l'état-major, une fiche est établie à son intention (respectivement par le CSO ou par le CO), mentionnant :

- l'adresse et le nombre d'appels
- le 1er chef de garde et les engins dont il dispose, y compris les renforts éventuellement demandés
- l'établissement concerné et ses risques connus
- les ressources en eau du secteur (seulement en cas de difficulté à prévoir)
- tout autre élément jugé utile

1.2 Sur l'itinéraire

- suivre le déroulement de l'opération en écoutant les messages
- demander le cas échéant des renseignements complémentaires

1.3 À l'arrivée sur les lieux

- se présenter, puis se rendre au PC TAC s'il est en place
- se faire rapidement une opinion aussi exacte que possible sur la situation :
  - en interrogeant le 1er COS et éventuellement tout tiers en mesure de fournir des renseignements
  - en effectuant une 1re et rapide reconnaissance permettant de déterminer l'importance et la nature des moyens supplémentaires nécessaires et de contrôler le dispositif en place
- transmettre un message d'ambiance si nécessaire

Lorsqu'il a une opinion précise sur l'opération en cours, il décide ou non de prendre le COS.

Dans l'affirmative, il transmet le message de prise de commandement.

1.4 Pendant l'intervention

Il définit son idée de manœuvre, demande les moyens supplémentaires éventuellement nécessaires et précise ses axes d'effort.



Le COS transmet son idée de manœuvre.

Il donne ses ordres soit directement, soit par l'intermédiaire de l'officier PC après lui avoir précisé son idée de manœuvre.

Il se conforme, en particulier pour les messages de renseignements et de demande de moyens, au BSP 115.2.

Il a le souci :

- d'engager le plus rapidement possible les moyens de renfort pour compléter le dispositif, en fonction de l'effort défini dans son idée de manœuvre, tout en conservant ou en reconstituant une réserve dont le volume est directement lié à celui du personnel directement engagé
- d'organiser le dispositif en secteurs. Un secteur est un compartiment de terrain dans lequel un chef de secteur commande aux moyens qui lui sont confiés les missions de la marche générale des opérations (MGO). Un secteur peut correspondre à :
  - une ou plusieurs faces d'un sinistre
  - un ou plusieurs niveaux d'un bâtiment
  - un volume particulier (cage d'escalier…)
  - un point difficile (zone d'effondrement…)
- de s'assurer que chaque chef de secteur est doté d'un moyen radio

- de connaître directement l'évolution de la situation aux points dangereux en s'y rendant personnellement dès que le PC TAC et le dispositif sont organisés, afin de pouvoir prendre rapidement les mesures qui s'imposeraient
- de renseigner le commandement sur l'évolution de la situation. À cet effet, il exige des chefs de secteur des comptes-rendus indiquant :
  - la situation initiale du dispositif du secteur et les difficultés rencontrées
  - l'évolution de la situation à intervalles réguliers (toutes les demi-heures si l'intervention se déroule normalement)
- de faire des points de situation réguliers au profit du public impliqué, élus ou représentant des collectivités territoriales, responsables d'établissement dans le but de leur délivrer les informations utiles : nature du sinistre et actions entreprises, durée prévisionnelle de l'intervention, réintégrations, hébergements...

Dans toutes les phases de l'opération, il s'efforce d'anticiper la situation pour avoir un temps d'avance, c'est-à-dire être en mesure de préparer les ordres et les moyens pour la phase suivante.

Si au début de l'intervention son souci est de ne pas manquer de moyens, en revanche, dès que la situation évolue favorablement, il doit avoir pour préoccupation d'en renvoyer le maximum le plus tôt possible, afin de permettre de rétablir la couverture opérationnelle Brigade (en priorité les EP et les MEA).

1.5 En quittant les lieux de l'intervention

Après avoir donné les orientations sur la phase de retour à la normale, dont il doit se soucier, il laisse le COS à l'officier de garde ou au chef de garde du secteur territorialement compétent.

Il transmet alors le message suivant :



« Je laisse le commandement des opérations de secours à l'officier de garde de la Xe compagnie ou au chef de garde de tel CS ».

2. CHEF DE GARDE

Le chef de garde s'assure que les secours ont été envoyés conformément aux règles définies au présent règlement. Dans le cas où il s'agit d'une intervention particulière, il se réfère systématiquement aux documents s'y rapportant.

2.1 Sur les lieux de l'intervention

Le chef de garde a l'initiative absolue des mesures à prendre et des moyens à engager. Il a le devoir de demander immédiatement les moyens supplémentaires qui lui sont nécessaires. La demande est faite sans attendre d'être en possession de tous les renseignements et avant même la mise en œuvre des premiers secours. Elle est transmise par radio, éventuellement par procédure prioritaire. Il se conforme aux règles précisées dans le BSP 115.2.



Toute incertitude relative à un risque doit être prise au sérieux. La levée de doute NRBC, par exemple, doit être entreprise, en particulier dès lors qu'une notion d'explosion existe et que l'adresse correspond à une cible d'attaque terroriste potentielle (aéroport, la Défense, Champs Élysées, RER, métro, gare, grands magasins...).

Il doit arrêter ou renvoyer au plus tôt les secours qu'il estime devenus inutiles.

2.2 Au cours de l'intervention

Le chef de garde a le droit et le devoir de pénétrer dans les locaux où il juge nécessaire d'intervenir, même s'il y a refus de la part des occupants :

- cependant, dans les ambassades, légations et consulats, il ne pénètre qu'avec l'assentiment du chef de la mission ou de son représentant
- dans les palais nationaux ayant un commandement militaire, il doit se mettre, autant que possible, en rapport avec le commandant militaire ou son représentant
- dans le cas où il n'y a pas urgence et s'il rencontre de la résistance de la part des habitants, il fait appel au concours de la police

Le chef de garde fait évacuer les locaux menacés. Après avoir reçu, s'il y a lieu, les renseignements recueillis par les chefs d'agrès déjà présents sur les lieux, il donne ses ordres tout en continuant sa reconnaissance.

Il fait aérer tous les locaux et emploie au besoin les moyens de ventilation ; cette dernière précaution est indispensable quand la présence de gaz irrespirables ou explosibles est redoutée.

Dans ce cas, il s'assure au préalable que la cause de cette présence a disparu.

En présence de victimes et d'impliqués, il fait activer un point de regroupement des victimes (PRV) dont il désigne un responsable chargé de sa mise en œuvre. Le PRV devient poste médical avancé (PMA) dès lors qu'un médecin est présent sur l'intervention et que l'emplacement est confirmé.

Le transport à l'hôpital ou le maintien sur place des blessés est décidé par le médecin coordinateur, tenu informé des conditions dans lesquelles évolue la situation.

Le personnel et le matériel sont renvoyés dès qu'une reconnaissance approfondie permet de juger qu'ils ne sont plus utiles.

2.3 Avant de quitter les lieux de l'intervention et s'il n'a pas été relevé

Il procède à une visite minutieuse de tous les tenants et aboutissants ainsi que des communications de toute espèce, autant à l'intérieur des locaux sinistrés que dans les maisons avoisinantes où l'action des sapeurs-pompiers nécessiterait de prendre des mesures :

- quand il le juge nécessaire, il met en place un service de surveillance et fait commander des rondes pendant et après ce service
- lorsqu'un service de surveillance est installé, le COS est transféré aux responsables successifs de ce service, qui en organisent les relèves. Ce service ne peut être réduit ou supprimé que par le chef de garde ou l'OGC du secteur à l'occasion des rondes périodiques
- ce dernier ne le supprime qu'après avoir repris le COS et acquis personnellement la certitude que tout danger a disparu
- lorsque des rondes sont commandées, elles sont effectuées conformément à la partie 3 - titre 3 - § 9

2.4 Au retour de l'intervention

Le chef de garde se conforme aux règles définies au titre 7 de la partie 3 (opérations à effectuer au retour des interventions).

Lorsqu'il a constaté des anomalies ou des particularités de nature à intéresser le bureau prévention, il les signale dans son message de rentrée.

3. MÉDECIN

Le médecin appelé sur les lieux d'une opération prend contact avec le COS et se place sous ses ordres. Il donne les soins aux victimes et au personnel du Corps.

Il rend compte de la situation au médecin coordinateur du CO, qui lui donne ses conseils et l'oriente quant au choix des moyens d'évacuation et des lieux d'hospitalisation.

En l'absence de victime, il assure la couverture sanitaire de l'intervention tant que le COS l'estime nécessaire, en fonction du niveau de danger rencontré sur l'intervention.

Dans tous les cas, il se conforme à l'instruction de la division santé et au plan rouge.

4. CHEF D'AGRÈS

Au départ des secours, le chef d'agrès recueille le maximum de renseignements utiles à l'exécution de sa mission concernant :

- l'appel : nature de l'intervention, nombre d'appels, heure du 1er appel, moyens envoyés
- l'adresse ou le lieu de rendez-vous
- les risques existants à l'adresse
- les moyens de secours à demeure
- l'itinéraire à suivre

Il informe son personnel du motif de départ et fixe la tenue d'intervention adaptée.

Il se rend obligatoirement et dans les délais les plus brefs à l'adresse indiquée, sauf ordre contraire précisant un autre point de rendez-vous, ou modifiant voire interrompant sa mission.

Il indique au conducteur l'itinéraire à prendre pour se rendre sur les lieux de l'intervention, tout en lui rappelant si nécessaire les consignes de sécurité routière.

Sur place, il définit l'emplacement de son engin, afin d'éviter un suraccident et en anticipant l'engagement d'engins de secours supplémentaires.

Il doit garder à l'esprit de perturber le moins longtemps possible la circulation par un stationnement gênant et ses établissements de tuyaux.

Sur son ordre, l'équipage se munit des matériels et équipements indispensables à la réalisation de l'intervention et à sa sécurité.

Bon à savoir

Tout comme le COS, chaque chef d'agrès a le devoir de s'engager avec discernement, sans exposer de manière inconsidérée à des risques potentiels (monoxyde de carbone, NRBC, explosion...) le personnel dont il a la responsabilité. Pour ce faire, il se doit de connaître et d'appliquer les concepts tactiques et les plans spéciaux, de porter et de faire porter les EPI adaptés aux risques rencontrés, ainsi que d'utiliser le matériel de détection ou de mesure en dotation lui permettant de réorganiser son engagement le cas échéant.

Si en cours de trajet aller il découvre un autre évènement nécessitant l'intervention des secours ou qu'il en est prévenu, il poursuit l'exécution de sa mission initiale tout en prenant les premières mesures pour faire face au second évènement (demander les secours, laisser du personnel sur place...). Dans tous les cas, il en rend immédiatement compte au CSO territorialement compétent.

Sur le trajet retour et dans les mêmes circonstances, il se rend sur les lieux où sa présence est nécessaire et en rend compte au CSO.

Le chef d'agrès doit demander la police dès qu'il estime que la situation l'exige, notamment lorsqu'elle est susceptible de se prolonger par une action en justice. Dans ce cas, il doit préciser le motif de la demande dans son message. **Après 15 minutes d'attente**, le chef d'agrès redemande la police par message.

Le CSO contacte alors une nouvelle fois la salle CIC DTSP du département concerné[1], puis communique au chef d'agrès les éléments obtenus. **Après une nouvelle attente de 20 minutes**, le chef d'agrès passe le message suivant :

« police demandée à telle heure non présentée… ».

Il peut alors se désengager.

En arrivant sur une intervention après l'installation d'un PC TAC et si une ZDI n'a pas été définie, il stationne son véhicule à un endroit d'où il peut encore manœuvrer, se présente au PC TAC, y remet son jeton de présence, rend compte de sa situation en personnel et matériel, et reste à disposition à proximité jusqu'à ce qu'il ait reçu une mission ou l'ordre de se désengager.

Si les missions ont été définies par radio, les chefs d'agrès alertés se rendent directement dans les secteurs qui leur ont été impartis et font porter dès que possible au PC TAC :

- leur jeton de présence
- les renseignements suivants :
  - nom du chef d'agrès, effectif, mission, emplacement, moyens mis en œuvre
  - orifices de refoulement encore disponibles sur l'engin
  - risques particuliers rencontrés
  - besoins éventuels



Le chef d'agrès se rend au véhicule PC pour déposer son jeton de présence.

Les chefs d'agrès engagés avant l'installation d'un PC TAC procèdent de même dès que ce dernier est mis en place. Tout chef d'agrès quittant les lieux d'une intervention, sur ordre du COS, doit repasser au PC TAC pour rendre compte de son action, éventuellement apporter des précisions ou des renseignements complémentaires et reprendre son jeton.

Au retour de l'intervention, le chef d'agrès se conforme aux règles définies au titre 7 de la partie 3 (opérations à effectuer au retour des interventions).

5. GRADÉS ET SAPEURS DISPONIBLES

Les gradés et sapeurs disponibles se tiennent obligatoirement dans les engins auxquels ils sont affectés, à la disposition de leur chef d'agrès.

6. MILITAIRE ISOLÉ

Tout militaire de la Brigade qui est témoin ou a connaissance d'un sinistre ou d'un accident proche, s'y rend immédiatement et donne les premiers secours, tout en faisant le nécessaire pour alerter les secours.

À l'arrivée du détachement, il se présente au 1er chef d'agrès, lui rend compte (ou l'informe) de la situation et des premières mesures prises. Il se met ensuite à sa disposition.

À l'issue de l'intervention, il rend compte à son chef dès sa reprise de service.

Si l'intervention a lieu sur le secteur Brigade, le chef de détachement inclut dans son rapport principal le militaire isolé en le créant dans la partie engin sur intervention (détachement à pied). Si l'intervention a lieu hors secteur Brigade, le militaire isolé rédige un compte-rendu et l'adresse à son chef de corps avec copie au BOPO/groupe rapport, pour archivage permettant notamment de répondre à d'éventuelles demandes des SDIS concernés.

En fonction de la nature de l'intervention, un courrier est alors adressé au SDIS territorialement concerné.

Lorsqu'un militaire isolé traite un événement sans faire appel à un MMA sur le secteur Brigade, il en rend compte à son autorité hiérarchique dès sa reprise de service. Il rédige un rapport principal (ODE en retard dans son PVO d'affectation).

1 - Pour Paris : SIC DSPAP (salle d'information et de commandement de la direction de sécurité de proximité de l'agglomération parisienne situé à la préfecture de police).

TITRE 3 - ATTITUDE ET COMPORTEMENT DU SAPEUR-POMPIERS DE PARIS

Représentant de l'État et de son unité, le sapeur-pompier de Paris a un devoir d'exemplarité tant dans le domaine public que privé. Il se montre en permanence professionnel, compétent et soucieux d'autrui.

1. ÉTHIQUE DU SAPEUR-POMPIER DE PARIS

L'éthique est un ensemble de règles de conduite. Elle indique au sapeur-pompier comment il doit se comporter, agir et être envers ceux qui l'entourent.

Le général CASSO, 1er commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (1963-1970) l'a illustrée comme suit :

« Je ne veux connaître ni ta philosophie, ni ta religion, ni ta tendance politique, peu m'importe que tu sois jeune ou vieux, riche ou pauvre, français ou étranger. Si je me permets de te demander quelle est ta peine, ce n'est pas par indiscrétion, mais bien pour mieux t'aider. Quand tu m'appelles, j'accours, mais assure toi de m'avoir alerté par les voies les plus rapides et les plus sûres. Les minutes d'attente t'apparaîtront longues, très longues ; dans ta détresse, pardonne mon apparente lenteur ».

2. DEVISE DE LA BRIGADE

« Sauver ou périr » est la devise des sapeurs-pompiers de Paris.

Le bilan des sauvetages réalisés sur intervention, mais aussi la liste des morts au feu, confirment la pertinence de cette devise. Elle correspond aux attentes de la population défendue. Elle caractérise les risques du métier. Aujourd'hui, la sécurité du sapeur-pompier est une préoccupation légitime de tous les instants (la sienne, celle de son équipier, celle de ses chefs et celle du COS).

Mais le sapeur-pompier ne doit pas oublier qu'il a obligation, de par sa mission propre, de secourir toute personne en danger de mort immédiat et qu'à ce titre, il a le devoir de prendre des risques lorsqu'il s'agit de sauver une personne qui peut l'être. Son équipement et sa formation le lui permettent.

« Sauver ou périr »

3. COMPORTEMENT GÉNÉRAL DU SAPEUR-POMPIER DE PARIS

En service ou hors service, en caserne ou à l'extérieur, tout sapeur-pompier de Paris représente la Brigade et a l'obligation légale et morale de secourir toute personne en détresse.

Personnel militaire et sapeur-pompier, acteur du service public, il doit montrer qu'il sait faire preuve de solidarité humaine et de bienveillance, mais aussi de sérieux, de dignité et de courage en toutes circonstances.

Le sapeur-pompier de Paris doit toujours se présenter et faire état de sa qualification. Sa tenue et son hygiène doivent être impeccables.

Il doit faire preuve en permanence :

- **d'altruisme** : disposition de caractère qui pousse à s'intéresser aux autres, à se montrer généreux et désintéressé
- **d'efficience** : capacité de rendement de performance
- **de discrétion** : attitude de quelqu'un qui ne veut pas s'imposer

Pleinement conscient de ses devoirs, il veille à entretenir sa forme physique et ses connaissances professionnelles afin de remplir au mieux sa mission.

4. DISCRÉTION ET SECRET PROFESSIONNELS

Les sapeurs-pompiers de Paris sont soumis à la discrétion professionnelle et n'ont donc pas le droit de divulguer des informations ou des documents concernant la BSPP sans l'accord de l'autorité hiérarchique sauf sur demande d'un magistrat.

Les sapeurs-pompiers de Paris sont également soumis au secret professionnel, qui s'applique à tout ce qui a été vu, entendu ou compris concernant un tiers, qu'il soit victime ou non.

Le secret professionnel est général et absolu, sauf pour les cas suivants :

- obligation pour les sapeurs-pompiers de Paris de dénoncer les crimes et délits dont ils ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leur activité
- lorsque le sapeur-pompier de Paris doit révéler une information à caractère confidentiel pour prouver son innocence dans une affaire pour laquelle il est mis en cause

Dans le cadre des relations entre les sapeurs-pompiers et les forces de l'ordre, le secret professionnel doit être maintenu afin de respecter la vie privée de la victime.

Les forces de l'ordre étant également soumises au secret professionnel et dans un souci d'entente interservices et de coordination, les informations strictement nécessaires à leur travail peuvent leur être divulguées.

Il faudra toutefois rester factuel, ne pas donner de détails sur l'état de la victime et, en aucun cas, ne faire de « diagnostic » hâtif.

La communication de pièces opérationnelles est proscrite au niveau des compagnies. Toute demande de transmission de documents doit être adressée par écrit à l'état-major de la BSPP.

5. CHARTE DE L'ACCUEIL DU PUBLIC SUR LES LIGNES D'URGENCE

L'accueil du public constitue une priorité majeure des centres de traitement de l'alerte des sapeurs-pompiers de Paris.

La qualité de l'accueil à l'occasion d'un appel téléphonique, la disponibilité permanente au profit du public, la réduction des délais d'attente et la satisfaction des demandes constituent un objectif permanent pour les opérateurs.

Il s'abstient de tout tutoiement, toute familiarité, de propos désobligeants, de réflexions inappropriées et d'attitudes déplacées.

Ils adoptent un **comportement irréprochable** au contact de leurs concitoyens, dans le cadre fixé par la loi, les règlements et l'éthique du sapeur-pompier.

Toute personne qui sollicite les sapeurs-pompiers fait l'objet d'une **écoute attentive**. Le public est assuré d'être écouté à tout moment, qu'il sollicite un renseignement, réclame aide ou assistance. Toute requête, quel que soit son mode d'expression, son niveau d'urgence ou son degré de gravité, doit être prise en compte avec le même soin et la même attention.

Le stationnaire fait preuve, vis-à-vis du public ou des services publics partenaires, **de politesse, d'égards et de courtoisie**.

Il fait preuve de discernement et agit avec calme, sang-froid et patience. S'il est sensible à la détresse d'autrui il reste, néanmoins, impartial et objectif.



La qualité de l'accueil est l'un des soucis permanent de l'opérateur.

Une réponse adaptée à chaque cas est apportée, en temps réel, aux demandes exprimées, que celles-ci comprennent des demandes d'intervention ou d'information. En cas d'impossibilité de répondre immédiatement à certaines sollicitations, lors d'un délestage notamment, des explications sont données sur les raisons de la mise en attente de la réponse. Le requérant est systématiquement et clairement informé de la décision finale de l'opérateur. Ce dernier s'assure toujours de la bonne compréhension par l'appelant de la solution proposée.

6. COMPORTEMENT GÉNÉRAL EN OPÉRATION

En opération, tout sapeur-pompier doit avoir conscience des prérogatives qui sont les siennes et veiller à ne pas les outrepasser.

La **politesse** élémentaire impose le vouvoiement systématique. Le ton autoritaire ne doit pas être employé envers les tiers. Il n'est réservé qu'aux cadres et chefs d'agrès dans l'exercice du commandement.

Le **respect** des lieux de l'intervention doit permettre de limiter les dégradations déjà provoquées par un sinistre, notamment lors des opérations de protection.

POLITESSE - RESPECT - DISCIPLINE

L'observation des règles de **discipline** sur intervention est de mise, notamment sur la conservation d'une tenue appropriée et réglementaire dans tous les moments d'une opération. Seules les zones de reconditionnement du personnel permettent au sapeur-pompier de se déséquiper et de se réalimenter.

Garant des actions et du comportement du personnel placé sous ses ordres, le COS veille à éviter tout débordement de langage avec les tiers et les agents des services publics avec lesquels il est amené à collaborer. Il les rectifie sans délai, le cas échéant.

7. COMPORTEMENT AU CONTACT DE LA VICTIME

En arrivant sur les lieux d'un accident ou d'une détresse, l'équipage agit avec calme et humanité. Il s'efforce de s'adresser directement à la victime, si elle est en mesure de communiquer.

Il doit évaluer les effets de la présence de l'entourage sur la victime (aggravante ou apaisante) et isoler ou non la personne en détresse.

L'attitude des sapeurs-pompiers se manifeste souvent par beaucoup de détermination, marque d'efficacité. Toutefois, elle peut parfois être perçue comme agressive. Dans l'action, les équipages doivent donc faire preuve de retenue dans leur rapport aux personnes.

Le sapeur-pompier doit s'assurer que la victime est dans une position confortable. Il doit lui expliquer le geste de secours à venir, prévenir s'il est source de désagrément et le réaliser avec précaution. Il doit couvrir la victime. Cet acte de protection et de soin revêt également une dimension de respect de sa pudeur, de sa dignité et de son intimité.

Le sapeur-pompier veillera à rassurer la victime en expliquant son action avec des mots qu'elle peut comprendre. Il doit la questionner avec tact et éviter des questions inadaptées qui pourraient la gêner.

En arrivant sur les lieux d'un accident ou d'une détresse, l'équipage agit avec calme et humanité.

L'importance que revêt l'abord de la victime pour tout le déroulement de l'intervention doit amener le sapeur-pompier à porter une attention particulière :

- **à ses paroles et au ton de sa voix**. Ils doivent être adaptés à la situation. Parler distinctement sur un ton calme peut apaiser ; un ton ferme peut aider à fixer les limites lorsque cela paraît nécessaire
- **à son regard**. Il doit être direct et doit témoigner de l'intérêt porté à la victime, sauf s'il peut être perçu comme agressif ou intrusif
- **à sa posture physique**. Être debout, assis ou accroupi n'est pas neutre en fonction des situations. Le sapeur-pompier adoptera une posture au niveau de la victime, afin de favoriser le contact avec elle



La sapeur-pompier adopte son action et sa posture en fonction de la victime.

Lors d'un transport en milieu hospitalier, le sapeur-pompier continue d'observer un comportement irréprochable vis-à-vis des tiers, tout en veillant la victime jusqu'à son admission auprès des personnels soignants.

8. DÉCOUVERTE D'UNE ARME SUR INTERVENTION

Lorsqu'une arme est utilisée comme telle, qu'elle soit une arme d'origine ou par destination, les secours devront sans délai demander l'intervention des forces de l'ordre pour maîtriser le ou les individus. À contrario, en l'absence de notion de violence, seul le port ou le transport d'une arme de la 1re (armes de guerre et leurs munitions), de la 4e (armes à feu de défense et leurs munitions soumises à autorisation) ou de la 6e (armes blanches) catégorie constitue un délit pénal que le sapeur-pompier dans l'exercice de ses fonctions doit dénoncer.

En cas de doute, l'OGC est sollicité et la coordination médicale est contactée.

En aucun cas, une victime armée ne doit entrer dans une structure des urgences.

9. DÉCOUVERTE DE STUPÉFIANTS SUR INTERVENTION

En cas de découverte de stupéfiants en intervention et même s'il s'agit d'un délit pénal, les secours doivent, avant toute décision d'information des forces de l'ordre, faire coïncider la notion de dénonciation avec celle de secret professionnel. Il faut faire la différence entre un simple consommateur, détenteur d'une faible quantité de drogue pour son usage personnel, et un passeur ou un trafiquant détenteur d'une quantité importante.

Dans le 1er cas, s'il y a un lien avec une victime, les secours doivent informer le médecin coordinateur de la suspicion de consommation. Dans le 2nd cas, l'appel des forces de l'ordre doit être réalisé discrètement mais sans délai, afin qu'elles réalisent la saisie de la drogue.

Dans tous les cas, la confiscation des produits par les secours est interdite.

TITRE 4 - RÈGLES DE CIRCULATION DES ENGINS DE SECOURS

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent qu'aux engins de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris engagés dans le cadre d'une mission justifiée par l'urgence.

Les règles de circulation décrites dans le présent titre ne souffrent d'aucun compromis. En effet, la mise en cause d'un véhicule du corps dans un accident de la circulation entraîne a minima un retard des secours qui peut être gravement préjudiciable aux victimes.

1. PORT DE LA CEINTURE DE SÉCURITÉ

Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire dès lors que le véhicule en est équipé, quels que soient le motif et les conditions du déplacement.

Le conducteur d'un engin de la Brigade dont le déplacement n'est pas justifié par l'urgence doit respecter l'intégralité des dispositions du code de la route au même titre que les autres urgences, sans aucune dérogation possible.

Toutefois, en intervention d'urgence et en fonction des circonstances (port de l'ARI, soins à la victime pendant le déplacement...), le port de la ceinture de sécurité n'est plus obligatoire (Art. R412-1 du code de la route).

Le chef d'agrès est responsable de l'application de cette consigne par l'ensemble des personnes présentes à bord de son véhicule. Cette mesure, parfois perçue comme contraignante, préserve l'intégrité physique du personnel de l'engin en cas d'accident survenant au cours du trajet.

2. RÈGLES DE PRIORITÉ

Les véhicules de la BSPP sont considérés comme des véhicules d'intérêt général prioritaires.

« En toutes circonstances, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules d'intérêt général prioritaires annonçant leur approche par l'emploi des avertisseurs spéciaux prévus pour leur catégorie » (Art. R415-12 du code la route).

Cette priorité doit être justifiée par l'urgence de la mission et ne pas mettre en danger les autres usagers de la route (Art. R432-1 du code de la route). Elle permet d'utiliser l'ensemble des voies de circulation, y compris celles réservées habituellement à la circulation des bus.

Pour bénéficier de cette disposition, les véhicules d'intérêt général prioritaires doivent **faire usage des avertisseurs spéciaux sonores et lumineux** qui leur sont propres.

La qualité d'insonorisation des véhicules modernes, associée au niveau réglementairement limité des avertisseurs sonores des engins de secours, doit inciter le conducteur et le chef d'agrès à la plus extrême prudence lors du franchissement d'intersection ou de changement de voie.

Bon à savoir

À cet effet, lors de tout franchissement d'un signal d'arrêt (feu tricolore rouge, stop...), tout conducteur d'un véhicule usant des avertisseurs spéciaux sonores et lumineux doit obligatoirement l'effectuer prudemment en s'assurant de ne pas mettre en danger les tiers.

Afin de réduire les délais d'indisponibilité, les VSAV sont autorisés à utiliser le couloir de bus pour un transport ou lors du retour d'intervention, si la circulation est difficile. Il est rappelé que dans tous les cas le code de la route doit strictement être respecté sous la responsabilité du chef d'agrès.

3. UTILISATION DES AVERTISSEURS SPÉCIAUX SONORES ET LUMINEUX

Dans tous les cas où les avertisseurs lumineux sont actionnés, les feux de croisement doivent obligatoirement être allumés.

3.1 Départ en intervention

Les sapeurs-pompiers doivent annoncer leur approche par l'emploi des avertisseurs spéciaux : **seul l'usage cumulatif des avertisseurs sonores et lumineux oblige les autres usagers à céder le passage aux véhicules de secours.**

Néanmoins, l'avertisseur sonore doit être utilisé à bon escient et dans les limites de l'indispensable (à l'abord des intersections ou des signaux d'arrêt, ou encore lorsque la circulation congestionnée empêche la progression du véhicule).

Tout départ en intervention est considéré comme une urgence et induit l'usage des avertisseurs spéciaux sonores et lumineux. En revanche, la conduite doit s'adapter au degré d'urgence de la mission, afin de ne pas exposer inutilement les tiers et l'équipage à des risques inconsidérés (fuite d'eau en pavillon, transport…).

Aussi, l'alternance des feux de croisement et des feux de route doit être privilégiée la nuit lorsque cela est compatible avec les conditions de circulation et de visibilité.

Bon à savoir

Une montée en garde pour rééquilibrer la couverture opérationnelle doit être également considérée comme une urgence.

3.2 Restrictions d'usage

1) Pour préserver certains établissements

Certains établissements, par la fréquence du passage des véhicules de secours qu'ils engendrent ou leur nature même, doivent faire l'objet d'une attention particulière à leur proximité pour ce qui concerne l'usage des avertisseurs sonores.

Il s'agit notamment :

- des centres de secours
- des établissements de soins
- de certains établissements publics (Palais de l'Elysée, Matignon, ministères, préfecture de police...)

À cet effet, les avertisseurs sonores ne devront être employés qu'en cas d'absolue nécessité.

2) Pour préserver le voisinage du centre de secours

L'usage de l'avertisseur sonore dans l'enceinte du centre de secours est formellement interdit en dehors des essais imposés par les opérations de contrôle et de maintenance.

3) Pour une intervention sensible

Certaines interventions imposent la discrétion et un usage modéré, voire déconseillé, des avertisseurs, afin d'éviter d'aggraver la situation.

C'est le cas par exemple dans les situations de violences urbaines, ou aux abords d'une intervention pour une personne menaçant de se jeter.

4) Au retour d'intervention

Les chefs d'agrès se conforment aux règles générales de la circulation.

L'usage des avertisseurs sonores et lumineux est strictement interdit au retour d'intervention.

4. ÉVACUATION DE VICTIME

L'évacuation des victimes répond à des impératifs de sécurité tant pour la personne transportée que pour l'équipage. En conséquence, les prescriptions du BSP 200.2 relatives au mode de conduite et à l'emploi des avertisseurs sonores et lumineux sont à respecter en toutes circonstances. Par ailleurs, selon nécessité, une escorte motorisée peut être demandée par le COS. Cette demande est retransmise à la DOPC ou au COZ par le CO.

5. ITINÉRAIRE POUR SE RENDRE SUR INTERVENTION

Le chef d'agrès contrôle l'itinéraire et guide le conducteur si nécessaire. Il veille à ce que la vitesse soit adaptée aux conditions de circulation.

À l'occasion de fortes affluences localisées, il peut s'avérer plus avantageux en termes de délais d'emprunter un itinéraire détourné pour se rendre sur intervention.

La remontée des voies en sens interdit est prohibée, y compris le stationnement en contre sens des voies de circulation.

Le stationnement des véhicules d'incendie et de secours sur intervention ne doit pas être accidentogène.

6. RETARD DANS LA PROGRESSION DES SECOURS

En cas d'accident impliquant un véhicule du corps, le chef d'agrès prend les mesures nécessaires pour limiter le retard dans l'arrivée des secours en demandant au CSO de faire partir un autre moyen en remplacement.



En cas d'accident impliquant un véhicule du corps, le chef d'agrès prend les mesures nécessaires pour limiter le retard dans l'arrivée des secours

Lorsque le conducteur d'un véhicule refuse de céder le passage à un engin se rendant sur intervention ou si la position du véhicule gêne significativement la progression des secours (livreur arrêté en pleine voie, véhicule stationné devant un accès...), le chef d'agrès doit le mentionner dans la 8e rubrique de son message de rentrée. Après avoir noté la description du véhicule et sa plaque minéralogique, il prend contact avec la section contentieux pour la procédure à suivre (signalement, dépôt de plainte...).

En cas d'encombrement de la circulation, si les secours se trouvent bloqués et que le chef d'agrès estime qu'il ne pourra se présenter sur l'intervention dans des délais raisonnables, il en rend compte aussitôt au CSO par radio, demande l'envoi d'un moyen en remplacement en précisant la raison et poursuit malgré tout sa mission initiale. Il indique le secteur que l'autre engin doit éviter. Le CSO fait partir les secours les mieux situés par rapport à l'encombrement signalé.

7. MARCHE EN CONVOI

Tout véhicule faisant partie d'un convoi se conforme aux consignes du chef de convoi, qui précise notamment la distance à respecter entre chaque véhicule.

Le chef d'agrès fait respecter la distance prescrite entre son véhicule et celui qui le précède. S'il s'aperçoit que l'engin qui le suit ne parvient pas à maintenir l'allure du convoi, il fait ralentir son engin afin de ne pas distancer le véhicule suiveur.

Ces règles de prudence s'imposent également lorsque les engins de la BSPP bénéficient d'une escorte motorisée.

8. GUIDAGE

Dans les passages difficiles, lors des manœuvres délicates ou pour garer le véhicule, le chef d'agrès, ou le gradé désigné par ce dernier, doit descendre du véhicule pour guider le conducteur.

Le guidage est obligatoirement réalisé par l'avant du véhicule et nécessite une reconnaissance préalable des abords. Le guide ne doit jamais se trouver derrière le véhicule lorsqu'il est en mouvement.

9. PROTECTION DU PERSONNEL SUR INTERVENTION

Lorsqu'un ou plusieurs engins sont immobilisés sur la voie publique, il appartient au chef d'agrès de faire prendre toutes les mesures immédiates de protection de son personnel et de son matériel.

A minima, ces mesures comprennent :

- le maintien en fonction des avertisseurs lumineux (signalisation de position)
- la mise en place de dispositifs coniques auto-stables à bandes blanches et rouges à distance suffisante (signalisation d'approche réduite)
- le port d'une tenue de haute visibilité conforme aux dispositions du code du travail (EPI)

Ces mesures doivent être adaptées :

- à la nature de la voie
- à l'importance du danger
- aux conditions générales de circulation
- à la visibilité



Lorsque l'engin en est doté, l'utilisation du lot de signalisation est impérative.

La signalisation allégée, mise en place dans l'urgence par les premiers intervenants, doit être relayée dès que possible par les signaux et panneaux de types réglementaires disposés par les services de police ou en charge des routes.

PARTIE 3 - PRINCIPES D'INTERVENTION

Titre 1 - Principe de la manœuvre incendie 47
Titre 2 - Marche générale des opérations « incendie » 49
Titre 3 - Rôles et devoirs particuliers sur incendie 59
Titre 4 - Précautions à prendre sur opération 63
Titre 5 - Généralités sur le secours à personne 65
Titre 6 - Opérations à effectuer au retour d'intervention 67

TITRE 1 - PRINCIPE DE LA MANŒUVRE INCENDIE

1. TYPES D'INCENDIES

On distingue globalement 3 types de feu :

1.1 Feux de contenant

- feux de locaux : appartement, bureau, cave, magasin, parc de stationnement...
- feux d'éléments constitutifs de bâtiments : escalier, mur, terrasse, gaine, cheminée, joint de dilatation...

1.2 Feux de contenu

- feux de matières ou de produits en général

1.3 Feux divers

- feux d'espace naturel, feux de véhicule VP...

Généralement, les feux de contenant et de contenu sont rencontrés simultanément et les règles d'extinction propres à chaque type se combinent. Dans ces conditions, seul le contenant est précisé dans les messages de renseignements pour décrire l'incendie.

Exemple : un feu dans une cave renfermant des hydrocarbures impose de combattre simultanément (et avec des moyens parfois différents) le feu de contenu (hydrocarbures) et le feu de contenant (cave). L'incendie sera alors caractérisé comme un feu de cave et non comme un feu d'hydrocarbures.

2. PRINCIPES DE LA MANŒUVRE

L'extinction d'un incendie repose sur un ensemble d'actes et d'actions simultanés ou successifs qui constituent une manœuvre.

Celle-ci vise à :

► **Protéger les personnes**	**SAUVETAGES, MISES EN SÉCURITÉ**
► **Empêcher le feu de s'étendre** en préservant ce qui n'est pas atteint	**LUTTE CONTRE LES PROPAGATIONS**
► **Empêcher les gaz chauds et les fumées de se propager** par toutes les voies possibles vers d'autres locaux et faciliter la pénétration des équipes d'attaque par la circulation d'air frais	**VENTILATION**
► **Réduire, puis éteindre le feu**	**ATTAQUE et EXTINCTION**
► **Protéger les biens** situés dans le voisinage	**PROTECTION**

Le feu s'attaque au plus près à partir de points d'attaque l'encadrant, si la sécurité des équipes le permet.

Dans la succession des actions, hormis les SAUVETAGES qui prévalent sur toutes les autres, celles qui tendent à s'opposer à la progression du feu sont généralement les premières à accomplir.

3. ENGAGEMENT TACTIQUE SUR FEU

Le concept tactique d'engagement sur feu prescrit, sauf contre-indication particulière d'un plan ou concept tactique :

3.1 Au 1er engin-pompe

- de dépasser largement l'entrée de l'immeuble et si possible l'adresse de l'intervention, afin de faciliter la mise en œuvre des moyens, permettre l'engagement de(s) l'échelle(s) sur la façade de l'immeuble, se mettre à l'abri des effets du rayonnement ou des risques d'explosion, permettre à l'équipage de descendre et de se préparer à couvert
- de s'alimenter systématiquement sur l'hydrant disponible le plus proche
- de s'engager conformément aux principes de la manœuvre
- de pouvoir être désengagé facilement dès que possible

3.2 Au 1er moyen élévateur aérien

- de se positionner à l'adresse, ou sur la façade nécessitant des sauvetages
- de laisser la place à la mise en station éventuelle d'un 2e MEA
- de s'engager conformément aux principes de la manœuvre et aux règles de sécurité associées aux types de MEA



Le 1er MEA se positionne à l'adresse

3.3 Au 2e engin-pompe

- de s'assurer de la présence effective du 1er engin-pompe à l'adresse de l'intervention
- de s'alimenter systématiquement à l'hydrant le plus approprié à la manœuvre
- de veiller à ne pas gêner l'accès à d'éventuels MEA de renforcement
- de s'engager conformément aux principes de la manœuvre

4. PHASES ACTIVES DE L'EXTINCTION DES INCENDIES

L'extinction régulière d'un incendie est caractérisée par 3 phases actives : circonscrire le feu, s'en rendre maître, en achever l'extinction.



L'extinction régulière d'un incendie est caractérisée par 3 phases

4.1 Feu circonscrit

Le feu est circonscrit lorsque les lances sont établies aux points d'attaque choisis et en nombre suffisant pour empêcher le feu de se propager.

4.2 4.2. Maître du feu

On est maître du feu lorsque le foyer diminue d'intensité et que l'on est certain qu'il ne peut plus prendre d'extension dans les limites où il a été circonscrit. À cette phase, le débit hydraulique des moyens d'extinction est à son maximum. Ces moyens sont supérieurs ou égaux en volume à ceux établis pour circonscrire le feu.

4.3 4.3. Feu éteint

Le feu est éteint lorsque le foyer principal ne produit plus de flamme et que seuls quelques débris ou foyers résiduels subsistent. L'extinction est achevée en dégarnissant et/ou en déblayant, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de matières en combustion.

TITRE 2 - MARCHE GÉNÉRALE DES OPÉRATIONS « INCENDIE »

La marche générale des opérations (MGO) « incendie » comprend 10 phases :

1. RECONNAISSANCES
2. SAUVETAGES ET MISES EN SÉCURITÉ
3. ÉTABLISSEMENTS
4. VENTILATION
5. ATTAQUE
6. PROTECTION
7. DÉBLAI ET DÉGARNISSAGE
8. SURVEILLANCE
9. RONDES
10. RETOUR D'EXPÉRIENCE (RETEX)

Bon à savoir

La fin d'une phase de la « MGO » présentant un caractère technique particulier peut être soulignée en cours d'intervention par un message de renseignements se présentant sous la forme, « SAUVETAGES terminés », « RECONNAISSANCES terminées ».

IMPORTANT - IMPORTANT - IMPORTANT - IMPORTANT - IMPORTANT - IMPORTANT - IMPORTANT - IMPORTANT -

Dans les premiers temps d'une intervention, seule la notion de victime ou de sauvetage à réaliser commandé par un chef d'agrès, peut justifier l'engagement ponctuel du personnel sur ordre avant la mise en place des éléments concourant à la sécurité (moyen hydraulique, binôme de sécurité, TGR, etc.). C'est un temps pendant lequel le risque pour les sapeurs-pompiers est particulièrement accru, il peut imposer aux intervenants de manœuvrer des ouvrants pour accéder aux locaux sans pouvoir disposer d'un moyen hydraulique en manœuvre, il est nommé « temps de vulnérabilité ».

Temps de vulnérabilité :

Période durant laquelle les intervenants réalisent sur ordre des missions de la MGO sans qu'un moyen hydraulique ne soit en manœuvre sur le sinistre. Il débute dès la présentation des intervenants sur intervention.

Durant le temps de vulnérabilité, seules les opérations de sauvetage réalisés sur ordre autorisent l'engagement du ou des binômes dans la zone d'exclusion sans moyen hydraulique et sans provoquer de modification aéraulique volontaire dans les volumes concernés.

1. RECONNAISSANCES

Actions qui consistent à explorer tous les endroits exposés au sinistre, de manière à :

- procéder sans délai aux sauvetages
- rechercher le renseignement auprès des requérants ou personnes présentes sur les lieux
- rechercher d'éventuelles victimes
- cerner les limites du sinistre
- déterminer la nature des matières en combustion
- déterminer le mode d'extinction approprié
- définir les points d'attaque et les cheminements pour y parvenir

1.1 Tour du feu : reconnaissance du COS

En arrivant sur le lieu de l'incendie, le COS fait le tour du feu (6 faces du sinistre) afin :

- de se faire une idée générale de la situation
- de demander les moyens qui lui semblent nécessaires
- d'ordonner immédiatement les premiers sauvetages

Il reconnaît les tenants et les aboutissants, recueille les renseignements et les avis et, au fur et à mesure de sa reconnaissance, arrête ses dispositions. Vérifier que le gaz a été barré est une de ses premières dispositions (action du 1er EP sans attendre le COS).

La préservation des communications existantes, et en particulier des cages d'escalier, doit être recherchée dans toute la mesure du possible, étant donné la facilité qui en résulte pour la suite de l'opération. Il en est de même avec les pièces de la construction qui en soutiennent d'autres, afin d'éviter des effondrements. Cette précaution est notamment nécessaire dans les combles.

1.2 Principes fondamentaux de la reconnaissance

- les reconnaissances sont menées tout au long des opérations jusqu'au message « reconnaissances terminées »
- le COS doit avoir une connaissance précise des locaux qui ont été visités (marquage et compte rendu)
- les reconnaissances peuvent être confiées par le COS à des chefs de détachement ou de secteur, qui affectent des binômes à cette mission afin de mener de front plusieurs reconnaissances partielles
- en infrastructure, seule la notion de victime ou de sauvetage à réaliser justifie l'engagement immédiat d'un binôme de reconnaissance sur ordre, sans la mise en place préalable d'un « binôme de sécurité », du TGR et de l'établissement d'un moyen hydraulique. En superstructure, proscrire toute modification aéraulique volontaire (ouverture de fenêtre). Les intervenants réalisent souvent leurs actions dans le **« temps de vulnérabilité »**
- aucune face du sinistre ne doit être négligée (reconnaissances cubiques, puis concentriques) et tous les locaux menacés doivent être évacués
- les reconnaissances sous ARI doivent toujours s'effectuer dans le sens du tirage, hormis dans le cas express d'un sauvetage
- un binôme engagé en reconnaissance est indissociable et l'utilisation d'un tableau de gestion des reconnaissances (TGR) est obligatoire, ainsi que la présence d'une équipe de sécurité (les reconnaissances à vue ne nécessitent pas d'équipe de sécurité)
- en présence d'ascenseur et/ou de monte-charge, ceux-ci doivent être ramenés au niveau d'accès des secours et bloqués en position ouverte

1.3 types de reconnaissance

Reconnaissances d'attaque

Lorsqu'un binôme, sous ARI, remplit une mission de reconnaissance où les conditions d'engagement sont pénibles, laborieuses ou menaçantes, de par la proximité immédiate du sinistre, de ses effets directs ou de conditions de progression particulièrement éprouvantes.

Reconnaissances périphériques

Lorsqu'un binôme, sous ARI, remplit une mission de reconnaissance où les conditions d'engagement supportables n'entament que modérément ses capacités de résistance et d'endurance physique.

Reconnaissances à vue

Lorsqu'un binôme, porteur de l'ARI, remplit une mission de reconnaissance dans un périmètre éloigné du sinistre afin de concourir au tour du feu effectué par le chef de garde, dans des conditions d'engagement n'entamant pas ses capacités de résistance et d'endurance physique.

Elles sont exécutées conformément aux règles définies dans le BSP 200.11.



Utilisation obligatoire d'un TGR lors de reconnaissances.

1.4 Mesures préventives : confinement et évacuation

Confinement

Opération visant à ordonner à des personnes de se maintenir à l'abri d'un danger ambiant, en se calfeutrant à l'intérieur des locaux dans lesquels elles se trouvent.

Le confinement est une décision qui peut être prise par le COS afin d'éviter l'exposition des personnes à un danger ambiant. Cette option peut avoir l'avantage de faciliter la gestion de l'intervention dans la mesure où des consignes claires sont données, que les personnes concernées sont régulièrement informées et que l'isolement dans un local fermé peut être assuré (exemple : feu de cuisine dans un immeuble de la 4e famille). L'idéal est de laisser un binôme avec les personnes confinées.

Évacuation

Opération visant à ordonner préventivement à des personnes de se déplacer hors des limites d'un périmètre de sécurité, au besoin en les accompagnant, afin qu'elles ne se trouvent pas exposées aux effets d'un danger évolutif.

L'évacuation est décidée à l'issue d'une reconnaissance étendue. L'attitude des accompagnateurs doit être rassurante, afin d'éviter le déclenchement d'un phénomène de panique. Si l'évacuation de personnes valides ne pose pas de difficulté, le déplacement des personnes dépendantes est toujours délicat, car très consommateur en délais et en personnel d'accompagnement.

Elle ne doit être décidée qu'en dernier ressort en fonction des risques encourus. Ce déplacement peut d'ailleurs être limité dans l'espace, le simple changement de local, de zone de compartimentage ou d'étage (selon les dispositions constructives liées au type d'établissement) pouvant suffire dans de nombreux cas pour rejoindre une « zone protégée », comme cela est prévu dans la réglementation ERP. En tout état de cause, la personne ainsi déplacée ne doit jamais être laissée seule.

Dans les établissements hospitaliers ou les structures d'accueil pour les personnes âgées, on privilégiera si possible et par ordre de priorité :

- le confinement
- le transfert horizontal
- le transfert in-situ

Si le confinement n'est pas envisageable et que le transfert horizontal des patients est rendu impossible consécutivement à une évolution exceptionnelle de la situation, le DSM devra procéder à l'évacuation verticale et anticiper sur une demande de moyens adaptés, sur la base d'une équipe médicale et d'un engin-pompe pour chaque patient ne pouvant être déplacé qu'avec son lit et ses appareils.

La mise en place de structures d'accueil (point de regroupement des victimes, centre d'accueil des impliqués, centre d'hébergement d'urgence…) doit accompagner la mesure d'évacuation.

Conformément à la disposition générale secours à nombreuses victimes du dispositif ORSEC (DGSNV) :

« La prise en charge des impliqués est une mission assurée par les associatifs. Un cadre associatif est désigné par le COS comme Chef du centre d'accueil des impliqués (CCAI). Il doit en assurer la mise en place et le fonctionnement. Le CAI est dans le temps, d'abord placé sous l'autorité du DSM ». Le nombre approximatif de personnes évacuées sera transmis dans un message de renseignement.

2. SAUVETAGE ET MISES EN SÉCURITÉ

Dès leur arrivée sur les lieux du sinistre, le 1er chef d'agrès, puis le COS, s'enquièrent des personnes en danger. Dans les délais les plus brefs, ils emploient aux sauvetages et aux mises en sécurité le personnel qu'ils jugent nécessaire et compétent et s'efforcent en même temps d'attaquer le feu.

Le COS explore, ou fait explorer, les endroits qui lui ont été indiqués, puis les autres locaux qui ont pu être envahis par les flammes ou par la fumée, surtout aux étages supérieurs. L'emploi du porte-voix est de nature à rassurer les personnes en danger ou croyant l'être.

Sauvetage

Action visant à soustraire d'un péril immédiat une personne qui, sans aide extérieure, serait vouée à une mort certaine.

Mise en sécurité

Action visant à extraire, en l'accompagnant, une personne menacée par un danger auquel elle ne peut se soustraire d'elle-même.

Les sauvetages et les mises en sécurité sont exécutés conformément aux principes définis dans le BSP 200.12.

Le sauvetage s'effectue par tous les moyens. La mise en sécurité s'effectue en principe par les communications existantes ou, à défaut, par un MEA, une échelle à coulisses ou à crochets.

La prise de risque ne doit jamais faire oublier que ces actions n'excluent pas le respect des règles minimales de sécurité pour le sauveteur, ni le respect des précautions élémentaires pour la personne secourue.

3. ÉTABLISSEMENTS

Les établissements sont réalisés conformément aux règles fixées par le BSP 200.13, en ayant le souci de limiter la gêne à la progression des matériels, personnels et engins.

Les appareils d'incendie sont utilisés en tenant compte du réseau, de leur débit, du diamètre de la conduite qui les alimente et de leur emplacement par rapport au feu.

En partant du point d'eau vers le point d'attaque, on trouve les établissements d'alimentation, de manœuvre et d'attaque.

Hors cas particuliers (violences urbaines, feux en plein air avec hydrants éloignés, lances sur colonne humide), l'alimentation de la pompe doit être réalisée dès qu'une lance est établie.



Le BSP 200.13 fixe les règles d'établissement de tuyaux.

4. VENTILATION

Par son caractère opérationnel, elle ne peut être dissociée de l'attaque.

Action qui consiste à :

- mettre en œuvre les moyens de désenfumage existants ou s'assurer de leur déclenchement automatique
- mettre en place si nécessaire un dispositif de ventilation adapté à la configuration des lieux et au type de sinistre
- maîtriser le sens du tirage

4.1 Classification de la ventilation

3 classifications permettent de qualifier les principes, les techniques et les tactiques de ventilation :

1.1.0.1 ❶ DEUX PRINCIPES DE VENTILATION :

Ventilation naturelle

Courant d'air obtenu sans moyen mécanique. Elle consiste en un balayage de l'air.

Ventilation mécanique

Courant d'air obtenu avec des moyens mécaniques. Elle consiste à créer une surpression ou une dépression. Elle regroupe le désenfumage mécanique (moyens mécaniques de l'établissement) et la ventilation opérationnelle (moyens mécaniques des sapeurs-pompiers).

1.1.0.2 ❷ DEUX TECHNIQUES DE VENTILATION MÉCANIQUE :

- par dépression (aspiration)
- par surpression (injection)

1.1.0.3 ❸ TROIS TACTIQUES DE VENTILATION :

Ventilation d'attaque

Elle consiste à créer un tirage favorable pour les porte-lances. Elle contribue également à réduire le risque d'embrasement généralisé éclair, à améliorer la visibilité, à réduire la chaleur ambiante et à protéger les voies de communication.

Ventilation de protection

Elle consiste à mettre un compartiment en surpression, afin de le protéger des fumées et des gaz chauds.

Ventilation de désenfumage

Elle consiste à vider les volumes enfumés par surpression ou dépression.

4.2 Objectifs de la ventilation

Les objectifs de la ventilation sont de :

- favoriser les sauvetages, les mises en sécurité et les évacuations
- sécuriser la progression des intervenants en prévenant la survenue de phénomènes thermiques
- faciliter l'engagement des intervenants en préservant certains locaux, soit en évacuant les fumées, soit en les mettant à l'abri des fumées
- favoriser l'extinction du sinistre en contrôlant les propagations du feu

Le COS définit l'effet majeur qu'il veut obtenir, afin d'en déduire le mode de ventilation le plus adapté, qu'il soit naturel ou opérationnel. Mais, dans tous les cas, il devra conserver à l'esprit que même si celui qui contrôle l'air contrôle le feu, mieux vaut ne pas ventiler plutôt que de procéder à une ventilation hasardeuse.

L'inversion du tirage peut en effet provoquer des conséquences graves lorsque des équipes sont engagées.

La ventilation est réalisée conformément aux règles fixées par le BSP 200.14.

5. ATTAQUE

Phase de la manœuvre destinée à abattre les flammes pour enrayer la propagation du feu, puis aboutir à son extinction.

5.1 Détermination des points d'attaque

Pour déterminer les points d'attaque, on recherche les endroits vers lesquels la propagation du feu peut se faire le plus facilement ou à partir desquels l'action des lances sur le foyer principal sera la plus efficace.

Les points d'attaque sont désignés au plus près, de telle sorte que l'eau soit projetée de plein fouet ou diffusée avec efficacité sur les matières qui brûlent.

5.2 Mode opératoire

Si le foyer n'a pas une grande étendue et si le feu ne peut pas prendre une rapide extension, il est attaqué à l'aide d'une ou plusieurs lances : on le maîtrise sans avoir besoin de le circonscrire.

Si, au contraire, l'incendie a pris tout de suite une violence telle que tous les foyers ne puissent être attaqués simultanément, il faut porter ses efforts sur les points les plus menacés.

Au besoin, des ouvertures sont pratiquées dans les cloisons pour faciliter l'attaque.

L'attaque est réalisée conformément aux règles fixées par le BSP 200.15.

6. PROTECTION

Dans la MGO, la protection est indissociable de l'attaque. Elle doit être réalisée conformément au BSP 200.16.

Opération qui consiste à limiter le plus possible les dégâts occasionnés par les eaux d'extinction, la chaleur et les fumées lors d'un incendie, puis à protéger les biens d'intempéries extérieures.

Pour être efficace, la protection est mise en œuvre le plus tôt possible.

Les opérations de protection comprennent la reconnaissance et la manœuvre proprement dite, qui varie selon l'importance des locaux et objets menacés.

Elle nécessite généralement :

- le bâchage
- l'évacuation de l'eau
- l'assèchement
- le déménagement (exceptionnel)
- l'aération
- l'étaiement léger

Une attention particulière doit être portée aux pollutions indirectes causées par la mauvaise évacuation des gaz de combustion, ainsi que le rejet en égout, en cours d'eau ou dans le sol des eaux chargées de polluants, produits toxiques ou résidus de l'intervention.

7. DÉBLAI ET DÉGARNISSAGE

Le déblai et le dégarnissage sont souvent perçus comme des tâches ingrates. Ils doivent cependant être effectués avec le plus grand soin et la plus grande rigueur. Ils peuvent être source d'accident pour le personnel. À ce titre, toutes les précautions de sécurité doivent être prises : éclairage, protection contre la chute de matériaux, protection des voies respiratoires. Le rôle et l'implication du COS sont primordiaux durant cette phase.
Durant ces phases, il n'est permis aucune dérogation quant au port des EPI. En particulier, le port de l'ARI est obligatoire tant que le contrôle de la teneur en monoxyde de carbone n'a pas été effectué par le COS et que des fumées subsistent.

Déblai

Opération qui consiste à déplacer les décombres et les objets qui pourraient cacher des foyers pour en achever l'extinction et écarter tout risque de reprise de feu. Le déblai peut être mené conjointement à l'attaque pour faciliter l'extinction.

Dégarnissage

Opération qui consiste à gratter les éléments de construction, murs, poutres et planchers pour en retirer la couche de résidus de combustion, afin de s'assurer de l'extinction au cœur du matériau et de prévenir une reprise de feu.

Au cours de l'attaque, le déblai et le dégarnissage ont pour but de faciliter l'extinction. Une fois le feu éteint, ils

ont pour objet respectivement de retirer les décombres pour le premier, de dégarnir les murs, sols et plafonds qui pourraient dissimuler des sources de chaleur pour le second, écartant ainsi tout risque de reprise de feu. L'utilisation de la caméra thermique est incontournable.

L'utilisation de la CTHE ne doit pas se substituer à l'analyse du chef et venir plutôt confirmer les observations qu'il a effectuées..



Opération de déblai.

Le personnel employé au déblai et/ou au dégarnissage dégage les parties embrasées pour qu'on puisse les éteindre, écarte tout ce qui pourrait devenir un aliment pour le feu et entraîne dans le foyer les parties qui menacent de s'écrouler.

Il emploie à cet effet pelles, pioches, fourches, gaffes, pics de dégarnissage...

Au cours du déblai et du dégarnissage, il y a lieu d'être particulièrement vigilant aux points sensibles (gaines et conduits, pieds de murs...), aux chutes de matériaux, à la toxicité des fumées, aux produits dangereux, au risque d'effondrement, à la sécurité du personnel engagé en hauteur et aux obstacles divers.

Dans les cas où il y a un amas considérable de décombres à déplacer, les sinistrés font appel à une entreprise civile, en cas de refus il faut demander l'intervention de la police et engager une procédure de réquisition telle que définie dans le présent règlement.

Lorsque le laboratoire central de la préfecture de police (LCPP) ou la police judiciaire a été demandé, le dégarnissage et le déblai sont retardés ou limités à leur strict nécessaire, jusqu'à son arrivée.

Une attention particulière doit être portée aux bijoux et objets de valeur, dont la présence doit être immédiatement signalée au COS. Leur enlèvement doit se faire dans toute la mesure du possible en présence de la police et être mentionné dans le compte rendu du rapport de sortie de secours.

8. SURVEILLANCE

Opération qui consiste à empêcher tout risque de reprise de feu par la mise en place d'un détachement de sapeurs-pompiers une fois le message « feu éteint » transmis.

Le service de surveillance est un détachement mis en place par le COS à l'issue de la phase d'extinction, lorsqu'il estime qu'il subsiste des risques de reprise de feu.

La composition du détachement varie suivant l'importance du sinistre. Cependant, le COS s'attache à ce que la surveillance soit aussi réduite que possible. Les relèves sont effectuées conformément aux dispositions fixées par le présent règlement.

Sur place, les chefs du dispositif de surveillance successifs sont COS, avec pour mission de commander le personnel et de mettre en œuvre les matériels mis à leur disposition.

Dotés d'un poste portatif, ils peuvent demander des moyens de renforcement en cas d'évolution défavorable de la situation.

Exemple :



« Je laisse le commandement des opérations de secours à tel chef d'agrès. Dispositif de surveillance mis en place ou relève du dispositif de surveillance effectuée. »

Le contrôle de la bonne exécution du service est assuré à l'occasion de rondes programmées par le chef de garde du secteur.

Le service de surveillance ne peut être réduit ou levé que sur décision du chef de garde ou de l'OGC du secteur à l'issue d'une ronde et après avoir repris le COS.

Exemple :



« Je prends le commandement des opérations de secours. Je lève le dispositif de surveillance…, intervention terminée. »

La rentrée au CS du dernier détachement constitué (dernier engin ou dernière équipe de surveillance) marque l'heure de fin d'intervention. L'intervention est clôturée dans ADAGIO. Cette clôture peut être complétée par la saisie d'un CRI ou la validation de questions spéciales à des fins de statistiques chaudes.

9. RONDES

Opération programmée qui consiste à contrôler, puis à poursuivre par intermittence à chaque fois que nécessaire, le service de surveillance précédemment levé, notamment à l'issue de grands feux, d'opérations délicates ou en présence de lieux complexes et imbriqués. Les rondes sont maintenues jusqu'à ce que le COS principal de l'intervention soit certain qu'il n'y aura plus de reprise de feu.

Il existe 2 types de rondes :

1.2.0.1 ❶ **les rondes effectuées au cours d'un service de surveillance (avant le message *« intervention terminée »*)**

1.2.0.2 ❷ **les rondes programmées à l'issue du message *« intervention terminée »***

Elles sont effectuées a minima par un chef de garde du secteur.

9.1 Avant le message *« Intervention terminée »*

Programmées par le COS, les rondes contrôlent la bonne exécution du service de surveillance.

Chaque ronde fait l'objet d'un ordre de départ (renfort à l'ordre de départ initial de l'intervention en cours) émis par le CSO. Un rapport secondaire est donc rédigé à chaque ronde. La 1re ronde est effectuée environ 2 heures après la mise en place du service de surveillance, puis environ toutes les 4 heures.

Le service de surveillance est levé conformément au § 8 du présent titre.

En règle générale, ces rondes ne font pas l'objet de message de renseignement.

9.2 Après le message *« Intervention terminée »*

Les rondes sont destinées aux interventions dites courantes et sans mise en place d'un service de surveillance ou pour prolonger de façon intermittente le service de surveillance précédemment levé, chaque fois que le COS le juge nécessaire.

La 1re ronde est effectuée environ 2 heures après la rentrée du dernier engin ou la levée du service de surveillance, puis environ toutes les 4 heures jusqu'à la fin du service.

Dans ce cas, chaque ronde fait l'objet d'un renfort sur l'opération encore en cours émis par le CSO territorialement compétent. Il n'y a pas de création d'un nouvel ordre de départ, mais complément de moyens sur l'opération en cours.

Ces rondes font l'objet d'un message de renseignement.

Exemple :



« Ronde effectuée, rien à signaler ».

« Procédons à l'extinction d'un foyer résiduel au moyen d'une lance ».

La dernière ronde est obligatoirement effectuée de jour, en présence du COS le plus élevé de l'opération, et avec une caméra thermique. Il est en effet le seul à pourvoir clôturer l'opération.

Le commandant opérationnel Brigade ou le colonel de garde peuvent missionner l'OSG, voire l'OGC pour réaliser cette dernière ronde. Ils en gardent cependant la responsabilité.

9.3 Opération terminée

L'expression « OPÉRATION TERMINÉE » ne peut être utilisée que pour indiquer que chacune des phases constitutives de la MGO est définitivement conduite à son terme.

La rentrée au CS de la dernière ronde constitue l'heure de fin d'opération. Cette heure est toujours postérieure à celle de fin d'intervention.

Le COS le plus important de l'opération doit donc veiller à la clôture de l'opération dans ADAGIO qui impose :

- la remise en disponibilité de tous les moyens engagés
- la rédaction du message de rentrée
- la validation d'un CRI
- la validation de questions spéciales à des fins de statistiques chaudes

9.4 Anticipation du déblai et de la surveillance

Dans le cas d'une prévision d'opérations de déblai ou de surveillance de longue durée, le COS doit anticiper la demande de détachements de déblai et de surveillance, puis leur relève, avec un délai d'au moins 2 heures pour permettre leur mise sur pied et leur acheminement à l'horaire prévu.

Elle prend la forme suivante :



« Je demande rendu pour telle heure, un dispositif de surveillance ou une équipe de déblai composé de tels moyens ».

Le volume des demandes doit être exprimé de la manière la plus générique possible, à charge pour le CSO ou le CO, selon l'importance de l'intervention, de l'honorer de la manière la plus adéquate, selon la disponibilité des moyens des différents groupements.

Exemples :



« Je demande rendu pour 5 h 00 un dispositif de déblai composé de... »



« Je demande rendu pour 9 h 00 un dispositif de surveillance composé de 2 engins-pompe, 1 chef de garde et 1 motopompe remorquable. »

La relève du personnel nécessaire à la mise en œuvre d'un engin restant sur place ne doit être assurée que par la compagnie d'affectation de l'engin.

Le ravitaillement en carburant des engins est assuré par les ateliers du groupement, sous couvert de l'officier logistique « MCO », s'il est présent sur les lieux.

10. RETEX

Processus qui repose sur une organisation et une méthode robustes et partagées, et qui a pour objectif d'orienter les nécessaires adaptations opérationnelles. Il doit permettre une analyse puis une diffusion rapide des enseignements retenus tant dans le domaine de la préparation opérationnelle que dans celui de la formation des militaires de la BSPP.

Objectif :

La performance et la sécurité de nos interventions constituent un enjeu prioritaire. L'engagement opérationnel au sein du secours d'urgence se fonde sur une documentation opérationnelle solide et éprouvée mais également sur l'expérience acquise par les sapeurs-pompiers, intervention après intervention au regard des actions entreprises, que ces dernières aient pu affecter positivement ou négativement le déroulement de la mission.

Dans ce cadre, il est de la responsabilité des intervenants de communiquer spontanément et sans délai sur les évènements opérationnels qui le nécessitent en vue de les partager avec le plus grand nombre.

Principes :

Le métier de sapeur-pompier de Paris est un métier avant tout de terrain. Une vie de sapeur-pompier de Paris ne suffit pas à se confronter directement à l'ensemble des problématiques opérationnelles qui collent à la rapidité des évolutions technologiques et humaines de notre société. Outre l'application des règlements, le témoignage direct et le partage des connaissances sur le terrain améliorent la compétence opérationnelle quel que soit le niveau de responsabilités.

De manière assez générale, ce sont des situations relevant d'une certaine complexité qui seront retenues. Il s'agit de ne jamais oublier que cet effort de transmission du savoir doit être pédagogique, adapté et être mis en relation avec les règlements opérationnels lorsqu'ils traitent du sujet.

Tout intervenant a le devoir d'informer, de communiquer spontanément ou de questionner sur une situation opérationnelle pour laquelle il a des interrogations, il a éprouvé des difficultés ou découvert une situation nouvelle.

Les cadres et/ou les chefs d'agrès forment donc le 1er maillon de réponse voire le 1er maillon de relai de cette information.

Le 1er outil efficace pour ce niveau, est le RETEX immédiatement après action (qui peut être effectué lors du « à vos rangs »). Le processus RETEX constitue une phase à part entière de l'opération. Mené avec bienveillance et pédagogie et ne se substituant pas aux opérations à réaliser au retour d'intervention.

Il permet :

- de rectifier certains gestes ou actions
- de faire des rappels de règlements
- de prendre éventuellement le témoignage direct de son équipage ou du personnel en poste
- de prendre en compte certaines faiblesses qui devront être travaillées lors des séances de préparation opérationnelle
- de partager sur une bonne pratique
- de faire un point de situation de l'intervention vécue afin d'améliorer la vision globale du personnel qui dans l'action et selon sa responsabilité n'en détient qu'une vue partielle
- d'être en mesure de faire un point de situation sur l'intervention à son chef de centre ou chef de groupe
- de faire connaître à la chaîne RETEX tout élément jugé intéressant
- de jauger le caractère sensible voire le potentiel traumatique d'une intervention et auquel cas d'initier un défusing

Ces actions forment les prémices du recueil du renseignement à chaud qui permettra de juger de l'opportunité d'établir une fiche d'alerte. Enfin, sur le terrain les gardes DO et RCCI participent directement au travers de leur engagement à la collecte des premiers éléments RETEX.

11. CAS DES RELÈVES

Remplacement d'un détachement engagé dans l'accomplissement d'une mission depuis un certain temps par un autre détachement apte à poursuivre la même mission.

11.1 Relèves d'attaque

Les EPI toujours plus performants offrent également une plus grande autonomie pour le personnel d'attaque. Mais l'intensité de l'effort fourni par les équipiers les plus exposés ne permet plus toujours un réengagement immédiat après avoir procédé à l'échange des bouteilles d'air.

Le COS, assisté de l'officier « sécurité », doit intégrer cette contrainte dans son évaluation des besoins en personnel de relève, au même titre que les conditions climatiques et d'engagement ou la durée du travail restant à effectuer.

Le personnel relevé, s'il est conservé sur place en vue d'un engagement ultérieur, doit être regroupé au sein d'une zone dédiée, appelée zone de remise en condition du personnel (ZRCP) et située à l'abri des regards du public, en vue de sa remise en condition (allègement de tenue, repos, restauration).

11.2 Relèves sur interventions de longue durée

Dans le cadre des opérations de longue durée, le COS doit également anticiper les relèves du personnel qui n'est pas à l'attaque mais qui est présent sur intervention, engins spéciaux et de commandement inclus.

La composition de ces détachements et, éventuellement, les matériels particuliers qu'ils doivent emporter en plus de leur équipement de base, sont précisés lors de la demande, qui est réalisée avec un délai d'au moins 2 heures pour permettre la mise sur pied de la relève et son acheminement à l'horaire prévu.



« Je demande rendue pour telle heure, une relève composée de tels moyens. »

En règle générale, les relèves doivent intervenir toutes les 4 heures lorsqu'il s'agit d'opérations actives.

TITRE 3 - RÔLES ET DEVOIRS PARTICULIERS SUR INCENDIE

En complément des rôles et devoirs particuliers sur intervention, d'autres plus spécifiques sont applicables sur incendie.

1. DEVOIRS PARTICULIERS DES OFFICIERS SUSCEPTIBLES D'ASSURER LE COS (OGC, OSG, COL DE GARDE)

1.1 Réaliser un tour du feu

La 1re reconnaissance consiste sur incendie à réaliser un tour du feu en vue de :

- faire compléter les sauvetages et les mises en sécurité, éventuellement prescrire les évacuations
- se rendre compte des locaux et des matériaux en feu, ainsi que des points plus particulièrement exposés (propagation) ou dangereux (explosion, effondrement)
- déterminer l'importance et la nature des moyens supplémentaires nécessaires
- contrôler le dispositif en place
- déterminer les nouveaux points d'attaque éventuellement nécessaires et les cheminements pour y parvenir

1.2 Définir ses axes d'efforts

Il définit son idée de manœuvre, demande les moyens supplémentaires éventuellement nécessaires, et précise ses axes d'effort qui peuvent être par exemple sur feu :

- les sauvetages ou les mises en sécurité
- la lutte contre les propagations
- l'attaque du foyer principal
- la lutte contre les effondrements (refroidissement des structures)
- la ventilation et les exutoires de fumées

1.3 Veiller particulièrement

- à l'évacuation des fumées et des gaz chauds (création d'un sens de tirage si nécessaire)
- à la sécurité du personnel, en l'absence de l'officier sécurité
- à la prise en compte des blessés et des impliqués[1]
- à la mise en œuvre rapide des moyens de protection
- à l'éclairage du site de l'opération
- à la relève du personnel d'attaque en fonction des conditions d'engagement
- à la collaboration avec la police (en particulier le respect des différentes zones et l'organisation de la circulation, en demandant si nécessaire les dispositifs supplémentaires de franchissement de tuyaux prépositionnés à la préfecture de police).

1.4 Anticiper les situations

Dans toutes les phases de l'opération, il s'efforce d'anticiper la situation pour avoir un temps d'avance, c'est-à-dire être en mesure de préparer les ordres et les moyens pour la phase suivante.



Feu d'entrepôt enclavé

Anticiper pour avoir un temps d'avance sur la situation. En particulier sur incendie :

- ***lorsque le feu est circonscrit***, il fait le point des engins non employés, les renvoie tout en conservant au minimum 1 engin de réserve et étudie les moyens hydrauliques à modifier lorsque le feu est maîtrisé
- ***lorsqu'il est maître du feu***, il fait démonter les établissements devenus inutiles et modifie ceux qu'il maintient, en indiquant le nombre de lances à conserver, avec le souci de libérer le plus rapidement possible les engins pour maintenir la couverture opérationnelle. Il prépare le déblai, le dégarnissage, la surveillance et éventuellement l'épuisement des zones inondées par l'eau d'extinction. Il prend les mesures nécessaires pour rétablir rapidement la circulation
- ***lorsque le feu est éteint,*** il en fait le tour pour recueillir les éléments qui lui serviront pour le dernier message de renseignements et le message de rentrée. S'il y a lieu, il organise le déblai et la surveillance, avec le souci de libérer au maximum les engins engagés

1 - Il fait appel pour ces derniers aux services de la mairie, aux associations de secourisme (groupe CAI) et à la police.

2. CHEF DE GARDE

Au cours de l'intervention, le chef de garde a le droit et le devoir de pénétrer dans les locaux où il juge nécessaire d'intervenir, même s'il y a refus de la part des occupants, pour la reconnaissance, les sauvetages, les établissements ou l'attaque, ainsi que les opérations de protection.

> **Bon à savoir**
>
> En cas de découverte de victime décédée sur feu, le chef de garde demande le LCPP d'urgence et transmet immédiatement un message précisant l'heure exacte de découverte du corps.

Il examine, notamment à l'aide de la caméra thermique, tous les endroits qui ont été plus ou moins exposés au feu, principalement les caves, greniers, planchers, plafonds, faux plafonds, joints de dilatation, gaines et combles. Il fait sonder les parties en bois.



Utilisation de la caméra thermique pour détecter d'éventuels points chauds.

L'extinction achevée, le chef de garde signale au chef de détachement de la police présent les dangers que peuvent présenter les immeubles atteints par le feu et la nécessité de procéder à des travaux d'étaiement dépassant les possibilités de la Brigade. Il désigne un endroit de dépôt pour tout le matériel laissé sur le lieu de l'incendie.

Il ordonne les déblais strictement nécessaires à l'extinction complète :

- lorsque le LCPP est demandé, l'extinction complète doit être obtenue sans déblai ou par un déblai sommaire, afin de permettre les investigations
- si des amas de décombres peuvent cacher un foyer qui couve (par exemple lors des feux de dépôts de chiffons, de papiers...), il réclame au chef de détachement de la police présent leur enlèvement par une entreprise spécialisée, dès lors que les travaux à entreprendre dépassent les attributions normales de la Brigade

3. GRADÉS ET SAPEURS DISPONIBLES

Lorsqu'ils sont relevés après une phase d'attaque, les équipes disponibles procèdent à l'échange de leur bouteille d'ARI et se regroupent dans la zone de remise en condition du personnel désignée par le COS, à l'écart de l'intervention.



Échange de bouteilles d'ARI après une phase d'attaque.

L'ensemble de ces cadres doit s'appuyer sur les termes de missions suivants pour exprimer leur cadre d'ordre. Ce lexique est une aide afin de définir son idée de manœuvre mais il ne constitue pas une liste exhaustive avec des définitions précises. Ces dernières se trouvent dans les textes de références.

L'idée de manœuvre est définie à minima par l'OGC (notion d'effort au niveau chef de garde).

TERMES DE MISSIONS ET MODES D'ACTION

A

Activer une Zone de Déploiement Initiale : regrouper, à partir d'une zone définie, les moyens de renforcement afin de permettre leur engagement sur ordre.

Appuyer : apporter une aide par une participation directe ou indirecte à la manœuvre du COS. Plusieurs types d'appui peuvent être réalisés :

- appui spécialisé : nautique, NRBC, RSMU, Cyno...
- appui au commandement : CMO, renforcement PC TAC, COM OPS, SIC...
- appui à l'engagement : ELD, éclairage, épuisement, soutien de l'homme...
- appui des communications : VSTI, VAC...
- *etc.*

Attaque : phase de la manœuvre destinée à abattre les flammes pour enrayer la propagation du feu puis aboutir à son extinction. Elle se fait à partir de points d'attaque (*cf.* BSP 200.15).

B

Barrer les fluides : couper l'arrivée d'un fluide (gaz, électricité, fioul…) au moyen d'un organe de coupure ou par l'action d'un agent compétent (*cf.* 200.10).

C

Couper les propagations : action consistant à empêcher le feu de s'étendre.

D

Déblai (effectuer le déblai) : opération qui consiste à déplacer les décombres et objets qui pourraient cacher des foyers pour en achever l'extinction et écarter tout risque de reprise de feu. Le déblai peut être mené conjointement à l'attaque pour faciliter l'extinction (*cf.* BSP 200.17).

Dégarnissage (effectuer le dégarnissage) : opération qui consiste à gratter les éléments de construction, afin de s'assurer de l'extinction au cœur du matériau et de prévenir une reprise de feu (*cf.* : BSP 200.17).

E

Extraction : action rapide visant à retirer d'une situation dangereuse une ou des personnes pour les diriger vers une zone moins exposée (cette action peut notamment être réalisée dans le cadre des concepts opérationnels suivants : INTERFER, accident d'aéronef, plan jaune, plan violences urbaines, attentat).

Exutoire (actionner un exutoire) : terme utilisé en prévention qui correspond au dispositif d'évacuation des fumées situé en partie haute (*cf.* BSP 200.14).

- **exutoire réalisé** : le dispositif existant a été actionné ou une ouverture a été créée pour permettre l'évacuation des fumées

F

Foyer : endroit où le feu est présent. Le foyer principal est l'endroit de la plus grande activité. Il peut également exister des foyers secondaires et résiduels.

- **localiser le foyer** : mener une reconnaissance d'attaque dans le but de trouver le feu (foyer principal et foyers secondaires)
- **foyer découvert** : en cas de difficulté à localiser le foyer, le COS peut préciser dans ses messages « foyer non découvert » puis « foyer découvert »

L

Ligne de manœuvre (établir une ligne de manœuvre) : mettre en place un point d'eau avancé au moyen de ligne (s) de 110 mm ou de 70 mm (*cf.* BSP 200.13).

P

Part du feu (faire la part du feu) : déterminer les volumes à céder au feu pour protéger ce qui peut l'être.

Périmètre de sécurité (établir un périmètre de sécurité) : zonage défini autour d'un risque afin d'éviter les dommages aux personnes. Il comprend a minima une zone d'exclusion. Cette zone d'exclusion peut être complétée par une zone controlée et une zone de soutien (*cf.* partie 2 - titre 1 - § 6 : zonage de l'intervention).

Poste médical avancé (activer un PMA) : le PMA, est une zone de regroupement des victimes placée sous la responsabilité d'un médecin (BSPP ou SAMU). Son implantation est précisée par le COS dans un message de renseignements sous la forme « PMA activé, telle adresse ».

Point de Regroupement des Victimes (activer un PRV) : en présence de victimes, le COS fait activer un point de regroupement des victimes (PRV) dont il désigne un responsable chargé de sa mise en œuvre. Son implantation est précisée par le COS dans un message de renseignements sous la forme « PRV activé, telle adresse ». Le PRV devient poste médical avancé (PMA) dès lors qu'un médecin est présent sur l'intervention et que l'emplacement est confirmé.



Point de regroupement de victimes.

L'emplacement du PRV devient donc fréquemment celui du PMA lors des interventions courantes. En revanche, PRV et PMA correspondent à 2 emplacements différents dans certains concepts opérationnels (plan jaune et réponse à la menace terroriste notamment).

Prendre en charge une victime : effectuer les gestes de prompt secours adaptés à la pathologie jusqu'au transport éventuel (*cf.* BSP 200.2).

Préserver l'axe logistique : maintenir la circulation libre afin de permettre l'engagement des moyens de renfort.

R

Reconnaissances : opération qui consiste à rechercher le renseignement pour se faire une idée aussi précise que possible de la nature des dangers, des personnes et des endroits menacés, des cheminements à suivre et des moyens à employer.

Reconnaître : effectuer les reconnaissances. Sur feux, les reconnaissances consistent à explorer une zone dans le but de :

- découvrir d'éventuelles victimes
- juger de l'ampleur du sinistre et des risques d'extension
- déterminer le mode d'extinction approprié, les points d'attaque et les cheminements
- apprécier la configuration du bâtiment



Les reconnaissances permettent de découvrir d'éventuelles victimes.

Les reconnaissances sont réalisées d'abord sur les 6 faces du sinistre (reconnaissances cubiques). Il existe 3 types de reconnaissances : d'attaque, périphérique et à vue (*cf.* BSP 200.11).

- **reconnaître une cage d'escalier** : explorer le volume de la cage d'escalier (ascenseur, gaine…)
- **reconnaître un niveau** : explorer tout le volume de l'étage
- **reconnaître un appartement** : explorer l'intégralité d'un logement

Relève (effectuer une relève) : remplacement d'un détachement engagé dans l'accomplissement d'une mission par un autre détachement apte à poursuivre la même mission.

Relevés (effectuer des relevés) : déterminer les risques d'explosion, d'intoxication ou d'irradiation au moyen d'appareils de mesure.

Rentrer en contact : se mettre en liaison avec le COS, un chef de détachement, la coordination médicale ou un service public.

Repli (se replier) : quitter une position devenue dangereuse pour rejoindre un point ou une zone définie et protégée.

S

Sortant (créer un sortant) : ouverture(s) située(s) dans le volume en feu ou proche de celui-ci afin de permettre l'évacuation des fumées et gaz chauds. Le sortant est existant ou est créé par une action volontaire des sapeurs-pompiers. Sa surface doit être au moins de 1 m² (*cf.* BSP 200.14).

Surveillance : service mis en place sur les lieux d'un sinistre après l'extinction en vue d'empêcher une reprise de feu postérieure au départ des secours (*cf.* BSP 200.17).

T

Trier : distinguer visuellement le caractère symptomatique ou non d'une potentielle victime.

Transporter : assurer le déplacement d'une ou plusieurs victimes vers une structure hospitalière. Il se décline en plusieurs procédés et modes d'action (*cf.* BSP 200.2).

V

Ventiler : évacuer les fumées, ainsi que les gaz chauds, explosifs ou toxiques. Se décline en plusieurs procédés et modes d'actions (*cf.* BSP 200.14).

TITRE 4 - PRÉCAUTIONS À PRENDRE SUR OPÉRATION

La protection de la population est un automatisme chez le sapeur-pompier engagé en opération.

Mais ce dernier doit également se protéger personnellement contre tout risque induit par l'événement.

1. PORT DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

Le port des EPI n'est en aucun cas une option. Il est du devoir de chaque sapeur-pompier engagé sur opération de se protéger en portant correctement les EPI adaptés. Il est de la responsabilité de chaque chef d'agrès, puis du COS de définir la tenue en fonction de l'intervention et de la zone d'engagement, ainsi que de la faire revêtir. De même, les équipements de sécurité [instrument de contrôle et de sécurité (ICS), tableau de gestion de reconnaissances (TGR)] doivent être mis en place ou activés avant l'engagement.

En particulier, l'appareil respiratoire isolant (ARI) est employé systématiquement dès lors qu'il y a un risque avéré ou supposé dans la qualité de l'air respiré. Le personnel protégé par ARI n'opère jamais isolément. Si, pour une raison quelconque, l'un des 2 sapeurs (chef ou servant) n'est plus en mesure d'accomplir sa mission (déclenchement du sifflet avertisseur de l'ARI, difficulté matérielle...), l'équipe doit immédiatement se replier.

Lorsque l'engagement nécessite le port de l'ARI, aucun personnel (cadres et experts de garde compris) ne peut s'engager seul. La création de binômes de circonstance est alors nécessaire.

2. CHUTE DE MATÉRIAUX

Par une observation attentive de la disposition des lieux et du genre de construction, le personnel engagé évite d'être atteint par la chute des matériaux.

3. CHEMINEMENT

- sur un plancher menaçant ruine, le personnel se tient le long des murs
- sur un toit en pente, il progresse sur le faîtage ou le long des fermes
- sur une surface inondée, il prend garde aux éventuels fosses et regards camouflés en testant le sol

Dans tous les cas où le cheminement présente des dangers (fragilité ou instabilité des matériaux supportant le personnel, fortes pentes, risques de glissade, hauteur, vent...), les déplacements sont limités et le personnel est impérativement amarré (lot de sauvetage et de protection contre les chutes [LSPCC]).

4. PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPLOSION

La zone d'intervention est systématiquement sécurisée dès lors qu'il existe un risque d'explosion.

En cas d'intervention de grande ampleur, le périmètre de sécurité peut être constitué au moyen du lot de balisage Brigade.

Les postes radio et les téléphones GSM ne sont pas en sécurité intrinsèque. Ils doivent être maintenus éteints en atmosphère explosible ou dès qu'il existe un risque de formation d'une telle atmosphère.

La ventilation des locaux doit faire l'objet de la plus grande attention du COS. En effet, celle-ci peut modifier la composition de l'atmosphère et la faire passer dans une plage d'explosivité, voire déclencher son inflammation.

Dans les feux de sous-sol et dans les milieux où des explosions sont à redouter et afin de limiter les risques encourus, il est absolument interdit de se servir d'autre moyen d'éclairage que de la lampe individuelle ou du projecteur portatif en dotation. En outre, leur allumage et leur extinction doivent se faire impérativement en dehors de ces locaux.

En règle ABSOLUE, l'alimentation en gaz de ville doit être neutralisée dès l'arrivée des premiers éléments d'intervention, en barrant toutes les conduites :

- sur trottoir pour l'ensemble du ou des bâtiments situés à l'adresse
- en façade pour l'ensemble des niveaux du bâtiment
- en pied de conduite montante pour l'ensemble des étages de la cage d'escalier
- à l'étage pour le ou les locaux concernés

Dans toute la mesure du possible, repérer les barrages qui ont été manœuvrés en plaçant l'étiquette normalisée « Gaz barré » au sol ou sur le mur, la plaquette « Robinet condamné fermé » à défaut par tout autre moyen (craie par exemple).



Une chaufferie gaz dispose d'un barrage propre.

Seul un agent GrDF est habilité :

- à manœuvrer un barrage où l'indication « RÉSEAU » apparaît
- à manœuvrer un barrage déjà fermé



Pincement d'une conduite de gaz d'alimentation par les agents GrDF



Seul un agent GrDF est habilité à manœuvrer un barrage déjà fermé.

5. PRÉVENTION DES RISQUES ÉLECTRIQUES

À l'exception des disjoncteurs accessibles aux secours (dispositif de coupure d'urgence), il est interdit de toucher aux appareils électriques, aux transformateurs et aux conducteurs. Ceux-ci peuvent être dangereux, notamment lorsqu'ils sont placés sur les toits ou sur la voie publique.

Avant de s'approcher des câbles « haute tension » et des rails conducteurs, il faut s'assurer qu'ils ne sont plus alimentés. Il convient de se méfier également des courants induits.

Le coffret à coupure rapide (CCR) est un organe de coupure générale de l'électricité d'un immeuble à Paris uniquement. Il présente la particularité d'être manœuvrable par les sapeurs-pompiers. Avant toute manœuvre, il est IMPÉRATIF de ramener les ascenseurs et/ou les monte-charges au niveau d'accès des secours.

Aucune manœuvre de rétablissement du courant n'est autorisée aux sapeurs-pompiers ; cette opération reste du seul ressort des agents d'ENEDIS.

Il n'existe pour le moment aucun moyen de coupure de l'énergie électrique produite par des panneaux photovoltaïques, dont le voltage peut atteindre 50 volts.

6. PROTECTION FACE AUX RISQUES TECHNOLOGIQUES

Certains locaux (industries, laboratoires, hôpitaux, universités...) et moyens de transport peuvent présenter, de par leur activité ou les appareils qu'ils contiennent, des risques radiologiques, biologiques ou chimiques.

Dans ce cas, le chef de détachement doit avoir le souci immédiat de :

- protéger son personnel
- établir un large périmètre de sécurité
- se renseigner au plus vite sur la nature et l'emplacement du risque (technicien, responsable d'établissement, documentation)
- demander les moyens adaptés

TITRE 5 - GÉNÉRALITÉS SUR LE SECOURS À PERSONNE

Le dispositif médical et de secours français repose sur 3 piliers :

- la permanence des soins
- le secours à personne (SAP)
- les structures hospitalières de médecine d'urgence

1. IMPLICATION DE LA BSPP DANS LE DISPOSITIF MÉDICAL

Sur Paris et les départements de la petite couronne, la BSPP et les services d'aide médicale urgente (SAMU) ont en charge en commun les secours d'urgence aux personnes en tant que services publics.

Cela nécessite la mise en cohérence du schéma régional d'organisation sanitaire (SROS) et du schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques (SIDACR) de la BSPP, pour répondre de manière la mieux adaptée et la plus rapide à une situation d'urgence ou de détresse.

La participation soutenue de la Brigade à ce système dans le cadre du secours d'urgence à personne (SSUAP) aussi nommé secours à victime (SAV) dans ce document contribue à une couverture de proximité sur son secteur de compétence et assure la qualité de la réponse initiale.

2. ORGANISATION DU SECOURS D'URGENCE À PERSONNE

Dans le domaine du secours d'urgence à personne, le concept de « chaîne des secours » regroupe l'ensemble des actions et des acteurs nécessaires à la prise en charge d'une victime du lieu de l'intervention jusqu'à son admission dans une structure hospitalière adaptée. La mise en œuvre de cette chaine des secours permet d'améliorer la survie ou le devenir des victimes, et dépend essentiellement de la qualité et de la précocité de l'alerte.

Bon à savoir

L'aide médicale urgente a pour objet, en relation notamment avec les dispositifs d'organisation des secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état. La BSPP, qui dispose d'ambulances de réanimation et de sa propre coordination médicale, y participe activement. Les transporteurs sanitaires, qui relèvent du secteur privé, assurent la réponse ambulancière dans le cadre de leur participation à l'aide médicale urgente, sous la responsabilité des SAMU-Centre 15.

Les services d'aide médicale urgente et les services concourant à l'aide médicale sont tenus d'assurer le transport des patients pris en charge dans le plus proche des établissements offrant des moyens disponibles adaptés à leur état, sous réserve du respect du libre choix.

2.1. ÉTAPES DE LA PRISE EN CHARGE D'UNE VICTIME

La chaîne du secours d'urgence à personne est composée de plusieurs maillons interdépendants et indispensables :

- la sécurité
- l'alerte des services de secours
- la réalisation des gestes de secours par un témoin
- la prise en charge par les sapeurs-pompiers
- la médicalisation pré-hospitalière
- la prise en charge hospitalière

2.2. ACTEURS DU SECOURS À VICTIME

Pour faire fonctionner la chaîne du secours à victime, plusieurs moyens publics et privés, participent réguliè-rement à l'organisation des secours.

Il s'agit des :

- citoyens
- médecins libéraux
- entreprises de transport sanitaire agréées
- associations agréées de sécurité civile
- gendarmerie et police nationale
- sapeurs-pompiers, civils et militaires
- structures d'aide médicale d'urgence
- structures d'urgences au niveau des hôpitaux (SU), cliniques...

3. PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES DU SECOURS D'URGENCE À PERSONNE

Les principes élémentaires du SSUAP sont définis et détaillés dans le chapitre 1 du BSP 200.2.



Prise en charge d'une victime sur intervention pour feu.

TITRE 6 - OPÉRATIONS À EFFECTUER AU RETOUR D'INTERVENTION

1. EN FIN D'INTERVENTION, AVANT DE QUITTER LES LIEUX

Le chef d'agrès :

- reçoit le compte rendu du conducteur sur la présence et l'état du matériel
- si du matériel est laissé sur les lieux de l'intervention, rédige et fait signer le bon de prise en charge provisoire, ou de prise en compte selon les cas
- s'il a été amené à pénétrer dans des locaux dont les occupants sont absents, les informe de son passage en disposant bien en vue l'imprimé BOPE 13 dûment renseigné
- s'assure de la présence de tout son personnel
- lorsque le MMA est complet et en mesure de se rendre à nouveau sur intervention, transmet un message de disponibilité dès son retour sur son secteur

Le conducteur :

- vérifie la présence et l'état de son matériel
- si du matériel est laissé sur les lieux, il en établit la liste et fait signer un « bon de mouvement » en 3 exemplaires au chef de détachement bénéficiaire, voire au locataire ou au propriétaire
- complète le remplissage de sa citerne

2. PENDANT LE TRAJET DE RETOUR

Le chef d'agrès :

- assure la veille radio
- met à profit le déplacement pour perfectionner le conducteur du MMA
- décrit les points particuliers du secteur devant lesquels le MMA passe
- peut passer, sur ordre, à des endroits prévus dans le cadre de mesures prises lors de certains plans (grand froid par exemple)

3. À L'ARRIVÉE AU CENTRE DE SECOURS

Le chef d'agrès :

- fait mettre le personnel dans la position « à vos rangs » et lui fait connaître, s'il y a lieu, son appréciation sur le déroulement de l'intervention
- s'assure de l'état physique et psychologique de son personnel (fatigue, blessures légères...), en particulier après une intervention difficile et au besoin, fait prendre les premiers soins, voire provoque une consultation médicale
- vérifie l'état vestimentaire du personnel. Si un équipement de protection individuelle ou un vêtement est détérioré, il fait procéder à son échange et fait rédiger un compte rendu par l'intéressé
- contrôle, si besoin est, le contenu des poches et des coffres de l'engin
- s'assure de la remise en condition et de la restauration de son personnel
- prend les dispositions pour remettre son MMA disponible au plus vite
- se rend au PVO avec les renseignements pris sur intervention et dicte son message de rentrée au stationnaire, avant de faire saisir le cas échéant le CRI
- rédige son rapport d'intervention (il ne quitte sa garde qu'après avoir rédigé tous ses rapports)

Le conducteur :

- contrôle l'aspect extérieur de son engin
- assure les échanges nécessaires et le recomplètement du matériel
- effectue, le cas échéant, le plein de carburant
- effectue avec le reste du personnel le nettoyage de la cellule sanitaire et des matériels utilisés
- signale au garde remise et à son chef d'agrès toute anomalie ou absence de matériel

4. RETOUR D'EXPÉRIENCE

Le chef d'agrès doit profiter de chaque intervention pour parfaire les connaissances de son personnel. Si besoin est, il réalise un complément de formation lors du retour au centre de secours.

Toute intervention ou situation particulière rencontrée peut faire l'objet d'une remontée d'information aux échelons supérieurs via l'établissement d'une fiche RETEX.

Le RETEX est un processus qui se décompose en plusieurs phases :

- le recueil de l'information sur le terrain généralement effectué par les intervenants, complété le cas échéant par la garde RCCI
- l'identification, l'analyse et l'exploitation des enseignements
- la recherche de solutions (évolutions des règlements, études, modifications techniques…)
- la diffusion et l'archivage de ces enseignements

Le RETEX doit produire 2 effets :

- garantir la qualité de la préparation opérationnelle et l'enrichissement de la culture opérationnelle
- faire évoluer la doctrine et les matériels : apporter des réponses opérationnelles et/ou réglementaires aux difficultés rencontrées

PARTIE 4 - AUTRES MODES OPÉRATOIRES

Titre 1 - Risque d'explosion 71
Titre 2 - Risque électrique 81
Titre 3 - Interventions NRBC 85

TITRE 1 - RISQUE D'EXPLOSION

1. GÉNÉRALITÉS



1.1 Le risque d'explosion

Il est généré par la présence :

- d'un **gaz** combustible ou de **vapeurs** de liquides inflammables dont la concentration se situe dans leur plage d'explosibilité ou au-dessus
- de **poussières** en suspension dans l'air, en proportions variables susceptibles de propager le feu de façon comparable à une explosion (amidon, coton, sucre, aluminium, blé…)
- d'un **récipient** ou d'une **conduite** sous pression
- de **produits explosifs** par nature (poudres, nitroglycérine, TNT, mélinite…)
- de **gaz en récipient**, soumis aux phénomènes de l'incendie : température, pression, etc.

L'explosion peut être déclenchée par :

- une source externe (étincelle, flamme)
- un échauffement trop important (surpression)
- un refroidissement trop rapide (choc thermique)
- un choc mécanique
- un apport brusque de comburant

1.2 1.2 Reconnaissance du risque

Elle sert à :

- **COLLECTER** les informations, renseignements
- **DÉCELER** tout ce qui peut être à l'origine d'un feu, d'une explosion, ainsi que de leur propagation
- **VOIR** tout ce qui peut être fait et complété pour s'opposer à de tels sinistres

S'il s'agit d'un gaz, des relevés explosimètriques au moyen du détecteur multigaz permettront de préciser l'importance

du risque, notamment lorsqu'il se produit des accumulations (poches de gaz) avec des concentrations différentes.

Lorsque ces relevés ont lieu en espaces clos, il est impératif de les effectuer sous ARI.

LIE : Limite Inférieure d'Explosibilité **LSE** : Limite Supérieure d'Explosibilité



En dessous de la LIE, le mélange est trop pauvre pour pouvoir exploser.
Au dessus de la LSE, le mélange est trop riche.

- Le détecteur multigaz n'indiquant que le % de LIE, les secours sont en zone dangereuse dès que les 100 % de LIE sont atteints (affichage XXX).
- On peut être à 20 % de la LIE à un niveau, et, à un seuil supérieur à un étage différent. **Considérer le plus grave**.
- La **maîtrise** du fonctionnement du détecteur est indispensable (C/A + chef d'équipe).

Bon à savoir : La plage d'explosibilité du gaz naturel (5 % à 15 %) peut être très rapidement atteinte (quelques minutes selon le débit), exemple une fuite sur une gazinière atteint en 15 min la plage d'explosibilité d'un appartement de 10 m²

1.3 Le but de l'intervention

L'intervention vise à :

- **empêcher** le risque de se transformer en explosion
- **préparer** la mise en œuvre des moyens susceptibles de limiter les dégâts et dommages si l'explosion est probable

On distingue globalement le :

- risque d'explosion **hors d'un feu ou d'un incendie**
- risque d'explosion **en présence d'un feu**





2. RISQUE D'EXPLOSION HORS D'UN FEU OU D'UN INCENDIE

La mission des secours
est exclusivement une **MISSION DE SAUVEGARDE**.




Elle comprend des :

- **mesures préalables**
- **mesures d'intervention proprement dites**

2.1 Mesures préalables

2.1.1 Estimer Localiser, Délimiter

L'intervention revêt schématiquement le processus suivant, qui doit être modulé selon les circonstances.



2.1.2 Figer le risque

C'est le conserver dans l'état et les dimensions qu'il avait à l'arrivée des secours.

Pour cela, il faut :

- **ARRÊTER** la fuite. Pour les gaz et les liquides, il suffit généralement de manœuvrer le robinet de barrage. Dans le cas du gaz naturel, seuls les robinets de branchement peuvent être manœuvrés par les sapeurs-pompiers. **En aucun cas il ne faudra essayer d'obstruer ou d'écraser une conduite de gaz naturel**, celle-ci pouvant être doublée par une conduite en polyéthylène susceptible de propager le gaz loin de la fuite initiale. Au-delà (robinets de distribution réseau), la manœuvre est du ressort de GRDF conformément au BSP 350.
- **ÉVITER** de faire subir à la situation des modifications brusques :
  - soit **directement** par des courants d'air involontaires, des déplacements non contrôlés de personnes, par la création d'étincelles lors de choc ou de frictions en déplaçant des objets (**ces consignes sont à donner au requérant dès la prise d'appel**)
  - soit **indirectement** par création de cause d'origine humaine : manœuvre d'appareils électriques (les outils peu étincelants peuvent être utilisés)

DANS TOUS LES CAS, SURVEILLER L'ÉVOLUTION DES DONNÉES DE LA SITUATION (VIGILANCE DÉTECTEUR MULTIGAZ)

ATTENTION !

- s'il est décidé de **procéder** à une coupure de courant, la réaliser le plus loin possible de la zone dans laquelle le risque a été délimité et être précédé d'une reconnaissance qui aura permis de déterminer si l'explosion ne peut être déclenchée par
  - des appareils électriques équipés de dispositifs de temporisation pouvant provoquer avec un certain retard une étincelle à la suppression de leur alimentation
  - des sources autonomes de courant (piles, batteries, chargeurs de batterie ou d'accumulateurs, générateurs, éclairage de secours, etc.) à commutation automatique en cas de défaillance du secteur

Une telle décision est impérativement précédée par l'évacuation **TOTALE** des immeubles de leurs **habitants et des personnels de secours** qui sont éventuellement engagés.

D'une façon générale :

- s'il est possible rapidement de supprimer la cause et évacuer le mélange explosible, maintenir l'alimentation et ne pas prendre le risque de perturber l'équilibre existant
- si au contraire l'atmosphère doit se maintenir longtemps, il est préférable de prendre le risque de couper le courant
- **ÉTEINDRE les terminaux portatifs et mobiles hors zone dangereuse**, tout départ pour fuite de gaz comporte toujours un risque

Les radios portatives ainsi que les téléphones mobiles doivent être éteints avant l'engagement en zone d'exclusion. Un personnel hors zone d'exclusion doit être capable de demander des moyens de renforcements.

2.1.3 Protéger l'environnement immédiat



- **ÉVITER** de passer avec l'engin devant l'adresse : **cette règle est absolue en cas de fuite de gaz VP**
- **STATIONNER l'engin au-delà de 50 m,** cette distance forme la 1re estimation de la zone d'exclusion
- **ÉLOIGNER** les curieux, évacuer ou confiner les immeubles menacés
- **ÉTABLIR** un **large périmètre de sécurité**
- **ÊTRE EN MESURE** de mettre en place des **moyens d'intervention proportionnés** aux dommages évalués

Sur certaines interventions, le confinement sera approprié et sur d'autres l'évacuation sera conseillée. Cela dépend de l'année et du type de construction. Il s'agit d'apprécier rapidement le niveau de danger dans les bâtiments.



2.2 Mesures d'intervention proprement dite

L'intervention proprement dite a pour but de réduire le risque d'explosion, et de limiter les dégâts si l'explosion se produit.

2.2.1 Réduire et supprimer le risque

Il s'agir de revenir à la situation antérieure sans dommage.

Pour cela :

- **SUPPRIMER** la cause (barrage, fermeture de vanne, etc.). En présence de gaz naturel, **signaler** à l'agent GRDF le ou les barrages manœuvrés. L'action sur le **BON BARRAGE** de gaz ne signifie pas la disparition du risque d'explosion
- **PROCÉDER** à l'absorption du produit lorsqu'il s'est répandu en faible quantité et en dégageant des vapeurs explosibles. Sinon, recouvrir la nappe d'un tapis de mousse pour éviter les évaporations
- **VENTILER** jusqu'à disparition **complète** du danger dans tous les locaux et immeubles concernés :
  - **ventilation naturelle** : à rechercher dans la majorité des cas (petites fuites en particulier)
  - **ventilation mécanique** : l'opération ne doit être entreprise qu'après la suppression de toute cause de déclenchement possible d'une explosion avec des moyens antidéflagrants utilisés généralement en aspiration, afin de maitriser les flux

Bon à savoir : Le PEV dispose de ventilateurs électriques ATEX et la BPM dispose de moyens de ventilation hydraulique antidéflagrants.

Lorsque l'atmosphère initiale est non explosive car saturée en gaz (au-delà de la LSE), la ventilation fera systématiquement repasser le mélange gazeux par la plage d'explosibilité.

2.2.2 Protéger le personnel

- **N'EMPLOYER** que le **personnel strictement nécessaire** en le tenant autant que possible, derrière des murs capables de résister en cas d'explosion, à la poussée des gaz et à la projection des matériaux. Le personnel inutilisé est maintenu éloigné de l'endroit dangereux



- **FAIRE PORTER** les **EPI + ARI** (coiffé lorsque la situation l'exige) dès l'arrivée sur les lieux

- Le matériel immédiat à emporter doit permettre :
  - la **détection**
  - la **neutralisation** (barrage)
- Le matériel hydraulique est maintenu hors zone d'exclusion afin de pouvoir réagir
- Sauf besoin particulier du COS, un binôme est laissé à l'engin en mesure d'intervenir et de passer un message en cas d'explosion

- **EFFECTUER** les reconnaissances sous **ARI** lorsque les relevés ont lieu en espace clos

IMPORTANT - IMPORTANT - IMPORTANT -

L'éloignement de l'engin (**50 m minimum**) protège du risque d'explosion.

Les seuls moyens permettant d'éviter les effets du BLAST sont la **distance et/ou un écran solide**.

Un véhicule de tourisme ne protège pas du risque.

IMPORTANT - IMPORTANT - IMPORTANT -

2.2.3 Limiter les dégâts possibles



ÉVALUER l'**étendue des dommages et des dégâts possibles** en cas de survenance de l'explosion (humains et matériels)

- être en mesure d'**INTERVENIR immédiatement** si l'explosion se produit :
  - dommages aux personnes : secours aux victimes
  - dégâts matériels : extinction des incendies consécutifs à l'explosion, étaiements divers, etc.

3. RISQUE D'EXPLOSION EN PRÉSENCE DE FEU

La situation est d'autant plus sensible qu'il y a présence simultanée de l'élément constitutif du risque (gaz, poussière, explosif) et des causes possibles d'explosion (flamme, température, pression, etc.).

La mission des secours est alors double : **SAUVEGARDE** et **EXTINCTION**.

3.1 Feu dans les locaux alimentés en gaz naturel

Barrer la conduite qui dessert les locaux concernés par l'incendie. En cas d'impossibilité, le chef de détachement engage son personnel que s'il existe un risque pour les personnes, en tenant compte des signes annonciateurs d'une explosion imminente (odeur, sifflement, etc.).



En attendant, il doit limiter son action à la protection de l'environnement, afin d'éviter toute extension du sinistre.

3.2 Fuite de gaz naturel enflammée

En principe, il n'y a pas de risque d'explosion tant que le gaz brûle. L'effort est alors porté sur la protection de l'environnement soumis aux risques de propagation de la flamme et au rayonnement thermique.



Manœuvre du robot d'extinction sur une fuite de gaz enflammée


Sauf en cas d'absolue nécessité, **la fuite enflammée ne doit être éteinte que par barrage de la conduite** afin de ne pas recréer de risque d'explosion. Par conséquent, il convient de prendre garde à ne pas souffler la flamme en manœuvrant les moyens d'extinction éventuellement mis en place, ni à noyer la conduite par un effet « baignoire » si elle est située en tranchée.

Dans certains cas qui doivent rester très exceptionnels et après concertation entre le COS et le responsable du Gaz de France sur place, il peut être nécessaire de procéder à l'extinction alors même que la fuite n'est pas encore arrêtée.

Pour ce faire, la conjonction des 4 facteurs suivants est nécessaire :
► **urgence absolue** (personne en danger, risque d'explosion, risque d'extension grave, etc.)
► **impossibilité d'effectuer le barrage** (ex : fuite sur le barrage lui-même) ou délais trop longs
► possibilité d'effectuer la **neutralisation** directement au niveau de la fuite
► **absence de matière en ignition** aux abords immédiats susceptible de provoquer une ré-inflammation spontanée

Quand ces 4 conditions sont réunies, il s'agit d'**accompagner l'agent GRDF** en le faisant encadrer par 2 sapeurs-pompiers manœuvrant chacun une lance en jet diffusé de protection, jusqu'à ce qu'il soit suffisamment près de la flamme pour la souffler et neutraliser la fuite. En cas de fuite enflammée sur conduite moyenne pression, des lances (en jet diffusé) supplémentaires, placées légèrement en retrait, sont nécessaires pour la protection des porte-lance engagés au plus près du foyer.





QR Code vidéo

Procédure Gaz Renforcée

(PGR)

3.3 Cas des bouteilles de gaz

Des bouteilles qui ont été soumises au rayonnement d'un incendie sont susceptibles d'exploser au-delà d'une certaine température.

Ce risque est présent sur nos interventions sous différentes formes :

- habitat individuel alimenté au butane
- habitat individuel et collectif alimentés au propane
- installations grande cuisine
- installations avec chaufferie
- installations mobil-home et caravane
- installations mobiles (rotisserie, food-trucks)
- installations précaires
- chantiers en toitures



Dans ce cas, il faut :

- éviter toute action mécanique ou thermique brutale
- ne pas négliger le risque de « BLEVE » pour les bouteilles de GPL (exemple : bouteilles en acier 13 et 35 kg)
- ne pas négliger le risque d'inflammabilité et d'explosion de l'acétylène

Avant tout déplacement de la bouteille, le chef de détachement doit :

- mesurer la température externe au moyen d'un thermomètre infrarouge (en dotation dans les VRCH) ou bien au moyen d'une caméra thermique dotée d'une zone de mesure de point chaud
- refroidir en jet diffusé d'attaque en maintenant le porte-lance hors d'atteinte, jusqu'à ce que la température redescende en-dessous du seuil de rupture (CO_2 et GPL : 100° C – oxygène : 350° C)
- dans le cas d'une bouteille d'acétylène prise dans un incendie, le COS demande l'intervention du LCPP d'urgence

S'il s'agit d'une fuite enflammée au niveau du robinet et que la bouteille n'a pas été soumise à d'autres rayonnements, la fuite pourra être arrêtée par fermeture du robinet.

En cas d'impossibilité, il sera procédé au refroidissement de la bouteille jusqu'à ce qu'elle soit entièrement vide, tout en assurant la protection de l'environnement comme précédemment.

3.4 Cas des GPL et des GNV

- cf. BSP 305.2 - Partie 5
- **fuite enflammée** : il n'est pas nécessaire d'éteindre la flamme si l'environnement n'est pas menacé
- **bouteilles contenues dans un local incendié** : si les bouteilles n'ont pas explosé, il faut éviter de les refroidir brutalement au moyen de l'eau et de les déplacer
- **Risques principaux véhicules GPL**



Feu de véhicule GPL.

Différents scénarios accidentels sont possibles :

- fuite de gaz liée à un défaut d'étanchéité pouvant engendrer un VCE[1] en présence d'une source d'inflammation ayant une énergie suffisante
- apparition brutale et répétée d'une torchère sur un véhicule équipé d'une soupape de sécurité et soumis à un incendie
- explosion de type BLEVE[2] en conséquence d'un échauffement important du réservoir suite à un feu

Rapportés à des réservoirs GPL de 150 l,

Les 3 effets du BLEVE sont :

- la projection d'éclats avec effet de missile pouvant aller jusqu'à 100 m
- la création d'un flux thermique avec création d'une boule de feu dont le diamètre peut atteindre 30 m pendant 3 s
- la création d'une surpression dont les effets peuvent être ressentis jusqu'à 120 m

Risques principaux véhicules GNV



Feu de bus GNV.

Les risques liés aux accidents et aux feux de véhicules équipés au GNV sont relativement réduits en raison :

- de la nature du gaz : plus léger que l'air, le méthane se dilue très rapidement dans l'atmosphère
- du positionnement des bouteilles : en raison de leur volume, les bouteilles sont généralement placées sur le pavillon, hors d'atteinte directe des chocs
- des thermo fusibles placés sur chaque bouteille et sur la canalisation, qui fondent rapidement (100° C)

En outre, la nature gazeuse du GNV exclut l'apparition d'un BLEVE. Le principal risque est donc celui d'une fuite de gaz, enflammée ou non, voire d'un VCE d'une durée de plusieurs minutes.

3.5 Cas des bouteilles d'acétylène

Les mélanges air/acétylène et/ou oxygène/acétylène constituent des mélanges inflammables et parfois explosifs dans les plages de LIE = 2,3% à LSE = 83% dans l'air. Il est à noter que sous l'effet d'une faible pression ou d'une température élevée, l'acétylène peut rentrer dans une phase d'instabilité et se décomposer. Cette décomposition est explosive.

Dans toutes les situations, il conviendra de procéder à une reconnaissance avec prise de renseignements (type de bouteille et contenance, nombre, lieu de stockage, milieu ouvert ou fermé, signe de dommages) et avec mesure de température de la ou des bouteilles et d'explosimétrie du milieu.

1 - VCE (Vapor Cloud Explosion) : c'est l'explosion d'un nuage de vapeurs de produits inflammables sous l'effet de causes diverses (flamme, étincelle, friction, compression…). Plus lourd que l'air, le GPL a tendance à s'accumuler sous forme de nuage (en milieu non confiné, le terme UVCE est employé : Unconfined Vapor Cloud Explosion.).

2 - Le BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion) : c'est l'explosion d'un gaz sous forme liquide se produisant lorsqu'il y a rupture brusque du réservoir. Cette dernière est due à la fragilisation de l'enveloppe et à l'augmentation de la pression interne, consécutives à l'incendie. Le gaz est alors vaporisé dès sa mise à la pression atmosphérique. L'énergie produite disperse le liquide restant en aérosol, propulse des fragments du réservoir et crée une onde de surpression. Dans le cas d'un gaz inflammable tel le GPL, le liquide s'enflamme en créant une boule de feu.

4. CAS PARTICULIER DES OBJETS SUSPECTS

Ce type d'intervention est du ressort du Laboratoire Central de la Préfecture de Police (LCPP).



En présence d'engins suspects et plus strictement sur les engins et colis déposés, les mesures suivantes sont à prendre :

- demander l'intervention de la police
- ne pas toucher, ne pas déplacer, ni provoquer de vibrations dans les environs immédiats de l'objet même s'il a été initialement déplacé
- prêter son concours à la police pour la réalisation d'un périmètre de sécurité initial de 100 m
- au minimum en zones dégagées, en l'absence de la police, prendre les premières mesures nécessaires à la mise en place de ce périmètre
- demander les moyens supplémentaires jugés nécessaires pour lutter contre les dommages que provoquerait l'explosion

TITRE 2 - RISQUE ÉLECTRIQUE

Le courant électrique est employé sous plusieurs tensions :

Tensions en volt	Courant alternatif	Courant continu
Très basse tension (TBT)	**T ≤ 50**	**T ≤ 120**
Basse tension (BT)	**50 < T ≤ 1 000**	**120 < T ≤ 1 500**
Haute tension (HT)	**T > 1 000**	**T > 1 500**

1. FEU EN PRÉSENCE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Les feux d'origine électrique sont générateurs de fumées particulièrement âcres et toxiques.

Aussi, dès le début des opérations, le commandant des opérations de secours doit porter une attention toute particulière à la conduite de reconnaissances étendues dans les bâtiments concernés, afin de mettre en sécurité les occupants et de rechercher d'éventuelles victimes.

1.1 Coupure de courant

Chaque fois que cela est possible, l'extinction ne doit être entreprise qu'après la coupure du courant.

Dès que le chef de détachement a la certitude que cette opération est réalisée, il s'assure également qu'il ne puisse plus être rétabli par une fausse manœuvre ou par un tiers. Le feu est alors éteint avec les moyens ordinaires, en particulier en utilisant l'eau pulvérisée.

S'il est décidé de couper le courant dans tout l'immeuble, le chef de garde doit s'assurer au préalable qu'il n'y a personne dans les cabines d'ascenseur, en les ramenant au rez-de-chaussée et en bloquant les portes palières en position ouverte.

En cas de coupure, les intervenants doivent prendre garde aux installations secourues, qui peuvent se retrouver automatiquement réalimentées (par un groupe électrogène de secours, des batteries…).

1.2 Installation basse tension

Lorsque le courant ne peut pas être coupé dès l'arrivée des secours, l'extinction de ce type de feux doit se faire au moyen d'extincteurs appropriés (poudre, CO_2). Le respect des prescriptions d'emploi qui figurent sur le corps de chaque appareil est impératif.

S'il n'existe pas d'autre possibilité que la mise en œuvre d'une lance, seul le jet diffusé d'attaque est autorisé, en respectant une distance minimale de 2 m entre la lance et l'installation.

Cette manœuvre sera effectuée par un porte-lance aguerri, qui doit :

- manœuvrer dans un premier temps la lance dans une direction non dangereuse, puis diriger le jet avec précaution sur les pièces sous tension
- procéder par gestes lents et précis
- reculer à la moindre sensation de picotement
- faire attention au risque d'électrisation : éviter de marcher dans les eaux de ruissellement, qui peuvent conduire le courant
- rester vigilant vis-à-vis des pièces métalliques avoisinantes (rambardes, canalisations, fils volants, etc.)

1.3 Installations haute-tension

Le chef de détachement doit immédiatement demander l'intervention d'une équipe ENEDIS, en précisant qu'il s'agit d'une installation **HAUTE-TENSION**.

Ne toucher aucun appareil ou conducteur électrique avant la coupure du courant. En effet, quand un transformateur est en feu, toutes les installations situées en aval peuvent recevoir du courant haute tension par court-circuit.

Aucune extinction ne doit être entreprise avant la mise hors tension de l'ensemble de l'installation par du personnel qualifié.

En attendant, l'action des secours se résume à la conduite de la reconnaissance de tous les lieux qui pourraient être concernés par l'événement, ainsi qu'à la protection des personnes et de l'environnement, au cas où l'incendie viendrait à se propager.

Lorsque des moyens hydrauliques doivent être mis en œuvre pour lutter contre des propagations, le COS doit s'assurer que les eaux d'extinction ne risquent pas d'entrer en contact avec des installations sous tension ou former des arcs par phénomène d'amorçage. A cet effet, **il convient de respecter dans tous les cas une distance minimale de sécurité de 3 m entre l'eau projetée et l'installation alimentée HT**.

Si, avant la coupure du courant, le feu tend à se propager par l'isolant des câbles, il est nécessaire de le combattre avec des appareils extincteurs appropriés, en respectant les prescriptions d'emploi qui figurent sur le corps de chaque appareil.

1.4 Installations électriques (centraux téléphoniques, salles informatiques)

Il s'agit de locaux climatisés comprenant de nombreux matériels informatiques, dont la connectique chemine sous des faux planchers, dans des caniveaux, des gaines ou sur des chemins de câbles. Disposant généralement d'une détection automatique qui couvre tous les volumes, y compris ceux qui sont le plus inaccessibles, ils sont de surcroît protégés par un système d'extinction automatique à base de gaz inerte.

Ces installations, qui ont grande valeur économique, sont particulièrement sensibles à la chaleur et aux fumées. De plus, les intervenants doivent garder à l'esprit que l'eau peut causer autant de dégâts que le feu voire bien plus.

Ces feux ont presque toujours une origine électrique. Leurs foyers, à combustion lente, sont bien souvent dissimulés dans un vide technique et sont donc difficiles à localiser.

Pour éviter d'interrompre de manière impromptue de lourdes séquences informatiques, la coupure électrique des installations doit dans toute la mesure du possible être réduite à son strict minimum et si possible, sur conseil et en présence d'un technicien qualifié du site.

Si le dispositif d'extinction automatique n'est pas suffisant, il convient de mettre en œuvre prioritairement des appareils portatifs appropriés. Si malgré tout, l'emploi de l'eau se révèle indispensable, elle est projetée au plus près possible et en petite quantité, en évitant de mouiller d'autres équipements ou pièces que ceux déjà atteints par le feu.

Tant que le caractère respirable du local n'a pas été établi après le déclenchement de l'extinction automatique, les intervenants doivent être protégés par leur ARI, même en l'absence de fumée. Dès que possible, les locaux sont largement ventilés.

1.5 Intervention sur le réseau ferré

Sur les voies électrifiées par lignes aériennes de contact (LAC), les secours ne doivent en aucun cas s'approcher à une distance inférieure ou égale à 3 m de la caténaire, tant qu'ils n'ont pas acquis la certitude que le courant est coupé (*cf.* BSP 370).

Aucune mise en œuvre de moyen hydraulique ne doit être envisagée en-deçà d'une distance de sécurité minimale de 3 m de tout élément conducteur avant la confirmation de la **COUPURE D'URGENCE** du courant de traction, formulée par le chef de détachement selon les règles en vigueur.

Dans tous les cas, il faut :

- prendre les mesures de sécurité prévues dans le BSP 370
- ne jamais toucher aux caténaires tombées, ainsi qu'aux câbles et aux pièces qui sont en contact avec ces dernières
- ne pas monter aux poteaux supportant les fils conducteurs et ne pas s'approcher de ceux sur lesquels apparaissent des phénomènes anormaux
- ne pas se livrer à des travaux sur les pièces sous tension ou trop près de celles-ci
- se méfier des courants de retour et des courants induits, ainsi que des amorçages d'arc qui peuvent survenir jusqu'à 40 cm d'un élément conducteur
- tenir compte du fait que les gaz chauds dégagés par un incendie peuvent être conducteurs de l'électricité
- s'assurer que les échelles et les outils employés ne peuvent pas se retrouver en contact avec les installations électriques ou placés trop près de ces dernières



1.6 Personne électrisée ou électrocutée

Pour le sauveteur, le risque est d'être à son tour électrisé et donc de subir des brûlures dont la gravité dépend des caractéristiques du courant et du chemin qu'il parcourt dans le corps humain, voire d'être électrocuté. Aussi, la règle de base est la **prudence**.

Dans tous les cas, il faut procéder au plus vite à la mise hors tension de l'installation électrique en cause, si possible avant toute action sur la victime lorsque cette mise hors tension peut se faire sans délai. Sinon, le dégagement doit s'opérer à l'aide du matériel isolant des **valises électro-secours** en dotation dans chaque PC de compagnie (le matériel disposé à demeure dans les locaux ne pouvant en effet être garanti d'un point de vue de son entretien et de ses qualités isolantes, il ne doit en principe pas être utilisé par les services de secours), en respectant scrupuleusement les conditions d'emploi qui dépendent de la tension électrique présente dans l'installation. Dès lors, il convient d'examiner au préalable l'environnement du lieu pour y repérer la position des conducteurs électriques et s'assurer qu'ils ne touchent pas accidentellement des pièces métalliques.

Afin d'éviter le risque de formation d'arcs électriques, l'accès de certains lieux doit impérativement rester inaccessible tant que le courant n'a pas été effectivement coupé (toit de wagon, voie électrifiée par les rails etc.).

Lors de la mise en contact accidentelle d'un conducteur électrique ***« haute tension »*** avec le sol directement (chute d'un câble) ou indirectement (par l'intermédiaire d'un engin aérien ou de levage), le courant s'écoule dans la terre en se diffusant autour du point de contact, plus ou moins rapidement selon la nature et l'état du sol, du conducteur, etc. Le risque pour les personnes est alors de subir une électrisation à distance par le simple contact simultané de leurs deux pieds écartés avec le sol. C'est pourquoi il importe de prendre toutes les précautions et de ne pas s'approcher **à moins de 10 m du point d'impact sur sol sec**. Ce phénomène, plus connu sous le nom de ***« tension de pas »***, s'explique par la différence de potentiel qui s'établit entre les pieds, d'autant plus importante que l'écartement est grand et qu'il se fait près du point de contact (exemple : une personne se trouvant à 3 m du point de chute au sol d'un câble de 20 000 volts et qui fera un pas d'un mètre dans sa direction, subira une électrisation de l'ordre de 3 000 volts).

En cas d'urgence et en présence de courant domestique uniquement (220-380 volts), si les secours ne disposent pas de la valise électro-secours, il leur est néanmoins possible d'intervenir en s'isolant du sol par des moyens de fortune (chaise ou tabouret non métallique, livres épais, etc.) et en se munissant d'un manche, en bois ou en plastique par exemple.



TITRE 3 - INTERVENTIONS NRBC

1. MARCHE GÉNÉRALE DES OPÉRATIONS À CARACTÈRE TECHNOLOGIQUE

Le présent titre aborde la MGO à caractère NRBC, en se focalisant sur les étapes et actions essentielles du ressort des premiers intervenants non spécialistes.

1.1 Phase réflexe et phase réfléchie

La MGO face aux risques NRBC se divise en 2 phases :

- une phase réflexe, du ressort des premiers intervenants non spécialistes, constituée de plusieurs étapes
- une phase dite réfléchie, dévolue aux intervenants spécialisés

1.2 Premières étapes de la MGO NRBC du ressort des premiers intervenants

Ces premières actions de la MGO NRBC sont réalisées d'emblée si le caractère technologique de l'intervention est avéré dès la prise d'appel ou en cours d'intervention initialement non identifiée comme telle (incendie, secours à victimes, secours routier, etc.).

❶ Recherche du renseignement

Il s'agit de recueillir un maximum d'informations et de les vérifier autant que faire se peut (un renseignement est une information vérifiée) notamment :

a) situation météorologique (point micro météo du lieux de l'intervention)

b) la nature du ou des produit(s) en cause (caractéristiques, quantité, dangers) :

- prendre contact avec une personne ressource (responsable d'exploitation, personne compé-tente en radioprotection, conducteur, transporteur, expéditeur, etc.)
- obtenir le plus rapidement possible les renseignements sur les produits par les fiches de sécurité, les documents de transport ou par l'intermédiaire du CSO (qui contactera le CO)

c) les circonstances de l'événement (situation initiale)

d) présence d'éventuelles ou de potentielles victimes avec évaluation des symptômes communs

e) relevés de mesures effectuées par le requérant avant l'arrivée des secours

f) les mesures déjà prises par le requérant :

- plan de secours privé ou public éventuellement applicable

g) exploiter les mesures définies dans les plans de secours privés (POI/PUI) ou publics (ÉTARÉ, PPI, ORSEC, TMR, etc.).

❷ Protection du personnel intervenant

a) s'arrêter avant l'adresse (comme pour une fuite de gaz)

b) porter les EPI adaptés au risque (TDF ou tenue de type3 + ARI). En l'absence de risque de feu ou d'explosion, privilégier l'utilisation de gants butyles et de la tenue de type 3

c) contrôler le caractère explosif de l'atmosphère et des espaces clos

d) engager le minimum de personnel (en binôme, à vue)

e) constituer une équipe de sécurité

f) en cas d'incendie :

- utiliser le minimum d'eau pour l'extinction et contrôler les écoulements ; **interdire l'emploi de l'eau ou toute autre matière humide**[1] pour l'extinction de matières fissiles et matières réagissant dangereusement avec l'eau.

❸ Sauvetage/ évacuation/ mise à l'abri de la population

a) soustraire les victimes du danger immédiat (« sauvetage », au sens du ROFSIS)

b) mettre en sécurité et évacuer la population potentiellement soumise aux effets des risques (« mise en sécurité » et « évacuation », au sens du ROFSIS)

c) mettre à l'abri la population soumise à un danger différé ou limité (durée et concentration)

d) confiner les locaux ou les véhicules incriminés (mettre à l'arrêt les dispositifs de ventilation)

1 - L'emploi de l'eau au contact de matières fissiles peut créer, un accident de criticité (forte irradiation).

❹ Périmètre de sécurité réflexe

Il s'agit d'organiser rapidement les lieux de l'intervention :

a) définir une zone d'exclusion a priori, compatible avec les conditions d'engagement :

- ► à défaut d'indication plus précise, appliquer les distances suivantes :
  - 50 m du point origine estimé pour les pompiers
  - 100 m du point origine estimé pour la population
  - 500 m en cas de risques d'explosion
  - ajouter 300 m dans le sens du vent, si le vent est fort

b) matérialiser cette zone en s'appuyant sur les dispositions constructives existantes (pièce, bâtiment, rue, etc.) et au moyen d'outils (commande, ruban Rubalise®, etc.)

c) identifier un seul point d'entrée et de sortie, en prêtant une attention au sens du vent, notamment si le phénomène se manifeste à l'air libre

❺ Détection d'alerte

Il s'agit de caractériser la présence de matières dangereuses :

a) par la mise en œuvre des appareils de détection de substances chimiques et radiologiques dangereuses présents dans les engins du détachement sur les lieux et la réalisation de relevés fréquents Cf. BSP 200.20

b) pour la demande de renforts adaptés, en fonction des résultats et des éléments d'analyse

c) afin de fixer un point de regroupement des renforts et veiller à ce que la zone de déploiement initial (ZDI) ne soit pas exposée aux effets d'un nuage toxique



Les appareils de détection en dotation dans les engins de premier départ ne sont pas les seuls éléments propres à faire prendre une décision à un COS. En effet, les appareils ne détectent pas tout et une réponse nulle d'un appareil ne signifie pas qu'il n'y a pas de risque et ne doit pas empêcher un COS de prendre une décision opérationnelle.

1.3 Demande de moyens NRBC

Si l'intervention n'a pas d'emblée un caractère technologique mais que ce caractère se manifeste au fur et à mesure du déroulement de l'intervention ou que le doute subsiste quant à ce caractère technologique, le premier COS doit demander :

- ► **1 groupe RAD/CHIM/BIO** si l'intervention met en évidence un risque NRBC
- ► **les moyens des différents plans** s'il est confronté à de nombreuses victimes en ambiance NRBC avérée

2. SPÉCIFICITÉ DES OPÉRATIONS À CARACTÈRE RADIOLOGIQUE

2.1 Le risque radiologique

Les services de secours peuvent être exposés à des matières radioactives sur tout type d'intervention (site industriel, hôpital, universités, transport). Lors d'une intervention à caractère radiologique, il est important de prendre des précautions particulières.

En effet, les personnes présentes (victimes, impliqués, intervenants) peuvent être soumises à 2 risques en fonction de l'état et de la nature du radioélément :

- **risque d'irradiation** (exposition externe à distance, source scellée) : la source radioactive est à distance et on est exposé aux rayonnements qu'elle émet, le personnel est exposé aux rayonnements émis par la source radioactive
- **risque de contamination (exposition externe par contact et/ou exposition interne, source non scellée)** : présence indésirable de substances radioactives à la surface ou à l'intérieur d'un milieu quelconque, le personnel présent sur intervention est susceptible d'être contaminé par dépôt de matière sur la peau, et par inhalation de particules ou de vapeurs

L'intervention en cas de risque radiologique est basée sur 3 paramètres que sont **le temps, les écrans et la distance** (toujours rester le plus loin possible d'une source, y rester le moins de temps possible et se protéger par les écrans présents [bâtiments, etc.]).

2.2 Les sources radioactives

Les matières radioactives peuvent être présentes sous forme solide, liquide ou gazeuse. Il est impossible d'en détecter la présence si l'on ne dispose pas d'appareil de détection spécifique. Dans le cadre des interventions, il est possible de rencontrer des matières radioactives dans ou sur les contenants suivants (liste non exhaustive).

Gammagraphe et détecteur de plomb	Colis	Fontaine au radium
		
Objets radioactifs divers	**Paratonnerre**	**Détecteurs de fumée ioniques**
		

Etiquettes signalant la présence de matières radioactives dans le cadre du transport



2.3 Prise en charge d'une victime en environnement radiologique

- **dans tous les cas, l'urgence médico-chirurgicale prime sur le risque radiologique**
- en cas de contamination, protéger immédiatement les voies aériennes de la victime avec un masque protégeant des poussières (de type FFP2 ou FFP3), ou par oxygénothérapie en cas de de détresse ventilatoire.
- tout doit être mis en oeuvre pour empêcher qu'une victime ne reste inutilement à proximité d'une source radioactive. Elle doit être soustraite rapidement en respectant les règles du secours à victimes. Si son état le nécessite, elle peut être médicalisée avant d'être extraite (cas d'une victime incarcérée, par exemple)

2.4 Sortie de la zone

Le COS a la responsabilité de ne pas laisser sortir les victimes, les impliqués, les intervenants et le matériel engagés en zone d'exclusion tant que le personnel spécialisé n'a pas mis en place un sas pour le contrôle de non-contamination.

3. SPÉCIFICITÉ DES OPÉRATIONS À CARACTÈRE CHIMIQUE

3.1 Le risque chimique

3.1.1 Généralités

Les produits chimiques concernés sont les substances et préparations dangereuses qui, par leur nature même, par leur réaction à la chaleur ou par leur combinaison plus ou moins rapide entre eux, peuvent :

- **accélérer** et propager un incendie
- **faire naître** un danger d'explosion
- **provoquer** de graves brûlures
- **produire** des émanations de gaz toxiques ou asphyxiants

Ils sont classés par le code du travail en fonction de catégories de danger :

- **explosible** : TNT, etc.
- **comburant** : oxygène peroxydes, etc.
- **inflammable** : éther, acétylène, etc.
- **toxique** : sarin, chlore, etc.
- **corrosif** (acides ou bases provoquant des brûlures chimiques graves
- **cancérigène**, **mutagène, toxique pour la reproduction** (bromure d'éthidium)

3.1.2 Le transport

La signalisation des véhicules concernés comprend 2 éléments distincts :

► des plaques en forme de losange représentant symboliquement les classes dangers

N° de classe	Plaque	Danger
1		Explosion
2		Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression non inflammables, non toxique
		Gaz inflammable
		Gaz toxique
3		Matières liquides (vapeurs) inflammables
4.1		Matières solides inflammables
4.2		Matières sujettes à l'inflammation spontanée
4.3		Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables (ni eau, ni mousse)
5.1		Matières comburantes
5.2		Peroxydes organiques
6.1		Matières toxiques
6.2		Matières infectieuses
8		Corrosivité
9		Matières et objets dangereux divers

► des plaques rectangulaires de couleur orange, sur lesquelles figurent le code de danger, ainsi que le code de la matière transportée (dit code ONU).



3.2 Prise en charge d'une victime en environnement chimique

- soustraire le plus rapidement possible les personnes à une exposition aux risques chimiques.

Exposition à un gaz toxique

- mettre à l'air libre (oxygénothérapie éventuellement).

Exposition à un agent chimique par contact (liquide, solide, aérosols, etc.)

- protection des voies respiratoires (oxygénothérapie éventuellement)
- déshabillage
- rinçage des parties exposées au toxique avec de l'eau ou un produit adapté après contact avec responsable sécurité du site ou coordination médicale (en cas d'exposition au visage, décontaminer avant de poser une protection respiratoire)
- pour les produits sous forme de poudre, épousseter et n'utiliser de l'eau qu'après avis de la coordination médicale

Exposition à un agent type toxique de guerre (procédure du plan jaune)

- utilisation des gants de décontamination chimique d'urgence
- protection des voies respiratoires (oxygénothérapie)
- déshabillage

3.3 Sortie de la zone

Le COS a la responsabilité de ne pas laisser sortir les victimes, les impliqués, les intervenants et le matériel engagés en zone d'exclusion et potentiellement contaminé tant que le personnel spécialisé n'a pas mis en place un sas de contrôle.

4. SPÉCIFICITÉ DES OPÉRATIONS À CARACTÈRE BIOLOGIQUE

4.1 Le risque biologique

Le danger biologique est lié à la présence d'un agent biologique (micro-organismes naturels, bactéries, virus, parasites et champignons, et les toxines qu'ils produisent, ou micro-organismes génétiquement modifiés) combiné à un vecteur (système d'arme ou porteur naturel permettant à un agent biologique d'être transporté, dispersé et d'atteindre sa cible).

Outre l'impact psychologique majeur, le danger biologique peut se manifester sous des formes diverses qui dépendent :

- de la nature de l'agent ou des agents biologiques
- des modes de dispersions
- des voies de pénétration dans l'organisme

4.2 Conduite à tenir spécifique en cas de SAV en laboratoire confiné[2]

- empêcher, limiter tout risque de transfert de contamination en dehors de la partie classée au niveau de sécurité biologique (NSB) maximal
- ne pas sortir les victimes immédiatement de la zone confinée sans garantir la non-propagation de contamination/infection (sauf en cas de risque avéré pour la victime, menace directe par un animal de laboratoire dangereux, par exemple)
- pré-médicaliser la victime à l'endroit où elle se trouve, en attendant le GIB et l'AR
- suivre, a priori, les recommandations des personnes compétentes du laboratoire, si présentes, notamment en matière de port de tenue et de maintien du confinement

4.3 Conduite à tenir spécifique en cas de feu en laboratoire confine

- en cas de feu dans une zone confinée avec présence d'agents biologiques pathogènes :
  - empêcher, limiter tout risque de transfert de contamination en dehors de la partie classée au NSB maximal
- **ne pas ordonner intempestivement et systématiquement la coupure des fluides** (électricité notamment), car le maintien du confinement est assuré par des dispositifs asservis à l'énergie électrique (sauf en cas d'absolue nécessité à cause d'un risque avéré d'atteinte aux personnes)
- attaque du foyer : limiter et maîtriser la quantité d'eau dispersée, source de propagation d'agents biologiques ; maîtriser les écoulements
- ne pas ventiler l'atmosphère de l'espace clos vers l'air libre

4.4 Conduite à tenir spécifique en cas de SAV dans le cadre d'une pandémie

- se conformer aux prescriptions de la division santé[3]

2 - Il n'existe pas de laboratoire ou animalerie de NSB 4 sur le secteur de la BSPP. Les plus proches se situent en grande couronne parisienne (Essonne). Il existe une trentaine de laboratoires classés NSB 3 sur le secteur.

3 - Cf. note relative à la conduite à tenir en cas de suspicion de grippe A (H1N1).

5. SPÉCIFICITÉ DES OPÉRATIONS POUR PLIS, COLIS ET CONTENANTS SUSPECTÉS DE RENFERMER DES AGENTS NRBC

5.1 Contexte

La 1ère démarche d'évaluation du risque est menée par les services de police assistés par la cellule nationale de conseil (CNC). En cas de doute ou de menace réelle, ils seront assistés par les services spécialisés NRBC et les laboratoires BIOTOX-PIRATOX[4].

Dans ce cadre opérationnel, la BSPP n'intervient qu'en présence avérée de personne(s) ayant été au contact de la poudre suspecte ou présentant des symptômes. En cas d'absence de personne au contact, l'intervention ne concerne que les services de police (avec appui du LCPP).

5.2 Conduite à tenir

Classification des impliqués :

- les « personne au contact direct » de la substance ou présentant des symptômes seront dites du 1er cercle, aussi appelées « C1 »
- les personnes à proximité mais n'ayant pas été en contact avec la substance seront dites du second cercle « C2 »

Placer les éventuelles personnes ayant été au contact avec les matières dans un local attenant, les surhabiller, protéger leurs voies respiratoires et relever les identités avant une éventuelle évacuation par VSAV.



Il convient de ne pas parler de « victime » mais de personnes au contact (C1) et personnes à proximité (C2) (ne pas déclencher SINUS prématurément) tant que la levée de doute n'a pas été effectuée.

5.3 Sortie de la zone

Le COS a la responsabilité de ne pas laisser sortir les victimes, les impliqués, les intervenants engagé en zone d'exclusion tant que le personnel spécialisé n'a pas mis en place un sas.

4 - Extrait de la circulaire n°750 /SGDSN/PSE/PPS du 18 février 2011 relative à la découverte de plis, colis, contenants, et substances suspectés de renfermer des agents radiologiques, biologiques ou chimiques dangereux.

PARTIE 5 - AUTRES FONCTIONS OPÉRATIONNELLES

Titre 1 - Fonction NRBC (Nucléaire-Radiologique-Biologique-Chimique) 87
Titre 2 - Fonction ANTIPOL (antipollution) 91
Titre 3 - Fonction RSMU (recherche et sauvetage en milieu urbain).....93
Titre 4 - Fonction nautique 97
Titre 5 - Fonction IMP (intervention en milieu périlleux).....101
Titre 6 - Fonction cyno (cynotechnique).....103
Titre 7 - Fonction ELD (Exploration Longue Durée).....107

TITRE 1 - FONCTION NRBC (NUCLÉAIRE-RADIOLOGIQUE-BIOLOGIQUE-CHIMIQUE)

1. DOCTRINE D'EMPLOI DE LA FONCTION NRBC DE LA BSPP

Le concept opérationnel de la BSPP face aux risques et aux menaces NRBC s'appuie sur les 4 piliers suivants.

1.1 Les sapeurs-pompiers de Paris assurent leurs missions, y compris en ambiance NRBC

Les sapeurs-pompiers de Paris sont notamment équipés d'EPI adaptés aux risques et aux menaces NRBC dans les engins de 1ére intervention et en mesure de se protéger correctement et immédiatement. Ils participent aux missions de décontamination des populations.

1.2 Force de la réponse de la BSPP repose sur la précocité de l'alerte

Un des rôles spécifiques des premiers intervenants non-spécialistes face aux risques technologiques et aux menaces NRBC est d'assurer la précocité de la détection d'alerte lors d'un évènement par:

- L'observation des symptômes atypiques chez les victimes
- L'observation des circonstances
- La promptitude de mise en œuvre des moyens en détection et en dotation



Prise en charge de victime en BUMD.

1.3 Face aux risques et aux menaces NRBC, les sapeurs-pompiers de Paris doivent être en mesure d'effectuer les actions de type « DIMPET »

- **D**étecter : dire s'il y a une matière dangereuse ou non
- **I**dentifier : dire de quelle matière il s'agit
- **M**esurer : dire, combien de matière il y a
- **P**rélever : prélever des échantillons de la matière en cause, si possible
- **É**valuer : fournir au DOS une appréciation de la population et du territoire impactés ou potentiellement impactés par un risque ou une menace NRBC
- **T**ransmettre : transmettre les échantillons à un service public compétent

1.4 Les sapeurs-pompiers de Paris effectuent ces actions en collaboration avec le LCPP et éventuellement d'autres services publics (SIAR-IRSN[1]...) qui assurent, en tant qu'experts, l'interprétation des mesures

En revanche, les sapeurs-pompiers de Paris doivent disposer de ressources (hommes, matériels, engins) pour :

- agir comme « bras armé » des services publics experts sur le terrain
- écouter et comprendre les experts
- communiquer avec les experts dans le langage de l'expertise

2. OBJECTIF

La fonction opérationnelle NRBC de la BSPP intervient face aux risques principalement radiologiques et chimiques mais également biologiques, conformément au schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques (SIDACR).

Dans le cadre d'interventions courantes, la BSPP est en mesure de mettre en œuvre simultanément soit :

- 1 groupe d'intervention chimique et 1 groupe d'intervention radiologique
- 1 groupe d'intervention chimique et 1 groupe d'intervention biologique
- 2 groupes d'intervention chimique

1 - Service d'intervention et d'assistance à la radioprotection de l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

3. ORGANISATION

3.1 Capacités opérationnelles NRBC

Les capacités opérationnelles et moyens de la fonction opérationnelle NRBC de la BSPP comprennent des moyens génériques ou d'intervention et des moyens spécifiques ou d'appui.

Les capacités NRBC d'intervention sont :

- ► véhicules de liaison radio des chefs de groupes et de l'officier NRBC
- ► véhicules d'intervention NRBC (VI NRBC):
  - soit dans leur composante chimique
  - soit dans la composante radiologique
  - soit dans la composante biologique
- ► Le véhicule d'appui NRBC (VA NRBC)
- ► berces unités mobiles de décontamination (BUMD) berces lutte anti-pollution (BAP) (pouvant être demandées isolément)
- ► berce enceinte confinement (BEC)

Les capacités de soutien NRBC sont :

- ► berce de soutien NRBC (BSN)

Il s'agit d'équipes ou de groupes d'intervention technologique qui se déclinent, selon la nature de l'intervention

- ► groupe d'intervention chimique (GIC)
- ► groupe d'intervention radiologique (GIR)
- ► groupe d'intervention biologique (GIB)
- ► groupe chaine de décontamination (GCD)
- ► groupe enceintes de confinement (GEC) (uniquement sur réquisition RAID DCIIT)

Au-delà du groupe, la BSPP fera appel à l'échelon zonal (ZDSP) pour obtenir des renforts. MGO NRBC.

	Rôles	Tâches (MGO)
Premiers intervenants non spécialistes	**Évaluation initiale de la situation**	► **1.** recherche de renseignements
	Phase réflexe : Mise en place des mesures immédiates de sauvegarde	► **2.** protection du personnel • EPI adaptés, équipes de sécurité ► **3.** sauvetage/évacuation/mise à l'abri • mise en sécurité des populations ► **4.** périmètre de sécurité réflexe • définition d'une zone d'exclusion à priori ► **5.** détection d'alerte • analyse de la zone d'intervention, symptômes, utilisation des détecteurs du chef d'agrès et ou de l'OGC
Intervenants spécialistes	**Phase réfléchie :** Qualification de l'accident ou de l'incident	► **6**. détection de confirmation • identification, mesures ► **7**. zonage de l'espace • confirmation et balisage du périmètre ► **8**. prélèvement • échantillons pour la levée de doute • échantillons pour les laboratoires agréés ► **9**. réduction et ou suppression de la cause
	Phase de retour à la normale : Gestion de fin d'intervention	► **10**. désengagement • contrôle de contamination et décontamination éventuelle • gestion de la dosimétrie (le cas échéant) • remise en condition des hommes et du matériel • gestion des déchets

3.2 Missions par niveau tactique d'engagement

3.2.1 1er niveau tactique: moyens des premiers intervenants

Les moyens de 1ère intervention (détecteurs des VLR OGC et EP) réalisent l'évaluation du risque et peuvent réaliser une 1ère détection qui permettra de déterminer s'il y a nécessité d'engager le 2e niveau

3.2.2 2e niveau tactique

Un groupe d'intervention NRBC est engagé pour intervenir directement sur la source d'un problème chimique ou radiologique (ou biologique).

Il est renforcé, autant que de besoin, par toute capacité opérationnelle, interne ou extérieure à la BSPP.

Les groupes sont engagés :

- comme partie constitutive du détachement de 1er départ
- à la demande du COS :



« Je demande rendue pour telle heure, une relève composée de tels moyens. »


<?> - Il est impératif que le COS précise le domaine dont il est question afin que le CO puisse sélectionner l'engin adéquat.

3.2.3 Réponse NRBC en situation dégradée.

Afin de pallier à l'absence de tous moyens NRBC et répondre à un afflux massif de demandes de secours à caractère NRBC, le CMA 817 intitulé « Levée de doute NRBC dégradé » est activé.

L'officier NRBC de circonstance **est un officier qualifié chef de groupe NRBC qui sera engagé** sur le CMA 817 pour occuper la fonction de conseiller technique du COS. Il doit à cet effet disposer du matériel NRBC d'un OGC. En cas d'activation avec un VLR non doté, il devra récupérer un kit NRBC (Détaillé dans le BSP 200.20) sur l'un des CS 38e Cie désigné par le CSO du GAS.

Le piquet opérationnel d'officier NRBC GIS/GAS (chef de groupe NRBC) est dissocié dans ADAGIO de la compétence d'officier NRBC de circonstance afin de bien séparer les effectifs de garde de ceux activés au titre d'une monté en puissance. A cet effet, les officiers qualifiés « chef de groupe NRBC » qui ne sont pas de garde chef de groupe NRBC pour leur groupement doivent cochez la compétence officier NRBC de circonstance sur ADAGIO afin de disposer d'une réserve en compétence.



Niveaux tactiques		Modules	Missions
1		**Moyens des premiers intervenants**	**Les moyens de 1re intervention (détecteurs des VLR OGC et EP) peuvent réaliser une 1re détection qui permettra de déterminer s'il y a nécessité d'engager le 2e niveau.**
2	**Groupes d'intervention NRBC**		
	GIC : • 2 VLR OGC NRBC • 1 VI NRBC		Le groupe d'intervention chimique (GIC), radiologique (GIR) ou biologique (GIB) est engagé dès l'appel des secours si le caractère RBC est avéré ou sur demande du 1er niveau tactique. Le 2e niveau tactique peut être renforcé, en tant que de besoin, par toute capacité opérationnelle, qu'elle soit interne ou externe à la BSPP.
	GIR/GIB : • 2 VLR OGC NRBC • 1 VI NRBC • 1 VA NRBC		
	GAPt : • 1 VI NRBC/BAP • 1 GIC		
	GAPa : • 1 VI NRBC/BAP • 1 GIC • moyens nautiques		
	GCD : • 1 VLR CDG • 2 EP • BUMD		
	Plis, colis (suspicion NRBC) • 1 VLR OGC • 1 VLR OGC NRBC • 1 VI NRBC • 1 VA NRBC • 1 VSAV		

TITRE 2 - FONCTION ANTIPOL (ANTIPOLLUTION)

1. OBJECTIF

Dans sa réponse face aux risques NRBC, la BSPP est en mesure de :

- ► lutter contre 1 à 3 pollutions de faible à moyenne ampleur, terrestre ou aquatique
- ► prendre les premières mesures de lutte antipollution consécutives à une rupture de bac dans un dépôt pétrolier avec déversement

2. ORGANISATION

La fonction antipollution s'appuie sur le personnel armant la fonction opérationnelle NRBC.

2.1 Niveaux d'engagement et moyens

Niveaux tactiques		Moyens	Missions
1	**Levée de doute antipol aquatique** • 1 VI NRBC • 1 Eq SIA sur son secteur ou 1 Eq SIS		**Il effectue une reconnaissance afin d'évaluer le niveau de pollution et le besoin éventuel de moyens supplémentaires.** **Il prend les premières mesures antipollution en attendant les renforts.**
	Levée de doute antipol terrestre • 1 VI NRBC		**Il effectue une reconnaissance afin d'évaluer le niveau de pollution et le besoin éventuel de moyens supplémentaires.** **Il prend les premières mesures antipollution en attendant les renforts.**
2	**Groupe Antipollution**		
	GAPt : • 1 VI NRBC (3 pax) • 1 BAP • 1 GIC **GAPa :** • 1 VI NRBC (3 pax) • 1 BAP • 1 GIC • moyens nautiques	 	Les groupes antipollution terrestre (GAPt) ou groupe antipollution aquatique (GAPa) sont engagés dès l'appel des secours ou sur demande du 1er niveau tactique. Le COS dispose alors du « conseiller antipollution » et de l'officier nautique (en cas de demande du GAPa).
	► ,EQ. SIS (ou SIA secteur CAS M) ► SPTT et EMF dépoll ► OFF NAUT		

Au-delà de ce niveau, la BSPP fera appel aux autres moyens Brigade puis à l'échelon zonal (EMZDSP[1]) pour obtenir des renforts.

2.2 MGO de la sous-fonction antipollution

Identique à la MGO NRBC.

Rôle général

Le 1er niveau tactique est engagé à l'appel ou demandé par tout COS qui dispose alors d'un conseiller pour estimer la nature du risque.

Le 2e niveau tactique est engagé à l'appel ou demandé par tout COS qui dispose alors de l'expert ANTIPOL : le chef de groupe NRBC de la compagnie NRBC dont la mission est de le conseiller sur la tactique d'engagement, les moyens de lutte et les chantiers de récupération à mettre en œuvre et la formulation du message de renseignements.

Le COS dispose également de l'expert du domaine nautique dès qu'il s'agit d'une pollution aquatique : l'officier nautique Brigade, dont la mission est de définir les techniques de pose de barrages en relation avec l'expert ANTIPOL et de gérer l'ensemble des moyens nautiques engagés en appui (reconnaissances aquatiques, travaux subaquatiques d'urgence, sécurité, navigation...).

1- EMZDSP : État-major zone de défense et de sécurité de Paris.

3. EMPLOI

La méthodologie opérationnelle et les procédures de mise en œuvre sont détaillées dans le BSP dédié (en cours de rédaction)

4. PROJECTION

Les capacités de projection de la sous-fonction ANTIPOL sont limitées aux renforts zonaux voire exceptionnellement nationaux et uniquement par voie routière.

TITRE 3 - FONCTION RSMU (RECHERCHE ET SAUVETAGE EN MILIEU URBAIN)

1. GÉNÉRALITÉS

Les risques d'éboulement et d'effondrement sur le secteur Brigade n'ont pas diminué depuis l'après-guerre et pourraient être en augmentation dans les années à venir au regard du tissu urbain de la plaque parisienne (*cf.* photo).



Les causes d'effondrements partiels ou complets sont nombreuses :

- explosion due au gaz (effondrement d'immeuble à Noisy le Sec en 2007, Rosny sous-bois en 2014, Boulogne en 2017, rue de Trévise Paris 9e en 2019...)
- dommages sur les fondations de tous types de bâtiments engendrés par les vibrations du travail de tunneliers en sous-sol
- phénomènes naturels dus aux dérèglements climatiques (crue de la seine en 2016, crue centennale)
- incendie provoquant la diminution de résistance mécanique des bâtiments
- actes terroristes sur des bâtiments publics ou autres (explosifs, voiture ou camion bélier...)

2. OBJECTIF

La spécialité « recherche et sauvetage en milieu urbain » (RSMU) permet d'intervenir en matière de reconnaissance, d'évaluation, de recherche, de sauvetage, de secours, d'étaiement, et de sécurisation d'un site, en appui des premiers intervenants et lorsque les moyens traditionnels des sapeurs-pompiers sont inadaptés, insuffisants ou dont l'emploi s'avère dangereux en raison des risques présentés.

Par ailleurs, les sapeurs-pompiers sont de plus en plus souvent saisis pour des missions de conseils concernant des bâtiments qui menacent ruine.

Le champ d'action de la spécialité s'est considérablement étendu avec l'arrivée de nouveaux matériels modernes et puissants de reconnaissance, de découpe/percement, de manœuvre de force et de sécurisation (pouvant intervenir sur accidents routiers, ferroviaires, aériens, chantier, ascenseurs, monte-charge...).



3. RÈGLEMENT D'EMPLOI

La Brigade s'appuie sur les guides et référentiels de la spécialité « sauvetage-déblaiement » validés par la DGSCGC (en cours de réécriture) tout en adoptant des dispositions spécifiques liées à son organisation propre et aux risques spécifiques de son secteur de compétence.

Le BSP 118.1 définit ces règles d'emploi pour la BSPP.

4. ENGAGEMENT DES MOYENS

4.1 Composition des niveaux tactiques

Niveau tactique			Modules	Engins	Qualification du personnel
1			Équipe	VRSD	1 SDE 2 + 2 SDE 1
			Équipe	CESD (si VRSD engagé)	3 SDE 1[1] ou 1 SDE 2 + 2 SDE 1
2			Groupe	VRSD + CESD	1 SDE 2 + 5 SDE 1 ou 2 SDE 2 + 4 SDE 1
			Groupe	VIMP + BARS[2] (si groupe engagé)	1 SDE 2 + 7 SDE 1
3			Section	VLR RSMU	1 SDE 3
				VRSD	1 SDE 2 + 2 SDE 1
				CESD	3 SDE 1
				VIMP	1 SDE 2 + 4 SDE 1

L'aptitude ARI est indispensable pour le personnel RSMU.

Le groupe CYNO est susceptible de renforcer, sur demande, chaque niveau d'engagement.

La BARS peut compléter le départ de la section. Elle est demandée par le COS.



Berce d'appui recherche sauvetage (BARS)

Au-delà du niveau 3, le CO fait appel aux renforts zonaux via l'état-major de zone Ile-de-France.

Un spécialiste SDE 3, assure une astreinte 24 h/24 à T + 1, en plus du chef de section.

Son rôle peut consister à :

- armer une cellule spécialisée au sein de l'EMO ou du PC APP dans le cas d'une intervention RSMU de grande ampleur
- conseiller le COB ou l'officier de garde COMOPS
- répondre aux questions d'une autorité civile si validé par COMBSPP
- se rendre sur intervention pour recueillir les informations, renforcer l'action du chef de section ou le remplacer le cas échéant
- anticiper les relèves de spécialistes sur une intervention RSMU d'ampleur

Il peut être demandé par un COS de niveau OSG.

Le conseiller technique RSMU Brigade ou son adjoint reste joignable et peut se déplacer sur une intervention d'ampleur.

1 - SDE : Section sauvetage déblaiement
2 - BARS : Berce d'Appui Recherche Sauvetage

4.2 Cadre d'engagement des niveaux tactiques

1er niveau tactique

Mission générale	Tâches génériques	Observations
L'équipe RSMU est aux ordres du SDE 2. Elle peut être engagée pour :	► reconnaitre la zone d'intervention quelle que soit la cause afin d'évaluer le risque ► conseiller ou lever le doute d'un COS ► contribuer à la mise en place des premières mesures de sauvegarde ► apporter un appui supplémentaire ou complémentaire à une manœuvre de découpe ou de force au profit d'un CD ► évaluer le besoin de la composante RSMU	Le SDE 2 est, de facto, le conseiller technique du COS et peut demander l'avis ou le déplacement de la garde chef de section (SDE 3). De plus, il doit proposer au COS, la demande de complément du groupe ou de la section RSMU, ainsi que le groupe CYNO, si nécessaire.

2e niveau tactique

Mission générale	Tâches génériques
Le groupe RSMU, aux ordres du SDE 2, constitue le plus petit élément opérationnel capable de mettre en place une manœuvre technique ou tactique RSMU sur un seul « chantier ». Il peut être engagé pour :	► reconnaitre un « chantier » de faible ampleur afin de proposer une manœuvre RSMU au COS ► organiser et effectuer une manœuvre de « recherche et sauvetage » d'une victime ► organiser et effectuer une manœuvre d'étaiement d'urgence ou de sécurisation afin de faire progresser une équipe SP ou spécialisée sur un « chantier » RSMU ► organiser et effectuer une manœuvre de force, de découpe, de percement sur un « chantier » RSMU indépendant ou en appui d'une équipe de primo-intervenants

3e niveau tactique

Mission générale	Tâches génériques	Observations
La section RSMU, aux ordres du SDE 3, constitue l'élément opérationnel capable de mettre en place plusieurs manœuvres RSMU sur différents « chantiers ». Elle peut être engagée pour :	► reconnaitre un « chantier » d'ampleur afin de proposer une manœuvre RSMU au COS ► sectoriser un « chantier » RSMU en secteurs indépendants et prioriser les actions ► organiser et coordonner plusieurs manœuvres de « recherche et sauvetage » de victimes de façon simultanée (localiser et accéder à une victime ensevelie, puis l'extraire au moyen de techniques adaptées) ► organiser et coordonner plusieurs manœuvres d'étaiement d'urgence ou de sécurisation afin de faire progresser une équipe SP ou spécialisée ► organiser et coordonner des manœuvres de force, de découpe, de percement sur deux secteurs RSMU indépendants ► anticiper les relèves des spécialistes	Le SDE 3 est, de facto, le conseiller technique du COS. De plus, il doit proposer au COS, la demande de renfort de moyens RSMU et CYNO niveau zonal si nécessaire.

5. MARCHE GÉNÉRALE DES OPÉRATIONS RSMU

5.1 Rôle des primo-intervenants

Sur une intervention particulière à caractère RSMU, le premier COS :

- demande les équipes spécialisées en fonction de l'importance de l'opération et recueille le maximum de renseignements sur les éventuelles victimes ensevelies
- dans l'attente des équipes spécialisées, fait réaliser les premiers sauvetages si possible, tout en prenant en compte la sécurité de ses personnels et n'engageant que le strict personnel nécessaire
- s'assure de l'exécution des premières mesures de sauvegarde comme le barrage des fluides (eau, gaz, électricité...) et définit un périmètre de sécurité conformément au présent règlement
- s'attache à prendre en compte les parties du bâtiment menaçant de tomber et le risque d'effondrement total
- porte une attention particulière sur le positionnement des premiers engins
- prévoit un axe logistique et une zone géographique adaptée pour regrouper les engins spécialisés (engins parfois imposants ou berce)
- renseigne le responsable RSMU de la situation dès son arrivée. Ce dernier devient alors son premier conseiller technique

5.2 Rôle des spécialistes

L'arrivée des équipes spécialisées et la montée en puissance du dispositif permettent de développer les différentes phases des opérations de recherche et de sauvetage (MGO RSMU) :

- reconnaissance initiale du site
- zonage et sectorisation du site d'intervention
- sécurisation du site, sécurité des personnels
- détection, localisation, approche et dégagement pour accéder à la ou les victimes
- opérations de sauvetage des victimes proprement dites
- traitement et évacuation des victimes de la zone dangereuse
- marquage

À l'issue des opérations, le désengagement, le reconditionnement « humain » (restauration, repos) et matériel est primordial, surtout si la mission s'étale sur plusieurs jours. Le retour sur base et le retour d'expérience ne doivent jamais être négligés.

6. PROJECTION

Les spécialistes RSMU peuvent être projetés dans 2 environnements différents :

- cadre national
- cadre international

Dans le cadre de la réponse internationale USAR[3] défini par l'ONU, les spécialistes RSMU de la Brigade ont fait l'objet d'une « *national accréditation process (NAP)* » INSARAG[4] en 2017, au sein de la zone Ile-de-France.

Ces spécialistes RSMU sont donc reconnus sur le plan international (ONU et Union européenne) comme une capacité projetable à tout moment sur l'ensemble du globe.

Ces projections, validées par le commandement, s'inscrivent dans le contrat OPS du GAS.



Projection nationale à Saint-Martin en 2017 suite au passage de l'ouragan

3 - USAR : urban search and rescue.
4 - international search and rescue advisory group.

TITRE 4 - FONCTION NAUTIQUE

1. OBJECTIF

Dans le cadre d'interventions courantes, la BSPP a la capacité d'intervenir en milieu aquatique ou subaquatique. Tout en assurant le sauvetage aquatique sur le bief parisien, elle est en mesure de traiter simultanément soit :

- une intervention majeure engageant plusieurs équipes SIS (accident fluvial ou feu de bateau avec passagers…)
- une intervention importante (accident fluvial ou feu de bateau sans passager, pollution aquatique…) et 1 intervention pour personne tombée en cours d'eau ou plan d'eau
- trois interventions simultanées pour personnes tombées en cours d'eau ou plan d'eau



La réponse nautique s'appuie sur 3 capacités : les non spécialistes (les secteurs comportant des plans ou cours d'eau disposent au sein de leurs CS d'un KESA[1]), les SIA[2] et les SIS[3].

1.1 Capacités opérationnelles des SIA et SIS

1) Missions des SIA (sauveteurs) :

- assistance et secours d'urgence aux personnes en détresse
- protection des personnes, des biens et de l'environnement
- sécurité des interventions à caractère nautique

Leurs actions sont principalement réalisées en surface. Elles peuvent toutefois se prolonger, sur ordre du responsable nautique présent sur site, par un engagement subaquatique en apnée uniquement si les conditions du milieu le permettent (courant, aménagements fluviaux...).

2) Missions des SIS (plongeurs) :

- missions des SIA
- recherches de victimes sous l'eau
- interventions en milieu hyperbare (tunnelier)
- reconnaissances de volumes inondés (surface non libre)
- réaliser des travaux subaquatiques d'urgence
- reconnaissances subaquatiques
- feux de bateau ou sur berge

Les SIS choisissent le vecteur le plus approprié pour remplir leur mission, en relation avec le CSO du GAS qui modifie au besoin l'ordre de départ.

1.2 Moyens de la composante nautique

La Brigade dispose de 5 types de moyens nautiques :

- embarcation de secours aux victimes (ESAV)
- embarcation de secours aux victimes et incendie (ESAVI)
- embarcation multifonctions (EMF) tractée par 1 SPTT[4]
- canot de sauvetage léger (CSL) pliable embarqué dans un véhicule SIS ou la CSP[5]
- embarcation secours inondation (ESI[6])

1 - Kit élémentaire de sauvetage aquatique.
2 - Spécialistes intervention aquatique.
3 - Spécialistes intervention subaquatique.
4 - Véhicule tout terrain.
5 - Camionnette soutien plongée.
6 - Les ESI sont détenues par la CMAI.

2. ORGANISATION

2.1 Niveaux d'engagement et moyens

Niveau tactique	Modules	Détachements	Qualification de(s) équipage(s)
1	1 équipe NAUT SIA ou 1 équipe NAUT SIS	ESAV ou VSIS ou ESAVI ou ESAV	1 SIA2, 2 SIA1 ou 1 CIT1 SIS, 2 CTE SIS
2	1 groupe NAUT[7]	Officier nautique ESAV VSIS ou ESAVI CSP	1 CT2 SIS ou DP 1 CT1 SIS 4 CTE SIS 1 SIA 2, 2 SIA 1 (uniquement sur secteur SIA)
3	1 section NAUT[8]	Officier nautique ESAV VSIS ou ESAVI CSP	1 CT2 SIS ou DP 2 CT1 SIS 6 CTE SIS 1 SIA 2, 2 SIA 1 (uniquement sur secteur SIA)

Au-delà du niveau 3, la BSPP fera appel à l'échelon zonal (EMZDSP[9]) pour obtenir des renforts.

Dans le cas d'une demande exprimée à la zone :

- un groupe NAUT SDIS = 1 équipe SIS + 1 CT
- une section nautique NAUT SDIS = 2 équipes SIS + 1 CT

Lorsqu'un groupe nautique est déjà engagé et qu'une équipe SIS est demandée en renfort, le CSO prend en compte les délais d'éclusage et de déplacement des vecteurs nautiques. En cas de délai estimé supérieur à 1 h 00, le CO sollicite une équipe SIS d'un SDIS en concertation avec le COS.

2.2 Missions par niveau tactique d'engagement

2.2.1 1er niveau tactique

Rôle général

Le 1er niveau tactique est engagé pour appuyer l'action des premiers intervenants non spécialistes sur des opérations courantes de sauvetage, de reconnaissance, d'assistance et secours à personne et de sécurité en environnement aquatique ou subaquatique.

Modalités de déclenchement du niveau 1

L'équipe SIA ou SIS est déclenchée ou demandée de la manière suivante :



« je demande une équipe SIA ou SIS ; telle adresse ; tel motif. »

Un vecteur nautique spécifique peut être demandé de la manière suivante :



« je demande une ESAV ou ESAVI ; telle adresse ; tel motif. »

2.2.2 2e niveau tactique

Rôle général

Le 2e niveau tactique est engagé d'emblée pour certains motifs d'alerte ou sur demande du COS sur des opérations importantes en environnement aquatique ou subaquatique.

Modalités de déclenchement du niveau 2

Le 2e niveau nautique est déclenché ou demandé de la manière suivante :



« je demande 1 groupe NAUTIQUE ; telle adresse. »

2.2.3 3e niveau tactique

Rôle général

Le 3e niveau tactique est engagé d'emblée pour certains motifs d'alerte ou sur demande du COS sur des opérations majeures en environnement aquatique ou subaquatique.

Modalités de déclenchement du niveau 2

Le 3e niveau nautique est déclenché ou demandé de la manière suivante :



« je demande 1 section NAUTIQUE ; telle adresse. »



Sur des opérations longues, étendues, complexes et majeures en environnement aquatique ou subaquatique, le COS peut demander des renforts zonaux.

7 - 1 groupe NAUT = officier nautique + 1 équipe SIS + CSP.
8 - 1 section NAUT = officier NAUT + 2 équipes SIS + CSP + 1 SIA sur son secteur.
9 - État-major zone de défense et de sécurité de Paris.

3. EMPLOI

La méthodologie opérationnelle et les procédures de mise en œuvre des SIA et SIS sont détaillées dans les règlements d'emploi des spécialistes.

Dans le cadre de missions spécifiques d'appui à la mission principale, le chef d'agrès de l'équipe SIA ou SIS est considéré comme un chef de détachement qui intervient au profit d'un COS (rédaction d'un rapport secondaire).

Dans le cadre de la mission de secours et d'assistance aux personnes en environnement aquatique (bateaux à passagers, berges, établissements flottants...), le chef d'agrès de l'ESAV est intégré dans la chaine de commandement des opérations de secours et tient la fonction de 1er COS.



Mission de reconnaissance de la MGO nautique.

4. LOGISTIQUE

Les SIA et SIS disposent d'engins nautiques et de matériels spécifiques de sauvetage aquatique, de plongée de relevage, de découpe subaquatique ou terrestre, d'éclairage, de surface non libre et de milieu pollué.

ESAV	Véritable « VSAV flottant », sa vitesse de déplacement lui confère des capacités de sauvetage, de traitement et de prise en charge d'une victime en milieu aquatique.
ESAVI	Ses moyens d'extinction, d'épuisement, d'alimentation et sa réserve d'émulseur lui confèrent la capacité de lutter contre les incendies depuis le fleuve.
EMF	Capacités multifonctions, dont la principale est l'appui à la sous-fonction ANTIPOL (pose de barrages flottants). Elle est tractée par un SPTT et impose la recherche d'une rampe pour sa mise à l'eau au plus près de l'intervention.
CSL	Capacités de transport des SIS et de leur matériel sur les plans et cours d'eau. Il est pliable et embarqué en permanence dans un VSIS ou la CSP.
ESI	Bateau insubmersible engagé dans le cadre d'une crue pour assurer une réponse adaptée en zone inondée (incendie, assistance et secours aux personnes).



5. PROJECTION

La fonction nautique peut constituer un détachement pour intervenir en renfort en ou hors métropole, conformément au contrat opérationnel du groupement des appuis et de secours (GAS). Pour ce qui concerne les bateaux, les capacités de projection de la fonction NAUTIQUE sont limitées aux renforts zonaux voire exceptionnellement nationaux. Dans ce dernier cas, le renfort est effectué uniquement par voie routière

Conduite à tenir par le 1er COS :

Le 1er COS doit, dans tous les cas, analyser la situation afin de déterminer la problématique, l'axe d'effort et les actions à mener avant et après l'arrivée des spécialistes.

Pour cela, il doit suivre et respecter la MGO des opérations à caractères nautiques.

La MGO nautique comprend :

- ***1) reconnaissances***
- ***2) sauvetages***
- ***3) recherche de renseignements***
- ***4) premières mesures de sauvegarde***
- ***5) sécurité des intervenants***
- ***6) prise en compte des spécialistes y compris civils (police fluviale)***

1.2.3.1 1) Reconnaissances

- se faire une idée de la situation
- déterminer le nombre de victimes
- localiser la ou les victimes
- rechercher un accès à la zone
- déterminer un mode d'action

1.2.3.2 2) Sauvetage

- désigner le personnel le plus aguerri
- utiliser le matériel le plus approprié (ligne de jet, KÉSA...)
- adapter le temps d'action en fonction des conditions climatiques
- pendant toute l'opération garder un contact visuel avec le sauveteur

1.2.3.3 3) Recherche de renseignements

- sur les circonstances de l'accident et le nombre de victimes
- sur le point exact de disparition dans le cas d'une personne tombée en cours d'eau. Dans ce cas se rapprocher de plusieurs témoins afin d'être le plus précis possible car ces renseignements orienteront l'engagement des spécialistes :
- les risques particuliers
- le point de mise à l'eau

1.2.3.4 4) Premières mesures de sauvegarde

Les premiers intervenants doivent procéder :

- à la reconnaissance des berges et des piles de ponts
- au renforcement de l'amarrage si nécessaire
- à la consolidation des points d'accès (passerelles)



Bateau ayant percuté la pile d'un pont.

1.2.3.5 5) Sécurité des intervenants

- faire porter un gilet de sauvetage aux personnels directement engagés
- n'employer que les personnels ayant des dispositions aquatiques pour réaliser le sauvetage
- utiliser le matériel en dotation
- prendre en compte les conditions climatiques et la force du courant
- anticiper sur le reconditionnement des spécialistes (boissons chaudes…)

1.2.3.6 6) Prise en compte des spécialistes

La prise en compte et l'intégration précoce des équipes spécialisées dans l'idée de manœuvre du COS permet une efficacité accrue dans l'engagement des sauveteurs.

Pour cela le COS doit :

- prendre contact ou faire guider le chef d'agrès pour lui donner l'itinéraire d'accès au site
- transmettre toutes les informations recueillies avec précision notamment sur le point de disparition de la victime
- mettre en contact le chef d'agrès et les témoins
- énoncer les difficultés rencontrées
- se concerter avec le responsable nautique pour déterminer une idée de manœuvre

TITRE 5 - FONCTION IMP (INTERVENTION EN MILIEU PÉRILLEUX)

1. OBJECTIF

La spécialité IMP permet d'intervenir en matière de reconnaissance et de sauvetage dans les milieux naturels et artificiels où les moyens traditionnels des sapeurs-pompiers sont inadaptés, insuffisants ou dont l'emploi s'avère dangereux en raison de la hauteur ou de la profondeur et des risques divers liés au cheminement.

2. ORGANISATION

La fonction IMP, mise en œuvre par le groupement des appuis et de secours au sein du centre de secours dédié, comprend 3 emplois opérationnels :

1) Conseiller technique GRIMP

Le conseiller technique GRIMP est désigné par le commandement parmi les sous-officiers supérieurs titulaires de la qualification IMP 3, de la qualification ISS 1 et inscrits sur la liste d'aptitude opérationnelle (LAO) IMP.

Il est plus particulièrement chargé de :

- participer à la veille technologique et au retour d'expérience opérationnel
- proposer les aménagements nécessaires en matière d'équipements, formation initiale, préparation opérationnelle et emploi
- participer à l'élaboration du plan de formation et de la LAO IMP
- appuyer la réalisation des exercices d'entrainement
- conseiller le commandement lors d'interventions majeures ou présentant une difficulté technique particulière

2) Chef d'unité GRIMP

Sous-officier titulaire du CT1 SP au moins, de la qualification IMP 3, qualification ISS 1 et inscrit sur la LAO IMP, il est chargé de :

- la direction technique des interventions IMP
- la formation des sauveteurs IMP
- l'encadrement des stages de formation IMP

3) Sauveteur GRIMP

Personnel titulaire du certificat pratique au minimum, qualification IMP 2 et inscrit sur la LAO IMP, ses activités principales sont :

- l'équipement de sites dans le cadre de l'opération
- l'exécution de reconnaissances
- l'exécution de sauvetages

Niveau d'engagement et moyens

Niveau tactique	Modules	Détachement	Qualification de l'équipage
2	► 1 GRIMP	► 1 VIMP	► 1 IMP 3 ► 4 IMP 2

3. EMPLOI

Les règlements d'emploi applicables à la fonction IMP sont édités par le GNR et la division emploi (DIV.EMP), en liaison avec le conseiller technique GRIMP.

La fonction IMP est organisée en 2 niveaux tactiques :

- le groupe IMP (GRIMP), composé d'un chef d'unité IMP de niveau 3 ou du CT IMP et de 4 sauveteurs IMP de niveau 2
- l'équipe de circonstance, composé d'un chef d'unité IMP de niveau 3 ou du CT IMP et de 2 sauveteurs IMP de niveau 2

Une unité GRIMP est composée au minimum de 1 chef de groupe IMP (IMP 3) et de 4 sauveteurs GRIMP (IMP 2).

Lors d'intervention en milieux périlleux de grande ampleur nécessitant la présence de plusieurs unités GRIMP ou si une intervention nécessite l'emploi d'un GRIMP alors que le GRIMP est déjà engagé, la BSPP fera appel à l'échelon zonal (EMZ).

Le GRIMP est déclenché soit sur demande du COS soit en 1er départ ou sur décision du CO suivant les renseignements obtenus lors de la prise d'appel.

L'engagement du GRIMP impose au CO de prévenir la coordination médicale qui adaptera le soutien santé de l'intervention en fonction des informations transmises.



Évacuation de victime par l'extérieur avec les moyens du GRIMP.

TITRE 6 - FONCTION CYNO (CYNOTECHNIQUE)

1. OBJECTIF

1.1 Missions

La spécialité CYNO s'articule à la BSPP au titre de 2 domaines principaux :

a) La gestion du risque animalier :

- capture d'animaux susceptibles de représenter un risque confirmé et immédiat pour la population, les biens ou l'environnement
- sauvetage d'animaux en difficulté dont la mise en sécurité requiert des moyens lourds et/ou spéciaux (équipements, savoir-faire, produits pharmaceutiques…)
- prise en compte des animaux blessés dépourvus de propriétaire ou dont le propriétaire n'est pas sur place

b) La recherche de personnes :

- ensevelies sous décombres
- égarées (avec ou sans odeur de référence)
- tombées dans un cours d'eau ou un plan d'eau avec le renforcement précoce du dispositif par un groupe cynotechnique dès lors que le chef d'agrès a la notion de confirmation de victime sous l'eau (reconnaissance en dehors des zones de recherche subaquatique depuis les berges ou une embarcation puis levée de doute final sur la zone de recherche subaquatique après retrait des plongeurs),
- suite à un feu avec forte suspicion de présence de victime ou un accident de la circulation avec forte suspicion de personne éjectée (levée de doute)



Recherche de victime par une équipe cynotechnique.

La BSPP est en mesure de gérer simultanément 2 interventions de gestion de risque animalier ou 1 gestion de risque animalier et 1 recherche soit de personnes soit 2 recherches dans certaines conditions.

1.2 Moyens

Le VEC est dédié aux missions de recherche et le VRA aux missions de gestion du risque animalier.

Toutefois, le VEC peut prendre en charge une mission de gestion de risque animalier si le groupe «Risque animalier» est déjà engagé sur intervention et qu'un même groupe est demandé en renfort.

Remarque : Si, au vu des données figurant sur l'ordre de départ, la seconde intervention animalière ne présente pas de caractère d'urgence, celle-ci est mise en attente et le VRA s'y rendra dès qu'il sera de nouveau disponible.

2. ORGANISATION

La compagnie des appuis spécialisés (40e Cie) gère la fonction opérationnelle CYNO en liaison avec le CT Cyno. Les moyens sont regroupés au centre d'appui et de secours de STDE.

Pour mener à bien ses missions, la BSPP dispose d'un véhicule équipe cynotechnique (VEC) et d'un véhicule risque animalier (VRA) armés par le GAS ainsi que d'un vétérinaire de la division santé.***Niveau d'engagement et moyens***

Niveau tactique	Modules	Composition
2	1 groupe risque animalier (VRA)	► 2 CYN
2	1 groupe cynotechnique (VEC)	► 2 CYN dont 1 CYN 2 ou 3 + 2 chiens Ou ► 2 CYN + 2 chiens + CYN 3

Le VEC est armé par un groupe cynotechnique, soit 2 équipes cyno (2 conducteurs et 2 chiens au sens du GNR) dont un conducteur est titulaire de la qualification CYN2 ou CYN3. Il peut être également armé par 2 CYN1 si est présent concomitamment sur intervention 1 CYN3 (cynotechnicien ou vétérinaire).

Sur intervention de recherche, le groupe cynotechnique qui arme le VEC est commandé soit par un conseiller technique (CT Cyno / CYN3) soit par un chef de groupe (CYN2) si aucun conseiller technique n'est présent sur place.

Sur intervention de type risque animalier, le groupe risque animalier qui arme le VRA est commandé par le chef d'agrès.

Le groupe RA et le groupe cynotechnique peuvent demander d'emblée en fonction du motif de départ, ou plus tard en fonction des renseignements collectés au fil de l'intervention et/ou de son déroulement, le renfort du vétérinaire de garde par l'intermédiaire du CSO du GAS.

Celui-ci est obligatoirement sollicité :

- dans le cadre d'une recherche de personnes menée sur un terrain potentiellement accidentogène pour les chiens
- dans le cadre de la gestion d'un risque animalier mettant en scène des animaux dont la contention peut nécessiter l'emploi de produits pharmaceutiques ou qui nécessitent une prise en charge médicalisée qui ne peut être confiée à une structure civile de proximité pour quelque raison que ce soit

3. EMPLOI

La méthodologie opérationnelle du domaine « Recherche de personnes » reprend a minima ce qui est inscrit dans le GNR CYNO avec en plus des spécificités propres au secteur de compétence de la BSPP.

3.1 MGO de la fonction opérationnelle cyno « recherche de personne ensevelie »

Tâches des premiers intervenants non spécialistes :

- établir un périmètre de sécurité
- identifier la cause de l'effondrement
- évaluer le nombre de victimes
- noter l'emplacement des victimes éventuellement dégagées avant l'arrivée des spécialistes
- tenter d'obtenir des informations quant à l'emplacement des victimes encore ensevelies et des zones potentielles de survie
- recenser toutes les zones de danger éventuelles
- confirmer la coupure des fluides
- récupérer les plans du site

Tâches des intervenants spécialistes :

- collationner les renseignements utiles auprès du COS et du conseiller technique RSMU puis analyser la situation pour :
  - déterminer la manœuvre la plus adaptée
  - évaluer la nécessité de demander des renforts cynotechniques
- s'intégrer dans le dispositif opérationnel déjà en place (intervenants non spécialistes, spécialistes RSMU…)
- sectoriser la zone d'intervention si celle-ci est étendue et répartir les unités cynotechniques en fonction
- sur le secteur, ou chaque secteur s'il y en a plusieurs, engager en sécurité :
  - la 1re équipe cynotechnique pour tenter de détecter puis localiser la ou les victimes en s'assurant au préalable que le strict minimum de personnels soient présents sur les secteurs de progression des chiens
  - puis la 2nde équipe pour confirmer le ou les marquages
- compte rendu au COS du résultat des recherches
- garantir le soutien logistique et le reconditionnement des unités surtout si l'intervention est amenée à durer dans le temps

3.2 MGO de la fonction opérationnelle cyno « recherche de personne égarée » avec notion de prompt-secours

La notion de prompt secours est définie par les critères suivants :

La disparition doit dater de moins de 24 heures avec notion soit :

- de tentative de suicide
- de victime n'ayant pas toutes ses capacités physiques ou mentales
- d'enfants de moins de 12 ans
- de conditions climatiques défavorables à confronter à la tenue vestimentaire de la personne égarée »

Remarque : Lorsque la disparition date de plus de 24 heures ou qu'elle date de moins de 24 heures mais qu'aucun des 4 critères listés précédemment n'est rempli, l'appel est systématiquement et immédiatement basculé à la police pour traitement.

Tâches des premiers intervenants non spécialistes :

- demander la police
- tenter d'obtenir des informations sur la personne égarée (sexe, taille, poids, habits, état de santé, photo, habitudes, capacités physiques et mentales, dernier emplacement où il a été vu et à quelle heure…)
- tenter d'obtenir un plan aussi précis que possible de la zone de recherche
- recenser sur la zone toutes les sources de danger pour les équipes cynotechniques
- isoler les effets personnels de la personne recherchée de façon à ce qu'aucun personnel ne les manipule avant l'arrivée des spécialistes
- veiller à ce que les futures zones de recherche cynotechnique soient exemptes de toute présence humaine (ex : fermeture d'un parc au public)

Tâches des intervenants spécialistes :

- collationner les renseignements utiles auprès du COS puis analyser la situation pour :
  - déterminer la manœuvre la plus adaptée (sectorisation, répartition des équipes, technique(s) de recherche employée(s), modalités d'emploi des équipes…)
  - évaluer la nécessité de demander des renforts cynotechniques et définir leurs caractéristiques
- s'intégrer dans le dispositif opérationnel déjà en place (intervenants non spécialistes, forces de l'ordre, spécialistes VRID …)
- récupérer une odeur de référence s'il est prévu qu'un chien de piste soit engagé
- engager en sécurité les équipes cynotechniques (avec un personnel accompagnant : sapeurs-pompiers ou membre des forces de l'ordre en fonction du contexte)
- compte rendu au COS du résultat des recherches
- garantir le soutien logistique et le reconditionnement des unités surtout si l'intervention est amenée à durer dans le temps

Bon à savoir

Il existe 3 types de secteur :

- **point zéro** : 200 m autour du dernier emplacement connu de la victime
- **secteur primaire** : 1 km autour du dernier emplacement connu de la victime
- **secteur approfondi** : au-delà de 1 km du dernier emplacement connu de la victime

Le dispositif ne pourra être levé que lorsqu'à minima le point zéro et le secteur primaire auront été intégralement explorés.

3.3 MGO de la fonction opérationnelle cyno « recherche de personnes tombées en cours d'eau ou plan d'eau »

Tâches des intervenants non spécialistes (*cf.* paragraphe 5 PROJECTION du TITRE 4 FONCTION NAUTIQUE).

Dans le cadre de recherche de victime immergée, le groupe cynotechnique est systématiquement engagé lors de demande par le COS d'un groupe nautique avec la notion de la présence confirmée d'une victime sous l'eau.

Tâches des intervenants spécialistes :

- collationner les renseignements utiles auprès du COS et du conseiller technique Nautique puis analyser la situation pour :
  - déterminer la manœuvre la plus adaptée (sectorisation, répartition des équipes, modalités d'emploi des équipes…)
  - évaluer la nécessité de demander des renforts cynotechniques

Remarque : Les recherches porteront systématiquement sur le point de chute de la victime et sur le km en aval de celui-ci (recherches menées depuis les berges et depuis une embarcation).

- s'intégrer dans le dispositif opérationnel déjà en place (intervenants non spécialistes, spécialistes Nautiques…)
- engager en sécurité les équipes cynotechniques pour tenter de détecter puis localiser la ou les victimes en s'assurant au préalable que le strict minimum de personnels, plongeurs en particulier, soient présents sur les secteurs de progression des chiens
- compte rendu au COS du résultat des recherches
- garantir le soutien logistique et le reconditionnement des unités surtout si l'intervention est amenée à durer dans le temps

3.4 MGO de la fonction « gestion de risque animalier »

Tâches des premiers intervenants non spécialistes :

- localiser l'animal et le suivre de vue s'il se déplace
- sans notion d'urgence, rester à distance de l'animal et tenter de le maintenir dans un périmètre restreint si celui-ci a tendance à se déplacer
- établir un périmètre de sécurité autour
- ne pas tenter de le capturer sans avoir préalablement pris conseil auprès du chef d'agrès du VRA
- isoler la (ou les) éventuelle(s) victime(s) humaine(s) et identifier les zones de morsures et/ou griffures
- prendre contact par téléphone avec le chef d'agrès du VRA pour l'informer de la situation si celui-ci ne s'est pas encore présenté

Tâches des intervenants spécialistes :

- collationner le renseignement auprès du COS
- évaluer les dangers de l'opération pour les intervenants, pour d'éventuels tiers, biens et/ou pour l'animal
- déterminer la manœuvre la plus adaptée au contexte et, en fonction, les moyens humains et matériels nécessaires
- approche :
  - s'équiper des équipements de protection appropriés
  - évaluer en fonction de l'espèce les zones d'évitement et d'attaque
  - se rapprocher de l'individu avec calme, prudence et une gestuelle adaptée
- capture :
  - une fois la distance critique atteinte, procéder avec rapidité et précision à la capture
  - utiliser en première intention les instruments appropriés
  - recours à la télé-anesthésie en présence d'un vétérinaire si nécessaire
- contention :
  - immobiliser l'animal dans un contenant adapté à l'espèce et à la taille de l'individu
  - identifier le contenant de transport
- soins médico-chirurgicaux conservatoires d'urgence réalisés si besoin par le vétérinaire ou euthanasie si ces soins ne permettent pas de soulager l'animal de souffrances intolérables
- tenter d'identifier auprès de nos partenaires institutionnels et privés une solution immédiate et adaptée de prise en charge de l'animal et assurer son convoyage si la structure peut immédiatement l'accueillir et qu'elle se situe en zone de compétence Brigade
- en assurer l'hébergement temporaire au sein des locaux dédiés de la Brigade si aucune solution satisfaisante n'est identifiée.

TITRE 7 - FONCTION ELD (EXPLORATION LONGUE DURÉE)

La fonction exploration longue durée (ELD) apporte une réponse opérationnelle au commandant des opérations de secours lorsque la réussite de l'opération en sécurité est compromise. Elle intervient donc pour permettre l'engagement des secours dans un milieu complexe, abrasif ou dangereux.

Sans se substituer à l'action des équipes incendie, sa mission principale est donc de rendre le milieu compatible ou possible pour chacun des intervenants selon plusieurs modes opératoires visant à :

- améliorer le potentiel d'engagement : action sur la chaleur, les élongations, la pénibilité
- diminuer la complexité du milieu : action sur la fumée, l'obscurité et la désorientation

Principalement utilisée dans un contexte Incendie, la fonction ELD peut néanmoins agir au profit du COS lors d'autres opérations.

1. QUOI ?

De manière habituelle :

La fonction ELD a pour mission de créer les conditions d'engagement permettant l'intervention des équipes incendies. Elle est ici une fonction d'appui à l'engagement.

De manière ponctuelle, et sur décision du COS :

Elle peut être amenée à réaliser l'action principale.

Dans ses engagements :

Elle respecte la marche générale des opérations.

La mise en œuvre des moyens ELD pouvant être longue, l'anticipation de cet engagement doit être un souci du COS qui ne doit pas hésiter à demander même si le concours des ELD s'avère *in fine* inutile.

2. COMMENT ?

Cette capacité produit ses effets par des missions telles que (liste non exhaustive) :

- améliorer le potentiel d'engagement :
  - protection des intervenants et des victimes
  - refroidissement du milieu
  - emport de charge et brancardage
- lutte contre la complexité
  - balisage de l'engagement
  - ventilation des locaux
  - recherche et localisation

Ponctuellement, la fonction ELD peut avoir à mener des missions d'extraction ou d'extinction.

Objectifs	Modes opératoires	Mode d'action
Maximalisation du potentiel d'engagement	Refroidissement du milieu	► extinction robotisée ► établissements complexes ► extinction
	Protection des intervenants	► extraction non spécialisée ► extraction robotisée
	Emport de charge	► brancardage robotisé ► déblai robotisé
Lutte contre la complexité	Sécurisation des intervenants	► balisage ► éclairage ► maintien dans le milieu
	Ventilation	► exploration
	Recherche et localisation	► exploration

La complexité d'un milieu lié à la hauteur ou à la profondeur est du ressort du GRIMP.

3. QUI ?

Elle est donc composée de personnels sélectionnés, formés et entraînés. Elle est dotée d'équipements spécifiques adaptés aux modes opératoires détaillés ci-dessus.

La fonction ELD est organisée en 2 niveaux tactiques d'emploi. Un COS peut donc demander :

- un groupe (GELD) qui est composé d'au moins deux équipes de manœuvre et d'une équipe de commandement :

  GELD = CELD + VLR CdG ELD.

- un GELD ne peut remplir qu'un unique objectif à la fois au profit du COS. Tout besoin de réalisation de deux missions ou plus simultanément nécessite la présence d'un deuxième groupe

Dans ce cas le niveau CDS est également envoyé :

- la section (SELD), composée d'au moins :

  SELD = 1 CDS et de 2 GELD.

3. SUIVI ET SOUTIEN MÉDICAL

Le personnel de la fonction ELD fait l'objet d'un suivi médical particulier, conformément aux directives émises par la division santé (DIV. SAN). Le déclenchement d'un groupe ou d'une section ELD impose au CO de prévenir la coordination médicale qui adaptera le soutien santé de l'intervention en fonction des informations transmises.
L'engagement en exploration ELD justifie l'engagement d'une équipe médicale BSPP.

PARTIE 6 - INFORMATIONS OPÉRATIONNELLES

~~Titre 1 - Modalités d'intervention du Laboratoire Central de la Préfecture de Police (LCPP) .111~~
Titre 2 - Modalités d'alerte des architectes de sécurité 113
Titre 3 - Moyens de la ville de Paris mis à la disposition du COS 115
Titre 4 - Matériels du parc d'alerte affectés à la réserve opérationnelle (MROP) 119

TITRE 1 - MODALITÉS D'INTERVENTION DU LABORATOIRE CENTRAL DE LA PRÉFECTURE DE POLICE (LCPP)

Sous couvert de la convention entre la BSPP et le LCPP, la procédure suivante précise les conditions d'intervention du LCPP au profit de la BSPP.

Les modalités d'intervention du LCPP doivent faire l'objet d'un entretien téléphonique entre le centre opérationnel de la BSPP et les équipes de permanence du laboratoire central. Le LCPP reste le seul décisionnaire de sa réponse (assistance téléphonique, déplacement ou non, immédiat ou différé) et de la priorisation de ses déplacements. Il communique sa réponse au COS sur site ou, à défaut, au CO à l'État-major de la BSPP.

Les interventions techniques du LCPP nécessitent de maintenir les lieux en l'état et de limiter le déblai aux seules actions de mise en sécurité.

1. ÉVÈNEMENTS POUR LESQUELS LE LCPP DOIT ÊTRE DEMANDÉ D'URGENCE

Actions du COS	ÉVÈNEMENTS
Demande d'urgence	**Déversements et émanations**
	1 fuite ou déversement d'hydrocarbure en espace clos générant un risque d'explosion **non maîtrisé**
	2 fuite ou émanation de gaz naturel, lorsque la société distributrice de gaz et la BSPP ne trouvent pas l'origine
	3 émanation oxycarbonée non identifiée et/ou non maîtrisée
	4 intoxication oxycarbonée ayant entraînée une victime décédée
	5 émanation ou déversement de produit de toute nature dont l'origine est inconnue et/ou suspecte, en présence de victime
	6 intervention à caractère NRBC[1], dont l'origine est inconnue et/ou **non maîtrisée**
	7 pollution d'un cours d'eau ou des égouts
	Incendie ou explosion
	8 feu ou explosion avec victime décédée ou une victime en urgence absolue
	9 feu dans un ERP ayant nécessité une demande de moyen complémentaire
	10 feu en IGH ou bâtiment institutionnel (préfecture, mairie…)
	11 feu nécessitant une demande de renfort incendie ou de renfort habitation
	12 feu d'équipement technique ou de véhicule à énergie nouvelle (hydrogène, GNV, GPL…) hors énergie électrique
	13 échauffement de bouteille d'acétylène prise dans un incendie
	14 découverte d'engin explosif ou de matière explosive
	15 explosion de toute nature

Les modalités de demande d'urgence du LCPP par le COS sont les suivantes :

	ACTIONS
COS	Demande le LCPP sous la forme :  ***« Je demande le laboratoire central de la Préfecture de Police d'urgence, telle adresse, pour tel motif ».***
CSO TC	Transmet la demande au CO
Chef de salle CO	Contacte le LCPP au numéro de téléphone de la permanence[2]
LCPP	Contacte le CO pour lui faire part de sa décision
COS	Attend, le cas échéant, l'arrivée du LCPP

1 - Nucléaire, radiologique, biologique et chimique.

2 - La permanence générale constitue le point d'entrée unique pour les équipes d'intervention du LCPP. En dehors des heures ouvrables, le numéro est basculé sur portable de l'ingénieur de permanence.

Numéros de téléphones utiles :

Permanence	01 55 76 22 33	Contact LCPP privilégié
Ingénieur de permanence	06 82 80 00 40	Si le contact avec la permanence n'est pas possible.
Salle d'information et de commandement de la DSPAP	01 53 73 94 00	À défaut de tout autre interlocuteur

Dans l'éventualité où, après contact avec le CO, le LCPP décide de ne pas se déplacer sur intervention, le COS doit passer le message suivant :



« LCPP demandé à telle heure, après contact, ne se déplacera pas ».

Les évènements 1, 2, 3, 4, 8, et 14 n'impliquent pas de contact complémentaire de la part des équipes de permanence du LCPP, celles-ci se rendant directement sur intervention une fois prévenues par le CO. Pour les autres évènements, les équipes de permanence rappellent le CO pour obtenir des informations sur l'intervention avant leur départ.

Au regard des éléments apportés par le CO, le LCPP reste le seul décisionnaire de sa réponse (assistance téléphonique, déplacement ou non, immédiat ou différé) et de la priorisation de ses déplacements. Il communique cette réponse au CO qui transmet au COS.

Dans certains cas, une conférence tripartite (LCPP/CO/COS) peut être provoquée par le CO pour répondre à une demande d'informations complémentaires des équipes de permanence du LCPP. Dans la mesure du possible, cette conférence ne doit pas être initiée durant la première demi-heure d'activation du PCTAC, afin de ne pas le perturber dans sa mise en œuvre.

En l'absence de PCTAC sur intervention, le CO juge du moment le plus opportun pour contacter l'OGC (si présent) ou le COS, tout en cherchant à répondre le plus rapidement possible aux interrogations des équipes de permanence du LCPP.

2. ÉVÉNEMENTS POUR LESQUELS LE LCPP DOIT ÊTRE PRÉVENU

Actions du COS	ÉVÉNEMENTS
Signalement	1 Intoxication oxycarbonée dont la source est identifiée 2 Feu d'équipement technique ou de véhicule à énergie électrique (batteries, panneaux photovoltaïques...)

Les modalités de signalement au LCPP par le COS sont les suivantes :

	ACTIONS
COS	Inscrit dans la rubrique n° 9 du message de rentrée : ***« Prévenir le laboratoire central de la Préfecture de Police »***
Stationnaire du PVO TC	Dès la rentrée passée par le COS, le stationnaire transmet la demande au CSO TC
CSO TC	Retransmet immédiatement le signalement au LCPP par messagerie Outlook à l'adresse suivante : pp-labcent-pie@interieur.gouv.fr Ce signalement doit impérativement respecter la forme suivante : 1 Numéro d'intervention CO 2 Motif de l'intervention 3 Adresse précise 4 Heure d'appel 5 CS étant intervenu 6 Numéro de téléphone du CS 7 Commentaires éventuels sur la demande de signalement (taux de PPM, emploi ALTAIR 4, emploi RAD 57...) 8 Identités et coordonnées téléphoniques des victimes
LCPP	Traite le signalement

TITRE 2 - MODALITÉS D'ALERTE DES ARCHITECTES DE SÉCURITÉ

1. CAS URGENT

1.1 Définition

Il concerne les interventions pour lesquelles l'expertise technique d'un architecte de sécurité est nécessaire et ne peut être différée :

- en présence **d'un désordre structurel susceptible de constituer une situation de péril** (fissures importantes et/ou récentes, risques d'effondrement d'un mur ou d'un plancher même à l'intérieur d'un logement…)
- en cas de danger bâtimentaire grave et immédiat pour les personnes (occupants d'un immeuble et/ou usagers de la voie publique) **pouvant affecter leurs conditions « globales » de vie** (dysfonctionnement des équipements communs, logement inhabitable ou parties communes d'immeuble non exploitables suite à une intervention en urgence)

1.2 Demande d'architecte

L'architecte est demandé simultanément :

- par la police si elle est sur les lieux
- par le COS (message en phonie) selon les modalités suivantes :



« je demande les architectes de sécurité telle adresse »

1.3 Exploitation de la demande

PARIS	Communes 92, 93 et 94
► L'opérateur du CSO retransmet immédiatement au CO la demande d'urgence du COS.	► Le PVO du secteur transmet la demande directement auprès de la mairie concernée.
► Le CO demande l'architecte de sécurité conformément au paragraphe 1.4.	► Le stationnaire du PVO qui retransmet l'appel, demande au personnel de la mairie de lui préciser un délai d'intervention. Puis, il transmet ce renseignement au COS.
► L'opérateur du CO qui retransmet l'appel, demande à l'architecte de sécurité de lui préciser un délai d'intervention. Puis, il transmet ce renseignement au COS.	► Le PVO, rend compte au CSO concerné.
► Le CO informe systématiquement, à la suite de cette saisine, l'officier de la permanence du cabinet du Préfet de police.	

1.4 Numéros d'appel pour Paris

Jours ouvrés

- Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 :
  - **01 49 96 35 98** = numéro d'appel au secrértariat du service des architectes de sécurité. (SAS)

Hors jours ouvrés

- **01 53 71 28 44** = numéro d'appel de la permanence du cabinet du Préfet de police qui demandera l'intervention de l'architecte de sécurité



Sur Paris, en cas de doute, le COS peut demander au CO, par téléphone, le numéro de l'architecte de sécurité pour prise de contact et avis.

1.5 Cas particulier

En banlieue, plusieurs mairies ne disposent pas toujours d'un architecte de sécurité disponible, notamment aux heures non ouvrées. Dans ce cas, il est possbile de recourir à l'expertise d'un architecte de sécurité de la préfecture de police. L'intervention de ce dernier se fera sur le fondement d'une réquisition par le Maire de la ville concernée ou son représentant.

Maire ou représentant ► Préfet du département ► CAB PP ► SAS PP

2. CAS NON URGENT

2.1 Définition

Ce cas concerne les opérations pour lesquelles l'architecte de sécurité n'est pas indispensable à la poursuite de l'opération. Cependant, il apparait souhaitable au COS que certains faits soient portés à sa connaissance en vue d'une visite ultérieure.

2.2 Procédure de signalement

Le COS signale les faits dans la rubrique n° 9 de son message de rentrée sous la forme :



« Signaler à l'architecte de sécurité, visite de ……(tel établissement), …(telle adresse), pour … (tel motif), secteur du centre de secours de … ».

2.3 Exploitation de la demande

Le signalement se fait par message électronique pour Paris. Il est transmis par le CSO dès la première heure ouvrable au secrétariat des architectes (pp-dtpp-sdsp-sas-siat-architectes@interieur.gouv.fr).

Pour les communes de banlieue, le PVO du secteur transmettra les éléments au service compétent de la mairie concernée, et rendra compte à son CSO.

2.4 Réaction attendue de l'architecte


En règle générale l'architecte se rend seul sur les lieux de l'intervention ; la présence d'un représentant de la Brigade n'est pas nécessaire.

Cependant, si l'architecte le juge indispensable, il lui appartient de demander un rendez-vous avec le COS

Nota :

En cas de doute ou de difficulté à prendre une décision technique, le COS s'entourera de toutes les précautions, quitte à opter pour la solution la plus contraignante (exemple : évacuation totale ou partielle), en liaison avec la police (exemple : évacuation d'un immeuble ou interdiction d'accès à certains locaux).

Schéma des modalités d'alerte



TITRE 3 - MOYENS DE LA VILLE DE PARIS MIS À LA DISPOSITION DU COS

Lors de toute opération, le COS fait procéder à la sécurisation de la zone d'intervention. De fait, il peut être amené à mettre en sécurité, puis à évacuer, la population et/ou le public présent.

En fonction du contexte climatique du moment et/ou du nombre de personnes évacuées, **le soutien des personnes concernées devient indispensable et doit être pris en compte par le COS**, qui peut alors utilement s'appuyer sur les moyens mis en œuvre par la ville de Paris.

En effet, la mission de sauvegarde des populations qui incombe à la ville de Paris s'adapte pleinement à cet objectif particulier.

Le but de cette collaboration de circonstance est d'assurer une prise en charge logistique des personnes évacuées, afin de garantir leur accompagnement social jusqu'à un retour à la normale.

1. OUTILS D'AIDE À LA GESTION DE CRISE DE LA VILLE DE PARIS

La ville de Paris dispose d'une organisation de gestion de crise par le biais :

- d'un centre de veille opérationnelle (CVO), qui assure une vigilance 24/24h sur tous les événements de crise pouvant intervenir sur le territoire parisien. Il déclenche les moyens humains et matériels de la ville adaptés à la crise. À cet effet, des procédures de contact de ce centre sont établies et prises en compte au sein du centre opérationnel (CO) de la Brigade
- d'un système de permanence hebdomadaire des élus, du cabinet du maire, du secrétariat général et de toutes les directions de la ville de Paris
- d'une cellule centrale de crise (CCC) destinée à regrouper l'ensemble des services et directions pour traiter les crises de grande ampleur
- d'un système de contrôle à distance de l'ensemble des panneaux d'informations de la ville de Paris (environ 175 panneaux) pouvant utilement être mis au profit du COS en fonction de certaines situations majeures
- d'un poste de commandement de coordination (PCC) mobile destiné à se déplacer sur les lieux de crises ou de sinistres
- d'un ensemble regroupant d'autres moyens pouvant être activés ou demandés par le COS via le PC mobile de coordination ou via son PC tactique, ou depuis le CO Brigade directement au CVO

2. RÉPONSE CAPACITAIRE

L'inventaire non exhaustif des moyens de la ville de Paris pouvant être mis à la disposition du COS est entrepris. Il a pour objectif de répertorier les moyens de première nécessité dont la mise en œuvre prioritaire est déjà prédéfinie par des procédures d'activation au sein du CVO.

2.1 POSTE DE COMMANDEMENT DE COORDINATION MOBILE

2.1.1 Présentation succincte

Ce véhicule est équipé de moyens de communication et de confort permettant d'établir un poste de commandement autonome sur le terrain. Cette unité mobile de coordination peut être acheminée à proximité du lieu de l'événement et servir de relais local au CVO ou à la CCC. Ce poste de commandement et de coordination est placé sous la responsabilité d'un agent de la Direction de la prévention et de la protection (DPP).

2.1.2 Rôle du responsable de cet organe de commandement de la ville de Paris

Il est chargé d'organiser et de coordonner la réponse capacitaire de la ville de Paris en fonction des besoins exprimés. **Interlocuteur unique et privilégié du COS**, il est autorisé à pénétrer en zone de soutien. Pouvant être présent au poste de commandement du COS, cet officier de liaison est le garant de la coordination des actions de soutien et de sauvegarde au profit de la population impactée par le sinistre.

En fonction des circonstances, les élus de permanence de la ville de Paris peuvent également accéder au PC du COS.

2.1.3 Délai d'activation

Les délais maxima de mobilisation sont de 30 min le jour et de 90 min la nuit.

2.2 Déploiement d'hébergement d'urgence

2.2.1 Présentation succincte

La ville de Paris dispose d'un véhicule de déploiement rapide de denrées et de fournitures de première nécessité, basé sur le site de la caserne Napoléon (1, place Baudoyer, IVe arrondissement de Paris).

Ce véhicule contient :

- 10 lits pliants et des couvertures
- 2 cafetières de grande capacité (15 l/h) et les consommables associés
- des tables pliantes
- des vêtements chauds

Un véhicule poids lourds complémentaire chargé et prêt au départ peut être mobilisé en cas de besoin lors d'un hébergement d'urgence. Équipé d'un transpalette manuel, il comprend :

- 100 lits pliants
- 200 couvertures
- 15 tables
- 53 chaises
- 53 paravents
- 1 container de 1re intervention de nettoyage (seau, éponges, produits)
- 1 centaine de bouteilles d'eau minérale

Si la situation l'exige, des sites d'hébergement d'urgence (relogements temporaires) peuvent être mis à la disposition des sinistrés (hôtels, centres d'accueil et d'hébergement, gymnases, etc.).

2.2.2 Délai d'activation

Les délais maxima de mobilisation sont de 30 min le jour et de 40 min la nuit.

2.3 ALIMENTATION

2.3.1 Présentation succincte

Adaptées en fonction de l'horaire du sinistre et de son intensité, les principales solutions existantes sont :

- la livraison de plateaux-repas (jusqu'à 1 000)
- le ravitaillement d'urgence
- l'achat de nourriture, en liaison avec la Protection-Civile 75
- la mobilisation des restaurants administratifs en journée et le soir (jusqu'à 100 personnes)
- l'achat à la SNCF de rations alimentaires d'urgence stockés dans les diverses gares de Paris
- l'alimentation d'urgence concerne aussi l'eau potable. Celle-ci peut être transportée et mise à disposition en s'appuyant soit :
- sur une réserve permanente de 180 packs de 6 bouteilles de 1,5 litre
- sur une ressource de 40 000 bonbonnes de 18,9 l chacune (environ 800 m³ d'eau). Ces stocks sont répartis sur 2 sites

2.3.2 Délai d'activation

Ces ressources alimentaires sont mobilisables depuis le CVO. Leur délai d'acheminement est variable en fonction des circonstances et du besoin. Les ressources disponibles et leur délai d'acheminement peuvent être directement transmis par le responsable du PCC in situ, ou par des échanges d'informations entre le CO Brigade et le CVO.

2.4 MOYENS DE TRANSPORTS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS

Des moyens de transports collectifs et individuels sont disponibles au sein de la ville de Paris. En fonction des circonstances et des besoins exprimés par le COS (in situ ou via le CO Brigade), leur inventaire peut être réalisé pour une éventuelle mise à disposition. Dans le cas où la demande du COS est acceptée, les ressources disponibles et leur délai d'acheminement peuvent être directement transmis par le responsable du poste de commandement et de coordination in situ ou par des échanges d'informations entre le CO Brigade et le CVO.

3. DEMANDE D'INTERVENTION DES MOYENS DE LA VILLE DE PARIS

En cas d'intervention particulière sur Paris, l'information du CVO est assurée par le CO Brigade.

Deux cas peuvent alors se produire :

- le déplacement sur la zone d'intervention du PCC de la ville de Paris, à l'initiative du CVO
- une demande des moyens de la ville de Paris exprimée par le COS et ce, exclusivement sur le secteur parisien

Le CO Brigade est chargé d'exprimer et de suivre la réalisation (totale ou partielle) de cette expression de besoin auprès du CVO. Jusqu'à l'arrivée du responsable du PCC de la ville de Paris, le CO Brigade se charge d'informer le COS des suites données à sa demande.

4. POSITIONNEMENT SUR INTERVENTION DES MOYENS DE LA VILLE DE PARIS

Dans un 1er temps, seul le responsable chargé de la coordination des moyens de la ville de Paris est habilité à pénétrer en zone de soutien et à se présenter au poste de commandement du COS, afin de maintenir une liberté d'action maximale des secours.

Il appartient au COS, en liaison avec les forces de l'ordre, de positionner ces moyens sur le terrain, afin de garantir leur mission et la sécurité des personnes prises en charge sans interférer avec le bon déroulement des opérations de secours.

TITRE 4 - MATÉRIELS DU PARC D'ALERTE AFFECTÉS À LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE (MROP)

La brigade de sapeurs-pompiers de Paris possède du matériel de réserve opérationnelle appelé à servir pour des interventions particulières ou de grande ampleur.

Ces matériels, constitués en lots particuliers, sont stockés au sein du magasin « matériels complets » de la section logistique de la compagnie de maintenance (CMAI), sur le site de Voluceau.

1. COMPOSITION DES LOTS

1.1 Lot pollution

- 150 épuisettes
- 10 bacs plastiques pour récupération de poissons morts

1.2 Lot inondation

- 3 000 sacs à terre
- 10 pompes vide cave avec UC et leurs accessoires
- 2 berces de transport pour ESI (embarcation secours inondation), chaque berce pouvant emporter 4 ESI avec UC)
- 24 ESI avec UC
- 2 PESI (remorque portant 1 ESI)
- 5 MPE (motopompe d'épuisement) et leurs accessoires

1.3 Lot troubles urbains

- 30 raccords de réduction de 50 x 40 mm
- 30 raccords de réduction de 65 x 50 mm
- 5 raccords de réduction de 100 x 50 mm

Ces raccords permettent aux engins civils en renfort d'utiliser nos établissements.

1.4 Lot « Produit polyvalent » (Émulseur)

- 100 bidons de 20 litres de produit polyvalent

Cet émulseur permet le re complètement des EP dotés de cuves « produit polyvalent » et des BPM si nécessaire.

2. MISE EN SERVICE

Ces matériels sont distribués sous la responsabilité du sous-officier gestion des moyens, à la demande du centre opérationnel.

PARTIE 7 - MODES OPÉRATOIRES LIÉS AUX SECOURS À PERSONNES

Titre 1 - Personne ensevelie 123
Titre 2 - Personne tombée en profondeur 125
Titre 3 - Personne réfugiée, bloquée en hauteur ou menaçant de se jeter dans le vide ... 127
Titre 4 - Accidents liés aux ascenseurs 133
Titre 5 - Accidents de la circulation 135
Titre 6 - Secours à victime en carrières ou dans les catacombes 141
Titre 7 - Possibilités de brancardage des MEA 143
Titre 8 - Emploi du Véhicule de Transport Bariatrique (VTBA) 145

TITRE 1 - PERSONNE ENSEVELIE

L'ensevelissement peut se produire à l'occasion d'un effondrement de maison ou d'immeuble (explosion feu ou incendie, défaut de construction, vétusté, fragilisation de la structure suite à un sinistre, etc.), d'un mouvement de terrain, d'un éboulement de chantier ou de tranchée, etc.

La difficulté est accrue par :

- l'ensevelissement simultané de plusieurs personnes
- l'impossibilité pour les victimes de manifester leur présence
- le risque de décès pour les personnes ensevelies par :
  - asphyxie dans des volumes clos
  - manque de soins
  - écrasement de membre (crush syndrome)
  - privation d'aliments

Le risque pour les sauveteurs est l'ensevelissement au cours des opérations de recherche ou de sauvetage, du fait :

- de l'insuffisance ou de l'absence d'étaiement des ruines dans la zone d'action
- du non-respect des mesures de sécurité pendant les recherches
- des chutes de matériaux



Au cours du dégagement d'une victime, le risque d'ensevelissement reste présent pour les secours.

Lors d'une recherche de personne ensevelie, il faut :

- procéder à une enquête de voisinage, afin d'obtenir des renseignements sur le recensement des victimes potentielles
- procéder selon la chronologie d'une opération de sauvetage déblaiement :
  - à la recherche des victimes de surface
  - à la recherche dans les parties peu endommagées
  - aux recherches approfondies et aux localisations de victimes non visibles
  - à l'enlèvement sélectionné, puis généralisé des décombres

Pendant l'opération, il faut :

- demander les moyens RSMU adaptés
- utiliser les moyens de localisation de victimes (détecteurs acoustiques, équipes cynotechniques)



Tentative de localisation de victimes par les équipes cynotechniques.

- n'engager dans les éboulis que le minimum de personnel, après s'être assuré de la coupure des fluides
- dans les zones de recherche ou dans les zones de sauvetage, étayer et consolider les parties qui menacent ruine. De même, étayer ou boiser les tranchées dans lesquelles sont recherchées les victimes, après avis des spécialistes « sauvetage-déblaiement »
- amarrer le personnel effectuant des missions d'exploration, de recherche ou de dégagement sous les décombres, en étant particulièrement vigilant en présence de sols meubles
- garder à l'esprit qu'il peut s'être formé des poches d'atmosphère explosible ou irrespirable
- si des trouées sont faites pour accéder à des victimes, prendre garde aux chocs répétés, qui peuvent causer de nouveaux éboulements

Dans tous les cas, l'organisation du chantier impose :

- d'éloigner les curieux hors d'un large périmètre, ce qui nécessite un service d'ordre important
- d'exiger le silence en toutes circonstances

TITRE 2 - PERSONNE TOMBÉE EN PROFONDEUR

I s'agit d'une chute qui peut se produire dans les égouts, les collecteurs, les puits, les cuves, les réservoirs, les fosses, les fontis, etc.

L'excavation ou la cavité peut contenir un liquide (eau, produits divers), un gaz nocif voire explosif (dans les fosses par exemple), ou être en déficit d'oxygène.

Les risques pour la personne qui est tombée sont :

- le décès consécutif aux blessures ou à l'asphyxie
- la difficulté à manifester sa présence

Pour le sauveteur, le risque est lié à :

- une chute pendant la progression, liée à un problème matériel
- une asphyxie due à la méconnaissance du milieu où se pratique le sauvetage

Avant l'opération, le sauveteur doit :

- chercher à entrer en contact avec la personne
- essayer de la localiser si elle n'est pas visible ou ne répond pas, éventuellement au moyen de la caméra thermique
- rechercher des renseignements :
  - auprès des témoins éventuels sur les circonstances de l'accident
  - auprès des techniciens (égoutiers, employés de la voirie, entrepreneurs du chantier…) sur les conditions à l'intérieur de l'excavation (profondeur, état, atmosphère, etc.)
  - auprès des voisins
  - en consultant les plans spécifiques
- contrôler la qualité de l'atmosphère jusqu'au fond de l'excavation

Pendant l'opération, il faut :

- n'engager que le personnel strictement nécessaire
- amarrer les sauveteurs
- que les sauveteurs coiffent l'appareil respiratoire isolant tant que le caractère respirable du milieu n'est pas établi
- si l'explosibilité de l'atmosphère est relevée, que le COS juge, selon les circonstances, de la nécessité de ventiler l'excavation et prenne toutes les mesures pour éviter l'apparition d'un facteur de déclenchement d'une explosion
- pendant toute la durée de l'opération, garder la liaison entre les sauveteurs et le personnel en surface

En cas de cheminement long ou complexe, il sera fait appel aux spécialistes ELD et/ou IMP, voire aux SIS « surface non libre », dont le matériel spécifique d'exploration est tout particulièrement destiné à ce type de mission.



Secours à une victime ayant chuté dans le puits de lumière d'un immeuble d'habitation.

TITRE 3 - PERSONNE RÉFUGIÉE, BLOQUÉE EN HAUTEUR OU MENAÇANT DE SE JETER DANS LE VIDE

1. GÉNÉRALITÉS

Il peut s'agir par exemple d'une personne :

- qui s'est réfugiée en hauteur (toit, balcon…) pour échapper à un sinistre
- qui se retrouve bloquée sur une nacelle évoluant en façade d'immeuble
- qui menace de se jeter dans le vide pour mettre fin à ses jours

Le risque principal, pour cette personne comme pour le sauveteur, est la chute dans le vide, d'où l'importance du respect des **règles de sécurité** pendant toute la durée de l'opération, notamment lors de la progression des secours (les interventions sur grue, de plus en plus fréquentes, font partie des opérations les plus dangereuses pour les secours, et méritent dès lors d'être traitées avec toute la prudence nécessaire).



Secours à une personne bloquée dans une nacelle évoluant en façade d'immeuble.

Les plus grandes précautions sont donc à prendre au cours de la progression. Les règles définies dans le BSP 200.12 (« Sauvetages et mises en sécurité ») doivent être respectées.

2. PERSONNE RÉFUGIÉE OU BLOQUÉE

Du fait de l'aspect traumatisant de la notion de hauteur pour la personne, **l'action psychologique** est déterminante.

À cet effet, le COS doit :

- rassurer la personne, au besoin à l'aide du porte-voix
- la calmer, si elle semble paniquée, et demander rapidement un moyen médicalisé en cas de danger avéré. Dans certaines situations, le médecin ou le chef du GRIMP pourra faire appel à un « médecin référent IMP », dont les spécificités GRIMP et l'expérience de ce genre d'interventions peuvent apporter une réelle plus-value à l'action des secours. Ce dernier progressera sous la responsabilité du chef d'unité du GRIMP, et interviendra sur ordre du COS

Pour l'approche et la mise en sécurité proprement dites, le COS décide selon les circonstances :

- de la voie la plus facile et la moins risquée pour :
  - atteindre la personne
  - assurer son sauvetage
- des moyens à employer pour dégager la personne

Un périmètre de sécurité sera systématiquement établi à l'aplomb de la victime.

Pour atteindre la personne, il est parfois nécessaire de combiner l'utilisation des communications existantes et celle de tout autre moyen : MEA ou échelles à coulisses, lots de sauvetage, GRIMP (cheminements et accès difficiles, descente de la personne complexe, etc.).

3. CAS PARTICULIER D'UNE PERSONNE MENAÇANT DE SE JETER DANS LE VIDE

Ces interventions sont assez particulières, car les sapeurs-pompiers sont confrontés à une personne qui **chercher délibérément à nuire à sa propre vie**, voire à celle des secours. Elles doivent être traitées en prenant les plus grandes précautions.

Des mesures primordiales doivent rapidement être prises, car il est impossible d'anticiper sur les réactions de la personne à sauver, celle-ci pouvant passer d'un mode « défensif » (simulation, appel à l'aide, etc.) à un mode « offensif » (passage à l'acte, volonté de nuire aux secours, etc.).



Personne menaçant de se jeter dans le vide.

Enfin, si **l'action psychologique** (qui va prendre avec le temps la forme d'une « négociation ») demeure ici encore le point-clé de l'intervention, il est nécessaire de rappeler que les secours ne sont pas formés à cet exercice particulier, et qu'il peut être donc délicat, voire dangereux de tenter seul ce genre d'opération. La **négociation** est l'affaire de spécialistes.

3.1 Conduite à tenir

- **avant le départ** sur intervention, le COS doit s'assurer des moyens prévus et de leur correspondance avec l'ordre de départ
- **à leur arrivée sur intervention**, les engins doivent autant que possible se présenter dans le calme (limiter l'usage des avertisseurs sonores). En effet, certaines personnes attendent effectivement l'arrivée des secours pour sauter

Dès sa présentation sur intervention, le COS doit :

- de**mander la police**
- **demander les matelas1 de sauvetage si nécessaire**
- **entamer rapidement le dialogue avec la personne, sans pour autant entrer dans une quelconque forme de négociation**
- **lorsque le dialogue semble ne pas aboutir et que l'intervention va s'inscrire dans le temps, faire intervenir des spécialistes de la négociation (RAID en extra-muros, BRI pour Paris)**
- **faire établir dans le même temps un périmètre de sécurité à l'ap**lomb de la façade ou de l'ouvrage concerné, et le placer sous la responsabilité d'un sapeur-pompier
- évaluer la situation :
  - analyse du risque pour la personne et pour les tiers (éventuellement inspection de l'appartement de la personne)
  - demande de moyens supplémentaires :
    - ✓AR si le dialogue avec la personne s'annonce difficile (soit d'emblée, soit après échec des premiers intervenants) et/ou si la situation paraît particulièrement dangereuse pour la victime et/ou les intervenants
    - ✓GRIMP pour la manœuvre de sauvetage ou l'approche du médecin référent GRIMP

1 - Les matelas de sauvetage en service à la BSPP permettent la réception d'une seule personne à la fois sautant d'une hauteur maximale de 15 m.

- si l'**intervention monte en puissance, le COS doit rapidement définir son idée de manœuvre, afin de parfaitement coordonner l'action des différents acteurs sur le terrain (sécurité des tiers, conservation du dialogue avec la personne, manœuvre du GRIMP, etc.)**
- **dans le cadre de cette montée en puissance et afin de conserver un certain recul sur son intervention, le COS peut alors demander un second officier de garde compagnie, qui prendra le relais au niveau du di**alogue avec la personne. Le médecin de l'AR, notamment s'il est qualifié « IMP », pourra également prendre ce relais, si possible en s'approchant de la personne par le biais du GRIMP.



Utilisation du matelas de sauvetage pour une personne menaçant de se jeter dans le vide.

3.2 Forme de dialogue possible (COS), négociation d'un spécialiste

Les statistiques montrent que lorsque les secours se présentent **avant le saut**, dans 80 % des cas ils trouveront une personne qui **désire communiquer** et qui le fait de façon cohérente. Plus rarement, la personne sera au contraire totalement incohérente ou inaccessible au dialogue, en raison d'une surcharge émotionnelle ou d'une pathologie psychiatrique.

Néanmoins, sans entrer dans une quelconque forme de négociation, le COS, le médecin ou un pompier désigné par le COS, par exemple en raison de ses facilités de communications doit entamer le dialogue en suivant les quelques règles présentées ici :

- bien rappeler à la personne que l'on veut **seulement discuter avec elle**, sans chercher à se rapprocher, ni à l'attraper et que l'on respecte son « choix »
- **intervenir seul**, à mains nues, **non casqué et si possible sur le même plan**, en respectant une distance « intime » (3 m. environ)
- veiller à ce qu'il n'y ait **pas d'agitation à proximité**, liée par exemple à la mise en place d'équipes dans les étages supérieurs ou au déploiement des échelles
- **éloigner la foule et surtout les médias**, qui risqueraient par leur présence d'encourager un passage à l'acte
- **déculpabiliser les intervenants** : lorsque toutes les dispositions sont prises en termes de sécurité, le choix de la personne de sauter ou non n'appartient qu'à elle ; elle pourrait donc le faire malgré toutes les tentatives avortées de dialogue
- toujours **prendre un suicidaire au sérieux** : penser que le sujet ne cherche qu'à attirer l'attention est une erreur. Cela peut même constituer une raison supplémentaire pour le suicidaire dans sa détermination à passer à l'acte
- **le degré de préparation est révélateur** : les sujets les plus dangereux sont ceux qui ont planifié précisément leur passage à l'acte. Dès lors qu'apparaissent des indices de « préparation » du suicide, il faut craindre une détermination absolue de la personne. Des « dernières volontés » exprimées par la personne peuvent également être le signe de son passage à l'acte
- prendre le temps nécessaire :

  le facteur « temps » est fondamental. Le processus qui conduit une personne à vouloir se donner la mort est un mécanisme lent et progressif qui passe par des étapes : hésitation, perte de repères, bouffée dépressive, ressenti de lâcheté, colère, dépression, peur, retrait, doute… Il ne faut donc pas être pressé d'intervenir, même si le recours à la force semble souvent l'une des options évidentes pour résoudre la crise
- **la méthodologie d'intervention** : si l'action engagée par un primo intervenant semble efficace, il faut le laisser poursuivre le dialogue. S'il semble dépassé par la situation ou montre des signes de fatigue, en prendre le relais dès le départ. Toute attente est potentiellement préjudiciable
- **laisser la famille à l'écart**, sans pour autant la négliger : le recours aux membres de la famille n'est pas forcément une bonne idée, car ils sont souvent « partie prenante » dans l'affaire, et malgré toute leur bonne volonté, ils peuvent aggraver la situation au lieu de la débloquer
- **les actions de derniers recours** : le changement d'interlocuteur peut être envisagé, car on crée ainsi une rupture, qui peut également être obtenue avec une tierce personne mise au contact

Quand rien ne marche :

Tenter éventuellement une ultime stratégie, en évoquant les conséquences de son acte, en parlant de la réalité physique de la mort, de la possibilité de survie avec un handicap majeur (conséquence fréquente). Lui demander ce que vont penser ses proches en voyant ce spectacle, etc.

En cas de réussite du dialogue :

Ne pas brusquer les choses et toujours agir en respectant le rythme de l'autre, valoriser sa décision, sur un ton de sagesse et de compassion. Tendre la main pour que la personne vienne vers le sauveteur, et non l'inverse, elle sauve ainsi les apparences.



Tendre la main pour que la personne vienne vers le sauveteur, et non l'inverse.

3.3 Quelques points clés à respecter au cours du dialogue

- toujours **vouvoyer** la personne
- **sourire, mais sans excès** : c'est une manière pour « créer de la sympathie » et passer un message indirect : *« je suis quelqu'un de gentil »*
- donner son **prénom** et lui demander le sien
- expliquer pourquoi il y a un tel déploiement de secours, et préciser que l'on a tout notre temps
- apparaître **calme** et tenter de tenir une conversation d'allure naturelle, sans dramatiser, ni banaliser
- parler avec des **mots simples**, et lentement
- ne jamais laisser le sujet seul, même quelques secondes
- **écouter** le sujet au maximum : l'écoute doit être sincère et il faut montrer son implication :
- *« J'ai choisi d'être là, sinon j'aurais laissé ma place à quelqu'un d'autre »*
- **se contenter d'écouter** en acquiesçant ou utiliser des mots de soutien. Ne pas juger, ne pas tenter de raisonner, ne pas invalider le ressenti du sujet
- informer que le désir de mourir est quelque chose de non permanent qui évolue : c'est un élan « réversible »

Parfois, la victime trouve la force de se suicider lorsque son état semble s'améliorer :
son humeur devient parfois soudainement joyeuse, car elle a pris sa décision. C'est un paradoxe de comportement.

3.4 Négociation d'un spécialiste

Lorsque le dialogue semble ne pas aboutir et que l'intervention va s'inscrire dans la durée, le COS après concertation avec le médecin pourra exprimer le souhait auprès de l'autorité de police présente sur place, de recourir à un spécialiste de la négociation de la BRI-PP ou du RAID.

L'autorité de police est chargée de transmettre la demande du négociateur territorialement compétent auprès du cabinet du Préfet de Police, s'il valide la proposition.

Il confirmera au COS l'heure de transmission de la demande qui répercutera l'information dans un message de renseignement :

« Cabinet du Préfet de Police prévenu de la demande de négociateur à (groupe horaire) ».

3.5 Manœuvre de sauvetage du GRIMP

La manœuvre de sauvetage du GRIMP doit **rester l'ultime solution**, celle qui sera appliquée lorsque la personne est **sur le point de sauter** et que la négociation est inefficace.

Le GRIMP n'est donc mis en place **sur ordre du COS** qu'en sécurité et sa préparation doit se faire en toute discrétion, afin de ne pas provoquer un changement de comportement de la personne (voire son saut dans le vide).

Cette manœuvre n'est pas unique et « standardisée », car elle dépendra de la configuration des lieux et de l'emplacement de la victime : le chef d'unité IMP devra donc étudier les différentes manœuvres possibles et les **soumettre à l'avis du COS**. Une fois la manœuvre la plus adaptée validée par le COS, le GRIMP procédera à sa mise en place et restera aux ordres du COS jusqu'au terme de l'intervention.

Le déclenchement de la manœuvre de sauvetage sera donc ordonné uniquement par le COS, lorsqu'il jugera après avoir pris les avis de chacun (médecin, négociateur), que c'est la dernière et unique solution.

Il est à rappeler que la **sécurité** reste l'aspect prioritaire lors de cette manœuvre, que ce soit celle des primo-intervenants ou celle des spécialistes GRIMP, qui doivent veiller à appliquer rigoureusement les méthodes et mises en œuvre du matériel décrites dans les textes de référence.



Situation nécessitant l'intervention du GRIMP.

TITRE 4 - ACCIDENTS LIÉS AUX ASCENSEURS

1. GÉNÉRALITÉS

Les circonstances sont diverses. Il peut s'agir de :

- personne bloquée dans la cabine entre 2 étages (pas d'intervention en règle générale)
- personne coincée entre la cabine et la gaine, ou par la cabine
- personne bloquée par un objet à l'intérieur de la cabine
- personne blessée à l'intérieur suite à la chute de la cabine
- personne tombée dans la gaine

Pour les personnes comme pour les sauveteurs, les risques les plus importants sont la chute dans le vide de la gaine et les blessures par écrasement, cisaillement, coupure, etc. d'où l'importance du **RESPECT DES MESURES DE SÉCURITÉ**.

2. CONDUITE À TENIR

Avant toute action sur l'ascenseur, il faut :

- recueillir le maximum d'informations sur le type de l'appareil et son mode de fonctionnement
- localiser la machinerie et y placer, le cas échéant pendant toute la durée de l'intervention, un sapeur-pompier formé pour manœuvrer manuellement la cabine à la demande
- couper l'alimentation électrique
- s'efforcer d'entrer en contact avec les personnes, pour s'assurer de leur état et les rassurer si besoin
- s'assurer de la fermeture et du verrouillage effectif des portes palières pour prévenir tout risque supplémentaire de chute
- demander les moyens nécessaires, en particulier de désincarcération

L'intervention est menée conformément aux dispositions particulières propres à chaque type d'appareil pour ce genre d'accident, en tenant compte des règles applicables aux manœuvres de force.



L'intervention est menée en tenant compte des règles applicables aux manœuvres de force.

CAS PARTICULIER



Certains ascenseurs peuvent être équipés d'un système anti-vandalisme interdisant le déverrouillage direct de la porte palière avec une clé ascenseur. Il est identifié par un pictogramme détaillé ci-contre.

Conduite à tenir :

- pour accéder au dispositif principal de déverrouillage de la porte, il faut désactiver au préalable un système anti vandalisme
- un dispositif de coupure électrique permet de désactiver manuellement ce système anti vandalisme. Il est généralement situé soit dans le local de la machinerie, soit dans l'armoire de commande
- le pictogramme d'identification doit être affiché soit au niveau de l'accès principal du bâtiment, soit à l'entrée de l'ascenseur

> Bon à savoir : Dans le cas où, contrairement à la réglementation, le dispositif se situerait dans un autre local, cela sera signalé immédiatement au bureau prévention par le biais de la rubrique 9 du message de rentrée.

En fin d'intervention, il faut :

- s'assurer une dernière fois que les portes palières sont toutes fermées et verrouillées
- laisser l'installation hors service et ne surtout pas la remettre sous tension
- préciser à une personne qualifiée (représentant du syndic, propriétaire, concierge) la mise hors service de l'appareil et la nécessité de l'intervention d'un spécialiste

> Bon à savoir : Ces précautions à prendre s'appliquent également aux interventions relatives aux escaliers et tapis motorisés.



Ces précautions à prendre s'appliquent également aux interventions relatives aux escaliers et tapis motorisés.

TITRE 5 - ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

1. GÉNÉRALITÉS

Les circonstances d'accident de la circulation sont nombreuses et concernent **tous les modes de circulation et moyens de transport** (terre, air, fleuve).

Dans le cas des accidents routiers, le nombre des victimes est généralement peu élevé s'il concerne essentiellement des véhicules particuliers.

En revanche, il l'est davantage quand il implique des moyens de transport collectifs (car, train, avion) ou des établissements recevant du public (bateaux navigants).

Dans ces derniers cas, il est souvent nécessaire de mettre en œuvre des moyens de manœuvres de forces puissants (camion-grue [société privée], camion de désincarcération, etc.).

Pour les victimes, le risque principal réside dans une aggravation de leurs états :

- de leurs blessures
- d'un sur-accident
- de la survenue de blessures supplémentaires lors de leur dégagement
- de brûlures

Pour les sauveteurs, le risque est lié à la survenue de blessures du fait :

- de coupures sur des tôles acérées
- de la réalisation des manœuvres de force (écrasement, cisaillement, etc.)
- d'un sur-accident
- d'un déclenchement intempestif des dispositifs pyrotechniques actionnant les équipements de protection (airbags)
- de choc électrique lors de la coupure des câbles de courant de traction sur véhicule électrique/hybride
- d'un emballement thermique d'une batterie de traction

Ces risques peuvent être aggravés par la concomitance avec un incendie, la présence de matières dangereuses, etc.

2. INTERVENTION

L'intervention comprend 2 aspects distincts, mais traités simultanément :

- l'action sur les victimes
- l'action sur le véhicule

Les facteurs essentiels sont :

- la rapidité d'intervention (urgence)
- l'emploi des moyens et procédés convenables
- le respect des mesures de sécurité
- le balisage en amont et en aval, pour éviter le sur-accident (dispositifs lumineux et équipements en dotation dans les engins, VPS, etc.)

> **Bon à savoir**
> Afin d'éviter la confusion entre un accident pour lequel la demande de secours a été effectuée et un sur-accident, un chef d'agrès ne peut arrêter l'engin qui progresse en sens inverse qu'à la seule condition que celui-ci ait bien parcouru la totalité de la voie opposée à celle de l'accident.

3. CONDUITE À TENIR

3.1 Généralités

Dans tous les cas, les consignes suivantes sont à respecter impérativement :

- aucun véhicule de secours ne doit s'arrêter dans le sens opposé à l'accident, mais poursuivre son itinéraire jusqu'à une possibilité de retournement autorisée (échangeur, voie de service, péage…)
- la signalisation des engins (feux à éclipses, feux de détresse, cônes de Lübeck, etc.) et le port du gilet haute visibilité (GHV) pour l'ensemble du personnel sont permanents
- aucun personnel ne doit traverser les voies de circulation opposées ou demeurer dans un véhicule, quelles que soient les conditions d'engagement des secours
- les victimes ne doivent être conduites et traitées à l'intérieur des engins que lorsqu'un balisage efficace a été effectué
- Pour réduire au maximum l'occupation de la zone à risques, les chefs d'agrès doivent :
- demander au médecin de l'UMH ou de l'AR de se diriger dès que possible vers la bretelle de sortie la plus proche dans l'attente du lieu de destination de la victime
- informer les forces de l'ordre, avant tout départ des lieux, de la prise en charge et de l'évacuation des blessés vers l'établissement hospitalier désigné
- laisser les opérations de dégagement de la chaussée aux services concernés (DIRIF, société privée) et le rétablissement de la circulation aux forces de l'ordre

3.2 La marche générale des opérations de secours

La MGO SR comprend :

- la sécurisation de l'intervention
- la sécurisation du véhicule
- l'abord de la (des) victime(s)
- la recherche d'éventuelle(s) victime(s) éjectée(s)
- la demande de moyens
- la désincarcération
- la cueillette[1] et l'évacuation

3.2.1 La sécurisation de l'intervention

Elle comprend :

- le balisage : entrepris d'emblée par les premiers intervenants, il sera complété au fur et à mesure de l'arrivée des moyens de renforcement en fonction des risques en présence, du lieu et de la durée de l'intervention
- le port des EPI par les intervenants : manches longues, GHV, etc.
- la mise en place d'un moyen d'extinction : extincteur, lance, etc.

3.2.2 La sécurisation du véhicule

Elle doit être entreprise en parallèle de la prise en charge des victimes et se fonder sur la règle des **4 I** : Identifier, Inspecter, Interdire, Intervenir.

Identifier :

- les risques liés au mode de propulsion du (des) véhicule(s) : hybride, électrique, GPL, GNV, etc. (reconnaissance, questionner le propriétaire, demander l'identification au CSO)
- les risques liés au chargement : TMD

Inspecter :


- l'intégrité des citernes, des réservoirs et/ou des packs batterie doit être contrôlée :
  - toute fuite de gaz d'un réservoir ou de liquide d'une batterie de traction doit entrainer la demande de moyens NRBC
  - si des produits dangereux se répandent, demander les moyens NRBC, et se référer à la MGO NRBC

Interdire :


- toute action sur les câbles de traction (généralement orange) des véhicules hybrides/électriques, les canalisations de gaz, les supers-condensateurs (STOP & START)

Intervenir :


- caler les roues, serrer le frein à main, sélecteur de vitesse en position «N», «P» ou au «point mort» pour les véhicules non automatiques
- ouvrir toutes les portes (coffre)
- effectuer l'arrimage du chargement du véhicule ou son déchargement
- sécuriser le véhicule : couper le contact et confier la clé aux forces de l'ordre, débrancher la (les) batterie(s) 12V
- pour les véhicules à énergie alternative : (phase réfléchie)
  - pour les véhicules GNV : rechercher une vanne de barrage
  - pour les véhicules électriques : en cas de choc violent sur le pack batterie, câbles orange au sol doutes sur la HT… : rechercher un organe de coupure électrique. (service PLUG). Toute action sur ce type de dispositif sera effectuée avec les EPI adaptés : visière baissée et **à minima** gants d'intervention secs. Le COS a toutefois toute latitude pour effectuer une demande de boite électro-secours pour l'utilisation des gants isolants



Vanne de coupure GNV



Déconnexion d'une Autolib'



Service Plug Renault



Arrêt d'urgence sur batterie Zebra

1 - la cueillette doit être effectuée conformément au BSP 200.2 Titre 16.

- le contrôle de la température des batteries de traction d'un véhicule électrique ou hybride sera entrepris dès que possible au moyen d'une caméra thermique ou d'un thermomètre infrarouge et poursuivi jusqu'à la fin de l'intervention
- une augmentation significative de la température d'un pack batterie, l'émanation de fumées ou l'apparition de bruits anormaux (crépitements, déclenchement des feux de détresse et avertisseurs sonore dans le cas des AUTOLIB) doivent être considérés comme signes annonciateurs d'un emballement thermique. Cela devra entraîner le dégagement d'urgence des victimes et le retrait des sauveteurs ainsi que la mise en œuvre de moyens hydrauliques conformément au BSP 305.2
- les fumées émises par une batterie de traction défectueuse sont inflammables et toxiques. Leur dispersion au moyen d'une lance et des contrôles d'explosibilité de l'atmosphère (dans et hors du véhicule) sont impératifs

L'abord de la (des) victime(s) :

- il doit être effectué conformément au BSP 200.2 titre 16
- renseigner la coordination médicale
- rechercher les éventuels éjectés
- en cas d'accident mortel, soustraire les victimes de la vue du public en les recouvrant
- dans tous les cas, éloigner et tenir à l'écart les curieux

La demande de moyens doit être effectuée en fonction :

- du nombre et de l'état des victimes
- des risques liés au mode de propulsion et/ou la nature du chargement

La désincarcération :

- la désincarcération ne devra être entreprise qu'après sécurisation du véhicule
- l'étude des fiches d'aide à la décision permettra la localisation :
  - des organes de coupure
  - des batteries de traction, réservoirs de carburant, super condensateurs
  - des câbles électriques de traction, ou tubulures de gaz
  - des sécurités passives
  - des renforts de structure
- la découpe des zones déconseillées doit être évitée
- la découpe sur des zones dangereuses est à proscrire. En cas d'absolue nécessité, le COS peut autoriser une intervention sur ces zones après s'être assuré que toutes les mesures de sécurités propres au véhicule ont été réalisées



Phase de désincarcération.

- par anticipation, les primo intervenants peuvent, dans la mesure du possible :
  - couper les ceintures
  - dégarnir les endroits de coupe
  - déposer les vitres et pare brises
  - ouvrir toutes les portières et le coffre

L'évacuation :


- **l'urgence médicale prime sur la procédure judiciaire**
- les accidents de la circulation entraînent souvent des blessures traumatiques qui peuvent se développer dans le temps. Le transport sur hôpital ou la médicalisation d'une intervention seront réalisés conformément aux règlements en vigueur

3.2.3 Les fiches d'aide à la décision

La désincarcération d'un véhicule a pour objectif de dégager les personnes prisonnières d'un véhicule accidenté. Il s'agit d'une des missions très délicate du secours routier. La direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC), en partenariat avec certains constructeurs a donc élaboré ces fiches d'aide à la décision (FAD). Elles ont pour objectif de fournir aux sapeurs-pompiers des renseignements techniques sur les différents modèles de véhicules.

Exemple de fiche à titre d'information





Tresse de masse, ne pas découper

Commentaires

- Véhicule à 2 ou 5 places
- Commande d'ouverture du capot coté conducteur en bas à gauche
- Batterie Lithium-ion 400V
- Le port des équipements individuels de protection est obligatoire lors d'une intervention
- Ne pas toucher ni découper les câbles 400V de couleur orange
- Ne JAMAIS découper la batterie de traction
- Extinction de la batterie par trappe d'accès sous banquette arrière

	Modèle	phase	Année de groupement	Référence interne	Date création	Date mise à jour	N° de version
lt	Zoé	1	2012	RSE-FAD-X10-ph1-2012-v1	20/08/12	-	v1

Ces fiches sont disponibles sur le site du ministère de l'Intérieur :	http://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentation-technique/Les-sapeurs-pompiers/Doctrines-et-techniques-professionnelles/La-desincarceration-des-vehicules
L'ensemble des véhicules n'y est pas répertorié. D'autres fiches provenant d'autres pays européens sont disponibles sur le partage du BPO :	\\bspp.fr\Travail\BPO\CHPT\Partage\2 SDR\04 SEOR\VEHICULES HYBRIDES

3.3 Autres moyens de transport

En cas d'accident fluvial

Un dispositif de sûreté nautique sera mis en place durant toute l'intervention en liaison étroite avec les autres services concernés (brigade fluviale, service de la navigation) qui assureront également la régulation de la circulation

En cas d'accident d'aéronef

Le risque principal est l'embrasement de l'hydrocarbure, généralement contenu en grande quantité et susceptible de s'être répandu sur de longues distances au moment du choc (voir le plan accident d'aéronef)

En cas d'accident ferroviaire

Les mesures de sécurités liées au courant de traction et à la circulation des trains sont mises en œuvre. Il conviendra de s'assurer que le train est couvert par des signaux et qu'aucun risque n'existe sur les voies parallèles (voir BSP 370 + BSP 305.2)

4. LIAISON INTER-SERVICES

L'étroite collaboration qui doit exister entre les différents services intervenants (sapeurs-pompiers, police CRS, SAMU, AASC, DIRIF, etc.) est primordiale. Le COS coordonne l'action des différents acteurs. Les forces de l'ordre assurent les opérations de protection (balisage, sécurité du site, etc.) et facilitent la circulation routière ainsi que les conditions d'exécution de l'enquête.

4.1 Rappel sur le rôle des forces de l'ordre

Conformément aux textes en vigueur, les forces de police se mettent à la disposition du COS. Leurs missions principales sur un accident de la circulation sont les suivantes :

- balisage en amont et en aval pour éviter le sur-accident
- régulation de la circulation routière
- assistance à personne et appui aux secours
- relevé des informations dans le cadre du traitement judiciaire de l'accident, notamment :
  - l'identité des parties en cause (pouvant être considérées par les secours comme victimes)
  - renseignements d'ordre administratif
  - recueil des circonstances de l'accident par les différentes parties
  - dépistage dans le cadre de la vérification de l'aptitude physique à la conduite d'un véhicule (emprise d'alcool, de stupéfiants, etc.)

4.2 Conséquences sur l'action des SP

Dès qu'une victime est prise en charge par les secours et qu'elle doit être transportée sur un hôpital, une procédure judiciaire est systématiquement déclenchée, dite « procédure pour accident corporel ».

Il est de la responsabilité du COS de faciliter le travail d'investigation des forces de l'ordre in situ afin de leur permettre d'effectuer, dans la mesure du possible, le relevé des informations et les dépistages nécessaires au bon déroulement de la procédure. Néanmoins, si ces investigations doivent entraîner un départ différé vers le centre hospitalier, le COS rendra compte au médecin coordinateur qui donnera ou non son aval, notamment en fonction des délais d'attente prévisibles.

TITRE 6 - SECOURS À VICTIME EN CARRIÈRES OU DANS LES CATACOMBES

1. GÉNÉRALITÉS

De nombreuses carrières et catacombes (anciennes carrières servant d'ossuaires) s'étendent sous quasi-totalité de la ville de Paris, ainsi que sous une partie non négligeable des trois départements de la petite couronne.

Elles sont recensées par l'inspection générale des carrières (IGC), service de la ville de Paris dont la mission est la gestion des risques liés aux carrières.

Très fréquemment, des « cataphiles » (personnes qui s'introduisent de manière illégale dans les catacombes) se perdent, voire se blessent lors de leur intrusion en carrière.

Les secours doivent donc être sensibilisés à ce risque particulier, afin de s'engager et d'intervenir en toute sécurité, que ce soit pour celle de la victime que pour la leur.

2. INTERVENTION

Deux cas de figure sont à considérer : soit la victime est simplement égarée, soit elle est blessée.

Afin d'engager en sécurité les différents moyens BSPP et de s'assurer de la prise en charge efficace et rapide de la victime, certains principes devront être systématiquement respectés sur ce type d'intervention.

2.1 Victime localisée au départ des secours

Ne pas s'engager sans avoir au préalable confirmé l'emplacement de la victime, ou a minima le secteur dans lequel elle se trouve : le lieu de l'appel peut être différent du lieu de présence de la victime à l'arrivée des engins, notamment lorsque ce n'est pas la victime elle-même qui a contacté les secours.

2.2 Victime égarée

- en liaison avec la police et d'éventuels témoins, définir le ou les secteurs probables de présence de la victime
- effectuer des reconnaissances dans chacun de ces secteurs en revenant ensuite systématiquement au point d'entrée, afin d'y effectuer un compte-rendu au COS, qui doit rester en surface
- la recherche de personnes égarées se fera conjointement avec la police des carrières (moniteurs de la DOPC)

2.3 Dans tous les cas

- déterminer le ou les accès en liaison avec le chef d'agrès du GRIMP, qui sera le **conseiller technique du COS** tout au long de l'intervention
- dans la mesure du possible, éviter de briser par la force les accès aux carrières : privilégier l'emploi de la scie à disque du GRIMP
- en cas de médicalisation sur place de la victime, le personnel médical sera pris en charge par le personnel du GRIMP tout au long de la manœuvre de médicalisation
- le groupe cynotechnique peut être demandé par le COS en cas de recherches longues et/ou difficiles (victime inconsciente et/ou immobile) : la manœuvre combinée du groupe cynotechnique et du GRIMP se fera avec l'accord du COS, en liaison permanente avec les chefs de groupe, qui détermineront ensemble la meilleure manœuvre possible

3. CONTACT DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DES CARRIÈRES (IGC)

L'IGC possède une astreinte 7 jours sur 7, de 18 h 00 à 08 h 00 en semaine et 24 h/24 h le week-end, joignable au 06 80 91 24 07. La personne d'astreinte peut fournir par téléphone tous les renseignements dont a besoin le COS. Elle peut également se rendre sur l'intervention lorsque cela s'avère nécessaire, mais avec un délai parfois long en fonction de son lieu de résidence.

En journée (08 h 00 à 18 h 00) : pour tous renseignements et conseils techniques, joindre directement l'IGC au 01 40 47 58 00 et demander un cadre.

2 conseillers techniques peuvent-être également joints directement au : 01 71 28 23 14 et/ou au 01 71 28 23 16.

TITRE 7 - POSSIBILITÉS DE BRANCARDAGE DES MEA

Lors d'une manœuvre de brancardage à l'aide d'un moyen élévateur aérien (MEA), la difficulté pour le commandant des opérations de secours (COS) est d'estimer la charge totale pouvant être transférée sur la nacelle. Cette charge est déterminante pour la demande de moyen.

1. SITUATION

Actuellement, les MEA permettant de réaliser des manœuvres de brancardage sont :

- l'échelle pivotante automatique à nacelle (EPAN)
- le bras élévateur articulé (BEA)

2. PROCÉDURES

La limite pratique de charge n'étant pas identique pour les différentes séries de MEA, il convient au COS d'ajuster sa demande avec précision.

Il effectue sa demande en tenant compte :

- de l'accessibilité du point à atteindre
- des contraintes de la médicalisation de la victime, en concertation avec le médecin
- de la sécurité et de l'efficacité de la manœuvre
- et surtout du poids à transférer sur la nacelle du MEA

Selon les besoins de l'opération, de ses connaissances de la COUVOPS et des éléments précités, le COS demande le moyen suivant :



« je demande 1 MEA pour brancardage » : le CSO envoie le moyen le plus proche.



« je demande 1 EPAN pour brancardage » : le CSO sélectionne le moyen demandé.



« je demande 1 BEA pour brancardage » : le CSO sélectionne le moyen demandé.

3. PARAMÉTRAGES

Les MEA possédant la capacité de réaliser une manœuvre de brancardage sont paramétrées dans ADAGIO avec la ressource en dotation type compétence « brancardage ». Cette ressource ne sera pas cochée en cas d'indisponibilité du dispositif de brancardage (brancard + support brancard + système d'ancrage).

4. PRÉCONISATIONS

4.1 Critères déterminant le choix du vecteur

Sur intervention, le COS réalise un calcul de charge, qui déterminera sa demande de moyen, en cumulant les poids suivants :


Nacellier		**90 kg**
Équipements SSUAP		**27,6 kg**
Brancard		**13.3 kg**
Support brancard	**EPAN**	**20 kg**
	BEA	**25.1 kg**
Victime		**Á définir**

Bouteille d'O_2	**9 kg**
Matelas immobilisateur à dépression	**7 kg**
Scope touch 7	**4 kg**
Respirateur	**5.6 kg**
Bloc pousse seringue	**2 kg**

4.2 Limites de charge

Les limites de charge sont à affiner par le nacellier en fonction de la zone de travail (zone « 2 hommes », « 3 hommes », « 4 hommes »), et en tenant compte des indications du microprocesseur.

Le COS doit garder à l'esprit que les MEA ont des limites de charges théoriques qui sont restreintes par des données pratiques (faiblesse des fixations des porte-brancards).

EPAN		BEA	
			
Charge théorique dans la plateforme	400 kg	500 kg	Charge théorique dans la plateforme
Capacité maximale de charge du support brancard	150 kg	250 kg	Capacité maximale de charge du support brancard
Capacité maximale restante dans la nacelle	250 kg	250 kg	Capacité maximale restante dans la nacelle

Les EPAN réalisent un brancardage en sécurité jusqu'à 150 kg de charge du brancard. Au-delà, l'emploi des BEA est préconisé.

La mise en place du brancard sur le porte brancard est une phase importante de la manœuvre. Le GRIMP peut être demandé par le COS pour utiliser du matériel spécifique (barquette), sécuriser le passage du vide voire réaliser la mise en place d'une main courante.

TITRE 8 - EMPLOI DU VÉHICULE DE TRANSPORT BARIATRIQUE (VTBA)

1. EMPLOI

Dans le cadre du soutien des interventions de secours et soins d'urgence à personne (SSUAP), la Brigade est dotée d'un vecteur bariatrique (VTBA) pour assurer le transport des personnes de forte corpulence.

Ce vecteur est un moyen de transport non médicalisé permettant le transport d'une personne pesant de 185 à 300 kg. En fonction de la pathologie de la victime, ce vecteur peut être médicalisé par une équipe médicale sur place.

Le transport de la victime via le VTBA sera obligatoirement accompagné de l'engin demandeur.

L'engagement de ce vecteur bariatrique est lié :

- à la morphologie de la victime
- au poids de la victime supérieur à 185 kg
- à la disponibilité du vecteur

Armé par la compagnie de soutiens communs du GSS, le VTBA est omnibus avec le VRCP (gardes). Son lieu de stationnement opérationnel (LSO) est situé sur la base logistique de LVV, dont le vivier est constitué avec le personnel des bureaux et compagnies présents sur le site.

2. ÉQUIPAGE - ÉQUIPEMENT

Son équipage est constitué de :

- un chef d'agrès
- un conducteur titulaire du permis PL (en raison du VRCP)

Le VTBA est équipé de :

- un brancard XXL
- un porte-brancard
- un matelas immobilisateur à dépression bariatrique
- une trousse de premier secours à victime (TPSV)
- moyens de communications :
  - un boitier émetteur-récepteur (BER)
  - un THP 700
  - pagers du VRCP
  - un GPS

3. CAS DE DÉCLENCHEMENT

Le vecteur bariatrique est engagé sur demande du chef d'agrès et sous réserve de sa disponibilité.

3.1 Transport bariatrique non médicalisé

- l'équipage du VTBA n'est responsable que de la conduite et de la MEO du brancard
- les soins non-médicaux sont assurés par l'équipe et le matériel de l'engin prompt-secours sur les lieux
- le conducteur de l'engin prompt-secours suit le vecteur bariatrique vers le milieu hospitalier désigné
- la surveillance de la victime est placée sous la responsabilité du chef d'agrès de l'engin demandeur en respectant les règles définies par le BSP 200.2 titre 1 §1.4, qui sera, pendant le trajet, dans la cellule du VTBA

3.2 Transport bariatrique médicalisé

- l'équipage du VTBA n'est responsable que de la conduite et de la MEO du brancard
- les soins médicaux sont assurés par l'équipe médicale sur les lieux
- le conducteur de l'AR et l'engin de prompt secours suivent le vecteur bariatrique vers le milieu hospitalier désigné
- la surveillance de la victime est sous la responsabilité de l'équipe médicale (infirmier / médecin) qui sera, pendant le trajet, dans la cellule du VTBA

Nota :

- Une fois la victime embarquée (maximum 300 kg), il reste 250 kg de disponible (pour le personnel et le matériel médical).
- Le conducteur du vecteur bariatrique est responsable de la sécurité de la victime durant le transport au même titre que de celle des autres passagers.

4. DEMANDE DE MOYENS

~~Après validation de la CM,~~ Le chef d'agrès formulera sa demande sous la forme suivante :



« Je demande le véhicule de transport bariatrique[1]
pour le transport d'une personne à forte corpulence, telle adresse… ».

5. DIVERS

En cas d'indisponibilité de ce vecteur et en l'absence de notion d'urgence sur l'état de la victime, une demande de renfort sera formulée par le centre opérationnel (CO) au centre opérationnel zonal (COZ) ou au SAMU (SDIS 78 - 91 et 95 possèdent également un vecteur bariatrique).

1 - VTBA (véhicule deTransport Bariatrique) permet le transport d'une personne pesant de 185 à 300 kg.

GLOSSAIRE

Glossaire

A

AASC	association agréée de sécurité civile
ACROPOL	automatisation des communications radiotéléphoniques opérationnelles de police
ADAGIO	application de diffusion de l'alerte et de gestion informatisée des opérations
ADP	société aéroports de Paris
AMU	aide médicale urgente
ANTARES	adaptation nationale des transmissions aux risques et aux secours
AP-HP	assistance publique - hôpitaux de Paris
AR	ambulance de réanimation
ARCSINUS	application de recueil et de coordination SINUS

B

BA	berce d'accompagnement
BAJCP	bureau des affaires juridiques et de la commande publique
BAP	berce anti-pollution
BCOM	bureau communication
BEA	bras élévateur articulé
BEC	berce enceinte confinement
BEM	berce émulseur
BESI	berce embarcation de secours pour inondation
BMCO	bureau maintien en condition opérationnelle
BMPM	bataillon de marins-pompiers de Marseille
BMU	bureau médical d'urgence
BOPO	bureau opérations - préparation opérationnelle
BOSI	bureau organisation des systèmes d'information
BPE	berce pompage épuisement
BPIB	bureau pharmacie ingénierie biomédicale
BPO	bureau planification opérationnelle
BPM	berce production mousse
BRM	bulletin de renseignements mensuel
BRQ	bulletin de renseignements quotidien
BSH	bureau soutien de l'homme
BSI	bureau soutien de l'infrastructure
BSH	bureau soutien de l'homme
BSN	berce de soutien NRBC
BSP	bureau de santé et de prévention
BSPP	brigade de sapeurs-pompiers de Paris
BSTAT	brevet supérieur de technicien de l'armée de terre
BUMD	berce unité mobile de décontamination

C

CA	camion d'accompagnement
CAI	centre d'accueil des impliqués
CAS	compagnie des appuis spécialisés (40e CAS)
CCR	camion citerne rural
CCT	compagnie de commandement et de transmissions (37e CCT)
CCZ	centre de crise zonal
CD	camion de désincarcération
CEMO	chef d'état-major opérationnel (colonel de garde)
CESD	camion d'étaiement et de sauvetage déblaiement
CIAM	convention interdépartementale d'assistance mutuelle

CIC	centre d'information et de commandement
CMO APP	centre de mise en œuvre appui
CMO SAN	centre de mise en œuvre santé
CNRBC	compagnie d'appui NRBC (38e CNRBC)
CO	centre opérationnel
COD	centre opérationnel départemental
COS	commandant des opérations de secours
COZ	centre opérationnel zonal
CPCU	compagnie parisienne de chauffage urbain
CRAC	camionnette de réserve d'air comprimé
CRI	compte-rendu d'intervention
CRS	compagnie républicaine de sécurité
CS	centre de secours
CSC	compagnie de soutien commun (33e CSC)
CSO	centre de suivi opérationnel
CSP	camionnette de soutien plongée
CTAR	CTA ROISSY
CTGI	camion de transport groupement instruction (Brancardiers)
CTHE	caméra thermique
CUMP	cellule d'urgence médico-psychologique

D

DACO	détachement avancé de coordination opérationnelle
DAM	détachement d'appui médicalisé
DAP	détachement à pied
DSA	défibrillateur semi-automatique
DCD	décédé
DCIIT	détachement central interministériel d'intervention technique
DED	dispositif d'évacuation des déblais
DEP	dépanneuse
DGSNV	disposition générale secours à nombreuses victimes du dispositif ORSEC
DIAC	détachement d'intervention et d'appui au commandement
DIRIF	direction des routes d'Ile-de-France
DML	doseur mélangeur en ligne
DN	départ normal
DOPC	direction de l'ordre public et de la circulation
DOS	directeur des opérations de secours
DPS	dispositif prévisionnel de secours
DRIEAT	direction régionale et interdépartementale de l'environnement de l'aménagement et des transports
DRUFF	détachement de renfort urbain à l'occasion des feux de forêts
DSM	directeur des secours médicaux
DSPAP	direction de sécurité de proximité de l'agglomération parisienne

E

ECTS	emprises géographiques à concept tactique spécifique
EGI	emprises géographiques identifiées
EMF	embarcation multi-fonctions
EMIAZD	état-major interarmées de zone de défense
EMO	état-major opérationnel
EMZ	état-major de zone
EPA	échelle pivotante automatique
EPAN	échelle pivotante automatique à nacelle
EPI	équipement de protection individuelle

EPO	évaluation de la préparation opérationnelle
EPM	engin-pompe modulaire
EPSA	échelle pivotante semi-automatique
ERE	élément de reconnaissance et d'évaluation
ERP	établissement recevant du public
ESAV	embarcation de secours et d'assistance aux victimes
ESAVI	embarcation de secours et d'assistance aux victimes et incendie
ESI	embarcation secours inondation
ÉTARÉ	établissement répertorié
ETM	exercice de transmission de messages

F

FA	fourgon d'appui
FPT	fourgon pompe tonne
FPTL	fourgon pompe tonne léger

G

GAPt	groupe anti-pollution terrestre
GAPa	groupe anti-pollution aquatique
GAS	groupement des appuis et de secours
GCD	groupe chaine de décontamination
GEC	groupe enceintes de confinement
GELD	groupe d'exploration de longue durée
GES	groupe extraction
GFIS	groupement formation instruction et de secours
GIB	groupe intervention biologique
GIC	groupe intervention chimique
GIR	groupe d'intervention radiologique
GIS	groupement d'incendie et de secours
GNR	guide national de référence
GRCP	groupe remise en condition du personnel
GRIMP	groupe d'intervention en milieux périlleux
GSS	groupement de soutiens et de secours
GTA	gendarmerie des transports aériens
GTA	gestion du temps d'activité
GVU	groupe violences urbaines

H

HMB	hors mission Brigade

I

IGH	immeuble de grande hauteur
INPT	infrastructure nationale partageable des transmissions
INSARAG	international search and rescue advisory group
IOA	infirmier organisateur de l'accueil
ITGH	immeuble de très grande hauteur

L

LAO	liste d'aptitude opérationnelle
LCPP	laboratoire central de la préfecture de police
LINC	lot incendie
LSO	lieu de stationnement opérationnel
LSPCC	lot de sauvetage et de protection contre les chutes
LSS	lieu de stationnement santé

M

MC	médecin-chef
MCO	main courante opérationnelle

MD	mode dégradé
MEA	moyen élévateur aérien
MGO	marche générale des opérations
MIB	mission Brigade
MMA	moyen mobile autonome
MPER	moto-pompe d'épuisement remorquable
MPR	moto-pompe remorquable
MRSA	moteur de recherche de solutions d'alerte
MTNM	moyen de transport non médicalisé

N

NRBC	nucléaire-radiologique-biologique-chimique

O

OCT	ordre complémentaire des transmissions
ODE	ordre de départ
OGC	officier de garde compagnie
OGCO	officier de garde du centre opérationnel
OPC	officier poste de commandement
OC S A	officier CMO SAN et officier CMO APP
OPJ	officier de police judiciaire
OPT	ordre particulier des transmissions
ORSEC	organisation de la réponse de sécurité civile
OSEC	outillage de sécurité
OSG	officier supérieur de garde groupement

P

PAF	police aux frontières
PARM	permanencier assistant de régulation médicale
PC	poste de commandement
PC-TAC	poste de commandement tactique
PEI	point d'eau incendie
PEV	fourgon de protection éclairage ventilation
PIV	point d'importance vitale
PMA	poste médical avancé
PP	préfecture de police
PRA	plan rouge alpha
PRV	point de regroupement des victimes
PS	premier secours
PSE	premier secours évacuation
PTZ	point de transit zonal
PVO	poste de veille opérationnelle

R

RAID	recherche assistance intervention dissuasion
RATP	régie autonome des transports parisiens
RB	réseau de base
RCCI	recherches de causes et circonstances d'incendie
RED	règle d'engagement des détachements
REX	robot d'extinction
RIP	relai indépendant portable
RO	règlement opérationnel
ROFSIS	règlement sur l'organisation et le fonctionnement du service d'incendie et de secours
RP	remorque poudre
RSMU	recherche et sauvetage en milieu urbain

S

SAP	secours à personnes
SAS	service d'appui et de secours
SAV	secours à victime
SDIS	service départemental d'incendie et de secours
SGZDSP	secrétariat général de la zone de défense et de sécurité Paris
SIA	spécialiste en intervention aquatique
SIC	salle d'information et de commandement
SIC	systèmes d'information et de communication
SIDACR	schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques
SIG	système d'information géographique
SIGAREO	SIG appliqué à la recherche, aux études et à l'opération
SINUS	système d'information numérique standardisé
SIOC	système d'information opérationnel et de commandement
SIS	service d'incendie et de secours / spécialiste en intervention subaquatique
SITAC	situation tactique
SMG	structure modulaire gonflable
SNCF	société nationale des chemins de fer français
SPTT	véhicule de liaison tout terrain
SSIAP	service de sécurité incendie et d'assistance aux personnes
SSLIA	service de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs
STI	service télécommunications et informatique
STRADA	système de transmissions de données alphanumériques
SYNTIA	système numérisé de transmission de l'information et de l'alerte
STA	salle de traitement des appels
SRA	salle de réception des appels

T

TC	territorialement compétent / temps de commandement
TGR	tableau de gestion des reconnaissances
TKG	talk group (communication ANTARES)

U

USAR	urban search and rescue

V

VAS	véhicule d'accompagnement santé
VA NRBC	véhicule d'appui NRBC
VATI	véhicule appui télécommunications et informatique
VE2I	véhicule de l'équipe d'intervention images
VEC	véhicule équipe cynotechnique
VEDI	vedette d'intervention
VES	véhicule d'évacuation sanitaire
VGD	ventilateur grand débit
VID	véhicule d'interventions diverses
VIDS	véhicule d'interventions diverses et de sauvetage
VIGI	véhicule d'intervention grande intempérie
VIVP	véhicule d'intervention voie publique
VLR	véhicule de liaison radio
VLR xxx	véhicule de liaison radio associé à une compétence (véto, osg, ogc, déconta...)
VPB	véhicule porte berce
VPC	véhicule poste de commandement
VPCM	véhicule poste de commandement médical
VPS	véhicule de protection et de signalisation
VPSP	véhicule de premiers secours à personnes (VSAV des AASC)

VRA	véhicule risque animalier
VI NRBC	véhicule d'intervention NRBC
VRCP	véhicule de remise en condition du personnel
VRM	véhicule rapide médicalisé
VRSD	véhicule reconnaissance sauvetage déblaiement
VSAV	véhicule de secours et d'assistance aux victimes
VU	violences urbaines

Z

ZA	zone d'aérodrome
ZC	zone contrôlée
ZDI	zone de déploiement initial
ZDSP	zone de défense et de sécurité Paris
ZEX	zone d'exclusion
ZP	zone publique
ZPC	zone des postes de commandement
ZRCP	zone de remise en condition du personnel
ZS	zone de soutien
ZVA	zone au voisinage d'aérodrome



L'IMPRIMERIE DE LA BRIGADE de SAPEURS-POMPIERS de PARIS

1, place Jules Renard

75 017 PARIS

Dépôt légal :

ISBN N°978-2-901945-08-6 BSPP

BP N° 31

75 823 PARIS CEDEX 17 (tél : 01 47 54 68 74)



Copyright BSPP