BSP 115.3

LES MODES DÉGRADÉS SIOC

Suivi des modifications du BSP 115.3 Les modes dégradés SIOC				
Références	Date de parution de la note	Date de mise à jour du BSP par le BEP	Date de mise en application des modifications	Modificatifs
NE n° 500 965-20/BSPP/BPO/SDR/LMD	22 janvier 2020	30 janvier 2020	immédiate	• Ajout d'un PEV pour feu sur un bateau à passagers. • Création du CMA 327 : personne blessée par arme blanche. • Le COS ne peut plus modifier son appréciation après " Poursuivons reconnaissances ". • Le COS peut transmettre " feu circonscrit " et " maître du feu " après " reconnaissances en cours ". • Le message de rentrée : ajout pour les victimes des notions " vecteur de transport et destination ". • La rédaction des rapports : les imprimés BOPE 12, 12 bis et 24 sont numérisés pour être insérés au rapport puis détruits + la suppression des rentrées secondaires.
NE N° 500544-21/BSPP/BPO/SDR/LMD	18 janvier 2021	25 janvier 2021	18 janvier 2021	• ADAGIO mode dégradé 2 / 3 / 5. • Grille de départ des secours.
NE N°515355-21/BSPP/BPO/SDR/LMD	16 décembre 2021	10 janvier 2022	immédiate	• Mise à jour de la grille de départ des secours • Suppression de la ressource partagée LAA • Création de la ressource en dotation de type matériel GAA ; • Suppression du CMA 812 et création du CMA 814 • Modification de la grille de départ des secours • Mise à jour du glossaire
NE N°509124-22/BSPP/BPO/SDR/TXR	16 juin 2022	5 juillet 2022	immédiate	• modification des composantes ELD en chantier souterrain - CMA 314, 340, et 710

BRIGADE de SAPEURS-POMPIERS de PARIS
1, place Jules Renard
BP 31
75 823 PARIS Cedex 17

Approuvé par le Général le 10 décembre 2018

Édition : Janvier 2019

« Tous droits de traduction, d'adaptation et de reproduction par tous procédés, réservés pour tous pays, toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit des pages publiées dans le présent ouvrage, faite sans l'autorisation de l'éditeur est illicite et constitue une contrefaçon. Seules sont autorisées d'une part, les reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, et d'autre part, les courtes citations justifiées par le caractère scientifique ou d'information de l'œuvre dans laquelle elles sont incorporées (Loi du 11 mars 1957 art. 40 et 41 et Code pénal art. 425) ».

Copyright BSPP

Ce document est à usage interne. Il est la propriété de la BSPP.
Son usage est réservé aux personnels de la BSPP dans le cadre du service.
Tout détournement de cet usage pourra faire l'objet de poursuites disciplinaires.

Afin de garantir la cohérence de la documentation opérationnelle, dès lors qu'une note antérieure à la parution de ce BSP présente des divergences, le BSP 115.3 fait foi.

TABLE DES MATIÈRES

Partie 1 - Les modes dégradés ADAGIO 9

Titre 1 - Mode dégradé 1 – PVO indisponible 11
1. Définition 11
2. Mise en place 11
3. Remise en service 12

Titre 2 - Mode dégradé 2 – CSO indisponible 13
1. Définition 13
2. Mise en place 13
3. Pendant le MD 2 14
4. Remise en service 14
5. Login téléphonique CSO back-up 15

Titre 3 - Mode dégradé 3 – CO sanctuarisé 17
1. Définition 17
2. Mise en place 17
3. Gestion des départs de secours 18
4. Remise en service 19

Titre 4 - Mode dégradé 5 – CO/CSO/PVO indisponibles 21
1. Définition 21
2. Mise en place inopinée 21
3. Mise en place programmée 22
4. Pendant le MD 5 22
5. Remise en service 24

Annexe - Grille de départ des secours - MD 5 27
1 - Feux 29
2 - Accidents 38
3 - Secours d'urgence à personne 44
4 - Participation à la protection des personnes 53
5 - Animaux 55
6 - Eau, gaz, électricité 56
7 - Protection des biens 58
8 - NRBC / Pollution 60
9 - Reconnaissances - Recherche 63
A - Autres 67

Partie 2 - Modes dégradés téléphonie BSPP 69

Titre 1 - Défaillances au PVO 71
1. Défaillance ligne automatique 71
2. Défaillance ligne de ville 72
3. Défaillance ligne de feu 72
4. Défaillance sonnerie de feu 73
5. Défaillances multiples (automatique et ligne de ville) 73

Titre 2 - Défaillances au CSO 75
1. Défaillance ligne automatique 75
2. Défaillance ligne de ville 75
3. Défaillances multiples (automatique et ligne de ville) 76

Titre 3 - Défaillances au CO 77
1. Objectif 77
2. Phasage 77
3. Constatation de la perte des appels et mode opératoire pour basculer vers le CTA dévolution 78
4. Mode opératoire pour le rétablissement du fonctionnement nominal 79
Annexe 1 81
Constatation de la perte des appels et mode opératoire pour basculer vers le CTA MASS 81
Annexe 2 97
Mode opératoire pour le rétablissement du fonctionnement nominal 97
Partie 3 - Modes dégradés ANTARES 101
Titre 1 - Introduction 103
1. Objectif des modes dégradés 103
2. Défaillances techniques ANTARES 103
3. Modes dégradés ANTARES 103
Titre 2 - Mode dégradé 1 – PVO isolé 105
1. Indisponibilité 105
2. Conduite à tenir 105
Titre 3 - Mode dégradé 2 – CSO Isolé 107
1.Indisponibilité 107
2. Types de panne 107
3. Conduite à tenir 107
Titre 4 - Mode dégradé 3 – CO isolé 109
1. Indisponibilité 109
2. Types de panne 109
3. Conduite à tenir 109
Titre 5 - Mode dégradé 4 – Perte des STATUS 111
1. Conduite à tenir 111
Titre 6 - Mode dégradé 5 – BSPP isolée 113
1. Indisponibilité 113
2. Conduite à tenir 113
Partie 4 - Plan de continuité de l'activité 115
Titre 1 - Introduction 117
1. Infrastructures – Systèmes d'information 117
2. Plan de continuité de l'activité 117
Titre 2 - PCA de la PFAU secours 119
1. Objectif 119
2. Phasage du PCA 119
Titre 3 - PCA sous-fonction SIC 129
1. Analyse PCA 129
2. Points décisifs - reprise d'activité 129
Glossaire 131

PARTIE 1 -

LES MODES DÉGRADÉS ADAGIO


Titre 1 - Mode dégradé 1 - PVO indisponible _____ 11
Titre 2 - Mode dégradé 2 - CSO indisponible _____ 13
Titre 3 - Mode dégradé 3 - CO sanctuarisé _____ 15
Titre 4 - Mode dégradé 5 - CO-CSO-PVO indisponibles _____ 17
Annexe - Grille de départ des secours MD 5 _____ 21



TITRE 1 - MODE DÉGRADÉ 1 – PVO INDISPONIBLE

1. DÉFINITION

Le mode dégradé 1 (MD 1) correspond à l'indisponibilité de 1 ou plusieurs PVO.



2. MISE EN PLACE

2.1. AU PVO CONCERNÉ

Le stationnaire réalise les actions suivantes (décrites dans l'AAD PVO) :

- ► sonner le sergent de jour
- ► contacter le paramétreur de garde par téléphone (01 81 50 36 44 ou 1 901 711) qui confirme ou non le MD 1
- ► transmettre un message radio au CSO TC, si le MD 1 est confirmé :




« Golf…, ici le poste fixe de… qui vous rend compte qu'il est indisponible ADAGIO, paramétreur de garde prévenu à… ».

- ► fermer les applications ADAGIO
- ► renseigner le cahier MCO indisponibilité du réseau opérationnel (préciser la cause du passage en MD1)
- ► mettre en place :
  - les fiches de départ des secours PVO (BOPE 4)
  - le cahier de départ des secours PVO (BOPE 1)
  - le tableau synoptique PVO

2.2. AU CSO TC

- ► assurer le suivi du CS concerné en activant la fonction « alarme sur arrivée ODE »



Tant qu'il n'y a pas de bascule de droits ADAGIO, le CSO doit :

- ► assurer le suivi des départs et des interventions du PVO concerné
- ► assurer le suivi des MAJ des MMA du PVO

2.3 AU CENTRE OPÉRATIONNEL

Rôle du paramétreur

- identifier le degré de gravité du problème ADAGIO en liaison avec le(s) stationnaire(s)
- confirmer, ou non, le MD 1
- basculer les droits ADAGIO sur le PVO le plus adapté (PVO receveur)
- contacter le PVO receveur pour confirmer la réception des droits
- rendre compte au garde ADAGIO
- rendre compte au chef de salle/SOGCO

Rôle chef de salle – SOGCO

- accuser réception de l'indisponibilité du PVO par le paramétreur
- annoncer l'indisponibilité à l'ensemble de la salle
- écrire l'information sur le tableau de consignes
- rappeller aux opérateurs qu'il convient de confirmer, par téléphone, tous les départs concernant le PVO indisponible, jusqu'à ce que la bascule des droits soit réalisée par le paramétreur

3. REMISE EN SERVICE

Une fois la panne résolue, sur ordre du garde ADAGIO, le paramétreur de garde contacte le stationnaire pour effectuer les actions suivantes :

- vérifier la plateforme active dans l'administrateur (ADM)
- redémarrer les applications ADAGIO. Pour cela, les refermer avec la croix de fermeture de l'application, puis les redémarrer
- vérifier les MAJ et ressources en dotation des engins
- rendre compte au sergent de jour
- renseigner le cahier de main courante de la remise en service opérationnel du réseau
- comparer le cahier des secours avec le fil de l'eau de la GDO
- transmettre un message radio au CSO TC :




« Golf…, ici le poste fixe de… qui vous rend compte qu'il est remis en service ADAGIO ».

TITRE 2 - MODE DÉGRADÉ 2 – CSO INDISPONIBLE

1. DÉFINITION

Le mode dégradé 2 (MD 2) correspond à l' indisponibilité de 1 (ou plusieurs) CSO qui est (sont) alors isolé(s) du CO, d'une part, et de ses PVO, d'autre part.



2. MISE EN PLACE

2.1. AU CSO TC

Le CSO doit :

- ► rendre-compte par téléphone au CO et par radio à l'ensemble de ses PVO de son indisponnibilité
- ► rendre compte par téléphone au paramétreur de garde
- ► inscrire l'événement sur la main courante opérationnelle manuscrite
- ► désigner 2 opérateurs pour armer le CSO Back-up à CHPT
- ► rendre compte à l'OSG
- ► assurer l'écoute radio en attendant que le CSO Back-up soit prêt à prendre le relais
- ► mettre à jour le tableau synoptique du groupement
- ► fermer les applications ADAGIO

2.2. AU CO

Dès réception du compte rendu du CSO, le SOGCO doit :

- ► créer un ODE A 06 « Activation CSO Back-up »
- ► diffuser le message au sein du CO et rendre compte à l'OGCO
- ► désigner des opérateurs (2 par CSO indisponible) pour armer le CSO Back-up en attendant l'arrivée du personnel du/des groupement(s) concerné(s)mettre en place le CSO Back-up. Pour celà, il doit :
  - ouvrir les sessions génériques → pas de session personnelle
  - ouvrir le SOiP et les applications ADAGIO
  - se loguer téléphoniquement avec le Login spécifique à chaque groupement (voir § 5)

2.3. AUX PVO CIE ET CS

Dès réception du message radio du CSO, le stationnaire doit :

- ► sonner le Sgt de jour
- ► rendre compte à l'échelon supérieur (PVO Cie pour les PVO CS et CSO pour les PVO CIE) de l'état de mise à jour de ses MMA
- ► compte rendu aux MMA engagés sur intervention du MD2 : consigne de doubler les status en phonie
- ► renseigner le cahier de main courante opérationnelle

3. PENDANT LE MD 2

3.1. AU PVO CIE ET CS

Le stationnaire doit :

- rendre compte de chaque mise à jour DISPO / INDISPO de ses MMA à l'échelon supérieur (PVO C^{IE} pour les PVO CS et CSO pour les PVO C^{IE}
- rendre compte par radio de tout feu ou explosion dans un ETARE (même dont le volume est complet)

3.2. AU CSO TC

Le sous-officier statique doit :

- veiller la radio
- tenir à jour le tableau synoptique du groupement
- renseigner le cahier de messages CSO
- garder la liaison téléphonique en permanence avec le CSO Back-up
- valider les demandes de moyens en renforcement sur son secteur de compétence proposées par le CSO Back-up
- réaliser les contacts extérieurs (services publics…)

3.3. AU CSO BACK-UP

Les opérateurs du CSO Back-up doivent :

- veiller le canal radio du groupement concerné
- répondre à la radio aux demandes de moyens et messages de renseignements des MMA sur son secteur de compétence et les noter dans la GDO
- honorer les demandes de moyens sur leur secteur de compétence et selon les droits CSO en liaison avec le sous-officier statique au CSO TC
- rendre compte par radio au MMA concerné du/des MMA envoyé(s) en renforcement
- réaliser l'ensemble des actions d'un CSO (présentations spontanées – montées en garde – association – déclassement…)

4. REMISE EN SERVICE

4.1. AU PVO CIE ET CS

À la remise en service, le stationnaire doit :

- rendre compte au Sgt de jour;
- renseigner la main courante opérationnelle de la remise ne service

4.2. AU CSO TC

Une fois la panne résolue, sur ordre du garde ADAGIO, le CSO TC effectue les actions suivantes :

- vérifier la plateforme active dans l'administrateur (ADM)
- redémarrer les applications ADAGIO, les refermer avec la croix de fermeture de l'application, puis les redémarrer
- Contrôler la bonne réception des interventions dans la GDO
- appeller le CO et passe un message radio à ses PVO quant à la remise en service

Contacter le CSO Back-up pour la désactivation et le retour des personnels au CSO-TC.

5. LOGIN TÉLÉPHONIQUE CSO BACK-UP

Tables	Gpts	N° extérieur	N° Retenis	N° d'agents
Table 1	GIS1-GAS	01.58.57.53.31	1 376 331	1 378 980 / 1 378 981 / 1 378 982
Table 2	GIS2	01.58.57.54.31	1 376 431	1 378 983 / 1 378 984 / 1 378 985
Table 3	GIS3	01.58.57.52.31	1 376 231	1 378 986 / 1 378 987 / 1 378 988

Les opérateurs ne peuvent pas choisir leur groupe de traitement.

Il n'y a pas de mot de passe lors du Log on ou Log off.

Exemple :

Pour la table 1 : Log on : soit ***980*** ou ***1 378 980***.

Une fois logué, l'opérateur est joignable :


- par son numéro d'agent (ex. : ***980***)
- le numéro du pilote du CSO back-up correspondant au GIS (ex. : ***1 376 331***)
- le numéro de ville correspondant au GIS (ex. : ***01.58.57.53.31***)
- le numéro d'origine du poste téléphonique (ex. : ***1 378 326***)

Annexe : Login téléphone CSO Back-up

Observation :

Intérêt de l'utilisation du NTéRêT DE L'UTILISATION DU LOGIN CSO

- l'appel aboutit sur les 2 opérateurs de chaque GIS en même temps
- si aucun opérateur du GIS n'est disponible : l'appel est en attente jusqu'à ce qu'un opérateur soit disponible
- si personne n'est logué et que les CSO TC l'utilisent, les appels aboutissent en STA




TITRE 3 - MODE DÉGRADÉ 3 – CO SANCTUARISÉ

1. DÉFINITION

Le mode dégradé 3 (MD 3) correspond à un isolement du CO de l'ensemble des CSO et PVO.

Le système ADAGIO fonctionne en « local » au niveau du CO mais n'est plus en mesure de transmettre d'ordre de départ vers le réseau (CSO - PVO).



2. MISE EN PLACE

2.1. DÉCOUVERTE DE LA PANNE

Dès détection d'une panne ADAGIO, le SOGCO ou le chef de salle N 2 doivent :

- rendre-compte immédiatement à l'OGCO
- contacter le paramétreur ADAGIO
- rendre-compte, par radio, à l'ensemble de la Brigade sur les canaux SGAP OPS 1-2-3 et COORD :

« Urgent Urgent Urgent - ici État-major. Silence Radio. Passage en mode dégradé 3, tous les PVO réalisent leurs mises à jour sur synoptique et font l'aperçu avec leur CSO. Arrêt des Status, tous les messages sont transmis en phonie. Silence radio engin sauf urgence ».

- rappeler les opérateurs et cadres N 1 et N 2 en repos physiologique
- avertir les CSO pour la montée en garde des opérateurs au CSO Back-up
- diffuser le message au sein du CO : « passage en mode dégradé 3 en cours »
- basculer en mode dégradé pour les procédures vertes (transfert direct du requérant au SAMU), prévenir le médecin-chef de la coordination médicale et donner l'ordre aux opérateurs 18/112
- créer un ODE A06 « Activation CSO Back-up »

2.2. PRÉPARATION DU CSO BACK-UP

Le SOGCO fait procéder à la mise en place et à la préparation du CSO Back-Up. Pour celà :

- désigner des opérateurs pour armer le CSO Back-up en attendant l'arrivée du personnel du/des groupement(s) concerné(s). Pour celà, s'appuyer en premier lieu sur des opérateurs en poste, puis sur ceux en repos physiologiques
- ouvrir des sessions génériques → pas de session personnelle
- démarrer le SOiP
- ouvrir les applications ADAGIO
- se loger téléphoniquement avec le Login spécifique à chaque groupement (voir annexe)
- remplir le tableau synoptique Brigade en utilisant la GDM par mesure de sauvegarde

2.3. ACTIVATION DU CSO BACK-UP

Une fois la préparation terminée, le CSO Back-up est prêt à être activé :

- message Radio sur les canaux suivants : SGAP OPS 1-2-3, COORD

« Urgent Urgent Urgent, ici État-major. CSO Back-up activé, les messages sont réduits aux messages de présentation, de disponibilité et de demandes de moyens jusqu'à nouvel ordre. Fin du silence radio ».

- difuser le message au sein du CO : « CSO Back-Up activé »

2.4. RÉCEPTION DES APPELS EN STA

Sous la responsabilité du chef de salle, les opérateurs STA doivent :

- ► réceptionner les appels en utilisant la GDA et l'arbre d'aide à la décision comme en mode nominal
- ► raccrocher avec le requérant et se mettre en retrait
- ► faire partir les secours par téléphone auprès du/des LSO des MMA concerné(s)
- ► lorsque le MMA n'appartient pas au CSTC, il appartient au PVO de ce MMA de prévenir le stationnaire du CSTC

3. GESTION DES DÉPARTS DE SECOURS

3.1. AUX PVO (CIE ET CS)

Le stationnaire doit :

- ► prendre en compte l'ODE et sonner-le (s) MMA sélectionné(s)
- ► remplir la fiche ODE :
  - adresse
  - motif
  - MMA sélectionné(s)
  - renseignements complémentaires
  - n° requérant
  - heure de décroché
  - nom de l'opérateur

Nota :

Lorsque le MMA n'appartient pas au CSTC, il appartient au PVO de ce MMA de prévenir le stationnaire du CSTC concerné :

- ► faire partir le(s) MMA de sa compétence en leur précisant de passer les MAJ en phonie uniquement
- ► procéder à la MAJ de son tableau synoptique
- ► rendre compte à l'échelon supérieur (PVO CS au PVO CIE ; PVO CIE au CSO TC pour l'ensemble de la compagnie) des MAJ disponible et rentré des MMA
- ► renseigner et tenir à jour son cahier de départs des secours. Pour le PVO CIE, tenir un cahier de départ de secours pour chacun de ses centres de secours

3.2. AU CSO TC

Le sous-officier statique est responsable de :

- ► réceptionner l'état de MAJ des MMA de chaque compagnie
- ► mettre à jour son tableau synoptique
- ► rendre compte du changement d'état des MAJ du/des MMA au CSO Back-up

3.3. LE SOUS-OFFICIER RESPONSABLE DU CSO BACK-UP

Cette fonction est assurée par l'un des SOGCO ou l'un des chefs de salle.

Il doit tenir à jour le tableau synoptique par mesure de sauvegarde :

- ► suivi GDO
- ► remontées d'informations par les opérateurs CSO

3.4. L'OPÉRATEUR AU CSO BACK-UP

Les opérateurs du CSO Back-up doivent :

- ► veiller le canal radio du groupement concerné
- ► réaliser les mises à jour des MMA sur ADAGIO (GDO)
- ► rendre compte des mises à jour des MMA disponibles au sous-officier responsable du CSO Back-up
- ► répondre à la radio aux demandes de moyens et messages de renseignements des MMA sur son secteur de compétence et les noter dans la GDO
- ► honorer (GDO) les demandes de moyens sur leur secteur de compétence en liaison avec le sous-officier statique au CSO TC et contacter le PVO concerné pour faire partir le MMA
- ► rendre compte par radio au MMA concerné du/des MMA envoyé(s) en renforcement
- ► réaliser l'ensemble des actions d'un CSO (présentations spontanées – montées en garde – association – déclassement…)

4. REMISE EN SERVICE

Lorsque le système ADAGIO est remis en service par le personnel de garde de la CTI, la levée du MD 3 se fait sur ordre de l'OGCO en 2 phases :

4.1. PHASE 1

Ouverture des applications ADAGIO groupement par groupement

Les stationnaires des PVO et les opérateurs des CSO-TC doivent :

- ouvrir les applications ADAGIO
- contrôler la bonne réception des interventions dans la GDO
- en PVO : comparer le cahier de départ des secours avec le fil de l'eau
- vérifier les mises à jour et ressources en dotation de leurs MMA
- dès réception du message radio de la phase 2 ci-après : renseigner le cahier de main courante opérationnelle

Le CO continue de travailler de la même manière que pendant le MD 3.

4.2. PHASE 2

Levée définitive du MD 3

Après contrôle du bon fonctionnement ADAGIO et de la bonne réception des ODE dans les PVO, l'OGCO peut décider de lever définitivement le MD 3.

Le SOGCO ou le chef de salle passe alors le message RADIO suivant (SGAP OPS 1-2-3, COORD) :



« Urgent Urgent Urgent, ici État-major. Levée du MD3, les procédures radio ANTARES repassent en mode nominal, reprise des statuts, les CSO réalisent l'aperçu avec leurs PVO. Terminé ».

En PVO :

Le stationnaire doit :

- clôturer le(s) cahier(s) de départ des secours
- renseigner le cahier de main courante opérationnelle

LOGIN TÉLÉPHONE CSO BACK-UP

Cf. Titre 2 – Partie 5 du BSP 115.3.

TITRE 4 - MODE DÉGRADÉ 5 – CO/CSO/PVO INDISPONIBLES

1. DÉFINITION

Le mode dégradé 5 (MD 5) correspond à une indisponibilité de l'ensemble des applications ADAGIO pour tous les niveaux : CO, CSO et PVO.

Le traitement de l'ensemble des STATUTS ANTARES est HS, les messages doivent obligatoirement être transmis en mode phonie.

Ce mode dégradé peut être déclenché de manière inopinée lors d'une panne technique ou programmée dans le cadre d'opération de maintenance technique ou d'un maintien des acquis.

2. MISE EN PLACE INOPINÉE

2.1. DÉCOUVERTE DE LA PANNE

Dès détection d'une panne ADAGIO, le SOGCO ou le chef de salle N 2 doivent :

- ► rendre-compte immédiatement à l'OGCO
- ► contacter le paramétreur ADAGIO
- ► rendre-compte par radio à l'ensemble de la Brigade sur les canaux SGAP OPS 1-2-3 et COORD :



« Urgent Urgent Urgent - ici Etat-major. Silence Radio. Passage en mode dégradé 5, tous les PVO réalisent leurs mises à jour sur synoptique et font l'aperçu avec leur CSO. L'ensemble des PVO ferme les applications ADAGIO. Arrêt des Status, tous les messages sont transmis en phonie. Silence radio engin sauf urgence ».

- ► rappeller des opérateurs et cadres N 1 et N 2 en repos physiologique
- ► avertir les CSO pour la montée en garde des opérateurs au CSO Back-up
- ► diffuser le message au sein du CO : « passage en mode dégradé 5 en cours »
- ► préparer les bannettes ODE de 1. à 9. + procédures vertes + HMB + COORD MED
- ► basculer en mode dégradé pour les procédures vertes (transfert direct du requérant au SAMU) : prévenir le médecin-chef de la coordination médicale et donner l'ordre aux opérateurs 18/112

2.2. PRÉPARATION DU CSO BACK-UP

Le SOGCO fait procéder à la mise en place et à la préparation du CSO Back-Up. Il doit alors :

- ► désigner des opérateurs pour armer le CSO Back-up en attendant l'arrivée du personnel des groupements concernés. Pour celà, s'appuyer en premier lieu sur des opérateurs en poste, puis sur ceux en repos physiologiques
- ► ouvrir des sessions génériques → pas de session personnelle
- ► démarrer le SOiP
- ► se loger téléphoniquement avec le Login spécifique à chaque groupement (voir annexe 1)
- ► transmettre les mises à jour des engins selon la hiérarchie suivante : CS / PC C^{IE} / CSO / CSO Back-Up
- ► réceptionner les états de mises à jour des engins de la part de chaque CSO
- ► remplir le tableau synoptique Brigade
- ► donner l'ordre aux CSO de socler les ensembles modulaires (par courriel puis confirmer par téléphone) :
  - PC C^{IE} : soclage en EP 6
  - CS à 2 EP : soclage en 2 VSAV et 1 EP 6
  - CS à 1 EP : soclage en EP 6

2.3. RÉCEPTION DES APPELS EN STA AVANT L'ACTIVATION DU CSO BACK-UP

Sous la responsabilité du chef de salle, les opérateurs 18/112 doivent :

- ► fermer les applications ADAGIO
- ► réceptionner les appels en utilisant les fiches ordres de départ au format papier (voir annexe 2)
- ► se référer à la grille de départ des secours MD5 (annexe) pour le choix du détachement à engager
- ► appeler le ou les LSO dans l'ordre afin de connaître la disponibilité éventuelle d'un engin pour cette intervention et le faire partir
- ► en cas de code motif d'alerte particulier, rendre compte au chef de salle ou SOGCO pour vérification du volume engin

2.4. ACTIVATION DU CSO BACK-UP

Dès que toutes les opérations de la partie 2 sont terminées, le CSO Back-up est prêt à être activé :

- ► message radio sur les canaux SGAP OPS 1-2-3 et COORD



« Urgent Urgent Urgent, ici État-major. CSO Back-up activé, les messages sont réduits aux messages de présentation, de disponibilité et de demandes de moyens jusqu'à nouvel ordre. Fin du silence radio ».

- ► diffuser le message au sein du CO : « CSO Back-

Up activé » pour prévenir les opérateurs 18-112, le GT15 et les OCM

2.5. AUX PVO (CIE ET CS)

Le stationnaire doit :

- sonner le sergent de jour
- sortir les fiches ODE (1 MMA / multi MMA)
- mettre à jour le tableau synoptique
- rendre compte de l'état des MAJ à l'échelon supérieur (PVO PC C^{IE} pour le PVO CS et le CSO TC pour le PVO C^{IE})
- transmettre la consigne : arrêt des status ANTARES, passage en phonie des status des MMA
- renseigner le cahier de départ des secours : reprise des interventions en cours, vertes, HMB... (PVO CS pour son centre de secours uniquement, PVO C^{IE} pour l'ensemble de sa compagnie avec un cahier par centre de secours)
- renseigner le cahier de main courante opérationnelle
- fermer les applications ADAGIO
- préparer la documentation opérationnelle

2.6. AU CSO TC

- envoyer 2 opérateurs à l'EM CHPT armer le CSO back-up
- récupérer l'état de MAJ des MMA des compagnies du groupement
- mettre à jour son tableau synoptique
- rendre compte de l'état des MAJ des MMA de ses compagnies au CSO Back-up
- fermer les applications ADAGIO

3. MISE EN PLACE PROGRAMMÉE

L'ensemble des opérations citées au paragraphe précédent ont été préparées en amont du mode dégradé :

La mise à jour du tableau synoptique est réalisée au moyen de la GDM et les opérateurs provenant des CSO TC sont déjà en poste.

Diffusion du message radio suivant au moment du déclenchement du MD5



« Urgent Urgent Urgent, ici État-major. Silence Radio. Passage en mode dégradé 5, tous les PVO réalisent leurs mises à jour sur synoptique et font l'aperçu avec leur CSO ; CSO Back-up activé. L'ensemble des PVO ferme les applications ADAGIO. Arrêt des Statuts, tous les messages sont transmis en phonie et sont réduits aux messages de présentation, de disponibilité et de demandes de moyens jusqu'à nouvel ordre. Fin du silence radio ».

4. PENDANT LE MD 5

4.1. AUX PVO (CIE ET CS)

Le stationnaire doit :

- >Prendre en compte l'ODE et sonner-le (s) MMA sélectionné(s) ;
- >Remplir la fiche ODE :
  - - Adresse ;
  - - Motif ;
  - - MMA sélectionné(s) ;
  - - Renseignements complémentaires ;
  - - N° requérant ;
  - - Heure de décroché ;
  - - Nom de l'opérateur ;

Nota :

Lorsque le MMA n'appartient pas au CSTC, il appartient au PVO de ce MMA de prévenir le stationnaire du CSTC concerné :

- faire partir le(s) MMA de sa compétence en leur précisant de passer les MAJ en phonie uniquement
- procéder à la MAJ de son tableau synoptique
- rendre compte à l'échelon supérieur (PVO CS au PVO C^{IE} ; PVO C^{IE} au CSO TC pour l'ensemble de la compagnie) des MAJ disponible et rentré des MMA
- renseigner et tenir à jour son cahier de départs des secours. Pour le PVO C^{IE}, tenir un cahier de départ de secours pour chacun de ses centres de secours

4.2. AU CSO TC

Le sous-officier statique est responsable de :

- réceptionner les changements d'état des MAJ des MMA de la part des PVO C^{IE}
- mettre à jour son tableau synoptique
- rendre compte du changement d'état des MAJ du/des MMA au CSO Back-up

4.3. EN STA

Dès l'activation du CSO Back-Up, les opérateurs doivent :

- continuer la prise d'appel sur les fiches ODE papier (voir annexe 2)
- raccrocher avec le requérant et se mettre en retrait avant de quitter leur poste
- se rendre au CSO Back-up (priorité dans la file d'attente en cas d'ODE pour feu ou détresse vitale)
- annoncer leur code motif d'alerte et le CSTC concerné
- inscrire le/les MMA choisi par le sous-officier responsable du CSO Back-up
- séparer les 3 feuillets et laisser le feuillet rose au CSO Back-up
- retourner à leur place et contacter le ou les centres de secours concernés par le départ des secours
- en STA, placer le feuillet vert dans la bannette « COORD MED », puis le feuillet blanc dans la bannette correspondant à la procédure ou au CMA (1. à 9. ou HMB – Verte)

C'est bon à savoir ! Particularité, pour l'opérateur GT 15 : il doit être doublé dans sa fonction par un autre opérateur qui a pour mission de se déplacer vers CSO Back-up et de réaliser les missions listées ci-dessus.

Si lors du contact avec le CS concerné par le départ des secours, le MMA s'avère être déjà sur intervention, l'opérateur doit raccrocher avec le centre de secours, retourner au CSO Back-up pour demander un nouveau MMA.

Ne jamais décider avec le centre de secours de l'envoi d'un autre MMA non validé par le CSO Back-up.

L'opérateur est chargé de contacter uniquement le PVO du MMA concerné par le départ des secours. Lorsque ce MMA n'appartient pas au CSTC, il appartient au PVO de ce MMA de prévenir le stationnaire du CSTC.

4.4. EN SRA

Un opérateur STA est à disposition du CDS N 1 pour le retour des appels TU arrivant sur son poste afin d'assurer la liaison avec le CSO Back-up.

4.5. AU CSO BACK-UP

4.51. LE SOUS-OFFICIER RESPONSABLE DU CSO BACK-UP

Cette fonction est assurée par l'un des SOGCO ou l'un des chefs de salle.

Il doit :

- réceptionner les demandes de départ des secours des opérateurs et décider selon le tableau synoptique et la grille de départ des secours MD 5 (annexe) de l'envoi des MMA
- tenir à jour le tableau synoptique
- conserver les feuillets rose des ODE et les classer dans la bannette du centre de secours **correspondant au MMA** (et non au CSTC de l'intervention)
- réceptionner les demandes de renforcement des MMA engagés sur intervention de la part d'un opérateur « CSO » et l'honorer selon la couverture opérationnelle et le tableau synoptique

4.52. L'OPÉRATEUR AU CSO BACK-UP

Les opérateurs du CSO Back-up doivent :

- assurer l'écoute radio sur le canal radio du groupement concerné
- rendre compte des mises à jour des MMA disponibles au sous-officier responsable du CSO Back-up afin de tenir à jour le tableau synoptique
- répondre à la radio aux demandes de moyens et messages de renseignements des MMA sur son secteur et les noter sur le feuillet rose correspondant à l'intervention
- rendre compte des demandes de moyens des MMA sur son secteur au sous-officier responsable du CSO Back-up
- noter sur le feuillet rose le/les MMA envoyés en renforcement et contacter le PVO concerné
- rendre compte par radio au MMA concerné du/des MMA envoyé(s) en renforcement, et contacter le/les CS concernés par le départ pour faire partir les MMA sur intervention
- saisir les départs présentation spontanée sur les fiches ODE papier

C'est bon à savoir ! Dans le cas particulier où un renfort est demandé sur une intervention qui a été saisi dans ADAGIO avant la panne en MD 5 (il n'y a donc pas d'ODE papier) : l'opérateur « CSO » doit alors remplir une fiche ODE complète. Il pourra ainsi noter le message et les engins en renfort sur le feuillet rose. Le feuillet vert est à transmettre à la coordination médicale pour un bilan éventuel. Le feuillet blanc est à détruire afin d'éviter un doublon dans ADAGIO lors de la remise en service.

5. REMISE EN SERVICE

Lorsque le système ADAGIO est remis en service par le personnel de garde de la CTI, la levée du MD 5 se fait sur ordre de l'OGCO en 4 phases :

7.1. PHASE 1

► ouvrir les applications ADAGIO dans un ordre précis : PVO → CSO → CSO Back-up

► la STA continue de travailler de la même manière que pendant le MD 5

► le CSO Back-up ordonne par radio à l'ensemble des PVO, de continuer de rendre compte de toutes les mises à jour « disponible » et « indisponible » car le MD 5 n'est pas terminé :



« Urgent Urgent Urgent, ici GOLF…, à tous les postes fixes, réouverture des applications ADAGIO et procéder aux mises à jour dans la GDM, continuer les mises à jour sur synoptique et les remontées de mises à jour CSO ».

► l'opérateur du CSO Back-up s'assure de la bonne réception du message par l'ensemble des PVO CIE. *« Poste fixe de XX CIE reçu ? »*

► les stationnaires PVO sont chargés de réaliser leurs mises à jour dans la GDM en temps réel

► Contrôle par le superviseur et les opérateurs du CSO Back-up des mises à jours des MMA en utilisant les applications OSS et GDM

► après confirmation du bon fonctionnement par l'ensemble des PVO, les opérateurs des CSO TC ouvrent les applications et rendent compte au CSO Back-up

► le sous-officier responsable du CSO Back-up réalise un contrôle du bon fonctionnement ADAGIO par l'envoi d'un ODE EXE sur chaque GIS

7.2. PHASE 2

Ouverture des applications ADAGIO en STA

L'opérateur doit :

► envoyer les départs des secours via la GDA

► remplir en même temps les fiches ODE papier et noter le MMA sélectionné par la GDA

► confirmer la réception de l'ODE auprès du PVO concerné par téléphone

► se mettre en retrait et se rendre au CSO Back-up

► rendre compte au sous-officier responsable du CSO Back-up de l'engagement du moyen

► laisser le feuillet rose de l'ODE au CSO Back-up

► dissocier le feuillet blanc des autres feuillets pendant le mode dégradé afin d'éviter une double régularisation à l'issue

Le CSO Back-up continue les mises à jour du tableau synoptique.

7.3. PHASE 3

Levée définitive du MD 5

Après contrôle des mises à jour des interventions à tous niveaux et du bon fonctionnement de toutes les applications ADAGIO, l'OGCO peut décider de lever définitivement le MD 5.

Le SOGCO ou le chef de salle passe alors le message RADIO suivant (SGAP OPS 1-2-3, COORD) :



« Urgent, Urgent, Urgent, ici État-major. Silence radio. Levée du MD 5, les procédures radio ANTARES repassent en mode nominal, reprise des status, les CSO réalisent l'aperçu avec leurs PVO. Fin du silence radio ».

7.4. PHASE 4

Régularisation des ODE

Procéder à la saisie informatique de tous les ODE saisis au format papier pendant le MD 5 de la manière suivante :

► intervention traitée par un MMA du CSTC : envoi en procédure retard sans MMA

► intervention traitée par un MMA hors CSTC : envoi en procédure retard avec un DAP du LSO concerné

► les PVO ou les CSO ou le CO (selon le cas) renforce la procédure retard par le moyen réellement parti dès que celui-ci est disponible sans oublier de le mettre dans l'état de MAJ « Parti » afin qu'un rapport soit généré dans GDR. Le MMA est immédiatement remis en état « rentré »

► les PVO TC peuvent alors clôturer les interventions et réaliser leurs rapports

► le chef d'agrès doit modifier dans son rapport, les dates et horaires « début-fin intervention, puis les dates et horaires des MMA dans la partie Status »

Annexe 1 : LOGIN TÉLÉPHONE CSO BACK-UP

Cf. l'annexe du Titre 2 – Partie 1 du présent BSP.

Annexe 2 : FICHE ODE PAPIER

Les opérateurs doivent renseigner sur la fiche ODE papier a minima les éléments suivants avant de se rendre au CSO Back-up.

- **nom de l'opérateur** (en haut à droite ou à gauche)
- origine de l'appel
- heure de 1er appel
- adresse, contre-appel et renseignements complé-mentaires (page parcellaire et carroyage pour tout départ pour feu)
- CMA
- **LSO concernés** (fichier excel « CSTC 1 à 8 » : voir annexe 3) : **profondeur 4** pour un feu ou sur ordre, **profondeur 3** pour les autres interventions

Au CSO Back-up, sur les 3 feuillets renseigner le/les MMA assigné(s) par le sous-officier responsable du CSO Back-up.

Exemple de fiche :



Annexe 3 : FICHIER EXCEL « CSTC 1 À 8 »

Le fichier Excel est disponible sur chaque ordinateur dans le répertoire « MD-Secours ».

Il permet de rechercher une adresse ou un site.



ANNEXE - GRILLE DE DÉPART DES SECOURS - MD 5

1	Feux		6	Eau, Gaz, Électricité	
2	Accident		7	Protection des biens	
3	Secours d'urgence à personne		8	NRBC/Pollution	
4	Participation à la protection des personnes		9	Reconnais-sances - recherches	
5	Animaux		A	Autres	

Motif d'Alerte	Libellé	Type d'infrastructure	Niveau d'alerte opérationnel	Détachement	Recherche si Ressource Absente	Précurseur	Observations / Consignes
1 - FEUX							
100	Feu appel douteux	VP - échangeur	Normal	▶ EP		**P1** : ▶ MEA	**CSO** demande l'intervention de la **police**
		Voies rapides (autoroute - voie express - périphérique)		**Accès 1** : ▶ EP **Accès 2** : ▶ EP			
101	Feu ayant existé	VP - échangeur	Normal	▶ EP CGI	**CGI** ▶ VLR CdG ou VLR OGC	**P1** : ▶ MEA **P2** : ▶ VLR	**CSO** demande l'intervention de la **police**
103	Feu de véhicule léger / utilitaire à l'air libre	VP - échangeur	Normal	▶ EP	**CGI** ▶ VLR CdG ou VLR OGC	**P1** : ▶ MEA	**CSO** demande l'intervention de la **police**
		Tunnel > 300 m - IS[1]		**Accès 1** ▶ EP CGI (amont) ▶ VSAV ▶ VLR OGC ▶ MEA VO ▶ G. REX **Accès 2** ▶ EP (soutien) **Accès 3** ▶ EP (aval) **Accès 4** ▶ VLR OGC (au CES Tunnel)			
		Voies rapides (autoroute - voie express - périphérique)		**Accès 1** : ▶ EP **Accès 2** : ▶ EP			
104	Feu sur voie sur berge	VP - échangeur	Normal	▶ EP ▶ Éq. SIA sur son secteur ou Éq. SIS ▶ ESAVI avec Éq. SIS		**P1** : ▶ MEA	**CSO** du GAS prévient la **brigade fluviale**
105	Feu sur voie rapide (autoroute, voie express, périphérique)	Voies rapides (autoroute - voie express - périphérique)	Normal	**Accès 1** : ▶ EP **Accès 2** : ▶ EP		**P1** : ▶ MEA	**CSO** demande l'intervention de la **police**

1 - IS. = issue de secours.

2 - PAU = Poste d'appel d'urgence.

Motif d'Alerte	Libellé	Type d'infrastructure	Niveau d'alerte opérationnel	Détachement	Recherche si Ressource Absente	Précurseur	Observations / Consignes
1 - FEUX							
106	Feu en tunnel routier de grande longueur > de 300 m	PAU[2]	Normal	**Accès 1** ▶ EP CGI (amont) ▶ VSAV ▶ VLR OGC ▶ MEA VO ▶ G. REX ▶ GST ▶ G d'aide au commandement ▶ Chef de S.ELD **Accès 2** ▶ EP (soutien) **Accès 3** ▶ EP (aval) ▶G.ELD **Accès 4** ▶ VLR OGC (au CES Tunnel)	**CGI** ▶ VLR CdG ou VLR OGC	**P1** ▶ MEA	**CSO** demande l'intervention de la **police** **Le CO engage sur intervention le chef de section ELD**
1061	Feu tunnel DUPLEIX VL1	PAU	Normal	**Accès 1** ▶ EP (amont) **Accès 2** ▶ EP (soutien) **Accès 3** ▶ EP (aval) **Accès 4** ▶ VLR OGC ▶ CRAC			**CSO** envoi **PC TAC Niv. 2** **COOR** envoi **l'UMH 92**
1062	Feu tunnel DUPLEIX VL2	PAU	Normal	**Accès 1** ▶ EP (amont) **Accès 2** ▶ EP (soutien) **Accès 3** ▶ EP (aval) **Accès 4** ▶ VLR OGC			**CSO** envoi **PC TAC Niv. 2** **COOR** envoi **l'UMH 92**
1063	Feu tunnel DUPLEIX échangeur RUEIL/JOUY-EN-JOSAS	PAU	Normal	**Accès 1** ▶ EP (amont) **Accès 2** ▶ EP (soutien) **Accès 3** ▶ EP (aval) **Accès 4** ▶ VLR OGC ▶ CRAC			**CSO** envoi **PC TAC Niv. 2** **COOR** envoi **l'UMH 92**
106V	Feu tunnel DUPLEIX échangeur VAUCRESSON	PAU	Normal	**Accès 1** ▶ EP (amont) **Accès 2** ▶ EP (soutien) **Accès 3** ▶ EP (aval) **Accès 4** ▶ VLR OGC ▶ CRAC			**CSO** envoi **PC TAC Niv. 2** **COOR** envoi **l'UMH 92**

2 - PAU = Poste d'appel d'urgence.

Motif d'Alerte	Libellé	Type d'infrastructure	Niveau d'alerte opérationnel	Détachement	Recherche si Ressource Absente	Précurseur	Observations / Consignes
1 - FEUX							
107	Feu de poubelle à l'air libre	VP - échangeur	Normal	▶ EP		**P1 :** ▶ MEA	**CSO** demande l'intervention de la **police**
109	Feu coffret gaz en façade (PGR)	VP - échangeur	Normal	▶ 2 EP dont 1 CGI ▶ 2 explosimètres ▶ MEA VO ▶ REX	**CGI** ▶ VLR CdG ou VLR OGC **Explo** ▶ VLR CdG ou VLR OGC **VO** ▶ envoi d'un MEA supp.	**P1** ▶ VLR OGC	**CO demande l'intervention de GRDF via USG (urgence sécurité gaz) au 0801 012 121** **CSO** demande l'intervention de la **police**.
			AATT - Alerte attentat	**GIS 1** ▶ EP CGI explo (VLR CdG intégré) ▶ MEA VO **GIS 2** ▶ EP CGI explo (VLR CdG intégré) ▶ MEA VO **GIS 3** ▶ EP CGI explo (VLR CdG intégré) ▶ MEA VO			
111	Feu de ... ou contigüe à un contenant	VP - échangeur	Normal	▶ DN	**VO** ▶ envoi d'un MEA supp.	**P1** ▶ VLR OGC	**CSO** demande l'intervention de la **police**.
			AATT - Alerte attentat	**GIS 1** ▶ DN réduit (EP + MEA VO) **GIS 2** ▶ DN réduit (EP + MEA VO) **GIS 3** ▶ DN réduit (EP + MEA VO)			
1111	Feu ÉTARÉ adaptation de la réponse opérationnelle	VP - échangeur	AATT - Alerte attentat	**GIS 1** ▶ G. ÉTARÉ réduit (DN CdG VO) **GIS 2** ▶ G. ÉTARÉ réduit (DN CdG VO) **GIS 3** ▶ G. ÉTARÉ réduit (DN CdG VO)	**CGI** ▶ VLR CdG ou VLR OGC **VO** ▶ envoi d'un MEA supp.		
112	Feu de cheminée	VP - échangeur	Normal	▶ EP CGI	**CGI** ▶ VLR CdG ou VLR OGC	**P1** ▶ MEA **P2** ▶ VLR OGC	**CSO** demande l'intervention de la **police**.
113	Feu de broussailles, buissons, hautes herbes hors forêt. Feu de chaumes ou de champs de faible ampleur.	VP - échangeur	Normal	▶ EP		**P1** ▶ MEA **P2** ▶ VLR OGC	**CSO** demande l'intervention de la **police**.
		Voies rapides (autoroute - voie express - périphérique)		**Accès 1** ▶ EP sans ressource **Accès 2** ▶ EP sans ressource			
		IS - PAU - PR		**Accès 1** ▶ EP sans ressource **Accès 2** ▶ EP sans ressource			

3 - PR = Point repère.

Motif d'Alerte	Libellé	Type d'infrastructure	Niveau d'alerte opérationnel	Détachement	Recherche si Ressource Absente	Précurseur	Observations / Consignes
1 - FEUX							
114	Feu de forêt, de broussailles en forêt, de chaumes ou de champs développés	VP - échangeur	Normal	▶ G. ÉTARÉ dont 1 CCR ▶ G. Intervention feu de forêt (civil) sur demande du COS			Déclenchement du plan spécial **CSO** demande l'intervention de la **police**
115	Fuite de gaz enflammée	VP - échangeur	Normal	▶ DN explosimètre ▶ REX	**CGI** ▶ VLR CdG ou VLR OGC **Explo** ▶ VLR CdG ou VLR OGC **VO** ▶ envoi de 1 MEA supp.	**P1** ▶ VLR OGC	**CO demande l'intervention de GRDF via USG (urgence sécurité gaz) au 0801 012 121** **CSO** demande l'intervention de la **police**
116	Explosion	VP - échangeur	Normal	▶ DN explosimètre	**CGI** ▶ VLR CdG ou VLR OGC **Explo** ▶ VLR CdG ou VLR OGC **VO** ▶ envoi de 1 MEA supp.	**P1** ▶ VLR OGC	**CSO** demande l'intervention de la **police**
1116	Attaque terroriste avec explosion et/ou agent NRBC	VP - échangeur	Normal	**Module 1** **Composante INC/SUAP/NRBC** ▶ DN EPI NRBC ▶ 2 VSAV EPI NRBC ▶ VLR OGC EPI NRBC MCB AP2C - Explo ▶ VI NRBC ▶ VLR chef G. NRBC adjoint ▶ G.REX **Module 2** **Composante SAN** ▶ Éq. MED ▶ UMH	**CGI** ▶ VLR CdG ou VLR OGC **Explo** ▶ VLR CdG ou VLR OGC **VO** ▶ envoi de 1 MEA supp.		**CSO** demande l'intervention de la **police**
		Plateforme Aéroportuaire (PCDG – ORLY)		**Module 1** **Composante INC/SUAP/ NRBC** ▶ DN EPI NRBC ▶ 2 VSAV EPI NRBC ▶ VLR OGC - EPI NRBC - MCB AP2C - Explo ▶ VI NRBC ▶ Chef G. NRBC adjoint **Module 2** **Composante CDT** ▶ G. d'aide au CDT ▶ VLR OSG ▶ GST **Module 3** **Composante SAN** ▶ Éq. MED ▶ UMH **Module 4** **INC/SUAP** ▶ 1VSAV SSLIA ▶ 1 EP (EPI NRBC) ▶ 1 VSAV exclus du plan jaune ▶ 1 EQ NRBC ▶ 1 Chef de Groupe NRBC adjt	**CGI :** ▶ VLR CdG ou VLR OGC **Explo :** ▶ VLR CdG ou VLR OGC **VO :** ▶ envoi de 1 MEA supp.		**CSO** ou **CTA PCDG** demande l'intervention de la **police**

Motif d'Alerte	Libellé	Type d'infrastructure	Niveau d'alerte opérationnel	Détachement	Recherche si Ressource Absente	Précurseur	Observations / Consignes
1 - FEUX							
117	Feu ou explosion en chantier souterrain	VP - échangeur	Normal	**À l'adresse d'accès au tunnelier** ▶ G. ÉTARÉ ▶ S. ELD ▶ REX ▶ CRAC ▶ GST ▶ G. d'aide au CDT ▶ VLR OGC ▶ Éq. MED		A STATUER CONDOPS Rendre compte aux chefs de salle à MINIMA ▶ engager le détachement : G.CDT ▶ déclenchement du plan spécial Le CSO demande l'intervention de la police ▶ prévenir le VE2I pour l'engagement de ce détachement En cas de notion NRBC ou hyperbare, le **CO** renforce soit : ▶ VI NRBC + CdG NRBC ▶ VLR NAUT + Éq. SIS Le CO engage sur intervention le chef de section ELD	
118	Feu dans un parc de stationnement couvert	VP - échangeur	Normal	▶ G. ÉTARÉ ▶ CRAC	**CGI** ▶ VLR CdG ou VLR OGC **VO** ▶ envoi d'un MEA supp.	**P1** ▶ VLR OGC	**CSO** demande l'intervention de la **police**
			AATT - Alerte attentat	**GIS 1** ▶ G. ÉTARÉ ~~PSC~~ réduit (DN CdG VO + CRAC) **GIS 2** ▶ G. ÉTARÉ ~~PSC~~ réduit (DN CdG VO + CRAC) **GIS 3** ▶ G. ÉTARÉ ~~PSC~~ réduit (DN CdG VO + CRAC)			
119	Feu dans un immeuble de la 4e famille	VP - échangeur	Normal	▶ G. ÉTARÉ	**CGI** ▶ VLR CdG ou VLR OGC **VO** ▶ envoi d'un MEA supp.	**P1** ▶ VLR OGC	**CSO** demande l'intervention de la **police**
			AATT - Alerte attentat	**GIS 1** ▶ G. ÉTARÉ ~~PSC~~ réduit (DN CdG VO) **GIS 2** ▶ G. ÉTARÉ ~~PSC~~ réduit (DN CdG VO) **GIS 3** ▶ G. ÉTARÉ ~~PSC~~ réduit (DN CdG VO)			
120	Feu ou explosion de métro/RER/train/Val/ tramway/Lisa à l'air libre ou portion aérienne	VP - échangeur	Normal	**À l'adresse ou accès principal** ▶ G. ÉTARÉ **PG (RATP) ou COGC (SNCF) ou PCCIV (KEOLIS)** ▶ VLR OGC		**P1 :** ▶ VSAV **P2 :** ▶ MEA	**CSO** demande l'intervention de la **police**

Motif d'Alerte	Libellé	Type d'infrastructure	Niveau d'alerte opérationnel	Détachement	Recherche si Ressource Absente	Précurseur	Observations / Consignes
1 - FEUX							
121	Feu ou explosion de métro/RER/train/Val/ tramway/Lisa en espace clos : à quai,en station, en inter-station ou en gare ou inter-gare (voir INTERFER)	VP - échangeur	Normal	**À l'adresse ou accès principal** ▶ G. ÉTARÉ ▶ G. REX ▶ G. d'aide au CDT ▶ CD (présence obligatoire du treuil RATP) ▶ Éq. MED ▶ CdS ELD ▶ GST **En puits/gare/station encadrante** ▶ G. ÉTARÉ ▶ G. ELD **PG RATP ou COGC (SNCF) ou PCCIV (KEOLIS)** ▶ VLR OGC			**CSO** demande l'intervention de la **police** **CO** anticipe avec le COZ la mise en préavis d'une section ELD SDIS Le CO engage sur intervention le chef de section ELD
122	Feu ou explosion sur un bateau à passagers	VP - échangeur	Normal	▶ G. ÉTARÉ ▶ S. Nautique ▶ ESAVI avec Éq. SIS ▶ Hélicoptère ▶ PEV		**P1** : ▶ VSAV **P2** : ▶ MEA	**CO** demande la mise en préavis au COZ : ▶ 2 équipes SIS ▶ CT SIS au SDIS **CSO** GAS prévient la **brigade fluviale** **CSO TC** demande l'intervention de la **police**

Motif d'Alerte	Libellé	Type d'infrastructure	Niveau d'alerte opérationnel	Détachement	Recherche si Ressource Absente	Précurseur	Observations / Consignes
1 - FEUX							
123	Feu ou explosion sur un bateau sans passagers	VP - échangeur	Normal	▶ G. ÉTARÉ ▶ ESAVI avec Éq. SIS ▶ PEV ▶ G. NAUT			**CSO GAS** prévient la **brigade fluviale** **CSO TC** demande l'intervention de la **police**
			AATT - Alerte attentat	**GIS 1** ▶ G. ÉTARÉ réduit (DN CdG VO) ▶ ESAVI avec Éq. SIS ▶ PEV ▶ G. NAUT **GIS 2** ▶ G. ÉTARÉ réduit (DN CdG VO) ▶ ESAVI avec Éq. SIS ▶ PEV ▶ G. NAUT **GIS 3** ▶ G. ÉTARÉ réduit (DN CdG VO) ▶ ESAVI avec Éq. SIS ▶ PEV ▶ G. NAUT			
129	Fumée suspecte	VP - échangeur	Normal	▶ EP		**P1** ▶ MEA **P2** ▶ VLR OGC	
		Voies rapides (autoroute - voie express - périphérique)		**Accès 1** ▶ EP sans ressource **Accès 2** ▶ EP sans ressource			
		IS - PAU - PR		**Accès 2** ▶ EP sans ressource **Accès 3** ▶ EP sans ressource			
130	Alarme incendie déclenchée	VP - échangeur	Normal	▶ EP CGI	**CGI** ▶ VLR CdG ou VLR OGC	**P1** ▶ MEA **P2** ▶ VLR OGC	**CSO** demande l'intervention de la **police**
131	Téléphone d'appel d'urgence sans indication	VP - échangeur	Normal	▶ EP CGI	**CGI** ▶ VLR CdG ou VLR OGC	**P1** ▶ VLR OGC	**CSO** demande l'intervention de la **police**
133	Écobuage (hors mission BSPP)	VP - échangeur	Normal	Bascule police			**Sur réquisition MA 1330** ▶ EP (sans ressource)
1330	Écobuage (sur réquisition)	VP - échangeur	Normal	▶ EP		**P1** ▶ VLR OGC	

Motif d'Alerte	Libellé	Type d'infrastructure	Niveau d'alerte opérationnel	Détachement	Recherche si Ressource Absente	Précurseur	Observations / Consignes
1 - FEUX							
140	Feu de PL (hors TMD), de car ou de bus à l'air libre	VP - échangeur	Normal	▶ FMOGP ▶ EP ▶ VLR OGC		**P1** ▶ MEA	**CSO** demande l'intervention de la **police**
		Voies rapides (autoroute - voie express - périphérique)		**Accès 1** ▶ FMOGP ▶ EP ▶ VLR OGC **Accès 2** ▶ EP sans ressource		**P1** ▶ MEA	
		PAU - PR		**Accès 1** ▶ FMOGP ▶ EP ▶ VLR OGC **Accès 2** ▶ EP sans ressource		**P1** ▶ MEA	
		IS - Tunnel > 300 m		**Accès 1** ▶ EP CGI (amont) ▶ VSAV ▶ VLR OGC ▶ MEA VO ▶ G. REX ▶ GST **Accès 2** ▶ EP (soutien) **Accès 3** ▶ EP (aval) **Accès 4** ▶ VLR OGC (au CES Tunnel)		**P1** ▶ MEA	

Motif d'Alerte	Libellé	Type d'infrastructure	Niveau d'alerte opérationnel	Détachement	Recherche si Ressource Absente	Précurseur	Observations / Consignes
1 - FEUX							
141	Feu de véhicule de TMD	VP - échangeur	Normal	▶ FMOGP ▶ G. ÉTARÉ EPI NRBC ▶ G.IC			**CSO** demande l'intervention de la **police**
		Voies rapides (autoroute - voie express - périphérique)		**Accès 1** ▶ FMOGP ▶ G. ÉTARÉ EPI NRBC ▶ G.IC **Accès 2** ▶ EP sans ressource			
		PAU - PR		**Accès 1** ▶ FMOGP ▶ G. ÉTARÉ EPI NRBC ▶ G.IC **Accès 2** ▶ EP sans ressource			
		IS - Tunnel > 300 m		**Accès 1** ▶ EP CGI (amont) ▶ VSAV ▶ VLR OGC ▶ MEA VO ▶ G. REX ▶ GST **Accès 2** ▶ EP (soutien) **Accès 3** ▶ EP (aval) **Accès 4** ▶ VLR OGC (au CES Tunnel)			

Motif d'Alerte	Libellé	Type d'infrastructure	Niveau d'alerte opérationnel	Détachement	Recherche si Ressource Absente	Précurseur	Observations / Consignes
2 - ACCIDENTS							
200	Accident de circulation	VP - échangeur	Normal	**Procédures Blanche et Orange** ▶ SAV (EP 6 exclu) **Procédure Rouge** ▶ SAV DSA **Autres procédures** (Verte / HMB / etc.) Néant			Si moyen médicalisé au départ, le **CSO** demande l'intervention de la **police**
		Voies rapides (autoroute - voie express - périphérique)		**Procédures Blanche et Orange** **accès 1** ▶ EP **accès 2** ▶ SAV avec moyen évac. (VPSP ou VSAV ou PSE) **Procédure Rouge** **accès 1** ▶ EP DSA **accès 2** ▶ SAV avec moyen évac. (VPSP ou VSAV ou PSE) **Autres procédures** (Verte / HMB / etc.) Néant			
201	Accident de circulation avec incarcéré	VP - échangeur	Normal	▶ EP ▶ MTNM DSA ▶ CD		**P1** ▶ VLR CdG **P2** ▶ MEA **P3** ▶ VLR OGC	
		Voies rapides (autoroute - voie express - périphérique)		**accès 1** ▶ EP ▶ CD **accès 2** ▶ MTNM DSA			
202	Accident de circulation sous tunnel de grande longueur	Tunnel > 300 m	Normal	**accès 1** ▶ EP **accès 2** ▶ SAV		**P1** ▶ VLR CdG **P2** ▶ SAV **P3** ▶ VLR OGC	Si moyen médicalisé au départ, le **CSO** demande l'intervention de la **police** Paris-Charles de Gaulle : ajout d'un VSR ou d'un FPTSR par le CTAR

***SAV** : répond à une classe composite qui comprend des classes de familles – SAV pompiers (EP (PS-CCR-FA, autres) et VSAV) et VPSP (AASC) ne disposant pas obligatoirement de cellule sanitaire. Pour les procédures blanches et oranges, le SAV ne prend pas en compte les EP.*

***MTNM** : répond à une classe composite qui comprend des classes de familles – VSAV, EPM (déclassé en VSAV) et VPSP (AASC) disposant obligatoirement de cellule sanitaire.*

Motif d'Alerte	Libellé	Type d'infrastructure	Niveau d'alerte opérationnel	Détachement	Recherche si Ressource Absente	Précurseur	Observations / Consignes
2 - ACCIDENTS							
2020	Accident de circulation DUPLEX A86	Voies rapides (autoroute - voie express - périphérique)	Normal	**Accès 1** ▶ EP **Accès 2** ▶ EP **PC Dupleix** ▶ VLR OGC ▶ CD			Contacter le **CSO** compétent pour envoi **PC TAC Niv. 2** Contacter la **Coordination** pour l'envoi de 1 **UMH 92**
202V	Accident de circulation Tunnel DUPLEX échangeur Vaucresson	Voies rapides (autoroute - voie express - périphérique)	Normal	**Accès 1** ▶ EP (Amont) **Accès 2** ▶ EP (Aval) **Accès 3** ▶ EP (Soutien - accès principal) **PC Dupleix** ▶ VLR OGC ▶ CD			
203	Accident de circulation sur voie rapide (autoroute, voies express, périphérique)	Voies rapides (autoroute - voie express - périphérique)	Normal	**Accès 1** ▶ EP **Accès 2** ▶ SAV		**P1** ▶ VLR CdG **P2** ▶ VLR OGC **P3** ▶ VID	Si moyen médicalisé au départ, le **CSO** demande l'intervention de la **police**
204	Accident de circulation concernant un véhicule de transport en commun ou de tramway	VP - échangeur	Normal	▶ EP ▶ MTNM DSA		**P1** ▶ VLR CdG **P2** ▶ MEA **P3** ▶ VID	Si moyen médicalisé au départ, le **CSO** demande l'intervention de la **police**
		Voies rapides (autoroute - voie express - périphérique)		**Accès 1** ▶ EP **Accès 2** ▶ MTNM DSA			
205	Accident de circulation concernant un véhicule de transport de matières dangereuses	VP - échangeur	Normal	▶ G. ÉTARÉ EPI NRBC ▶ GIC			
		Voies rapides (autoroute - voie express - périphérique)		**Accès 1** ▶ G. ÉTARÉ EPI NRBC ▶ GIC **Accès 2** ▶ EP CGI EPI NRBC			

Motif d'Alerte	Libellé	Type d'infrastructure	Niveau d'alerte opérationnel	Détachement	Recherche si Ressource Absente	Précurseur	Observations / Consignes
2 - ACCIDENTS							
206	Piéton renversé	VP - échangeur	Normal	**Procédures Blanche et Orange** ▶ SAV (EP 6 exclu) **Procédure Rouge** ▶ SAV DSA **Autres procédures** (Verte / HMB / etc.) Néant			Si moyen médicalisé au départ, le **CSO** demande l'intervention de la **police**
		Voies rapides (autoroute - voie express - périphérique)		**Procédures Blanche et Orange** **accès 1** ▶ EP **accès 2** ▶ SAV avec moyen évac. (VPSP ou VSAV ou PSE) **Procédure Rouge** **accès 1** ▶ EP DSA **accès 2** ▶ SAV avec moyen évac. (VPSP ou VSAV ou PSE) **Autres procédures** (Verte / HMB / etc.) : Néant			
207	Accident de 2 roues	VP - échangeur	Normal	**Procédures Blanche et Orange** ▶ SAV (EP 6 exclu) **Procédure Rouge** ▶ SAV DSA **Autres procédures** (Verte / HMB / etc.) Néant			Si moyen médicalisé au départ, le **CSO** demande l'intervention de la **police**
		Voies rapides (autoroute - voie express - périphérique)		**Procédures Blanche et Orange** **accès 1** ▶ EP **accès 2** ▶ SAV avec moyen évac. (VPSP ou VSAV ou PSE) **Procédure Rouge** **accès 1** ▶ EP DSA **accès 2** ▶ SAV avec moyen évac. (VPSP ou VSAV ou PSE) **Autres procédures** (Verte / HMB / etc.) Néant			
2080	Accident fluvial de bateau avec passagers	VP - échangeur	Normal	▶ G. ÉTARÉ ▶ S. NAUT ▶ ESAVI avec Éq. SIS ▶ PEV ▶ Hélicoptère		**P1** ▶ VSAV ▶ Kit KESA	Le **CO** demande l'engagement au COZ : ▶ 2 Éq. SIS ▶ 1 CT SIS au SDIS. Le **CSO GAS** prévient la **brigade fluviale** Le **CSO TC** demande l'intervention de la **police**

Motif d'Alerte	Libellé	Type d'infrastructure	Niveau d'alerte opérationnel	Détachement	Recherche si Ressource Absente	Précurseur	Observations / Consignes
2 - ACCIDENTS							
2081	Accident fluvial de bateau sans passager	VP - échangeur	Normal	▶ DN ▶ G. NAUT ▶ ESAVI avec Éq. SIS ▶ PEV		**P1** ▶ VSAV	Le **CSO** du GAS prévient la **brigade fluviale**
209	Bateau menaçant de couler	VP - échangeur	Normal	▶ EP ▶ VLR OGC ▶ G. NAUT ▶ PEV		**P1** ▶ VSAV	Le **CSO** du GAS prévient la **brigade fluviale**
210	Bateau à la dérive	VP - échangeur	Normal	▶ EP ▶ VLR OGC ▶ G. NAUT ▶ PEV			Le **CSO** du GAS prévient la **brigade fluviale**
211	Véhicule tombé à l'eau	VP - échangeur	Normal	▶ EP DSA ▶ VLR OGC ▶ Éq. SIS ▶ Éq. SIA (si secteur CAS M)	**DSA** ▶ MTNM DSA	**P1** ▶ VSAV	Le **CSO** du GAS prévient la **brigade fluviale**
212	Véhicule entravant les voies de circulation (routières ou fluviales)	VP - échangeur	Normal	Bascule police			**Sur réquisition MA 2120** ▶ EP (sans ressource)
2120	Véhicule entravant les voies de circulation routières ou fluviales (sur réquisition)	VP - échangeur	Normal	▶ EP sans ressource			
213	Véhicule ayant perdu son chargement	VP - échangeur	Normal	Bascule police			**Sur réquisition MA 2130** ▶ EP (sans ressource)
2130	Véhicule ayant perdu son chargement (sur réquisition)	VP - échangeur	Normal	▶ EP sans ressource			
		Voies rapides (autoroute - voie express - périphérique)	Normal	**Accès 1** : ▶ EP **Accès 2** : ▶ EP			
214	Véhicule ou matériaux entravant la voie ferrée	VP - échangeur	Normal	Néant			Transfert police et SNCF - RATP ▶ Zone aéroportuaire: saisir le CMA 2140 - EP aéro + VLR OGC Cie
215	Accident matériel de la circulation	VP - échangeur	Normal	Bascule à la police			**Sur réquisition MA 2150** ▶ EP (sans ressource)

Motif d'Alerte	Libellé	Type d'infrastructure	Niveau d'alerte opérationnel	Détachement	Recherche si Ressource Absente	Précurseur	Observations / Consignes
2 - ACCIDENTS							
2150	Accident matériel de la circulation (sur réquisition)	VP - échangeur	Normal	▶ EP sans ressource			
216	Opération de sablage, de déneigement ou de balisage des routes	VP - échangeur	Normal	L'appel est basculé à la DIRIF ou au service de la mairie			**Sur réquisition MA 2160** ▶ EP (sans ressource)
2160	Opération de sablage, de déneigement ou de balisage des routes (sur réquisition)	VP - échangeur	Normal	▶ EP sans ressource			
217	Accident ferroviaire de métro/train/RER/VAL/ LISA à quai ou en station ou inter-station ou inter-gare ou portion aérienne (voir INTERFER)	VP - échangeur	Normal	**À l'adresse ou accès principal** ▶ G.ÉTARÉ ▶ GST ▶ CD (présence obligatoire du treuil RATP) ▶ G. d'aide au CDT **En puits/gare/station encadrante** ▶ G.ÉTARÉ **PG (RATP) ou COGC (SNCF) ou PCCIV (KEOLIS)** ▶ VLR OGC		**P1** ▶ VSAV **P2** ▶ MEA	Contacter le **CSO** compétent pour envoi **G.aide au CDT**
260	Chute d'aéronef ZA BSPP	VP - échangeur	Normal	**Moyens à l'adresse ou ZOULOU** ▶ G. ÉTARÉ ▶ Renfort CDT ▶ G. MED BSPP ▶ G. REX **Moyens en ZDI** (définie préalablement ou par le 1er COS) ▶ Plan rouge ▶ 1 VPMA ▶ Renfort HAB sans Éq. MED ▶ VI NRBC			**4 OGC** ▶ COD ▶ CCZ ▶ PC crise ADP ▶ CIC DOPC Colonel de garde au PC Crise aéroport

Motif d'Alerte	Libellé	Type d'infrastructure	Niveau d'alerte opérationnel	Détachement	Recherche si Ressource Absente	Précurseur	Observations / Consignes
2 - ACCIDENTS							
261	Chute d'aéronef ZVA BSPP	VP - échangeur	Normal	**Moyens à l'adresse ou ZOULOU** ▶ G. ÉTARÉ ▶ Renfort CDT ▶ G. MED BSPP **Moyens en ZDI** (définie préalablement ou par le 1er COS) ▶ Plan rouge ▶ 1 VPMA ▶ Renfort HAB sans Éq. MED ▶ G. INC ▶ VI NRBC			**4 OGC** ▶ COD ▶ CCZ ▶ PC crise ADP ▶ CIC DOPC Colonel de garde au PC Crise aéroport
262	Chute d'aéronef ZVA **secteur SDIS**	VP - échangeur	Normal	**Moyens en ZDI** (définie préalablement ou par le 1er COS Civil) ▶ G. SAP ▶ G. INC ▶ OGC : officier de liaison auprès du COS			
263	Chute d'aéronef secteur BSPP, **hors** ZVA et ZA	VP - échangeur	Normal	**Moyens à l'adresse** ▶ G. ÉTARÉ ▶ Renfort CDT ▶ G. MED BSPP **Moyens en ZDI** (définie préalablement ou par le 1er COS) ▶ Plan rouge ▶ 1 VPMA ▶ Renfort HAB sans Éq. MED ▶ Renfort INC sans Éq. MED ▶ VI NRBC			**4 OGC** ▶ COD ▶ CCZ ▶ PC crise ADP ▶ CIC DOPC Colonel de garde au PC Crise aéroport

Motif d'Alerte	Libellé	Type d'infrastructure	Niveau d'alerte opérationnel	Détachement	Recherche si Ressource Absente	Précurseur	Observations / Consignes
3 - SECOURS D'URGENCE À PERSONNE							
301	Personne malade lieu public (VP, ERP…)	VP - échangeur	Normal	**Procédures Blanche et Orange** ► SAV (EP 6 exclu) **Procédure Rouge** ► SAV DSA **Autres procédures** (Verte / HMB / etc.) Néant	**DSA** ► MTNM DSA	**P1** ► F, PST ou CCR **P2** ► VID ou VPS **P3** ► MEA **P4** ► Engin spécial **P5** ► VLR OGC	
		Autoroute - voie express périphérique		**Procédures Blanche et Orange** **accès 1** ► EP **accès 2** ► SAV avec moyen évac. (VPSP ou VSAV ou PSE) **Procédure Rouge** **accès 1** ► EP DSA **accès 2** ► SAV avec moyen évac. (VPSP ou VSAV ou PSE) **Autres procédures** (Verte / HMB / etc.) Néant			
302	Personne blessée lieu public (VP, ERP…)	VP - échangeur	Normal	**Procédures Blanche et Orange** ► SAV (EP 6 exclu) **Procédure Rouge** ► SAV DSA **Autres procédures** (Verte / HMB / etc.) Néant	**DSA** ► MTNM DSA	**P1** ► F, PST ou CCR **P2** ► VID ou VPS **P3** ► MEA **P4** ► Engin spécial **P5** ► VLR OGC	
		Autoroute - voie express périphérique		**Procédures Blanche et Orange** **accès 1** ► EP **accès 2** ► SAV avec moyen évac. (VPSP ou VSAV ou PSE) **Procédure Rouge** **accès 1** ► EP DSA **accès 2** ► SAV avec moyen évac. (VPSP ou VSAV ou PSE) **Autres procédures** (Verte / HMB / etc.) Néant			

SAV *: répond à une classe composite qui comprend des classes de familles – SAV pompiers (EP (PS-CCR-FA, autres) et VSAV) et VPSP (AASC) ne disposant pas obligatoirement de cellule sanitaire. Pour les procédures blanches et oranges, le SAV ne prend pas en compte les EP.*

MTNM *: répond à une classe composite qui comprend des classes de familles – VSAV, EPM (déclassé en VSAV) et VPSP (AASC) disposant obligatoirement de cellule sanitaire.*

Motif d'Alerte	Libellé	Type d'infrastructure	Niveau d'alerte opérationnel	Détachement	Recherche si Ressource Absente	Précurseur	Observations / Consignes
3 - SECOURS D'URGENCE À PERSONNE							
303	Personne blessée en carrière ou en catacombe	VP - échangeur	Normal	▶ EP CGI - DSA - LSPCC ▶ VLR OGC ▶ G.IMP		**P1** ▶ VSAV	**CSO** demande l'intervention de la **police**
304	Personne pendue	VP	Normal	▶ SAV DSA	**DSA** ▶ MTNM DSA	**P1** ▶ VSAV	
305	Personne brûlée	VP - échangeur	Normal	**Procédures Blanche et Orange** ▶ SAV (EP 6 exclu) **Procédure Rouge** ▶ SAV DSA **Autres procédures** (Verte / HMB / etc.) Néant	**DSA** ▶ MTNM DSA	**P1** ▶ VID **P2** ▶ MEA	
		Autoroute - voie express périphérique		**Procédures Blanche et Orange** **accès 1** ▶ EP **accès 2** ▶ SAV avec moyen évac. (VPSP ou VSAV ou PSE) **Procédure Rouge** **accès 1** ▶ EP DSA **accès 2** ▶ SAV avec moyen évac. (VPSP ou VSAV ou PSE) **Autres procédures** (Verte / HMB / etc.) Néant			
307	Tentative de suicide	VP - échangeur	Normal	**Procédures Blanche et Orange** ▶ SAV (EP 6 exclu) GAA **Procédure Rouge** ▶ SAV DSA GAA **Autres procédures** (Verte / HMB / etc.) Néant	**DSA** ▶ MTNM DSA GAA		▶ Port du GAA obligatoire
		Autoroute - voie express périphérique		**Procédures Blanche et Orange** **accès 1** ▶ EP GAA **accès 2** ▶ SAV avec moyen évac. (VPSP ou VSAV ou PSE) GAA **Procédure Rouge** **accès 1** ▶ EP DSA GAA **accès 2** ▶ SAV avec moyen évac. (VPSP ou VSAV ou PSE) GAA **Autres procédures** (Verte / HMB / etc.) Néant			

Motif d'Alerte	Libellé	Type d'infrastructure	Niveau d'alerte opérationnel	Détachement	Recherche si Ressource Absente	Précurseur	Observations / Consignes
3 - SECOURS D'URGENCE À PERSONNE							
308	Intoxication médicamenteuse	VP - échangeur	Normal	**Procédures Blanche et Orange** ► SAV (EP 6 exclu) **Procédure Rouge** ► SAV DSA **Autres procédures** (Verte / HMB / etc.) Néant	**DSA** ► MTNM DSA		
		Autoroute - voie express périphérique	Normal	**Procédures Blanche et Orange** **accès 1** ► EP **accès 2** ► SAV avec moyen évac. (VPSP ou VSAV ou PSE) **Procédure Rouge** **accès 1** ► EP DSA **accès 2** ► SAV avec moyen évac. (VPSP ou VSAV ou PSE) **Autres procédures** (Verte / HMB / etc.) Néant			
309	Personne intoxiquée	VP - échangeur	Normal	**Procédures Blanche et Orange** ► SAV (EP 6 exclu) **Procédure Rouge** ► SAV DSA **Autres procédures** (Verte / HMB / etc.) Néant	**DSA** ► MTNM DSA		
		Autoroute - voie express périphérique	Normal	**Procédures Blanche et Orange** **accès 1** ► EP **accès 2** ► SAV avec moyen évac. (VPSP ou VSAV ou PSE) **Procédure Rouge** **accès 1** ► EP DSA **accès 2** ► SAV avec moyen évac. (VPSP ou VSAV ou PSE) **Autres procédures** (Verte / HMB / etc.) Néant			

Motif d'Alerte	Libellé	Type d'infrastructure	Niveau d'alerte opérationnel	Détachement	Recherche si Ressource Absente	Précurseur	Observations / Consignes
3 - SECOURS D'URGENCE À PERSONNE							
310	Personne électrisée ou électrocutée	VP - échangeur Autoroute - voie express périphérique	Normal	► EP DSA ► Boîte électro-secours **accès 1** ► SAV avec moyen évac. (VPSP ou VSAV ou PSE) **accès 2** ► MTNM (VPSP ou VSAV)	**MTNM** Si la ressource partagée « boite électro-secours » n'est pas présente au sein du LSO, la plus proche est envoyée avec un porteur du même LSO (SP, VID, etc.)	**P1** ► VID **P2** ► MEA **P3** ► VLR CdG	
311	Personne noyée hors plan d'eau	VP - échangeur	Normal	► SAV DSA	**DSA** ► MTNM DSA	**P1** ► VID **P2** ► MEA **P3** ► engin spécial	
3115	Transfert SAMU social	VP - échangeur	Normal	Transfert SAMU Social			HMB bascule SAMU Social
312	Personne noyée en plan d'eau ou en cours d'eau	VP - échangeur	Normal	► EP DSA ► Éq. SIS ► Éq. SIA (si secteur CAS M)	**DSA** ► MTNM DSA	**P1** ► VID **P1** ► MEA	Le **CSO** du GAS prévient la **brigade fluviale**
313	Secours à victime avec ouverture de porte	VP - échangeur	Normal	► EP DSA	**DSA** ► MTNM DSA	**P1** ► MEA	
314	Secours à victime en milieu hyperbare	VP - échangeur	Normal	► EP CGI ► MTNM DSA ► VLR Off NAUT ► VLR OGC ► G.IMP ► PROM ► Éq. SIS ► Éq. MED ► GST (si chantier GPE) ► CDG ELD		**DSM** prévenu par la coordination Le CSO du GAS s'assure des vecteurs de mobilité des équipes SIS Le CO demande au COZ le préavis de l'hélicoptère ou acheminement des équipes SIS Prévenir la coordination médicale pour l'engagement du DSM Prévenir VE2I pour l'engagement de ce détachement	
315	Secours à victime dans une cabine d'ascenseur	VP - échangeur	Normal	**Procédures Blanche / Orange** ► EP clés ascenseur **Procédure Rouge** ► EP DSA ► Clés ascenseur **Autres procédures** (Verte / HMB / etc.) : Néant			
316	Transport et déplacement de personne décédée (HMB)	VP - échangeur	Normal	Pompes funèbres ou service funéraire			**Sur réquisition MA 3160** ► VSAV
3160	Transport et déplacement de personne décédée (sur réquisition)	VP - échangeur	Normal	► VSAV			

Motif d'Alerte	Libellé	Type d'infrastructure	Niveau d'alerte opérationnel	Détachement	Recherche si Ressource Absente	Précurseur	Observations / Consignes
3 - SECOURS D'URGENCE À PERSONNE							
317	Attaque terroriste hors explosion/NRBC	VP	Normal	▶ OGC GAA ▶ EP GAA ▶ 2 VSAV GAA ▶ UMH			Prévenir la coordination médicale pour l'envoi d'une UMH Port du GAA obligatoire
	Attaque terroriste hors explosion/NRBC en zone aéroportuaire			**Au PRI ou à l'adresse de départ** ▶ 2 EP dont 1 CGI GAA ▶ VLR OGC GAA ▶ 2 VSAV GAA ▶ Éq. MED GAA ▶ UMH ▶ OSG ▶ G. d'aide au CDT ▶ GST ▶ EP SSLIA (en précurseur) **En ZDI** ▶ EP GAA ▶ VLR OGC GAA ▶ 2 VSAV GAA ▶ VLR (Off ZDI) GAA			
318	Personne blessée par arme à feu	VP	Normal	▶ EP GAA ▶ VSAV DSA GAA ▶ Éq. MED BSPP GAA			▶ Port du GAA obligatoire
319	Prise d'otage massive	VP	Normal	▶ DN ▶ OGC ▶ VSAV ▶ Éq. MED BSPP ▶ G. d'aide au CDT ▶ VLR OSG ▶ G. REX **En zone aéroportuaire:** ▶ G. PMA ▶ GST			**EMO** engage ▶ 1 G. d'aide au CDT ▶ VLR OSG
320	Brancardage en appui d'urgence médicalisée	VP - échangeur	Normal	▶ EP			
321	Crise nerveuse	VP - échangeur	Normal	▶ EP SAV (PSE ou EP) GAA			Le **CSO** demande l'intervention de la **police** Port du GAA obligatoire

Motif d'Alerte	Libellé	Type d'infrastructure	Niveau d'alerte opérationnel	Détachement	Recherche si Ressource Absente	Précurseur	Observations / Consignes
3 - SECOURS À VICTIME							
322	Oxygénothérapie à domicile	VP - échangeur	Normal	▶ SAV sans ressource (EP 6 exclu)			
323	Parturiente	VP - échangeur	Normal	**Procédures Blanche et Orange** ▶ SAV (EP 6 exclu) **Procédure Rouge** ▶ SAV DSA **Autres procédures** (Verte / HMB / etc.) : Néant			
		Autoroute - voie express périphérique	Normal	**Procédures Blanche et Orange** **accès 1** ▶ EP **accès 2** ▶ SAV avec moyen évac. (VPSP ou VSAV ou PSE) **Procédure Rouge** **accès 1** ▶ EP DSA **accès 2** ▶ SAV avec moyen évac. (VPSP ou VSAV ou PSE) **Autres procédures** (Verte / HMB / etc.) : Néant			
324	Relevage de personne impotente	VP - échangeur	Normal	▶ SAV			
325	Transport par carence d'ambulance à domicile	VP	Normal	▶ MTNM			
3250	Transport par carence d'ambulance autres lieux	VP	Normal	▶ MTNM			
326	Relevage ou brancardage de patient grand obèse (> 150 kg)	VP - échangeur	Normal	▶ EP			VTBA omnibus avec le VRCP

Motif d'Alerte	Libellé	Type d'infrastructure	Niveau d'alerte opérationnel	Détachement	Recherche si Ressource Absente	Précurseur	Observations / Consignes
3 - SECOURS D'URGENCE À PERSONNE							
327	Personne blessée par arme blanche	VP - échangeur	Normal	**Procédures Blanche et Orange** ▶ SAV (EP 6 exclu) GAA **Procédure Rouge** ▶ SAV DSA GAA **Autres procédures** (Verte / HMB / etc.) Néant	**DSA** ▶ MTNM DSA GAA	**P1** ▶ **VSAV BSP** **P2** ▶ **MEA**	**CSO** demande l'intervention de la police. Port du GAA obligatoire
		Autoroute - voie express périphérique		**Procédures Blanche et Orange** **accès 1** ▶ EP GAA **accès 2** ▶ SAV avec moyen évac. (VPSP ou VSAV ou PSE) GAA **Procédure Rouge** **accès 1** ▶ EP DSA GAA **accès 2** ▶ SAV avec moyen évac. (VPSP ou VSAV ou PSE) GAA **Autres procédures** (Verte / HMB / etc.) Néant			
330	Personne menaçant de se jeter dans le vide	VP - échangeur	Normal	▶ EP LSPCC ▶ MEA ▶ VLR OGC		**P1** ▶ VLR CdG **P2** ▶ MTNM	Demander : ▶ les matelas de sauvetage ▶ G.IMP pour la Tour Eiffel Le **CSO** demande l'intervention de la **police**
331	Personne en danger immédiat	VP - échangeur	Normal	▶ EP ▶ MEA ▶ VLR OGC		**P1** ▶ VSAV **P2** ▶ VID	
		Autoroute - voie express périphérique		**accès 1** ▶ EP ▶ VLR OGC **accès 2** ▶ SAV avec moyen évac. (VPSP ou VSAV ou PSE)			
332	Personne tombée (notion de hauteur)	VP - échangeur	Normal	▶ EP DSA	**DSA** ▶ MTNM DSA	**P1** ▶ VID	
333	Personne tombée en excavation ou gaine d'ascenseur	VP - échangeur	Normal	▶ EP CGI DSA LSPCC ▶ VLR OGC ▶ G.IMP	**DSA** ▶ MTNM DSA	**P1** ▶ VSAV **P2** ▶ MEA	

Motif d'Alerte	Libellé	Type d'infrastructure	Niveau d'alerte opérationnel	Détachement	Recherche si Ressource Absente	Précurseur	Observations / Consignes
3 - SECOURS D'URGENCE À PERSONNE							
334	Personne ensevelie	VP - échangeur	Normal	▶ EP CGI DSA LSPCC ▶ MTNM ▶ VLR OGC ▶ S. RSMU ▶ GST ▶ Éq.MED	**DSA** ▶ MTNM DSA	**P1** ▶ VSAV **P2** ▶ MEA	
335	Personne coincée par une cabine d'ascenseur ou un escalator	VP - échangeur	Normal	▶ EP CGI DSA LSPCC ▶ CD avec lot ascenseur ▶ VLR OGC ▶ G. RSMU	**DSA** ▶ MTNM DSA	▶ **P1** ▶ VSAV ▶ **P2** ▶ MEA	
336	Personne sous ou coincée par le métro / RER / train / tramway / VAL / LISA	VP - échangeur	Normal	▶ EP CGI DSA C-C métro ▶ EP C-C métro ▶ VLR OGC	**DSA** ▶ MTNM DSA	▶ **P1** ▶ VSAV ▶ **P2** ▶ MEA	Le **CSO** demande l'intervention de la **police**
340	Secours à victime en chantier souterrain	VP - échangeur	Normal	▶ EP CGI ▶ MTNM DSA ▶ OGC ▶ G.IMP ▶ PROM ▶ GST ▶ CDG ELD			Le **CSO** demande l'intervention de la **police**
351	Personne malade lieu privé (domicile…)	VP - échangeur	Normal	**Procédures Blanche et Orange** ▶ SAV (EP 6 exclu) **Procédure Rouge** ▶ SAV DSA **Autres procédures** (Verte / HMB / etc.) Néant	**DSA** ▶ MTNM DSA		
352	Personne blessée lieu privé (domicile…)	VP - échangeur	Normal	**Procédures Blanche et Orange** ▶ SAV (EP 6 exclu) **Procédure Rouge** ▶ SAV DSA **Autres procédures** (Verte / HMB / etc.) Néant	**DSA** ▶ MTNM DSA		

Motif d'Alerte	Libellé	Type d'infrastructure	Niveau d'alerte opérationnel	Détachement	Recherche si Ressource Absente	Précurseur	Observations / Consignes
3 - SECOURS D'URGENCE À PERSONNE							
378	Secours à personne DUPLEX A 86	VP - échangeur	Normal	► EP			Contacter le **CSO compétent** pour envoi **PC TAC Niv. 2**
		PAU		**accès 1** ► EP			Contacter la **Coordination** pour l'envoi de 1 **UMH 92**
399	Évacuation sanitaire	VP - échangeur	Normal	Détachement de circonstance			Constitué par le **CO** (COORD et STA)

Motif d'Alerte	Libellé	Type d'infrastructure	Niveau d'alerte opérationnel	Détachement	Recherche si Ressource Absente	Précurseur	Observations / Consignes
4 - PARTICIPATION À LA PROTECTION DES PERSONNES							
400	Ouverture de porte	VP - échangeur	Normal	Néant			**Sur réquisition MA 4000** ▶ EP (sans ressource) Prestataire de service
4000	Ouverture de porte (sur réquisition)	VP - échangeur	Normal	▶ EP			À moins d'une urgence vitale, toute demande de réquisition doit être transmise au CTA 18/112 avant d'être honorée
401	Ouverture de porte avec risque avéré	VP - échangeur	Normal	▶ EP		**P1** ▶ MEA **P2** ▶ VLR CdG	
402	Personne enfermée dans un local	VP - échangeur	Normal	Néant			Prestataire de service Sur zone aéroportuaire saisir le **CMA 4020**
4020	Personne enfermée dans un local (zone aéroportuaire)	VP - échangeur	Normal	ORLY : ▶ VID ou VPS PCDG : ▶ EP aéro (EP SSLIA ou EP BSPP)			Si PCDG ajout du VPS de BLME si EP SSLIA non disponible
403	Personne en difficulté	VP - échangeur	Normal	▶ EP ou EP déclassé		**P1** ▶ MEA **P2** ▶ VLR CdG	
404	Appel émanant d'un handicapé de la voix	VP - échangeur	Normal	▶ DN VO	**VO** ▶ envoi d'un MEA suppl.		
			AATT - Alerte attentat	**GIS 1** ▶ DN réduit (EP + MEA VO) **GIS 2** ▶ DN réduit (EP + MEA VO) **GIS 3** ▶ DN réduit (EP + MEA VO)			
405	Personne bloquée dans une cabine d'ascenseur	VP - échangeur	Normal	Néant			Prestataire de service Sur zone aéroportuaire saisir le **CMA 4050**
4050	Personne bloquée dans une cabine d'ascenseur (zone aéroportuaure)	VP - échangeur	Normal	▶ EP aéro (EP SSLIA ou EP BSPP)			
406	Maitrise d'un forcené	VP - échangeur	Norma	Bascule police			**Sur réquisition MA 4060** ▶ EP ▶ VLR OGC
4060	Maitrise d'un forcené (sur réquisition)	VP - échangeur	Norma	▶ EP ▶ VLR OGC			

Motif d'Alerte	Libellé	Type d'infrastructure	Niveau d'alerte opérationnel	Détachement	Recherche si Ressource Absente	Précurseur	Observations / Consignes
4 - PARTICIPATION À LA PROTECTION DES PERSONNES							
407	Aliéné armé	VP - échangeur	Normal	Bascule police			**Sur réquisition MA 4070** ► EP ► VLR OGC
4070	Aliéné armé (sur réquisition)	VP - échangeur	Normal	► EP ► VLR OGC			
408	Arrestation d'un malfaiteur	VP - échangeur	Normal	Bascule police			**Sur réquisition MA 4080** ► EP ► VLR OGC
4080	Arrestation d'un malfaiteur (sur réquisition)	VP - échangeur	Normal	► EP ► VLR OGC			
410	Participation à l'évacuation de métro/ train/RER/VAL/LISA en inter-station, inter-gares ou portion aérienne	VP - échangeur	Normal	**Adresse principale** ► G. ÉTARÉ **PG (RATP) ou COGC** (SNCF) ou PCCIV (KEOLIS)► VLR OGC		**P1** ► VSAV **P2** ► MEA	Si portion aérienne au-dessus d'une voie fluviale, le CO renforce de 1 Éq. SIA
418	Participation à l'évacuation d'immeuble ou d'autres sites	VP - échangeur	Normal	Bascule police			**Sur réquisition MA 4180**
4180	Participation à l'évacuation d'immeuble ou d'autres sites (sur réquisition)	VP - échangeur	Normal	Détachement de circonstance			À moins d'une urgence vitale, toute demande de réquisition doit être transmise au CTA 18/112 avant d'être honorée
419	Distribution d'eau potable auprès des populations	VP - échangeur	Normal	Bascule aux services de la mairies ou CVO pour Paris			-**Sur réquisition MA 4190** ►MTNM
4190	Distribution d'eau potable auprès des populations (sur réquisition)	VP - échangeur	Normal	► MTNM (VPSP ou VSAV)			À moins d'une urgence vitale, toute demande de réquisition doit être transmise au CTA 18/112 avant d'être honorée
420	Brumisation de la population	VP - échangeur	Normal	Bascule aux services de la mairies ou CVO pour Paris			**Sur réquisition MA 4200** ►EP (sans ressource)
4200	Brumisation de la population (sur réquisition)	VP - échangeur	Normal	► EP			À moins d'une urgence vitale, toute demande de réquisition doit être transmise au CTA 18/112 avant d'être honorée

Motif d'Alerte	Libellé	Type d'infrastructure	Niveau d'alerte opérationnel	Détachement	Recherche si Ressource Absente	Précurseur	Observations / Consignes
5 - ANIMAUX							
500	Destruction d'hyménoptères	VP - échangeur	Normal	► VID			Sur VP ou en cas de risque avéré
501	Animal en difficulté	VP - échangeur	Normal	► VID			
502	Animal blessé VP	VP - échangeur	Normal	► EP ou EP déclassé ► G. RANI		**P1** ► VID	Le **CSO** du **GAS** prévient le **vétérinaire**
503	Animal dangereux	VP - échangeur	Normal	► EP ► G. RANI		**P1** ► VID	Le **CSO** du **GAS** prévient le **vétérinaire**
504	Animal blessé épizootie	VP - échangeur	Normal	► EP ► G. RANI			Le **CSO** du **GAS** prévient le **vétérinaire**
505	Animal mort épizootie	VP - échangeur	Normal	Service de la mairie ou DDSV			**Sur réquisition MA 5050** ► VID
5050	Animal mort épizootie (sur réquisition)	VP - échangeur	Normal	► VID			
506	Divagation de chien, chat et autres animaux	VP - échangeur	Normal	Service de la mairie ou bascule police			**Sur réquisition MA 5060** ► VID
5060	Divagation de chien, chat et autres animaux (sur réquisition)	VP - échangeur	Normal	► VID			À moins d'une urgence vitale, toute demande de réquisition doit être transmise au CTA 18/112 avant d'être honorée
507	Mise en place et surveillance de pédiluves, bûchers ou réserves d'eau	VP - échangeur	Normal	DDSV ou DDASS			**Sur réquisition MA 5070** ► EP
5070	Mise en place et surveillance de pédiluves, bûchers ou réserves d'eau (sur réquisition)	VP - échangeur	Normal	► EP			À moins d'une urgence vitale, toute demande de réquisition doit être transmise au CTA 18/112 avant d'être honorée
508	Ramassage de carcasses ou d'animaux morts	VP - échangeur	Normal	DDSV ou DDASS ou service de la mairie			**Sur réquisition MA 5080** ► VID
5080	Ramassage de carcasses ou d'animaux morts (sur réquisition)	VP - échangeur	Normal	► VID			À moins d'une urgence vitale, toute demande de réquisition doit être transmise au CTA 18/112 avant d'être honorée

Motif d'Alerte	Libellé	Type d'infrastructure	Niveau d'alerte opérationnel	Détachement	Recherche si Ressource Absente	Précurseur	Observations / Consignes
6 - EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ							
600	Fuite d'eau	VP - échangeur	Normal	Néant			Prestataire de service. Sur **zone aéroportuaire**, saisir le **MA 6000**
6000	Fuite d'eau (zone aéroportuaire)	VP - échangeur	Normal	ORLY : ▶ VID ou VPS PCDG : ▶ EP aéro (EP SSLIA ou EP BSPP)			
601	Inondation importante	VP - échangeur	Normal	▶ EP ou EP déclassé ▶ VLR OGC		**P1** ▶ VID ou VPS **P2** ▶ MEA	
602	Débouchage d'égout ou de canalisation	VP - échangeur	Normal				Prestataire de service **Sur réquisition MA 6020** ▶ EP
6020	Débouchage d'égout ou de canalisation (sur réquisition)	VP - échangeur	Normal	▶ EP			À moins d'une urgence vitale, toute demande de réquisition doit être transmise au CTA 18/112 avant d'être honorée
603	Assèchement de locaux	VP - échangeur	Normal	Néant			Prestataire de service **Sur réquisition MA 6030** ▶ VID
6030	Assèchement de locaux (sur réquisition)	VP - échangeur	Normal	▶ VID			À moins d'une urgence vitale, toute demande de réquisition doit être transmise au CTA 18/112 avant d'être honorée
605	Ouverture intempestive d'hydrants (hors mission BSPP)	VP - échangeur	Normal	L'appel est basculé au « service mairie » pour les communes de la petite couronne ou à « eaux de Paris » pour les arrondissements de Paris			
610	Fuite de gaz, gaz naturel, propane, butane	VP - échangeur	Normal	▶ EP CGI explo ou EP + VLR CdG explo	**CGI** ▶ VLR CdG ou VLR OGC **Explo** ▶ VLR CdG ou VLR OGC	**P1** ▶ MEA	**CO** demande l'intervention de GRDF via USG (urgence sécurité gaz) au 0801 012 121 Le COS doit annuler GRDF dès que l'intervention n'implique pas le gaz naturel
6101	Fuite de gaz PGR cas A1 (fuite fermée)	VP - échangeur	Normal	▶ 2 EP dont 1 CGI ou VLR CdG + 2 explo	**CGI** ▶ VLR CdG ou VLR OGC **Explo** ▶ VLR CdG ou VLR OGC	**P1** ▶ MEA	
6102	Fuite de gaz PGR cas A2 (fuite ouverte)	VP - échangeur	Normal		**CGI** ▶ VLR CdG ou VLR OGC **Explo** ▶ VLR CdG ou VLR OGC	**P1** ▶ MEA	
6103	Fuite de gaz PGR cas A2 bis (fuite dans un bâtiment)	VP - échangeur	Normal		**CGI** ▶ VLR CdG ou VLR OGC **Explo** ▶ VLR CdG ou VLR OGC	**P1** ▶ MEA	

Motif d'Alerte	Libellé	Type d'infrastructure	Niveau d'alerte opérationnel	Détachement	Recherche si Ressource Absente	Précurseur	Observations / Consignes
6 - EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ							
611	Fuite de gaz (autres)	VP - échangeur	Normal	▶ EP CGI explo ou EP + VLR CdG explo	**CGI** ▶ VLR CdG ou VLR OGC **Explo** ▶ VLR CdG ou VLR OGC	**P1** ▶ MEA	
612	Fuite d'hydrocarbure dans un local	VP - échangeur	Normal	▶ EP CGI explo ou EP + VLR CdG explo	**CGI** ▶ VLR CdG ou VLR OGC **Explo** ▶ VLR CdG ou VLR OGC	**P1** ▶ MEA	
613	Fuite CPCU	VP - échangeur	Normal	▶ EP		**P1** ▶ VLR CdG **P2** ▶ VLR OGC **P3** ▶ VID	
614	Fuite sur installation de climatisation	VP - échangeur	Normal	▶ EP			
615	Prélèvement monoxyde de carbone	VP - échangeur	Normal	▶ EP CGI explo ou EP + VLR CdG explo	**CGI** ▶ VLR CdG ou VLR OGC **Explo** ▶ VLR CdG ou VLR OGC	**P1** ▶ VID	
619	Panne d'origine électrique	VP - échangeur	Normal	Néant			Prestataire de service **Sur réquisition MA 6190** ▶ EP (sans ressource)
6190	Panne d'origine électrique (sur réquisition)	VP - échangeur	Normal	▶ EP			À moins d'une urgence vitale, toute demande de réquisition doit être transmise au CTA 18/112 avant d'être honorée
620	Court-circuit	VP - échangeur	Normal	▶ EP ▶ Boîte électro-secours	Si la ressource partagée « boîte électro-secours » n'est pas présente au sein du LSO, la plus proche est envoyée avec un porteur du même LSO	**P1** ▶ VLR CdG **P2** ▶ MEA **P3** ▶ VLR OGC	
621	Fils électriques tombés sur la VP	VP - échangeur	Normal	▶ EP ▶ Boîte électro-secours	Si la ressource partagée « boîte électro-secours » n'est pas présente au sein du LSO, la plus proche est envoyée avec un porteur du même LSO	**P1** ▶ VLR CdG **P2** ▶ MEA **P3** ▶ VLR OGC	

Motif d'Alerte	Libellé	Type d'infrastructure	Niveau d'alerte opérationnel	Détachement	Recherche si Ressource Absente	Précurseur	Observations / Consignes
7 - PROTECTION DES BIENS							
700	Hydrocarbure répandu sur le sol à l'air libre	VP - échangeur	Normal	► EP ou EP déclassé			
		Voies rapides (autoroute - voie express périphérique)		**accès 1** ► EP **accès 2** ► EP			
		IS - PAU - PR		**accès 1** ► EP **accès 2** ► EP			
701	Épandage majeur d'hydrocarbure à l'air libre	VP - échangeur	Normal	► G. ANTIPOL terrestre ► EP CGI Explo	**CGI** ► VLR CdG ou VLR OGC **Explo** ► VLR CdG ou VLR OGC		
		Voies rapides (autoroute - voie express périphérique)		**accès 1** ► G. ANTIPOL terrestre ► EP CGI Explo **accès 2** ► EP			
		IS - PAU - PR		**accès 1** ► G. ANTIPOL terrestre ► EP CGI Explo **accès 2** ► EP			
703	Affaissement de la chaussée	VP - échangeur	Normal	► EP ou EP déclassé			
		Voies rapides (autoroute - voie express périphérique)		**accès 1** ► EP **accès 2** ► EP			
		IS - PAU - PR		**accès 1** ► EP **accès 2** ► EP			
708	Éboulement, effondrement	VP - échangeur	Normal	► EP ► G. RSMU ► G. CYNO		**P1** ► VLR CdG **P2** ► VSAV **P3** ► VLR OGC	
710	Effondrement en milieu et/ou chantier souterrain	VP - échangeur	Normal	► G. ÉTARÉ ► S. RSMU ► G. d'aide au CDT ► GST ► PROM ► Éq. MED ► CDG ELD			
712	Immeuble en péril	VP - échangeur	Normal	► EP		**P1** ► VLR CdG **P2** ► VLR OGC **P3** ► VID	

Motif d'Alerte	Libellé	Type d'infrastructure	Niveau d'alerte opérationnel	Détachement	Recherche si Ressource Absente	Précurseur	Observations / Consignes
7 - PROTECTION DES BIENS							
713	Matériaux menaçant de chuter	VP - échangeur	Normal	► VID			
714	Arbre ou grue menaçant de tomber ou tombé(e)	VP - échangeur	Normal	► EP ► Éq. RSMU		**P1** ► VLR CdG **P2** ► VID **P3** ► VLR OGC	
721	Chaudière surchauffée	VP - échangeur	Normal	► EP		**P1** ► VLR CdG **P2** ► VID **P3** ► VLR OGC	
730	Protection aire de poser hélicoptère	VP - échangeur	Normal	► EP ► VLR OGC			Si nécessaire

Motif d'Alerte	Libellé	Type d'infrastructure	Niveau d'alerte opérationnel	Détachement	Recherche si Ressource Absente	Précurseur	Observations / Consignes
8 - NRBC / POLLUTION							
800	Pollution aquatique avérée	VP - échangeur	Normal	▶ G. Antipollution aquatique ▶ EP ▶ 2 VLR OGC		**P1** ▶ ESAV	Le **CSO** du **GAS** prévient la **brigade fluviale**
801	Pollution en égout	VP - échangeur	Normal	▶ EP CGI Explo	**CGI** ▶ VLR CdG ou VLR OGC **Explo** ▶ VLR CdG ou VLR OGC	**P1** ▶ MEA	
802	Levée de doute pollution terrestre	VP - échangeur	Normal	▶ Éq. ANTIPOLL TERR ▶ EP			
		Voies rapides (autoroute - voie express périphérique)		**accès 1** ▶ EP ▶ Éq. ANTIPOLL TERR **accès 2** ▶ EP			
		IS - PAU - PR		**accès 1** ▶ EP ▶ Éq. ANTIPOLL TERR **accès 2** ▶ EP			
803	Levée de doute pollution aquatique	VP - échangeur	Normal	▶ Éq. ANTIPOLL AQUA ▶ EP CGI		**P1** ▶ ESAV	
804	Pollution terrestre avérée	VP - échangeur	Normal	▶ G. ANTIPOLL TERR ▶ 1 VLR OGC ▶ 1 EP			
		Voies rapides (autoroute - voie express périphérique)		**accès 1** ▶ EP ▶ G. ANTIPOLL TERR ▶ OGC **accès 2** ▶ EP			
		IS - PAU - PR		**accès 1** ▶ EP ▶ G. ANTIPOLL TERR ▶ OGC **accès 2** ▶ EP			

Motif d'Alerte	Libellé	Type d'infrastructure	Niveau d'alerte opérationnel	Détachement	Recherche si Ressource Absente	Précurseur	Observations / Consignes
8 - POLLUTION							
813	Intervention à caractère radiologique biologique/ chimique	VP - échangeur	Normal	► 2 EP dont 1 CGI EPI NRBC ► VLR OGC EPI NRBC ► GIC (VI NRBC + Chef G.NRBC principal (GAS) + Chef G.NRBC (GIS) ► GIR / GIB (1 VI NRBC + 1 VA NRBC + Chef G.NRBC (GAS) + Chef G.NRBC (GIS)			Engagement du DSM au besoin par la coordination
		Voies rapides (autoroute - voie express périphérique)		**accès 1** ► 2 EP dont 1 CGI EPI NRBC ► VLR OGC EPI NRBC ► GIC (VI NRBC + Chef G.NRBC (GAS) + Chef G.NRBC (GIS) ► GIR / GIB (VI NRBC + VA NRBC + Chef G.NRBC (GAS) + Chef G.NRBC (GIS) **accès 2** ► EP			
		IS - PAU - PR		**accès 1** ► 2 EP dont 1 CGI EPI NRBC ► VLR OGC EPI NRBC ► GIC (2 equ NRBC + Chef G.NRBC principal (GAS) + Chef G.NRBC adj. (GIS). ► GIR / GIB (VI NRBC + VA NRBC + Chef G.NRBC (GAS) + Chef G.NRBC (GIS) **accès 2** ► EP			
814	Plis, colis, enveloppes (suspicion d'agents NRBC)	VP - échangeur	Normal	► VLR OGC ► Chef de groupe NRBC principal ► VI NRBC ► VA NRBC ► VSAV			Sur réquisition MA 8140: ► VLR OGC ► Chef de groupe NRBC principal ► VI NRBC ► VA NRBC ► VSAV
8161	Confinement d'engin suspect NRBC secteur BSPP	VP - échangeur	Normal	► 2 EP EPI NRBC ► G. Enceinte de confinement			Sur réquisition

Motif d'Alerte	Libellé	Type d'infrastructure	Niveau d'alerte opérationnel	Détachement	Recherche si Ressource Absente	Précurseur	Observations / Consignes
8 - POLLUTION							
8162	Confinement d'engin suspect NRBC hors secteur BSPP	VP - échangeur	Normal	▶ VPB ▶ BEC ▶ Chef G. NRBC (GAS)			Sur réquisition
817	Levée de doute NRBC dégradé	VP - échangeur	AATT - Alerte attentat	**GIS 1** ▶ EP EPI NRBC ▶ VLR OGC EPI NRBC ▶ VSAV ▶ OFF NRBC de circonstance **GIS 2** ▶ EP EPI NRBC ▶ VLR OGC EPI NRBC ▶ VSAV ▶ OFF NRBC de circonstance **GIS 3** ▶ EP EPI NRBC ▶ VLR OGC EPI NRBC ▶ VSAV ▶ OFF NRBC de circonstance			
900	Personne ne répondant pas aux appels	VP - échangeur	Normal	▶ EP ou EP déclassé avec DSA	**DSA** MTNM DSA	**P1** MEA	
901	Personne égarée ou disparue	VP - échangeur	Normal	Bascule police			**Sur réquisition MA 9010** ▶ EP ▶ VLR OGC ▶ 1 G.CYNO

Motif d'Alerte	Libellé	Type d'infrastructure	Niveau d'alerte opérationnel	Détachement	Recherche si Ressource Absente	Précurseur	Observations / Consignes
9 - RECONNAISSANCES - RECHERCHE							
9010	Personne égarée ou disparue (sur réquisition)	VP - échangeur	Normal	► EP ► VLR OGC ► G.CYNO			
902	Recherche d'objet	VP - échangeur	Normal	Bascule à la police			**Sur réquisition MA 9020** ► VID
9020	Recherche d'objet	VP - échangeur	Normal	► VID			À moins d'une urgence vitale, toute demande de réquisition doit être transmise au CTA 18/112 avant d'être honorée
903	Bruit suspect	VP - échangeur	Normal	Bascule à la police			Sur zone aéroportuaire saisir le **CMA 9030**
9030	Bruit suspect (zone aéroportuaire)	VP - échangeur	Normal	ORLY : ► VID ou VPS PCDG : ► EP aéro (EP SSLIA ou EP BSPP)			
904	Plis, colis, enveloppes (hors suspicion d'agents NRBC)	VP - échangeur	Normal	Bascule à la police			**Sur réquisition MA 9040** ► VLR OGC
9040	Enveloppe, objet ou colis suspect (sur réquisition)	VP - échangeur	Normal	► VLR OGC EPI NRBC ► Chef G. principal NRBC ► VI NRBC ► Éq. MED			
905	Odeur suspecte	VP - échangeur	Normal	► EP ou EP déclassé		**P1** ► VID	
907	Reconnaissance canicule	VP - échangeur	Normal	Néant			
909	Reconnaissance de commandement	VP - échangeur	Normal	► VLR OGC			Sur ordre du CO ou du CTAR
910	Engin explosif	VP - échangeur	Normal	Bascule à la police			**Sur réquisition MA 9100** ► EP ► VLR OGC
9100	Engin explosif (sur réquisition)	VP - échangeur	Normal	► EP ► VLR OGC			À moins d'une urgence vitale, toute demande de réquisition doit être transmise au CTA 18/112 avant d'être honorée

Motif d'Alerte	Libellé	Type d'infrastructure	Niveau d'alerte opérationnel	Détachement	Recherche si Ressource Absente	Précurseur	Observations / Consignes
9 - RECONNAISSANCES - RECHERCHE							
911	Alerte à la bombe	VP - échangeur	Normal	Bascule à la police			**Sur réquisition MA 9110** ► EP ► VLR OGC
9110	Alerte à la bombe (sur réquisition)	VP - échangeur	Normal	► EP ► VLR OGC			À moins d'une urgence vitale, toute demande de réquisition doit être transmise au CTA 18/112 avant d'être honorée
912	Enlèvement de banderole ou d'emblème	VP - échangeur	Normal	Bascule Police			**Sur réquisition MA 9120** ► VLR OGC
9120	Enlèvement de banderole ou d'emblème (sur réquisition)	VP - échangeur	Normal	► VLR OGC			À moins d'une urgence vitale, toute demande de réquisition doit être transmise au CTA 18/112 avant d'être honorée
913	Mise en place d'un détachement prépositionné	VP - échangeur	Normal	► VLR OGC			
914	Bagarre, rixe ou différend	VP - échangeur	Normal	L'appel est basculé à la police Si notion de blessé envoi des secours selon l'AAD SUAP			
915	Cambriolage	VP - échangeur	Normal	Bascule police			
916	Mise à l'arrêt d'un signal d'alarme	VP - échangeur	Normal				**Sur réquisition MA 9160** ► VID
9160	Mise à l'arrêt d'un signal d'alarme (sur réquisition)	VP - échangeur	Normal	► VID			À moins d'une urgence vitale, toute demande de réquisition doit être transmise au CTA 18/112 avant d'être honorée
91718	Demande de concours au profit d'une direction de la préfecture de police	VP - échangeur	Normal	► VLR OGC			*ATTENTION* - Le départ doit-être envoyé par le SOGCO. Ajout manuel du ou des moyens adaptés à la sollicitation
919	Personne égarée en catacombe ou en carrière	VP - échangeur	Normal	Bascule police			**Sur réquisition MA 9190** ►EP ►VLR OGC ►G. IMP ►G. CYNO

Motif d'Alerte	Libellé	Type d'infrastructure	Niveau d'alerte opérationnel	Détachement	Recherche si Ressource Absente	Précurseur	Observations / Consignes
9 - RECONNAISSANCES - RECHERCHE							
9190	Personne égarée en catacombe ou en carrière (sur réquisition)	VP - échangeur	Normal	▶ 1 EP ▶ VLR OGC ▶ G. IMP ▶ G. CYNO			À moins d'une urgence vitale, toute demande de réquisition doit être transmise au CTA 18/112 avant d'être honorée
920	Recherche sous l'eau d'épaves ou d'objets divers	VP - échangeur	Normal	Bascule police			Prestataire de service **Sur réquisition MA 9200** ▶ Eq SIS (ESAVI ou ESAV ou VSIS) ▶ VLR OGC
9200	Recherche sous l'eau d'épaves ou d'objets divers (sur réquisition)	VP - échangeur	Normal	▶ ESAVI ou Éq. SIS ▶ VLR OGC			À moins d'une urgence vitale, toute demande de réquisition doit être transmise au CTA 18/112 avant d'être honorée
921	Reconnaissances de coque ou d'hélice de moyen nautique	VP - échangeur	Normal				Prestataire de service **Sur réquisition MA 9210** ▶ Eq SIS (ESAVI ou ESAV ou VSIS) ▶ VLR OGC
9210	Reconnaissances de coque ou d'hélice de moyen nautique (sur réquisition)	VP - échangeur	Normal	▶ ESAVI ou Éq. SIS ▶ VLR OGC			À moins d'une urgence vitale, toute demande de réquisition doit être transmise au CTA 18/112 avant d'être honorée
925	Problème mécanique grave en vol ou menace à bord d'un aéronef en approche	VP - échangeur	Normal	▶ G. ÉTARÉ ▶ G. PMA			Point ZOULOU ou à l'adresse désignée
930	Détachement extérieur	VP - échangeur	Normal	▶ VLR OGC			Ajout manuel du/ou des moyens adaptés à la sollicitation
9302	Élément de reconnaissance et d'évaluation (ERE)	VP - échangeur	Normal	▶ Car de transport			CMA pour suivi MCO
940	Appel de détresse ANTARÈS	VP - échangeur	Normal	▶ SAV BSPP (VPSP ou VSAV BSPP ou EP BSPP) ▶ VLR OGC			

Motif d'Alerte	Libellé	Type d'infrastructure	Niveau d'alerte opérationnel	Détachement	Recherche si Ressource Absente	Précurseur	Observations / Consignes
9 - RECONNAISSANCES - RECHERCHE							
941	Appel de détresse E-Call sans indication	VP - échangeur	Normal	► EP ou EP déclassé			
		Voies rapides (autoroute - voie express périphérique)		**accès 1** ► EP **accès 2** ► SAV (VPSP ou VSAV ou EP)			
		PAU		**accès 1** ► EP **accès 2** ► SAV (VPSP ou VSAV ou EP)			
942	Appel de détresse DATI sans indication (Dispositif d'Alarme du Travailleur Isolé)	VP - échangeur	Normal	► EP DSA			
A 01	Exercice (évacuation, fumée) dans un établissement	VP	Normal	Néant			► HMB

Motif d'Alerte	Libellé	Type d'infrastructure	Niveau d'alerte opérationnel	Détachement	Recherche si Ressource Absente	Précurseur	Observations / Consignes
A - AUTRES							
A 02	Activation ou exercice CSO	VP	Normal	► G. d'aide au CDT			Les moyens CDT sélectionnés doivent être immédiatement replacés en état disponible
		IS - PAU		**accès 1 (accès Principal)** ► G. d'aide au CDT **accès 2 (soutien Amont)** ► DAP **accès 3 (soutien Aval)** ► DAP **accès 4 (CES)** ► DAP			
		Tunnel > 300 m		**accès 1 (accès Principal)** ► G. d'aide au CDT **accès 2 (soutien Amont)** ► DAP **accès 3 (soutien Aval)** ► DAP **accès 4 (CES)** ► DAP			
A 03	Activation EMO	VP	Normal	**Main courante EMO :** Autorité BSPP main courante CO **Main courante EMO partagée avec les CSO :** Autorité GIS 1 main courante CSO Autorité GIS 2 main courante CSO Autorité GIS 3 main courante CSO Autorité GAS main courante CSO Autorité GFIS main courante CSO			Les moyens CDT sélectionnés doivent être immédiatement replacés en état disponible
A 04	Assistance engin en panne	VP	Normal	► Dépanneuse DMR			Attention CMA de type Renfort
A 05	Assistance engin accidenté	VP	Normal	► VLR OGC			
A 06	Activation CSO BACK-UP	VP	Normal	**Main courante EMO :** Autorité BSPP main courante CO **Main courante EMO partagée avec les CSO :** Autorité GIS 1 main courante CSO Autorité GIS 2 main courante CSO Autorité GIS 3 main courante CSO Autorité GAS main courante CSO Autorité GFIS main courante CSO			
A 07	Exercice de déplacement	VP	Normal	► MMA désigné			Détachement de circonstance sur ordre du CSO

Motif d'Alerte	Libellé	Type d'infrastructure	Niveau d'alerte opérationnel	Détachement	Recherche si Ressource Absente	Précurseur	Observations / Consignes
A - AUTRES							
A 18	CS agressé	VP	Normal	**Acte de délinquance** ► Tous les engins du CS concerné ► 2 EP GAA ► VLR OGC GAA **Attaque à caractère terroriste** ► Tous les engins du CS concerné ► EP GAA ► 2 VSAV GAA ► VLR OGC GAA ► Eq. MED GAA			Les MMA du CS concerné sont automatiquement placés en état « instance de sélection » **hors engins spéciaux** **Port du GAA obligatoire**

PARTIE 2 -

MODES DÉGRADÉS TÉLÉPHONIE BSPP


Titre 1 - Défaillances au PVO 63
Titre 2 - Défaillances au CSO 67
Titre 3 - Défaillances au CO 69
Annexe 1 - Bascule vers CTA dévolution 73
Annexe 2 - Mode opératoire pour le rétablissement du fonctionnement nominal 89

1. DÉFAILLANCE LIGNE AUTOMATIQUE

1.1. INDISPONIBILITÉ

Le PVO ne peut plus joindre les autres entités via l'autocommutateur administratif Brigade (RETENIS).

	PVO
Ligne automatique	HS
Ligne de ville	OK
Ligne de feu	OK



1.2. CONDUITE À TENIR

Dès la découverte de la panne, le stationnaire doit :

- sonner le sergent de jour
- utiliser la ligne de ville
- contacter :
  - le paramétreur ADAGIO :
    - ✓1 901 711 – 01 81 50 36 44 si la panne est confirmée, passer un message à son CSO TC :



« Golf …, ici le poste fixe de … vous rend compte qu'il est indisponible automatique, paramétreur prévenu à… (ou non prévenu) ».


- renseigner la main courante opérationnelle

2. DÉFAILLANCE LIGNE DE VILLE

2.1. INDISPONIBILITÉ

Le PVO ne peut plus joindre les autres entités via la ligne de ville.

	PVO
Ligne automatique	OK
Ligne de ville	HS
Ligne de feu	OK



2.1. CONDUITE À TENIR

Dès la découverte de la panne, le stationnaire doit :

- ► sonner le sergent de jour
- ► utiliser la ligne automatique (RETENIS)
- ► contacter :
  - le paramétreur ADAGIO :
    - ✓ 1 901 711 – 01 81 50 36 44
- ► si la panne est confirmée, passer un message à son CSO TC :



« Golf …, ici le poste fixe de … vous rend compte qu'il est indisponible ligne de ville, paramétreur prévenu à… (ou non prévenu) ».

- ► renseigner la main courante opérationnelle

3. DÉFAILLANCE LIGNE DE FEU

3.1. INDISPONIBILITÉ

La ligne de feu est indisponible.

	PV
Ligne automatique	OK
Ligne de ville	OK
Ligne de feu	HS

3.2. CONDUITE À TENIR

Dès la découverte de la panne, le stationnaire doit :

- ► sonner le sergent de jour
- ► contacter :
  - le paramétreur ADAGIO :
    - ✓1 901 711 – 01 81 50 36 44
- ► renseigner la main courante opérationnelle

4. DÉFAILLANCE SONNERIE DE FEU

4.1. INDISPONIBILITÉ

La sonnerie de feu est indisponible.

	PV
Sonnerie de feu	HS

4.2. CONDUITE À TENIR

Dès la découverte de la panne, le stationnaire doit :

- ► sonner le sergent de jourcontacter :
  - le paramétreur ADAGIO :
  - 1 901 711 – 01 81 50 36 44
- ► utiliser des moyens alternatifs (porte-voix...) pour avertir le personnel de garde d'un ODE
- ► renseigner la main courante opérationnelle


C'est bon à savoir

Le sergent de jour veillera à prendre des mesures internes au CS pour faciliter le départ des engins (regrouper le personnel d'un même engin dans une même chambre pour la nuit…).

5. DÉFAILLANCES MULTIPLES (AUTOMATIQUE ET LIGNE DE VILLE)

Le PVO ne peut plus joindre les autres entités via l'automatique (RETENIS) et la ligne de ville.

	PVO
Ligne automatique	HS
Ligne de ville	HS
Ligne de feu	OK



5.1. CONDUITE À TENIR

En cas de défaillances simultanées de l'automatique et de la ligne de ville, deux réponses doivent être apportées :

- ► activation du dispositif de secours téléphonique
- ► utilisation de moyens alternatifs de communication

Dès la découverte de la panne, le stationnaire doit :

- ► sonner le sergent de jour
- ► contacter :
  - le paramétreur ADAGIO :
    - ✓1 901 711 – 01 81 50 36 44

  au moyen d'un GSM et donne le numéro de téléphone sur lequel il est joignable
- ► s'assurer que le CO est en possession de ce numéro
- ► si la panne est confirmée, passer un message à son CSO TC :



« Golf …, ici le poste fixe de … vous rend compte qu'il est indisponible automatique et ligne de ville, paramétreur prévenu à… (ou non prévenu) ».

- ► renseigner la main courante opérationnelle

5.1.1. Activation du dispositif de secours téléphonique

Le mode d'activation du dispositif de secours téléphonique au sein d'un CS ne s'effectue que lorsque l'automatique et la ligne de ville ne fonctionnent pas (émission et réception).

L'activation du dispositif de secours téléphonique au sein d'un CS s'effectue uniquement sur ordre du CO ou de la CTI.

- ► le CO ou le CSO passe un message radio en conséquence ou appelle le PVO sur le GSM
- ► le stationnaire récupère la ligne de feu en composant le 202 sur le téléphone de son pupitre
- ► si défaut, le stationnaire :
  - actionne la clé de renvoi
  - compose le 202

L'activation entraîne la récupération de la ligne de feu par le/les PVO. Par conséquent, un stationnaire peut recevoir une demande de secours.

Dans ce cas, le stationnaire doit :

- réceptionner l'appel
- prendre les renseignements auprès du requérant :
  - numéro de contre-appel
  - typologie de l'intervention
  - motif d'alerte (grille de départ des secours)
  - risques envisageables
  - adresse connue
- noter l'ensemble des informations (pour ne pas les perdre) sur une fiche de départ des secours
- raccrocher (un appel par ligne directe sans indication est synonyme de départ des secours)
- ne surtout pas préciser au requérant que les secours sont partis, mais lui indiquer que la demande est prise en compte
- en cas d'urgence avérée, sonner le ou les moyens adaptés et les mettre dans un état transitoire (*cf.* présentation spontanée)
- contacter le CSO TC, afin de se mettre en liaison avec un opérateur et de transmettre les renseignements pour engager les secours
- suivre la procédure de la présentation spontanée en cas de sélection de moyens au niveau du PVO, en association avec une procédure normale de déclenchement des secours (MIB sans sélection préalable de moyens par le stationnaire du PVO)



En cas de difficultés pour contacter le CSO ou en cas de mode dégradé, le stationnaire du PVO peut contacter le 18 en solution de repli pour traiter la demande de secours.

5.1.2. Moyens alternatifs de communication

En cas de défaillance totale des lignes de communication, les moyens alternatifs de communication doivent être mis en œuvre. Dans ce cas, sur ordre de l'OGCO ou de la CTI, le CO transmettra la conduite à tenir aux CSO et PVO.

	CO et/ou CSO et/ou PVO
Ligne automatique	HS
Ligne de ville	HS
Ligne de feu	HS

Les moyens alternatifs de communication à disposition des utilisateurs BSPP sont :


- le réseau radio (appel privé ANTARES)
- le réseau GSM

1. DÉFAILLANCE LIGNE AUTOMATIQUE

1.1. INDISPONIBILITÉ

Le CSO ne peut plus joindre les autres entités via l'autocommutateur administratif Brigade (RETENIS).

	CSO
Ligne automatique	HS
Ligne de ville	OK



1.2. CONDUITE À TENIR

Dès la découverte de la panne, l'opérateur CSO doit :

- ► sonner le statique
- ► utiliser la ligne de ville
- ► contacter :
  - • le paramétreur ADAGIO :
    - ✓1 901 711 – 01 81 50 36 44
- ► si la panne est confirmée, passer un message au CO et à l'ensemble de ses PVO :




« Urgent-urgent–urgent, ici Golf … CSO … indisponible automatique, contactez le CSO sur la ligne de ville, terminé ».

2. DÉFAILLANCE LIGNE DE VILLE

2.1. INDISPONIBILITÉ

Le CSO ne peut plus joindre les autres entités via la ligne de ville.

	CSO
Ligne automatique	OK
Ligne de ville	HS



2.2. CONDUITE À TENIR

Dès la découverte de la panne, l'opérateur CSO doit :

- ► sonner le statique
- ► utiliser la ligne automatique (RETENIS)
- ► contacter :
  - • le paramétreur ADAGIO
    - ✓1 901 711 – 01 81 50 36 44
- ► si la panne est confirmée, passer un message au CO et à l'ensemble de ses PVO :




« Urgent-urgent–urgent, ici Golf…, CSO… indisponible ligne de ville, contactez le CSO sur la ligne automatique, terminé ».

3. DÉFAILLANCES MULTIPLES (AUTOMATIQUE ET LIGNE DE VILLE)

3.1. INDISPONIBILITÉ

Le CSO ne peut plus joindre les autres entités via l'automatique (RETENIS) et la ligne de ville.

	CSO
Ligne automatique	HS
Ligne de ville	HS



3.2. CONDUITE À TENIR

En cas de défaillances simultanées de l'automatique et de la ligne de ville, l'unique solution réside dans l'utilisation de moyens alternatifs de communication.

Dans ce cas, sur ordre de l'OGCO ou de la CTI, le CO transmettra la conduite à tenir aux CSO et PVO.

Dès la découverte de la panne, l'opérateur CSO doit :

- ► sonner le statique
- ► contacter :
  - le paramétreur ADAGIO :
    - ✓1 901 711 – 01 81 50 36 44

  au moyen d'un GSM et donne le numéro de téléphone sur lequel il est joignable
- ► s'assurer que le CO est en possession de ce numéro
- ► si la panne est confirmée, passer un message au CO et à l'ensemble de ses PVO :



« Urgent-urgent–urgent, ici Golf… CSO… indisponible automatique et ligne de ville, contactez le CSO sur GSM, terminé ».

- ► utiliser les moyens alternatifs de communication :
  - le réseau radio (appel privé ANTARES)
  - le réseau GSM

TITRE 3 - DÉFAILLANCES AU CO

En cas de défaillances de la téléphonie au niveau du CO, la conduite à tenir est décrite dans le plan de continuité de l'activité de la PFAU Secours (*cf.* Partie 4).

1. OBJECTIF

L'objectif du PCA de la PFAU Secours de Champerret est d'être capable, en moins de 2 heures, d'assurer la continuité du service et son rétablissement nominal, en cas de perte totale des appels sur la PFAU Secours ou d'incapacité à y maintenir l'activité en raison d'une menace ou d'une crise.

Le PCA a été conçu pour prendre en compte la perte totale des appels sur le site de Champerret et l'indisponibilité simultanée d'ADAGIO.

Les étapes du PCA décrites dans ce chapitre correspondent au scénario le plus défavorable qui se caractérise par la perte de la capacité de traitement des appels 18/112 ainsi que la perte d'ADAGIO. Cependant, lorsque les conditions techniques le permettent, il peut être décidé de conserver le même environnement opérationnel ADAGIO lors de la bascule des lignes 18/112.

Une telle décision sera prise par le colonel de garde après avis des équipes techniques et fonctionnelles.

2. PHASAGE

L'enjeu du PCA est d'**assurer la transition d'un mode nominal de réception / instruction des appels, et d'engagement des moyens au sein de la PFAU à un mode dégradé au sein du CTA de dévolution MASS.**

Dès que les conditions techniques et humaines le permettent, le retour à un mode nominal doit être envisagé et mis en œuvre au plus tôt.

L'ensemble des procédures et des tâches à accomplir par les différents acteurs s'articule autour de ces 2 phases qui sont détaillées en annexes 1 et 2.

3. CONSTATATION DE LA PERTE DES APPELS ET MODE OPÉRATOIRE POUR BASCULER VERS LE CTA DÉVOLUTION

Étape 1	**Constatation et confirmation de la perte totale de réception des appels d'urgence** Le diagnostic technique BSPP et/ou de l'opérateur de téléphonie confirme(nt) la perte totale des appels entrant 18/112 sur le site de Champerret sans possibilité de rétablissement rapide. Cette étape constitue le point de départ du PCA et des mesures conservatoires pour la continuité de l'activité opérationnelle en mode dégradé.
Étape 2	**Mise en œuvre des mesures conservatoires de continuité de l'activité opérationnelle et déclenchement du PCA** La décision de déclenchement du PCA est prise par le commandement BSPP, les ordres sont transmis en ce sens à l'opérateur de téléphonie. Les mesures conservatoires sont mises en œuvre, elles visent à alerter l'ensemble des acteurs BSPP concernés par le PCA : PFAU SRA/STA/CM, CSO, centres médicaux de GSPP, GSS soutien logistique.
Étape 3	**Mesures visant à garantir la continuité de l'activité opérationnelle avant l'activation du CTA de dévolution** L'ensemble des acteurs du PCA déclenchent les actions visant à assurer la continuité des missions de la BSPP en mode dégradé: ► informer les partenaires de la BSPP du déclenchement du PCA et des mesures qui en découlent (SAMU, police, COZ, RATP, SDIS…) ► assurer la réception des appels d'urgence en mode dégradé jusqu'à l'activation du CTA de dévolution (via les engins BSPP « sentinelle », les PVO par la récupération de la ligne de feu et les CSO des GIS) ► assurer la gestion décentralisée des moyens par les CSO en appliquant le mode dégradé ADAGIO 5.1 (y compris les opérations en cours) ► informer les populations
Étape 4	**Traitement de l'alerte et engagement des capacités en MD 5.1** Le mode dégradé ADAGIO 5.1 est mis en œuvre afin d'assurer l'engagement des capacités, la gestion des moyens et le suivi des opérations de manière décentralisée au sein de chaque GIS. Les CSO GIS s'appuient mutuellement le cas échéant. L'engagement des moyens spécialisés du GAS est assuré en coordination entre les CSO GIS et le CSO GAS. L'EMO MD conserve la responsabilité des opérations importantes et particulières. Parallèlement dans chaque CSO, une coordination médicale Back up est activée et assure la gestion des bilans et des équipes médicales BSPP en coordination avec l'EMO et les 3 SAMU. Cette étape se prolonge jusqu'à la mise en service fonctionnelle du CTA de dévolution.
Étape 5	**Reprise de l'activité téléphonique et suivi des interventions par le CTA dévolution** Les conditions techniques et fonctionnelles permettent la reprise du traitement des appels et de l'engagement des capacités depuis le CTA de dévolution. L'ensemble des mesures prises dans le cadre du mode dégradé 5.1 sont levées au sein des GIS. Les partenaires de la BSPP sont informés de la reprise d'activité depuis le CTA de dévolution et de la levée des mesures dégradées.

4. MODE OPÉRATOIRE POUR LE RÉTABLISSEMENT DU FONCTIONNEMENT NOMINAL


Cette opération est effectuée en conservant le même environnement opérationnel ADAGIO que celui exploité sur le site du CTA de dévolution afin de limiter les perturbations dans le traitement des appels et le suivi des opérations.

Le changement d'environnement opérationnel ADAGIO (si nécessaire) peut être réalisé ultérieurement.

Étape 1	**Fin du traitement nominal des appels au CTA de dévolution** Le retour au mode nominal de traitement des appels au sein de la PFAU Champerret est précédé d'une étape complète de vérification de bon fonctionnement des SIOC et du réarmement des salles (SRA/STA/CM). Lorsque ces conditions sont remplies, l'ordre de bascule des lignes 18/112 peut être donné à l'opérateur. La désactivation du CTA de dévolution peut alors être préparée (fonctionnelle, technique et logistique).
Étape 2	**Bascule des lignes 18/112 vers PFAU CHPT** L'ordre de bascule des lignes 18/112 est donné à l'opérateur sur décision du commandement BSPP. Lors de cette étape, le CTA de dévolution et la PFAU Champerret sont en fonctionnement actif/actif pendant la phase épuisement / réacheminement des appels.
Étape 3	**Retour au fonctionnement nominal de la PFAU CHPT** Le retour au mode de fonctionnement nominal de réception des appels au sein de la PFAU Champerret s'accompagne de la levée définitive des mesures conservatoires et d'une communication auprès des partenaires BSPP. La désactivation définitive du CTA de dévolution ainsi que la remise en service de l'environnement de production ADAGIO sont subordonnés à une période de vérification de service régulier des SIOC.

CONSTATATION DE LA PERTE DES APPELS ET MODE OPÉRATOIRE POUR BASCULER VERS LE CTA MASS

Frise de temps des étapes PCA/PRA – CTA CHPT → CTA DEVO



Le PCA a été conçu pour prendre en compte la perte totale des appels sur le site de Champerret et l'indisponibilité simultanée d'ADAGIO. Selon la nature des défaillances qui entraînent la mise en œuvre du CTA de dévolution et notamment si ADAGIO n'est pas impacté, il peut être décidé de conserver le même environnement opérationnel ADAGIO lors de la bascule des lignes 18/112.

Une telle décision sera prise par le colonel de garde après avis des équipes techniques et fonctionnelles.

ÉTAPE 1
CONSTATATION ET CONFIRMATION DE LA PERTE TOTALE DE RÉCEPTION DES APPELS D'URGENCE

Actions	PFAU		CO		CTI		CCT	CCL5
	SRA Secours	STA Secours	Officier de garde CO (OGCO)	Médecin-chef coordination médicale (MCC)	Garde téléphonique 18/112	Astreinte SIC NIV 3	Commandant d'unité	Service de jour
1	Constate la perte des appels entrants 18/112							
2	Rend compte de la situation au sous-officier de garde (SOGCO) de la STA							
3		Confirme la perte des appels entrants y compris les appels frontaux Niv. 2 et à la CM		Confirme la perte des appels entrants à la coordination médicale				
4		Sollicite l'expertise de la garde téléphonique 18/112 via le paramétreur de garde			Réalise le diagnostic technique Confirme la perte totale des appels au CO (PFAU + CM)			
5			Alerté, se rend au CO et informe le CDU de la CCT					
6					Rend compte de la situation à l'OGCO			
7			Rend compte par téléphone mobile, au colonel de garde, de la perte des appels entrants (puis immédiatement après par SMS au groupe COB)					

ÉTAPE 1
CONSTATATION ET CONFIRMATION DE LA PERTE TOTALE DE RÉCEPTION DES APPELS D'URGENCE

Actions	PFAU		CO		CTI		CCT	CCL5
	SRA Secours	STA Secours	Officier de garde CO (OGCO)	Médecin-chef coordination médicale (MCC)	Garde téléphonique 18/112	Astreinte SIC NIV 3	Commandant d'unité	Service de jour
8					Rend compte de la situation à l'astreinte SIC Niv. 3			
9						Confirme le diagnostic technique de la garde téléphonique 18/112		
10						Évalue avec l'opérateur l'ampleur et la durée prévisible de la coupure totale des arrivées T2 (lignes d'appels d'urgence)		
11			Fait procéder au rappel de la bordée de repos physiologique					
12						Confirme la perte totale des appels 18/112 L'incident ne peut pas être résolu dans un délai contraint		

Le diagnostic technique BSPP et/ou l'opérateur de téléphonie confirme(nt) la perte totale des appels entrants 18/112 sur le site de CHPT sans possibilité de rétablissement rapide.
Cette étape constitue le point de départ du PCA et des mesures conservatoires pour la continuité de l'activité opérationnelle en mode dégradé.

ÉTAPE 2
MISE EN ŒUVRE DES MESURES CONSERVATOIRES DE CONTINUITÉ DE L'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE ET DÉCLENCHEMENT DU PCA

Actions	PFAU		CO		CTI		CCT	CCL5
	SRA Secours	STA Secours	Officier de garde CO (OGCO)	Médecin-chef coordination médicale (MCC)	Garde téléphonique 18/112	Astreinte SIC NIV 3	Commandant d'unité	Service de jour
1			Propose au Colonel de garde : ► la mise en œuvre du PCA ► l'activation de l'EMO posture crise « Mode dégradé »					
2			Reçoit l'ordre du colonel de garde de déclencher le PCA et l'EMO Crise	Rend compte au DSM du déclenchement du PCA			Organise le transfert des opérateurs et du paramétreur de garde vers le CTA de dévolution MASS en relation avec CCL5 (+ matériel)	Réalise le transfert logistique vers le CTA de dévolution MASS
3			Donne l'ordre à l'astreinte SIC de Niv. 3 de procéder, avec l'opérateur téléphonie, à la bascule des 18/112 vers le CTA de dévolution MASS			Fait réaliser, par l'opérateur de téléphonie, la procédure de bascule des lignes 18/112 vers le CTA de dévolution MASS		
4			Fait procéder au rappel du personnel EMO posture crise (via SGEN)					
5			Fait monter en garde sur CHPT les moyens suivants : VATI + VSTI + VAC					

ÉTAPE 2
MISE EN ŒUVRE DES MESURES CONSERVATOIRES DE CONTINUITÉ DE L'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLEET DÉCLENCHEMENT DU PCA

Actions	PFAU		CO		CTI		CCT	CCL5
	SRA Secours	STA Secours	Officier de garde CO (OGCO)	Médecin-chef coordination médicale (MCC)	Garde téléphonique 18/112	Astreinte SIC NIV 3	Commandant d'unité	Service de jour
6			Informe les 3 GIS + GAS + GSS + GFIS de la mise en œuvre des mesures conservatoires et du déclenchement du PCA	► alerte les centres médicaux de groupement en vue d'armer une coordination médicale back-up aux bilans urgents et demande de moyens médicaux ► donne l'ordre aux GIS de limiter les contacts CM back-up aux bilans urgents et demandes de moyens médicaux				
7			Se déplace sur le site du CTA de dévolution afin de préparer sa montée en puissance					
8	SRA et STA (site CHPT) en veille opérationnelle		Fait organiser les bordées d'opérateurs ► une bordée vers CTA dévolution MASS ► une bordée en veille au CO CHPT (cas de reprise éventuelle du service ► être en mesure d'activer l'EMO en mode dégradé	Organise les bordées ► MCC se rend au CTA de dévolution ► coordinateur adjoint reste au CO CHPT (conseils médicaux auprès de la STA)				

Cette étape précède la mise en œuvre des mesures conservatoires visant à garantir :
- l'information des partenaires de la BSPP du déclenchement du PCA et les mesures qui en découlent (SAMU, police, RATP, SDIS, COZ, etc.)
- la réception des appels d'urgence en mode dégradé jusqu'à l'activation du CTA de dévolution (via les 3 CSO des GIS)
- la gestion décentralisée des moyens par les CSO (y compris les opérations en cours)
- l'information à la population

ÉTAPE 3
MESURES VISANT À GARANTIR LA CONTINUITÉ DE L'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE AVANT L'ACTIVATION DU CTA DE DÉVOLUTION

Actions	PFAU	EMO		BCOM	GIS & GAS	CCT	CCL5
	SRA / STA CHPT	Officier supérieur de garde CO	Médecin-chef coordination médicale (MCC)			Commandant d'unité	Service de jour
1	Veille opérationnelle (1/2 bordée) + paramétreur de garde						
2		Met en œuvre les mesures résilientes de réception des demandes de secours : ► récupération des lignes de feu par les PVO ► engins BSPP «sentinelles» positionnés sur le terrain (*cf.* procédure BOPO) ► information des populations via CVO, mairies, médias... ► résilience via le 15 et le 17					
3		► prévient les partenaires BSPP de la perte des appels 18/112 (police, RATP, SDIS...) ► communique le numéro des 3 CSO aux partenaires	► informe les SAMU de la perte des appels 18/112 ► transmet le numéro des 3 CSO ► transfert des bilans urgents des chefs d'agrès vers les CSO (coordination médicale back-up) ► gestion décentralisée des AR	Met en œuvre les mesures d'informations destinées aux populations via les médias (Radio France, AFP, réseaux sociaux...)			
4	Le SOGCO désigne 2 opérateurs pour se rendre dans les PSAP suivants : ► CRAA 15 du SAMU 75 (+ 1 médecin BSPP) ► SIC DSTP 75						

ÉTAPE 3
MESURES VISANT À GARANTIR LA CONTINUITÉ DE L'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE AVANT L'ACTIVATION DU CTA DE DÉVOLUTION

Actions	PFAU	EMO		BCOM	GIS & GAS	CCT	CCL5
	SRA / STA CHPT	Officier supérieur de garde CO	Médecin-chef coordination médicale			Commandant d'unité	Service de jour
5		Donne l'ordre aux CSO et PVO de passer en MD 5.1 ADAGIO					
6					CSO & PVO ► assurent la reprise du traitement de l'alerte ► assurent l'engagement des secours sur le GIS TC ► assurent le suivi des interventions et la gestion des moyens ► applique le MD 5.1 pour la réalisation de ces missions		
7					Assurent la coordination avec les CSO voisins (et le CSO GAS le cas échéant) notamment lorsque les demandes de secours intéressent un secteur voisin		
8					Assurent la remontée d'information vers l'EMO MD		

ÉTAPE 4 TRAITEMENT DE L'ALERTE ET ENGAGEMENT DES CAPACITÉS EN MD 5.1
(traitement de l'alerte, engagement des capacités et suivi des interventions par CSO TC

Actions	CO CHPT	EMO	GIS			GAS		CTA dévolution	Astreinte SIC Niv. 3
	SRA/ STA		CSO	PVO	Engins (& sentinelles)	CSO	PVO		
1		Confirme aux GIS la capacité des SAMU à réceptionner les bilans des chefs d'agrès			Transmission des bilans au SAMU du département				
2		Cellule Santé : ► assure la coordination des interventions SUàP en relation avec les SAMU et les 3 CSO (CM back-up) y compris la gestion des AR	Met à disposition de la CM back-up un poste de travail (1 médecin + 1 infirmier du centre médical du groupement)						
3			Désigne pour chaque centre de secours un MMA « sentinelle » à positionner sur un site prédéfini (*cf.* procédure BOPO)	Sonne le MMA « sentinelle » désigné					
4				► se dirige à l'adresse désignée ► assure la veille radio permanente sur SGAP OPS TC ► reçoit les demandes de secours verbales et retransmet au CSO					

ÉTAPE 4 TRAITEMENT DE L'ALERTE ET ENGAGEMENT DES CAPACITÉS EN MD 5.1
(traitement de l'alerte, engagement des capacités et suivi des interventions par CSO TC

Actions	CO CHPT	EMO	GIS			GAS		CTA dévolution	Astreinte SIC Niv. 3
	SRA/ STA		CSO	PVO	Engins (& sentinelles)	CSO	PVO		
5			Donne l'ordre de suppression des règles omnibus ► PC CIS : EPM → EP 6 ► **CS avec 2 EP dont 1 modulaire** : soclage en 2 VSAV et 1 EP 6 ► **CS à 1 EP** : soclage en EP 6						
6			Donne l'ordre de suppression de l'emploi des status						
7			Met à jour le tableau synoptique de gestion des moyens du GIS en relation avec les PVO	Met à jour le tableau synoptique de gestion des moyens du LSO (Cie pour les PVO des PC d'unité)		Met à jour le tableau synoptique de gestion des moyens spécialisés du GAS	Met à jour le tableau synoptique des moyens spécialisés du LSO		
8			Ouvre un cahier de départ des secours : ► enregistre les interventions en cours non clôturées ► enregistre les nouvelles demandes de secours	Ouvre un cahier de départ des secours : ► enregistre les interventions en cours non clôturées ► enregistre les nouvelles demandes de secours					

ÉTAPE 4 TRAITEMENT DE L'ALERTE ET ENGAGEMENT DES CAPACITÉS EN MD 5.1
(traitement de l'alerte, engagement des capacités et suivi des interventions par CSO TC

Actions	CO CHPT	EMO	GIS			GAS		CTA dévolution	Astreinte SIC Niv. 3
	SRA/ STA		CSO	PVO	Engins (& sentinelles)	CSO	PVO		
9				► réceptionne les demandes de secours (lignes de feu, appels verbaux) ► engage les MMA disponibles de son LSO ► retransmet au CSO TC la demande de secours ► demande, le cas échéant, le complément des MMA nécessaires					
10			Instruit les demandes de secours reçues au CSO : ► engage les MMA ► sollicite les moyens du GAS le cas échéant ► sollicite les moyens publics ou privés nécessaires (*cf.* BSP 118.1)	Sonne les moyens engagés par le CSO		► engage les moyens spécialisés sollicités par les CSO GIS ► assure le suivi des moyens	Sonne les moyens spécialisés		
11		Assure le suivi des interventions particulières et la remontée d'informations vers les autorités	Assure la remontée d'information vers l'EMO MD dans les cas prévus par le règlement						

ÉTAPE 4 TRAITEMENT DE L'ALERTE ET ENGAGEMENT DES CAPACITÉS EN MD 5.1
(traitement de l'alerte, engagement des capacités et suivi des interventions par CSO TC

Actions	CO CHPT	EMO	GIS			GAS		CTA dévolution	Astreinte SIC Niv. 3
	SRA/ STA		CSO	PVO	Engins (& sentinelles)	CSO	PVO		
12			► assure le suvi des interventions ► tiens à jour le tableau synoptique ► assure le renforcement des interventions (en coordination avec les autres CSO, y compris le GAS si nécessaire)						
13								Lorsque la bordée d'opérateurs se présente au CTA de dévolution, elle prend en compte les outils SIOC	
14								Rend compte à l'EMO MD du début d'activation du CTA de dévolution	
15								L'OGCO prend contact avec l'astreinte SIC de Niv. 3 et convient de l'activation de la plateforme opérationnelle ADAGIO MD OPÉRATIONNEL	Confirme la disponibilité de la plateforme ADAGIO MD OPÉRATIONNEL
16								Début MD 3 sur plateforme ADAGIO MD OPÉRATIONNEL (uniquement CTA de dévolution) et mise à jour des moyens BSPP en relation avec les CSO	

ÉTAPE 4 TRAITEMENT DE L'ALERTE ET ENGAGEMENT DES CAPACITÉS EN MD 5.1
(traitement de l'alerte, engagement des capacités et suivi des interventions par CSO TC

Actions	CO CHPT	EMO	GIS			GAS		CTA dévolution	Astreinte SIC Niv. 3
	SRA/ STA		CSO	PVO	Engins (& sentinelles)	CSO	PVO		
17									Rend compte de la capacité de l'opérateur de téléphonie à basculer les lignes 18/112 vers le CTA de dévolution
Cette étape prend sa pleine mesure lorsque les appels de secours sont retransmis vers les CSO par les PVO, les services partenaires, les MMA « sentinelles », etc. Cette étape se prolonge jusqu'à la mise en service fonctionnelle du CTA dévolution.									

ÉTAPE 5
REPRISE DE L'ACTIVITÉ TÉLÉPHONIQUE ET SUIVI DES INTERVENTIONS PAR LE CTA DE DÉVOLUTION

Actions	CO CHPT	EMO MD	GIS			GAS		CTA dévolution	Astreinte SIC Niv. 3
	SRA / STA		CSO	PVO	Engins (& sentinelles)	CSO	PVO		
1								L'OGCO propose au colonel de garde de basculer les appels 18/112 vers le CTA de dévolution	
2		Le colonel de garde valide la bascule des appels 18/112 vers le CTA de dévolution							
3								L'OGCO ordonne à l'astreinte SIC de Niv. 3 d'effectuer la bascule des appels 18/112	Donne l'accord à l'opérateur de téléphonie de basculer les appels 18/112 vers le CTA de dévolution
4								Accuse réception de l'arrivée des appels 18/112	
5								Ordonne aux PVO de procéder à la reprise des lignes de feu par le CTA de dévolution (procédure 202/203)	
6				Procède à la bascule des lignes de feu (procédure 202/203)					
7		Prévient les partenaires de la BSPP de la reprise des appels 18/112 : ► police, SDIS, RATP... ► SAMU (cellule santé) ► médias, partenaires publics (cellule communication)							

ÉTAPE 5
REPRISE DE L'ACTIVITÉ TÉLÉPHONIQUE ET SUIVI DES INTERVENTIONS PAR LE CTA DE DÉVOLUTION

Actions	CO CHPT	EMO MD	GIS			GAS		CTA dévolution	Astreinte SIC Niv. 3
	SRA / STA		CSO	PVO	Engins (& sentinelles)	CSO	PVO		
8								Reprise de la réception et du traitement des appels 18/112 en MD 3	
9			Fin de la procédure MD 5.1 Les PVO et CSO se conforment à la procédure MD 3						
10					Levée du dispositif des engins « sentinelles »				
11	Levée du dispositif des opérateurs CRAA15 et DTSP75								
12								Demande à l'astreinte SIC de Niv.3 de faire procéder à la reprise des PVO, puis des CSO sur la plateforme opérationnelle ADAGIO MD OPÉRATIONNEL	Confirme la demande
13			Confirme l'ouverture des applications sur la plateforme ADAGIO MD OPÉRATIONNEL ► procèdent aux mises à jour des MMA ► effectuent l'aperçu dès que réalisé						


ÉTAPE 5
REPRISE DE L'ACTIVITÉ TÉLÉPHONIQUE ET SUIVI DES INTERVENTIONS PAR LE CTA DE DÉVOLUTION

Actions	CO CHPT	EMO MD	GIS			GAS		CTA dévolution	Astreinte SIC Niv. 3
	SRA / STA		CSO	PVO	Engins (& sentinelles)	CSO	PVO		
14	Dès la confirmation technique et fonctionnelle du bon fonctionnement des SIOC → reprise du mode nominal ► CTA dévolution et coordination médicale activés ► CSO GIS et GAS activés en mode nominal ► PVO GIS et GAS activés en mode nominal → reprise des status et de la modularité								
15		Levée de l'EMO posture crise							
16		EMO MD activé à CHPT au moyen de VATI + VSTI + VAC							
17	CCT CDT organise la relève des bordées sur le CTA de dévolution ainsi que la capacité de reprise éventuelle du CO CHPT								

Cette étape consiste à mettre en oeuvre le CTA de dévolution afin de revenir à un mode nominal de réception et de traitement des appels d'urgence.
Les CSO et les PVO retrouvent également leur mode de fonctionnement nominal.

Lexique des abréviations employées	
CO CHPT	Il s'agit du site de Champerret qui comprend la PFAU avec la salle de réception des appels (SRA), la salle de traitement des appels (STA) et l'état-major opérationnel (EMO) en posture immédiate, renforcée ou de crise
CTA DEVO	Il s'agit du CTA de dévolution, il remplace à la fois la SRA et la STA du site de Champerret. Le CTA de dévolution est implanté sur le site de Masséna. Il n'y a pas de SRA active sur le CTA de dévolution
MCC	Médecin-chef de la coordination médicale
COB	Commandement Opérationnel Brigade (Général + son adjoint + chef d'état-major + colonel adjoint territorial)
CVO	Centre de Veille Opérationnelle, c'est la salle de crise de la mairie de Paris (active 24h/24)
CRAA 15	C'est le CTA du SAMU de département
SIC DTSP 75	C'est l'équivalent de l'EMO pour la police
CM backup	Coordination médicale backup, décentralisation de la coordination médicale dans les CSO des GIS

MODE OPÉRATOIRE POUR LE RÉTABLISSEMENT DU FONCTIONNEMENT NOMINAL



Cette opération est effectuée en conservant le même environnement opérationnel ADAGIO que celui exploité sur le site du CTA de dévolution. afin d'éviter des perturbations dans le traitement des appels et le suivi des interventions.

Le changement d'environnement opérationnel ADAGIO peut être réalisé ultérieurement si nécessaire, à un moment ou l'activité est calme.

ÉTAPE 1 : FIN DU TRAITEMENT NOMINAL DES APPELS AU CTA DE DÉVOLUTION

Début de la procédure des bascules des lignes 18/112 vers CO CHPT

Actions	PFAU		CO			BOSI / CTI	CCT CDU	GSS	CTA dévolution
	SRA	STA	OGCO	MC CM	EMO				
1				Prévient les SAMU	Prévient les partenaires (SDIS, police, RATP, etc.)		Organise les bordées sur le CTA CHPT pour un fonctionnement nominal sans démunir le CTA de dévolution	Prépare le retour des opérateurs du CTA de dévolution	CTA de dévolution armé normalement OGCO du CTA de dévolution présent
2	Armée normalement	Armée normalement	Présence d'un OGCO au CO CHPT	Présence MCC Coordination médicale complète sur le CO CHPT	EMO posture renforcée				
3	Vérification SIOC	Vérification SIOC	Vérification SIOC	Vérification SIOC	Vérification SIOC	Vérification SIOC			
4	Confirme le bon fonctionnement des SIOC	Confirme le bon fonctionnement des SIOC	Confirme le bon fonctionnement des SIOC	Confirme le bon fonctionnement des SIOC	Confirme le bon fonctionnement des SIOC	Confirme le bon fonctionnement des SIOC			
5						Confirme la capacité de travail en mode nominal sur le site CHPT			

Cette étape consiste à vérifier le bon fonctionnement des SIOC sur le site de Champerret avant de permettre la bascule des lignes 18/112 sur le CO CHPT.

ÉTAPE 2
BASCULE DES LIGNES 18/112 VERS CO CHPT

Actions	PFAU		CO			BOSI / CTI	CCT CDU	GPT	CTA dévolution
	SRA	STA	OGCO	MC CM	EMO			CSO / PVO	
1									OGCO du CTA de dévolution subordonné à l'OGCO du site CHPT
2			Propose le retour au fonctionnement sur le CO CHPT	Confirme la proposition		Confirme la proposition			
3					Le Colonel de garde décide la bascule des lignes 18/112 sur le CTA CHPT			Sont informés par message radio prioritaire	
4									
5						Effectue la bascule des lignes 18/112 avec l'opérateur téléphonie			

Cette étape consiste en la bascule des lignes 18/112 du CTA de dévolution vers le CTA CHPT.
Après réalisation, les appels d'urgence ne parviennent plus sur le site du CTA de dévolution.

ÉTAPE 3
RETOUR AU FONCTIONNEMENT NOMINAL DU CTA CHPT

Actions	PFAU		CO			BOSI / CTI	CCT CDU	GPT	CTA dévolution
	SRA	STA	OGCO	MC CM	EMO			CSO / PVO	
1	Réception des appels 18/112	Traitement des appels 18/112 transmis au niveau 2 et des appels partenaires		Réception des bilans à la coordination médicale		Surveillance de l'acheminement des appels	Surveillance du fonctionnement du CTA		Les appels 18/112 ne parviennent plus au CTA de dévolution
2							Confirme le bon fonctionnement du CTA		
3				Prévient les SAMU du fonctionnement normal sur CHPT	Prévient les partenaires du fonctionnement normal sur CHPT			Vérification du bon acheminement des lignes de feu (les PVO effectuent un appel vers leur ligne de feu depuis un téléphone fixe ou mobile non BSPP)	
4			Propose la désactivation du CTA de dévolution						
5					Le colonel de garde décide la désactivation du CTA de dévolution				
6			Ordonne la désactivation du CTA de dévolution				Organise le retour des opérateurs du CTA de dévolution		Désactivation du CTA de dévolution

Cette étape consiste à revenir au fonctionnement nominal du CTA CHPT.
L'environnement opérationnel ADAGIO est le même que celui utilisé sur le CTA de dévolution au moment de la bascule des lignes 18/112.
Si un changement d'environnement opérationnel ADAGIO doit être effectué, il le sera postérieurement à la bascule des lignes 18/112

PARTIE 3 -

MODES DÉGRADÉS ANTARES

Titre 1 - Introduction 95
Titre 2 - Mode dégradé 1 - PVO isolé 97
Titre 3 - Mode dégradé 2 - CSO isolé 99
Titre 4 - Mode dégradé 3 - CO isolé 101
Titre 5 - Mode dégradé 4 - Perte des STATUTS 103
Titre 6 - Mode dégradé 5 - BSPP isolée 105

1. OBJECTIF DES MODES DÉGRADÉS

Il s'agit de préserver les fonctions vitales suivantes :

- alerter les engins sélectionnés (en écoute radio par exemple)
- assurer le suivi des interventions (demandes de moyens, messages... [*cf.* : BSP 115.2])

2. DÉFAILLANCES TECHNIQUES ANTARES

4 modes de défaillances technique ont été envisagés par le constructeur :

- panne du relais ou dissociation de l'INPT
- panne d'un collecteur secondaire ou dissociation de l'INPT
- panne d'un collecteur général ou dissociation de l'INPT
- dysfonctionnement des liens multi RB (réseau de base) (SGAP)

À partir de ces défaillances, cinq modes dégradés sont retenus pour garantir la résilience du SIOC ANTARES.

3. MODES DÉGRADÉS ANTARES

Le passage en mode dégradé ANTARES sera systématiquement associé à :

- la perte d'emploi des STATUS
- la perte d'emploi de l'appel de détresse relayé
- la perte d'emploi de la géolocalisation

5 modes dégradés sont retenus :

- MD ANTARES 1 : PVO isolé ANTARES
- MD ANTARES 2 : CSO isolé ANTARES
- MD ANTARES 3 : CO isolé ANTARES
- MD ANTARES 4 : Perte des status ANTARES
- MD ANTARES 5 : BSPP isolée ANTARES

Dans tous les cas, l'ensemble des utilisateurs et stations directrices concernés doit être informé par le CO et/ou CSO de la situation **suite à la détection d'une alarme technique et/ou à la transmission de cette information par la CTI auprès du CO.**

Les actions suivantes sont alors réalisées :

- le CO transmet cette information par messagerie opérationnelle et établit un contact téléphonique avec tous les CSO impactés
- les CSO impactés contactent leurs PVO en faisant l'aperçu (ANTARES et/ou confirmation téléphonique)

En cas d'activation simultanée des modes de fonctionnement dégradé ANTARES et ADAGIO (à partir du mode dégradé 2), chaque station directrice assure au mieux ses missions sur son secteur de compétence, et se conforme aux règles en cours d'action définies par le CO.

À tout moment, l'officier de garde du centre opérationnel (OFFSIC) peut adapter le plan de communication Brigade pour faire face à la situation.



Le passage en mode dégradé d'un système ne permet plus son exploitation nominale. Cela se traduit nécessairement par une perte de qualité du service rendu.

TITRE 2 - MODE DÉGRADÉ 1 – PVO ISOLÉ

1. INDISPONIBILITÉ

MD 1 – PVO ISOLÉ ANTARES				
Radio utilisateur	**Contact PVO TC**	Contact CSO TC	Contact CO	Contact COORD
OK	**NOK**	OK	OK	OK

2. CONDUITE À TENIR

2.1. AU PVO CONCERNÉ

Dès la connaissance d'un dysfonctionnement, le stationnaire du PVO concerné est chargé de :

- ► sonner le sergent de jour
- ► mettre en service un TPH 700 au sein du PVO
- ► rechercher l'origine de la panne (électrique, matériel ou réseau) :
  - problème électrique :
    - ✓vérifier le disjoncteur du BER (situé dans le meuble PVO à proximité du BER)
  - problème matériel (BER) :
    - ✓appeler les dépanneurs au 10 14 ou paramétreur ADAGIO (hors heures de bureau) au 1 901 711
    - ✓rendre compte par téléphone au CSO et PVO Compagnie
    - ✓renseigner le cahier MCO
    - ✓utiliser un TPH 700 jusqu'à résolution du problème
  - problème réseau :
    - ✓vérifier si les CS voisins ne rencontrent pas de problèmes de reception ou d'émission radio
    - ✓appeler les dépanneurs au 10 14 ou paramétreur ADAGIO (hors heures de bureau) au 1 901 711
    - ✓rendre compte par téléphone au CSO et PVO Compagnie
    - ✓renseigner le cahier MCO
    - ✓prévenir les chefs d'agrès que pour tout message de renseignement ou pour toute demande de moyens, contacter les entités respectives par téléphone

2.2. AU CSO

Le CSO assure un suivi vigilant des interventions du PVO concerné.

2.3. AU CO

Une fois informé, le paramétreur ADAGIO est chargé de :

- ► rendre compte aux gardes ADAGIO et RADIO
- ► rendre compte au chef de salle N 2 et/ou au SOGCO

TITRE 3 - MODE DÉGRADÉ 2 – CSO ISOLÉ

1.INDISPONIBILITÉ

MD 2 – CSO ISOLÉ ANTARES				
Radio utilisateur	Contact PVO TC	**Contact CSO TC**	Contact CO	Contact COORD
OK	OK	**NOK**	OK	OK

Le cas MD 2 ANTARES est d'occurrence très faible en raison de la présence et de la redondance de matériels ANTARES complémentaires :

- SOIP (station opérateur IP) :
  - mode nominal
  - ultime secours
- BER
- PIA-N

2. TYPES DE PANNE

Types de panne	Fonctionnement des équipements			
	BER	SOIP mode nominal	SOIP ultime secours	PIA-N
Panne réseau intranet intersites	OK	OK	OK	HS
Panne réseau extranet	OK	HS	OK	OK
Panne infrastructure ANTARES à Champerret	OK	HS	OK	HS
Panne réseau intranet locale	OK	HS	HS	HS
Panne BER	HS	OK	OK	OK

3. CONDUITE À TENIR

3.1. AU CSO CONCERNE

Dès connaissance de la panne, le CSO est chargé de :

- mettre en œuvre les solutions de secours :
  - activation de l'ultime secours du SOIP
  - utilisation du PIA-N
  - utilisation du BER
- rendre compte au CO
- appeler les dépanneurs au 1014 ou paramétreur ADAGIO (hors heures de bureau) au 1 901 711

En cas d'échec des différents moyens de secours, le CSO doit :

- prendre en compte les messages de renseignement et demandes de moyens retransmis par les PVO
- honorer les demandes de moyens (Brigade et externe) suivant les procédures ADAGIO en vigueur
- renforcer son effectif
- rendre compte aux autres CSO

3.2. AUX PVO DU GROUPEMENT

Les stationnaires des PVO du groupement concernés sont chargés de :

- ► sonner le sergent de jour
- ► collationner obligatoirement la demande de moyens ou le message de renseignement :
  - rendre compte sans délais au CSO au moyen de :
    - ✓P1 : téléphone fixe
    - ✓P2 : téléphone portable
- ► ce compte-rendu est intégré dans la MCO ADAGIO de l'opération

3.3. AU CO

- ► le paramétreur ADAGIO est chargé de :
  - rendre compte aux gardes ADAGIO et RADIO
  - rendre compte au chef de salle N 2 et/ou au SOGCO
- ► le SOGCO et/ou le chef de salle N 2 sont chargés de :
  - veiller en particulier le canal radio du groupement concerné
  - suivre avec vigilance les interventions du groupement

TITRE 4 - MODE DÉGRADÉ 3 – CO ISOLÉ

1. INDISPONIBILITÉ

MD 3 – CO ISOLÉ ANTARES				
Radio utilisateur	Contact PVO TC	Contact CSO TC	**Contact CO**	**Contact COORD**
OK	OK	OK	**NOK**	**NOK**

Le cas MD 3 ANTARES est d'occurrence très faible en raison de la présence et de la redondance de matériels ANTARES complémentaires :

- SOIP (station opérateur IP) :
  - mode nominal
  - ultime secours
- PIA-N

2. TYPES DE PANNE

Types de panne	Fonctionnement des équipements		
	SOIP mode nominal	SOIP ultime secours	PIA-N
Panne réseau intranet intersites	OK	OK	HS
Panne réseau extranet	HS	OK	OK
Panne infrastructure ANTARES à Champerret	HS	OK	HS
Panne réseau intranet locale	HS	HS	HS

3. CONDUITE À TENIR

Dans le cas d'un isolement total ANTARES du CO, la conduite à tenir est la suivante :

3.1. AU CO

Dès connaissance de la panne, le SOGCO et/ou le chef de salle N 2 sont chargés de :

- contacter le paramétreur ADAGIO :
  - rend compte aux gardes ADAGIO et RADIO
- mettre en œuvre les solutions de secours :
  - activation de l'ultime secours du SOIP
  - utilisation du PIA-N
- informer les CSO

En cas d'échec des différents moyens de secours, le CO doit :

- organiser un relais via les CSO TC pour transmettre les messages opérationnels
- réceptionner et traiter si besoin les messages des COS relayés par les CSO

3.2. AU CSO CONCERNÉ

En cas d'isolement total du CO, le CSO TC a pour mission de relayer dans les deux sens les messages radio entre les intervenants et le CO.

TITRE 5 - MODE DÉGRADÉ 4 – PERTE DES STATUS

1. CONDUITE À TENIR

1.1. AU CO

Dès connaissance du problème, le CO doit :

► informer le paramétreur :

- rend compte aux gardes ADAGIO et RADIO

► passer un message sur les canaux SGAP 1-2-3 et COORD afin que les messages suivants soient passés en phonie par les intervenants :

- départ
- présentation
- disponibilité

1.2. AUX CSO ET PVO

Les CSO et PVO s'assurent de la mise à jour de l'état des engins de leur compétence, transmis en phonie.

TITRE 6 - MODE DÉGRADÉ 5 – BSPP ISOLÉE

1. INDISPONIBILITÉ

MD 5 – BSPP ISOLÉE ANTARES				
Radio utilisateur	**Contact PVO TC**	**Contact CSO TC**	**Contact CO**	**Contact COORD**
NOK	**NOK**	**NOK**	**NOK**	**NOK**

2. CONDUITE À TENIR

Dès connaissance de la panne, le sous-officier de garde CO et/ou le chef de salle N 2 sont chargés de :

► contacter le paramétreur ADAGIO :

- rend compte aux gardes ADAGIO et RADIO

► faire mettre en œuvre les solutions de secours au CO et CSO :

- activation de l'ultime secours du SOIP
- utilisation des PIA-N
- utilisation des BER

En cas d'échec des différents moyens de secours :

► tous les messages sont passés par téléphones fixes ou mobiles, à l'exception des messages :

- transport hôpital
- arrivée hôpital
- quitte hôpital

► les CSO s'assurent que les consignes soient prises en compte dans les PVO

PARTIE 4 -

PLAN DE CONTINUITÉ DE L'ACTIVITÉ

Titre 1 - Introduction_____109
Titre 2 - PCA de la PFAU secours de CHPT_____111
Titre 3 - PCA sous-fonction SIC_____121

En situation de crise, la pérennité du commandement de la Brigade repose, au plan opérationnel, sur la résilience des structures et des systèmes de commandement déployés.

1. INFRASTRUCTURES – SYSTÈMES D'INFORMATION

Le système d'information et de commandement opérationnel de la BSPP repose sur 5 axes essentiels :

- la téléphonie, en particulier, pour ce qui concerne :
  - la réception des appels d'urgence 18-112 (intégrant la réception unifiée des appels d'urgence), les lignes de feu
  - la capacité à échanger avec l'ensemble des structures fixes ou mobiles de la Brigade (CSO, PVO, chefs d'agrès)
  - la capacité à échanger avec les partenaires (SAMU, police, services publics de transport et de l'énergie)
- le système de gestion des appels et des opérations (ADAGIO) constitué des 13 applications distinctes
- le système de radiocommunication ANTARES et STRADA
- le système de messagerie électronique
- l'infrastructure réseau électronique, informatique et analogique

2. PLAN DE CONTINUITÉ DE L'ACTIVITÉ

Face à une crise pouvant notamment menacer le fonctionnement des systèmes de commandement et altérer la réponse opérationnelle, la Brigade a mis en place un plan de continuité de l'activité (PCA).

Principes

Afin de préserver les activités opérationnelles, le PCA a pour principes :

- la continuité de gestion des demandes de secours sur les lignes d'appels d'urgence 18/112 (processus d'alerte des secours) → PCA de la PFAU Secours de CHPT (*cf.* BSP 115.3 – partie 2 – titre 3)
- la continuité de la gestion des capacités opérationnelles (engagement de premiers départs, les renforcements internes…) → PCA sous-fonction SIC.

1. OBJECTIF

L'objectif du PCA de la PFAU Secours de Champerret est d'être capable, en moins de deux heures, d'assurer la continuité du service et son rétablissement nominal, en cas de perte totale des appels sur la PFAU Secours ou d'incapacité à y maintenir l'activité en raison d'une menace ou d'une crise.

Le plan de continuité d'activité a été conçu pour prendre en compte la perte totale des appels sur le site de Champerret et l'indisponibilité simultanée d'ADAGIO. Selon la nature des défaillances qui entrainent la mise en oeuvre du CTA de dévolution et notamment si ADAGIO n'est pas impacté, il peut être décidé de conserver le même environnement opérationnel ADAGIO lors de la bascule des lignes 18/112.

Une telle décision sera prise par le colonel de garde après avis des équipes techniques et fonctionnelles.

2. PHASAGE DU PCA

Le plan de continuité d'activité de la PFAU Secours comprend 5 étapes distinctes dans sa mise en œuvre :

- la constatation et confirmation de la perte totale des appels d'urgence
- la mise en œuvre des mesures conservatoires de continuité de l'activité opérationnelle et déclenchement du PCA
- la mise en œuvre des mesures visant à garantir la continuité de l'activité opérationnelle avant l'activation du CTA de dévolution
- le traitement de l'alerte et engagement des capacités en MD 5.1
- la reprise de l'activité téléphoique et le suivi des interventions par le CTA de dévolution

2.1. MODE OPÉRATOIRE POUR BASCULER VERS LE CTA DÉVOLUTION

2.1.1. Étape 1 : Constatation et confirmation de la perte totale de réception des appels d'urgence

ÉTAPE 1
CONSTATATION ET CONFIRMATION DE LA PERTE TOTALE DE RÉCEPTION DES APPELS D'URGENCE

Actions	PFAU		CO		CTI		CCT	CCL5
	SRA Secours	STA Secours	Officier de garde CO (OGCO)	Médecin-chef coordination médicale (MCC)	Garde téléphonique 18/112	Astreinte SIC NIV 3	Commandant d'unité	Service de jour
1	Constate la perte des appels entrants 18/112							
2	Rend compte de la situation au sous-officier de garde (SOGCO) de la STA							
3		Confirme la perte des appels entrants y compris les appels frontaux Niv. 2 et à la CM		Confirme la perte des appels entrants à la coordination médicale				
4		Sollicite l'expertise de la garde téléphonique 18/112 via le paramétreur de garde			Réalise le diagnostic technique Confirme la perte totale des appels au CO (PFAU + CM)			
5			Alerté, se rend au CO et informe le CDU de la CCT					
6					Rend compte de la situation à l'OGCO			
7			Rend compte par téléphone mobile, au colonel de garde, de la perte des appels entrants (puis immédiatement après par SMS au groupe COB)					

ÉTAPE 1 CONSTATATION ET CONFIRMATION DE LA PERTE TOTALE DE RÉCEPTION DES APPELS D'URGENCE								
Actions	PFAU		CO		CTI		CCT	CCL5
	SRA Secours	STA Secours	Officier de garde CO (OGCO)	Médecin-chef coordination médicale (MCC)	Garde téléphonique 18/112	Astreinte SIC NIV 3	Commandant d'unité	Service de jour
8					Rend compte de la situation à l'astreinte SIC Niv. 3			
9						Confirme le diagnostic technique de la garde téléphonique 18/112		
10						Évalue avec l'opérateur l'ampleur et la durée prévisible de la coupure totale des arrivées T2 (lignes d'appels d'urgence)		
11			Fait procéder au rappel de la bordée de repos physiologique					
12						Confirme la perte totale des appels 18/112 L'incident ne peut pas être résolu dans un délai contraint		
Le diagnostic technique BSPP et/ou l'opérateur de téléphonie confirme(nt) la perte totale des appels entrants 18/112 sur le site de CHPT sans possibilité de rétablissement rapide. Cette étape constitue le point de départ du PCA et des mesures conservatoires pour la continuité de l'activité opérationnelle en mode dégradé.								

2.1.2. Étape 2 : Mise en œuvre des mesures conservatoires de continuité de l'activité opérationnelle et déclenchement du PCA

ÉTAPE 2 MISE EN ŒUVRE DES MESURES CONSERVATOIRES DE CONTINUITÉ DE L'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE ET DÉCLENCHEMENT DU PCA								
Actions	PFAU		CO		CTI		CCT	CCL5
	SRA Secours	STA Secours	Officier de garde CO (OGCO)	Médecin-chef coordination médicale (MCC)	Garde téléphonique 18/112	Astreinte SIC NIV 3	Commandant d'unité	Service de jour
1			Propose au Colonel de garde : ► la mise en œuvre du PCA ► l'activation de l'EMO posture crise « Mode dégradé »					
2			Reçoit l'ordre du colonel de garde de déclencher le PCA et l'EMO Crise	Rend compte au DSM du déclenchement du PCA			Organise le transfert des opérateurs et du paramétreur de garde vers le CTA de dévolution MASS en relation avec CCL5 (+ matériel)	Réalise le transfert logistique vers le CTA de dévolution MASS
3			Donne l'ordre à l'astreinte SIC de Niv. 3 de procéder, avec l'opérateur téléphonie, à la bascule des 18/112 vers le CTA de dévolution MASS			Fait réaliser, par l'opérateur de téléphonie, la procédure de bascule des lignes 18/112 vers le CTA de dévolution MASS		
4			Fait procéder au rappel du personnel EMO posture crise (via SGEN)					
5			Fait monter en garde sur CHPT les moyens suivants : VATI + VSTI + VAC					

ÉTAPE 2
MISE EN ŒUVRE DES MESURES CONSERVATOIRES DE CONTINUITÉ DE L'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLEÆT DÉCLENCHEMENT DU PCA

Actions	PFAU		CO		CTI		CCT	CCL5
	SRA Secours	STA Secours	Officier de garde CO (OGCO)	Médecin-chef coordination médicale (MCC)	Garde téléphonique 18/112	Astreinte SIC NIV 3	Commandant d'unité	Service de jour
6			Informe les 3 GIS + GAS + GSS + GFIS de la mise en œuvre des mesures conservatoires et du déclenchement du PCA	► alerte les centres médicaux de groupement en vue d'armer une coordination médicale back-up aux bilans urgents et demande de moyens médicaux ► donne l'ordre aux GIS de limiter les contacts CM back-up aux bilans urgents et demandes de moyens médicaux				
7			Se déplace sur le site du CTA de dévolution afin de préparer sa montée en puissance					
8	SRA et STA (site CHPT) en veille opérationnelle		Fait organiser les bordées d'opérateurs ► une bordée vers CTA dévolution MASS ► une bordée en veille au CO CHPT (cas de reprise éventuelle du service ► être en mesure d'activer l'EMO en mode dégradé	Organise les bordées ► MCC se rend au CTA de dévolution ► coordinateur adjoint reste au CO CHPT (conseils médicaux auprès de la STA)				

Cette étape précède la mise en œuvre des mesures conservatoires visant à garantir :
- l'information des partenaires de la BSPP du déclenchement du PCA et les mesures qui en découlent (SAMU, police, RATP, SDIS, COZ, etc.)
- la réception des appels d'urgence en mode dégradé jusqu'à l'activation du CTA de dévolution (via les 3 CSO des GIS)
- la gestion décentralisée des moyens par les CSO (y compris les opérations en cours)
- l'information à la population

2.1.3. Étape 3 : Mesures visant à garantir la continuité de l'activité opérationnelle avant l'activation du CTA de dévolution

ÉTAPE 3
MESURES VISANT À GARANTIR LA CONTINUITÉ DE L'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE AVANT L'ACTIVATION DU CTA DE DÉVOLUTION

Actions	PFAU	EMO		BCOM	GIS & GAS	CCT	CCL5
	SRA / STA CHPT	Officier supérieur de garde CO	Médecin-chef coordination médicale (MCC)			Commandant d'unité	Service de jour
1	Veille opérationnelle (1/2 bordée) + paramétreur de garde						
2		Met en œuvre les mesures résilientes de réception des demandes de secours : ► récupération des lignes de feu par les PVO ► engins BSPP «sentinelles» positionnés sur le terrain (*cf.* procédure BOPO) ► information des populations via CVO, mairies, médias... ► résilience via le 15 et le 17					
3		► prévient les partenaires BSPP de la perte des appels 18/112 (police, RATP, SDIS...) ► communique le numéro des 3 CSO aux partenaires	► informe les SAMU de la perte des appels 18/112 ► transmet le numéro des 3 CSO ► transfert des bilans urgents des chefs d'agrès vers les CSO (coordination médicale back-up) ► gestion décentralisée des AR	Met en œuvre les mesures d'informations destinées aux populations via les médias (Radio France, AFP, réseaux sociaux...)			
4	Le SOGCO désigne 2 opérateurs pour se rendre dans les PSAP suivants : ► CRAA 15 du SAMU 75 (+ 1 médecin BSPP) ► SIC DSTP 75						

ÉTAPE 3 MESURES VISANT À GARANTIR LA CONTINUITÉ DE L'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE AVANT L'ACTIVATION DU CTA DE DÉVOLUTION							
Actions	PFAU	EMO		BCOM	GIS & GAS	CCT	CCL5
	SRA / STA CHPT	Officier supérieur de garde CO	Médecin-chef coordination médicale			Commandant d'unité	Service de jour
5		Donne l'ordre aux CSO et PVO de passer en MD 5.1 ADAGIO					
6					CSO & PVO ► assurent la reprise du traitement de l'alerte ► assurent l'engagement des secours sur le GIS TC ► assurent le suivi des interventions et la gestion des moyens ► applique le MD 5.1 pour la réalisation de ces missions		
7					Assurent la coordination avec les CSO voisins (et le CSO GAS le cas échéant) notamment lorsque les demandes de secours intéressent un secteur voisin		
8					Assurent la remontée d'information vers l'EMO MD		

2.1.4. Étape 4 : Traitement de l'alerte et engagement des capacités en MD 5.1

ÉTAPE 4 TRAITEMENT DE L'ALERTE ET ENGAGEMENT DES CAPACITÉS EN MD 5.1 (traitement de l'alerte, engagement des capacités et suivi des interventions par CSO TC									
Actions	CO CHPT	EMO	GIS			GAS		CTA dévolution	Astreinte SIC Niv. 3
	SRA/ STA		CSO	PVO	Engins (& sentinelles)	CSO	PVO		
1		Confirme aux GIS la capacité des SAMU à réceptionner les bilans des chefs d'agrès			Transmission des bilans au SAMU du département				
2		Cellule Santé : ► assure la coordination des interventions SUàP en relation avec les SAMU et les 3 CSO (CM back-up) y compris la gestion des AR	Met à disposition de la CM back-up un poste de travail (1 médecin + 1 infirmier du centre médical du groupement)						
3			Désigne pour chaque centre de secours un MMA « sentinelle » à positionner sur un site prédéfini (*cf.* procédure BOPO)	Sonne le MMA « sentinelle » désigné					
4				► se dirige à l'adresse désignée ► assure la veille radio permanente sur SGAP OPS TC ► reçoit les demandes de secours verbales et retransmet au CSO					

ÉTAPE 4 TRAITEMENT DE L'ALERTE ET ENGAGEMENT DES CAPACITÉS EN MD 5.1
(traitement de l'alerte, engagement des capacités et suivi des interventions par CSO TC

Actions	CO CHPT SRA/ STA	EMO	GIS			GAS		CTA dévolution	Astreinte SIC Niv. 3
			CSO	PVO	Engins (& sentinelles)	CSO	PVO		
5			Donne l'ordre de suppression des règles omnibus ► PC CIS : EPM → EP 6 ► **CS avec 2 EP dont 1 modulaire** : soclage en 2 VSAV et 1 EP 6 ► **CS à 1 EP** : soclage en EP 6						
6			Donne l'ordre de suppression de l'emploi des status						
7			Met à jour le tableau synoptique de gestion des moyens du GIS en relation avec les PVO	Met à jour le tableau synoptique de gestion des moyens du LSO (Cie pour les PVO des PC d'unité)		Met à jour le tableau synoptique de gestion des moyens spécialisés du GAS	Met à jour le tableau synoptique des moyens spécialisés du LSO		
8			Ouvre un cahier de départ des secours : ► enregistre les interventions en cours non clôturées ► enregistre les nouvelles demandes de secours	Ouvre un cahier de départ des secours : ► enregistre les interventions en cours non clôturées ► enregistre les nouvelles demandes de secours					
9				► réceptionne les demandes de secours (lignes de feu, appels verbaux) ► engage les MMA disponibles de son LSO ► retransmet au CSO TC la demande de secours ► demande, le cas échéant, le complément des MMA nécessaires					
10			Instruit les demandes de secours reçues au CSO : ► engage les MMA ► sollicite les moyens du GAS le cas échéant ► sollicite les moyens publics ou privés nécessaires (*cf.* BSP 118.1)	Sonne les moyens engagés par le CSO		► engage les moyens spécialisés sollicités par les CSO GIS ► assure le suivi des moyens	Sonne les moyens spécialisés		
11		Assure le suivi des interventions particulières et la remontée d'informations vers les autorités	Assure la remontée d'information vers l'EMO MD dans les cas prévus par le règlement						

ÉTAPE 4 TRAITEMENT DE L'ALERTE ET ENGAGEMENT DES CAPACITÉS EN MD 5.1
(traitement de l'alerte, engagement des capacités et suivi des interventions par CSO TC

Actions	CO CHPT	EMO	GIS			GAS		CTA dévolution	Astreinte SIC Niv. 3
	SRA/ STA		CSO	PVO	Engins (& sentinelles)	CSO	PVO		
12			► assure le suvi des interventions ► tiens à jour le tableau synoptique ► assure le renforcement des interventions (en coordination avec les autres CSO, y compris le GAS si nécessaire)						
13								Lorsque la bordée d'opérateurs se présente au CTA de dévolution, elle prend en compte les outils SIOC	
14								Rend compte à l'EMO MD du début d'activation du CTA de dévolution	
15								L'OGCO prend contact avec l'astreinte SIC de Niv. 3 et convient de l'activation de la plateforme opérationnelle ADAGIO MD OPÉRATIONNEL	Confirme la disponibilité de la plateforme ADAGIO MD OPÉRATIONNEL
16								Début MD 3 sur plateforme ADAGIO MD OPÉRATIONNEL (uniquement CTA de dévolution) et mise à jour des moyens BSPP en relation avec les CSO	
17									Rend compte de la capacité de l'opérateur de téléphonie à basculer les lignes 18/112 vers le CTA de dévolution

Cette étape prend sa pleine mesure lorsque les appels de secours sont retransmis vers les CSO par les PVO, les services partenaires, les MMA « sentinelles », etc.
Cette étape se prolonge jusqu'à la mise en service fonctionnelle du CTA dévolution.

2.1.5. Étape 5 : Reprise de l'activité opérationnelle et suivi des interventions par le CTA dévolution

ÉTAPE 5
REPRISE DE L'ACTIVITÉ TÉLÉPHONIQUE ET SUIVI DES INTERVENTIONS PAR LE CTA DE DÉVOLUTION

Actions	CO CHPT	EMO MD	GIS			GAS		CTA dévolution	Astreinte SIC Niv. 3
	SRA / STA		CSO	PVO	Engins (& sentinelles)	CSO	PVO		
1								L'OGCO propose au colonel de garde de basculer les appels 18/112 vers le CTA de dévolution	
2		Le colonel de garde valide la bascule des appels 18/112 vers le CTA de dévolution							
3								L'OGCO ordonne à l'astreinte SIC de Niv. 3 d'effectuer la bascule des appels 18/112	Donne l'accord à l'opérateur de téléphonie de basculer les appels 18/112 vers le CTA de dévolution
4								Accuse réception de l'arrivée des appels 18/112	
5								Ordonne aux PVO de procéder à la reprise des lignes de feu par le CTA de dévolution (procédure 202/203)	
6				Procède à la bascule des lignes de feu (procédure 202/203)					
7		Prévient les partenaires de la BSPP de la reprise des appels 18/112 : ► police, SDIS, RATP... ► SAMU (cellule santé) ► médias, partenaires publics (cellule communication)							

ÉTAPE 5
REPRISE DE L'ACTIVITÉ TÉLÉPHONIQUE ET SUIVI DES INTERVENTIONS PAR LE CTA DE DÉVOLUTION

Actions	CO CHPT	EMO MD	GIS			GAS		CTA dévolution	Astreinte SIC Niv. 3
	SRA / STA		CSO	PVO	Engins (& sentinelles)	CSO	PVO		
8								Reprise de la réception et du traitement des appels 18/112 en MD 3	
9			Fin de la procédure MD 5.1 Les PVO et CSO se conforment à la procédure MD 3						
10					Levée du dispositif des engins « sentinelles »				
11	Levée du dispositif des opérateurs CRAA15 et DTSP75								
12								Demande à l'astreinte SIC de Niv.3 de faire procéder à la reprise des PVO, puis des CSO sur la plateforme opérationnelle ADAGIO MD OPÉRATIONNEL	Confirme la demande
13			Confirme l'ouverture des applications sur la plateforme ADAGIO MD OPÉRATIONNEL ► procèdent aux mises à jour des MMA ► effectuent l'aperçu dès que réalisé						
14	Dès la confirmation technique et fonctionnelle du bon fonctionnement des SIOC → reprise du mode nominal ► CTA dévolution et coordination médicale activés ► CSO GIS et GAS activés en mode nominal ► PVO GIS et GAS activés en mode nominal → reprise des status et de la modularité								
15		Levée de l'EMO posture crise							
16		EMO MD activé à CHPT au moyen de VATI + VSTI + VAC							
17	CCT CDT organise la relève des bordées sur le CTA de dévolution ainsi que la capacité de reprise éventuelle du CO CHPT								

Cette étape consiste à mettre en oeuvre le CTA de dévolution afin de revenir à un mode nominal de réception et de traitement des appels d'urgence.
Les CSO et les PVO retrouvent également leur mode de fonctionnement nominal.

2.2. MODE OPÉRATOIRE POUR LE RÉTABLISSEMENT DU FONCTIONNEMENT NOMINAL

Cette opération est effectuée en conservant le même environnement opérationnel ADAGIO que celui exploité sur le site du CTA de dévolution.

Cela permet d'éviter des perturbations dans le traitement des appels et le suivi des interventions.

Le changement d'environnement opérationnel ADAGIO (si nécessaire) peut être réalisé ultérieurement, à un moment ou l'activité le permet.

2.2.1. Étape 1 : Fin du traitement nominal des appels au CTA de dévolution

Début de la procédure des bascules des lignes 18/112 vers CO CHPT.

ÉTAPE 1 : FIN DU TRAITEMENT NOMINAL DES APPELS AU CTA DE DÉVOLUTION
Début de la procédure des bascules des lignes 18/112 vers CO CHPT

Actions	PFAU		CO			BOSI / CTI	CCT CDU	GSS	CTA dévolution
	SRA	STA	OGCO	MC CM	EMO				
1				Prévient les SAMU	Prévient les partenaires (SDIS, police, RATP, etc.)		Organise les bordées sur le CTA CHPT pour un fonctionnement nominal sans démunir le CTA de dévolution	Prépare le retour des opérateurs du CTA de dévolution	CTA de dévolution armé normalement OGCO du CTA de dévolution présent
2	Armée normalement	Armée normalement	Présence d'un OGCO au CO CHPT	Présence MCC Coordination médicale complète sur le CO CHPT	EMO posture renforcée				
3	Vérification SIOC	Vérification SIOC	Vérification SIOC	Vérification SIOC	Vérification SIOC	Vérification SIOC			
4	Confirme le bon fonctionnement des SIOC	Confirme le bon fonctionnement des SIOC	Confirme le bon fonctionnement des SIOC	Confirme le bon fonctionnement des SIOC	Confirme le bon fonctionnement des SIOC	Confirme le bon fonctionnement des SIOC			
5						Confirme la capacité de travail en mode nominal sur le site CHPT			

Cette étape consiste à vérifier le bon fonctionnement des SIOC sur le site de Champerret avant de permettre la bascule des lignes 18/112 sur le CO CHPT.

2.2.2. Étape 2 : Bascule des lignes 18/112 vers CO CHPT

ÉTAPE 2
BASCULE DES LIGNES 18/112 VERS CO CHPT

Actions	PFAU		CO			BOSI / CTI	CCT CDU	GPT	CTA dévolution
	SRA	STA	OGCO	MC CM	EMO			CSO / PVO	
1									OGCO du CTA de dévolution subordonné à l'OGCO du site CHPT
2			Propose le retour au fonctionnement sur le CO CHPT	Confirme la proposition		Confirme la proposition			
3					Le Colonel de garde décide la bascule des lignes 18/112 sur le CTA CHPT			Sont informés par message radio prioritaire	
4									
5						Effectue la bascule des lignes 18/112 avec l'opérateur téléphonie			

Cette étape consiste en la bascule des lignes 18/112 du CTA de dévolution vers le CTA CHPT.
Après réalisation, les appels d'urgence ne parviennent plus sur le site du CTA de dévolution.

2.2.3. Étape 3 : Retour au fonctionnement nominal de la PFAU CHPT

ÉTAPE 3
RETOUR AU FONCTIONNEMENT NOMINAL DU CTA CHPT

Actions	PFAU		CO			BOSI / CTI	CCT CDU	GPT	CTA dévolution
	SRA	STA	OGCO	MC CM	EMO			CSO / PVO	
1	Réception des appels 18/112	Traitement des appels 18/112 transmis au niveau 2 et des appels partenaires		Réception des bilans à la coordination médicale		Surveillance de l'acheminement des appels	Surveillance du fonctionnement du CTA		Les appels 18/112 ne parviennent plus au CTA de dévolution
2							Confirme le bon fonctionnement du CTA		
3				Prévient les SAMU du fonctionnement normal sur CHPT	Prévient les partenaires du fonctionnement normal sur CHPT			Vérification du bon acheminement des lignes de feu (les PVO effectuent un appel vers leur ligne de feu depuis un téléphone fixe ou mobile non BSPP)	
4			Propose la désactivation du CTA de dévolution						
5					Le colonel de garde décide la désactivation du CTA de dévolution				
6			Ordonne la désactivation du CTA de dévolution				Organise le retour des opérateurs du CTA de dévolution		Désactivation du CTA de dévolution

Cette étape consiste à revenir au fonctionnement nominal du CTA CHPT.
L'environnement opérationnel ADAGIO est le même que celui utilisé sur le CTA de dévolution au moment de la bascule des lignes 18/112.
Si un changement d'environnement opérationnel ADAGIO doit être effectué, il le sera postérieurement à la bascule des lignes 18/112

1. ANALYSE PCA

Crises	Risques	Mesures palliatives	Ressources	Autonomie	Partenaires
Énergétique	Perte d'infrastructure (CO)	▸ transférer les appels vers le CTA dévolution de MASS ▸ secourir électriquement	CSO ou site back-up GE fixe GE mobile	CTA DEVO MASS Autonomie GE à fixer GE mobile (convention)	ERDF
	Perte d'infrastructure (CSO)	▸ mode dégradé ADAGIO : RH bascule au CO ▸ armer un CSO back-up ▸ secourir électriquement	CSO ou site back-up GE fixe GE mobile	Site back-up à étudier et déterminer Autonomie GE à fixer GE mobile (convention)	
	Perte d'infrastructure (PVO)	▸ mode dégradé ▸ bascule du PVO ▸ secourir électriquement	Mode dégradé Site back-up GE fixe GE mobile	Site back-up à étudier et déterminer Autonomie GE à fixer (cartographie) GE mobile (convention)	
Climatique	Perte d'infrastructures CHPT STOU	▸ secourir les climatisations	Groupe climatisation mobile	Contrat de service	Entreprises privées
	Saturation capacité traitement CO	▸ transférer les appels vers le CTA dévolution de MASS ▸ planifier techniquement la capacité de traitement simultané des appels ▸ planifier les relèves	CSO ou site back-up à étudier et déterminer Capacité technique (X postes ?) RH de renfort formée a minima	CTA DEVO MASS Niveau de compétence minimal à enseigner à la RH de renfort (« débruiteurs ») Plan de rappel Capacité de soutien	France Télécom
Sanitaire	Perte d'effectif traitement d'appel (CO)	▸ mettre en place des mesures de prophylaxie ▸ mettre en place des procédures de traitement par des opérateurs non formés	Moyens sanitaires Capacité technique (déterminer le nombre de postes réception) RH de renfort formée à minima	Niveau de compétence minimal à enseigner à la RH de renfort (« débruiteurs ») Plan de rappel Capacité de soutien	
	Perte d'effectif en régie	▸ compenser les compétences perdues	Entreprises civiles (contrat de service)	Dépend des capacités à passer des marchés	Opérateurs
Informatique	Indisponibilité des SIOC (CHPT - STOU)	▸ mettre en place des sites back-up : CSO (téléphonie) ou autres	CSO, sites back-up	CTA DEVO MASS	PP (PFAU)
Majeure (crue centenale)	Pertes d'infrastructures	▸ planifier les mesures palliatives en fonction des scénarios et des mesures découlant des autres crises	OPLAN	Déterminées par l'OPLAN	Voir OPLAN

2. POINTS DÉCISIFS - REPRISE D'ACTIVITÉ

L'efficacité du PCA tout comme la marche vers la reprise de l'activité sont validés par la satisfaction successive ou simultanée de points décisifs constituant les critères vérifiant la continuité et la reprise de l'activité.

Crises	Risques	Points décisifs	Délais
Énergétique	Perte d'infrastructure (CO)	▸ appels transférés vers le CTA dévolution de MASS ▸ communiquer (BCOM) ▸ CO secouru électriquement ▸ infrastrusture CO redevenue opérationnelle	2 heures Voir contrat de service
	Perte d'infrastructure (CSO)	▸ mode dégradé ADAGIO : RH CSO basculée au CO ▸ CSO secouru électriquement ▸ CSO back-up armé ▸ infrastrusture CSO redevenue opérationnelle	Immédiat (réserve opérateurs) contrat de service 2 heures ?
	Perte d'infrastructure (PVO)	▸ mode dégradé mis en place ▸ bascule des droits ADAGIO du PVO ▸ secourir électriquement le PVO ▸ infrastrusture PSO redevenue opérationnelle	Immédiat Immédiat Voir contrat de service
Climatique	Perte d'infrastructures CHPT STOU	▸ climatisations secourues ▸ climatisations redevenues opérationnelles	Voir contrat de service
	Saturation capacité traitement CO	▸ appels transférés vers les CSO ou autres sites back-up ▸ relèves en place ▸ baisse de la sollicitation	Site back-up à étudier et déterminer
Sanitaire	Perte d'effectif traitement d'appel (CO)	▸ mesures de prophylaxie en place ▸ traitement par des opérateurs de circonstance	Immédiat (relèves par débruiteurs formés) puis différé (plan de rappels)
	Perte d'effectif en régie (CTI)	▸ retour à l'effectif normal	Fonction de la situation sanitaire
Informatique	Indisponibilité des SIOC (CHPT - STOU)	▸ sites back-up CSO (téléphonie) mis en place	Bascule technique (2 heures), à étudier et planifier Site back-up à étudier et déterminer
Majeure (crue centenale)	Pertes d'infrastructures	▸ mesures OPLAN effectives ▸ retour à la normale	Déterminés par l'OPLAN

GLOSSAIRE

A

AAD	arbre d'aide à la décision
AASC	association agréée de sécurité civile
ACR	arrêt cardio-respiratoire
ADAGIO	application de diffusion de l'alerte et de gestion informatisée des opérations
ADP	aéroport de Paris
AED MAP	application "bon samaritain"
ANTARES	adaptation nationale des transmissions aux risques et aux secours
ANTIPOL	antipollution
AP-HP	assistance publique - hôpitaux de paris
APRF	appareil de protection respiratoire filtrant
ARS	agence régionale de santé

B

BCOM	bureau communication
BER	boîtier émission réception
BOPO	bureau opérations préparation opérationnelle

C

CA	chef d'agrès
CCS	call center supervisor
CCT	compagnie de commandement et de transmissions
CCZ	centre de crise zonal
CDG	chef de garde
CDU	commandant d'unité
CES	centre d'exploitation et de surveillance (tunnel)
CGI	chef de garde incendie
CIAM	convention interdépartementale d'assistance mutuelle
CIC DOPC	centre d'information et de commandement direction de l'ordre public et de la circulation
CMA	code motif alerte
CO	centre opérationnel
COD	centre opérationnel départemental
CODIS	centre opérationnel départemental d'incendie et de secours
COGC	centre opérationnel de gestion des circulations
CONDOPS	conduite des opérations
COS	commandant des opérations de secours
COZ	centre opérationnel de zone
CRI	compte rendu d'intervention
CRRA	centre de réception et de régulation des appels
CRS	compagnie républicaine de sécurité
CSO	centre de suivi opérationnel
CSO TC	centre de suivi opérationnel territorialement compétent
CTAR	centre de traitement de l'alerte Roissy
CVO	centre de veille opérationnelle
CYNO	cynotechnique

D

DAE	défibrillateur automatisé externe
DAP	détachement à pied
DATI	dispositif d'alarme travailleur isolé
DCSSA	direction centrale du service de santé des armées
DDASS	direction départementale des affaires sanitaires et sociales
DDSV	direction départementale des services vétérinaires
DLT	intervention délestée
DN	départ normal

DOI	direction des opérations internes
DOPC	direction de l'ordre public et de la circulation
DPS	dispoditif prévisionnel de secours
DRPJ	direction régionale de la police judiciaire
DSA	défibrilateur semi-automatique
DSM	directeur des secours médicaux
DSPAP	direction de sécurité de proximité de l'agglomération parisienne

E

E CALL	système d'appel d'urgence embarqué
ELD	exploration longue durée
EMO	état-major opérationnel
EP	engin-pompe
EPM	engin-pompe modulaire
EPO	évaluation de la préparation opérationnelle
ERP	établissement recevant du public
ESAVI	embarcation de secours et d'assistance aux victimes et incendie
ÉTARÉ	établissement répertorié
EVASAN	évacuation sanitaire
EVT	événement
EXPLO	explosimètre

G

GAA	gilet anti agression
GDA	gestion des appels
GDO	gestion des opérations
GDR	gestion des rapports
GELD	groupe exploration longue durée
GIB	groupe intervention biologique
GIC	groupe intervention chimique
GIR	groupe d'intervention radiologique
GrDF	gaz réseau distribution France
GT	groupe de traitement (opérateurs)

H

HMB	hors mission Brigade

I

IGH	immeuble de grande hauteur
ITGH	immeuble de très grande hauteur
IMP	intervention en milieu périlleux
IMPER	indisponible manque de personnel
INPT	infrastructure nationale partageable des transmissions
INU	intervention non urgente
IPD	indisponible premier départ
IS	issue de secours
ITT	indisponible temporaire transit

K

KESA	kit élémentaire de sauvetage aquatique

L

LSO	lieu de stationnement opérationnel
LSPCC	lot de sauvetage et de protection contre les chutes

M

MEA	moyen élévateur aérien
MGO	marche générale des opérations
MIB	mission Brigade

MMA	moyen mobile autonome
MORPHÉE	modules de réanimation pour patient à haute élongation d'évacuation
MRSA	moteur de recherche de solutions d'alerte
MTNM	moyen de transport non médicalisé
MURG	moins urgent

N

NRBC	nucléaire radiologique biologique chimique

O

OBIDSIC	l'ordre de base interdépartemental des systèmes d'information et de communication
OBNSIC	l'ordre de base national des systèmes d'information et de communication de la sécurité civile
OCM	opérateur coordination médicale
ODE	ordre de départ
OGC	officier de garde compagnie
OGCO	officier de garde au centre opérationnel
ORSEC	organisation de la réponse de sécurité civile
OSRA	opérateur salle de réception des appels
OSG	officier supérieur de garde groupement

P

PARM	permanencier auxiliaire de régulation médicale
PAU	poste d'appel d'urgence
PC-TAC	poste de commandement tactique
PC-TC	poste de commandement territorialement compétent
PFANU	plateforme des appels non urgent de la préfecture de police
PFAU	plateforme des appels d'urgence
PG RATP	permanence générale de la régie autonome des transports parisiens
PMA	poste médical avancé
POI	plan d'opération interne
POL	police
PP	préfecture de police
PR	point repère
PVO	poste de veille opérationnelle

R

RAPASAN	rapatriement sanitaire
RB	réseau de base
RED	règle d'engagement des détachements
RO	règlement opérationnel
RSMU	recherche et sauvetage en milieu urbain

S

SAI	solution d'alerte incomplète
SAMU	service d'aide médicale urgente
SAP	secours à personne
SAR	solution d'alerte retenue
SAV	secours à victime
SDIS	service départemental d'incendie et de secours
SDLP	service de la protection
SEC	secours
SIA	spécialistes interventions aquatiques
SIC	système d'information et de communication
SIOC	système d'information opérationnel et de commandement
SIOP	section d'information opérationnelle et prévisionnelle
SIS	spécialistes interventions subaquatiques

SMG	structure modulaire gonflable
SNCF	société nationale des chemins de fer français
SOGCO	sous-officier de garde CO
SRA	salle de réception des appels
SSLIA	service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs
STA	salle de traitement des appels
SUAP	secours d'urgence à personne

T

TAU	téléphone d'appel d'urgence
TMD	transport de matières dangereuses
TU	très urgent

U

U	urgent
UMH	unité mobile hospitalière

V

VCO	visualisation de la couverture opérationnelle
VI NRBC	véhicule intervention NRBC
VO	ventilateur opérationnel
VP	voie publique
VPSP	véhicule de premiers secours à personne
VU	violence urbaine

Z

ZA	zone aéroportuaire
ZDI	zone de déploiement initial
ZVA	zone voisine aéroportuaire

N°

CNR 114	centre national relai des appels d'urgence pour personnes malentendantes
115	SAMU social
119	enfant maltraité



Achevé d'imprimer en 2019 sur les presses de
L'IMPRIMERIE DE LA BRIGADE de SAPEURS-POMPIERS de PARIS
1, place Jules Renard
75 017 PARIS

Dépôt légal : décembre 2018
ISBN N°9782901945796

