LP 08: Phénomènes de transport

Mathias Péault

Sources: Mathieu Sarrat, Diu

Pré-requis:

- 1. Équilibre thermodynamique
- 2. Premier et second principe
- 3. Électrocinétique

4.

Pour les docteurs, manip : Manip Elec Mathevet voir fichier joint

PRÉAMBULE

Par "phénomènes de transport" on entend habituellement TOUS les phénomènes de transports et donc classiquement : de particules (Fick), thermique (Fourier), électrique (Ohm) voire de quantité de mouvement (viscosité, Newton, pression Darcy etc) plus éventuellement les termes croisés (effets thermoélectriques: Peltier etc). Quoi qu'il en soit le lien logique est celui-ci: on maintient une différence d'un paramètre intensif (concentration, température, potentiel electrique, vitesse, pression...) et le système tend à revenir à l'équilibre par un flux de la quantité conjuguée (nb particules, energie thermique, charge, qté mvt, débit volumique...). Si le gradient n'est pas trop fort on peut faire l'hypothèse de la réponse linéaire: le courant est proportionnel au gradient (et opposé...).

Introduction

Jusqu'à présent nous avons considéré des systèmes à l'état d'équilibre thermodynamique et des transformations reliant deux états d'équilibre. Lorsqu'un système est en équilibre thermodynamique :

- les grandeurs intensives le caractérisant (pression, température, potentiel chimique, aimantation etc...) sont stationnaires (invariantes dans le temps) et homogènes (sans dépendance spatiale), ce qui se traduit par l'absence de flux de matière et d'énergie à l'intérieur du système;
- cela implique que ces mêmes grandeurs sont égales à celles du milieu extérieur à la frontière du système : égalité de la température, de la pression et du potentiel chimique (équilibre thermique, équilibre mécanique et équilibre chimique/osmotique simultanés). Une transformation n'aura lieu que si les variables décrivant le milieu extérieur changent, par exemple sous l'effet d'un opérateur.

Que se passe-t-il lorsque le système comporte des inhomogénéités? Lorsque l'on est hors équilibre? (Idée de réponse du milieu à la contrainte. Déjà rencontré dans d'autres domaines de la physique que la thermo sous 3 types de réponses. Un corps libre accélère (caractérisé par son inertie), un solide se déforme (sa raideur), un fluide s'écoule (conductivité).)

Commençons par un exemple pratique (2 béchers d'eau, une cartouche d'encre et un compas pour la percer) : si on verse une goutte d'encre dans un verre d'eau, on introduit une inhomogénéité de concentration en encre dans l'eau. On constate que l'encre se répand progressivement dans l'eau. Au bout d'un certain temps, la concentration en encre s'homogénéise. Si on utilise une cuillère pour mélanger, l'homogénéisation se fait bien plus rapidement. Dans les deux cas, on dit qu'il y a eu transport de matière, des régions de forte concentration vers les régions de faible concentration. Dans le premier cas, il n'y a pas eu de déplacement d'eau. Dans le second cas, si.

Concernant maintenant les transferts thermiques, nous avons tous rencontré cette situation. Lorsqu'on met en contact deux objets de températures différentes et qu'on attend suffisamment longtemps, la température finit par s'homogénéiser. Il y a eu transport d'énergie sous forme de chaleur, depuis le système le plus chaud vers le système le plus froid.

Nous nous focaliserons, dans cette leçon, sur le transport d'énergie thermique. Les analogies seront évidemment obligatoires, notamment pour la manip docteur où il préférable de sa lancer dans une manip non thermo par exemple celle que je propose ou bien le vase de Mariotte). Nous commencerons par rappeler certains éléments thermodynamiques essentiels, puis nous dériverons à l'aide de ces outils l'équation de la chaleur (sans terme source). Par une application nous trouverons les solutions de cette équation dans un cas bien précis (ou alors cas analogue). Enfin, nous relierons les éléments présentés aux phénomènes microscopiques.

1 DESCRIPTION MACROSCOPIQUE (À RÉSUMER EN 5MIN, IL FAUT VRAIMENT ALLER À L'ESSENTIEL OBJECTIF ÉQUATION 1.13 CF NOTES D'ETIENNE [SLIDES!], JE LAISSE MALGRÉ TOUT LA DISCUSSION COMPLÈTE DU COMPTE-RENDU DE MATHIEU CAR C'EST INTÉRESSANT)

1.1 ÉQUILIBRE THERMODYNAMIQUE LOCAL

Les notions de pression, de température ou de masse volumique sont en réalité des moyennes de grandeurs microscopiques, calculées en considérant la matière comme constituée de particules. Ces moyennes n'ont de sens que sur un volume élémentaire représentatif $d\mathcal{V}$, de longueur caractéristique L.

Élémentaire, car ce volume doit être de petite taille par rapport à la taille du système et par rapport à la taille des variations, des tendances, de grande échelle :

$$L << L_c, L_g \tag{1.1}$$

où L_c désigne la taille du système et L_g la longueur caractéristique des gradients macroscopiques.

Représentatif car il doit être suffisamment grand pour que l'on puisse moyenner les grandeurs microscopiques et faire disparaître leurs variations liées au caractère " granuleux " du milieu. Pour cela, il faut

$$L >> d, \ell \tag{1.2}$$

où ℓ désigne le libre parcours moyen et d la distance moyenne entre deux particules. Les collisions interviennent dans cette définition car elles participent à la relaxation des gradients.

Cette échelle de longueur, ni trop petite, ni trop grande, pour laquelle le système est localement homogène, mais permettant de tenir compte de profils de grandeurs physiques suffisamment doux, est qualifiée de mésoscopique.

Si cette échelle mésoscopique existe, il est possible de définir un équilibre thermodynamique local et alors on peut découper le système en volumes mésoscopiques pouvant être considérés comme des systèmes à l'équilibre thermodynamique. On pourra utiliser localement les notions de température, de pression, de masse volumique, et ces quantités pourront présenter des gradients à grande échelle dans le système. Choisissons un dV centré autour du point ${\bf r}$. On peut alors définir à tout instant t un équilibre thermodynamique local autour de ${\bf r}$, et définir une température en ce point $T({\bf r})$, un champ des vitesses si le milieu est déformable ${\bf v}({\bf r})$, une pression $p({\bf r})$, une masse volumique $\rho({\bf r})$ etc ...

Chaque élément de volume dV n'étant pas à l'équilibre avec ses voisins du fait des gradients, il en résulte l'existence d'échanges de matière ou d'énergie entre ces éléments de volume. Ce sont des transformations internes au système qui vont donner lieu aux phénomènes de transport dont nous allons parler. Ces transformations justifient la réintroduction du temps t comme dépendance des variables intensives $(T(\mathbf{r},t), p(\mathbf{r},t), \rho(\mathbf{r},t))$.

Dans ce cas, les grandeurs physiques moyennées sur $d\mathcal{V}$ comme la température, la pression, le champ des vitesses ou encore la densité volumique de particules ont un réel sens d'un point de vue statistique : elles sont représentatives de l'état des particules contenues dans le volume car il y a suffisamment de vraies particules dans $d\mathcal{V}$ et car la distribution statistique des grandeurs microscopiques est voisine d'une gaussienne (grâce aux collisions).

REMARQUE

Dans un état d'équilibre thermodynamique, dV correspond en fait au volume de tout le système, ce dernier étant homogène à l'échelle mésoscopique et à l'échelle macroscopique.

MÉTHODE GÉNÉRALE

Pour décrire un phénomène de transport de façon macroscopique, nous allons procéder avec la méthode générale suivante :

- Etape 1 : faire un bilan de la quantité transportée pour obtenir une équation de conservation (masse, charge, énergie interne, quantité de mouvement),
- Etape 2 : modéliser les flux de matière et d'énergie,
- Etape 3: combiner ces deux points.

1.2 BILAN D'UNE GRANDEUR EXTENSIVE

1.2.1 Grandeur extensive X

Soit X une grandeur extensive quelconque, dans un système de volume *V* **délimité par une surface fixe de contrôle** S. En raison de l'équilibre thermodynamique local, la quantité de X

contenue dans dV s'écrit

$$dX = x_v(\mathbf{r}, t)dV$$
, où x_v désigne la densité volumique de X. (1.3)

Pour le système complet,

$$X = \iiint x_{v}(\mathbf{r}, t) dV. \tag{1.4}$$

Exemples : charge électrique, masse, quantité de mouvement

1.2.2 BILAN DE X

Soit un système de volume V. Entre $t_1 = t$ et $t_2 = t + dt$, où dt est infinitésimal, X varie de dX: La surface de contrôle S étant fixe, V(t + dt) = V(t) et

$$dX = X(t+dt) - X(t) = \iiint x_{\nu}(\mathbf{r}, t+dt) d\mathcal{V} - \iiint x_{\nu}(\mathbf{r}, t) d\mathcal{V} = dt \iiint \frac{\partial x_{\nu}}{\partial t} d\mathcal{V}.$$
 (1.5)

Par ailleurs, on peut écrire

$$dX = \delta X^r + \delta X^c, \tag{1.6}$$

où δX^r est la quantité échangée avec le milieu extérieur et δX^c la quantité créée (ou détruite) dans le système. Ces quantités sont positives si le milieu reçoit/créée, négatives s'il donne/détruit.




Figure 1: Schéma de support pour le bilan local, refaire au tableau.

1.2.3 TERME D'ÉCHANGE

À travers dS et pendant dt, le système échange avec le milieu extérieur une quantité

$$d\Phi_X dt = -dt \, \mathbf{J}_X \cdot \mathbf{n} dS,\tag{1.7}$$

où $d\Phi_X$ est un flux de X échangé avec le milieu extérieur et \mathbf{J}_X une densité surfacique de flux (ou densité de flux tout court). Si \mathbf{J}_X est parallèle à la surface, il n'y a pas d'échange. S'il est perpendiculaire à la surface, l'échange est maximal, d'où le produit scalaire. Á travers toute la surface du système, on a finalement

$$\delta X^r = -dt \oiint \mathbf{J}_X \cdot \mathbf{n} dS \,. \tag{1.8}$$

On doit distinguer deux types de contributions dans $J_X(\mathbf{r}, t)$:

• la densité de courant de **convection J** $_X^{\rm CONV}$, liée à un déplacement moyen de matière (déplacement global d'une particule fluide directement lié à la valeur locale du champ des vitesses) :

$$\mathbf{J}_{X}^{\text{CONV}}(\mathbf{r},t) = n_{v}\mathbf{v},\tag{1.9}$$

où $\mathbf{v} = \mathbf{v}(\mathbf{r}, t)$ désigne le champ des vitesses du milieu continu par rapport au référentiel d'étude et $n_v(\mathbf{r}, t)$ est la densité volumique de particules. En effet, un élément de matière dont le centre de masse traverse $d\Sigma$ pendant dt à la vitesse \mathbf{v} se trouve à l'instant t contenu dans un cylindre de volume $\mathbf{v}dt \cdot \mathbf{n}d\Sigma$.

• le courant de **conduction** J_u^{COND} , lié au phénomène de diffusion, est défini comme la différence entre J_u et le courant de convection J_u^{CONV} :

$$\mathbf{J}_{u}^{\text{COND}}(\mathbf{r},t) = \mathbf{J}_{u} - \mathbf{J}_{u}^{\text{CONV}}.$$
 (1.10)

Dans toute la suite nous supposerons l'absence de convection dans le système.

1.2.4 TERME DE CRÉATION

On définit un taux de création locale, par unité de temps et de volume τ_c . Ainsi,

$$\delta X^c = dt \iiint \tau_c dV \,. \tag{1.11}$$

1.2.5 ÉQUATION DE CONSERVATION

En réunissant toutes les expressions calculées précédemment et en simplifiant par dt :

$$\iiint \frac{\partial x_v}{\partial t} dV + \oiint \mathbf{J}_X \cdot \mathbf{n} dS = \iiint \tau_c dV. \tag{1.12}$$

En utilisant le théorème de Green-Ostrogradsky et le fait que cette équation soit vraie quelque soit *V*, on obtient

$$\boxed{\frac{\partial x_v}{\partial t} + \operatorname{div} \mathbf{J}_X = \tau_c}.$$
(1.13)

1.3 QUELQUES EXEMPLES DE GRANDEURS TRANSPORTÉES (SLIDES OU À L'ORAL TRÈS RAPIDEMENT CAR PEUT AMENER DES QUESTIONS QUE VOUS NE SOUHAITEZ PAS FORCÉMENT)

1.3.1 PARTICULES

Il est possible d'établir une équation de conservation analogue pour toute grandeur extensive caractéristique d'un système, pourvu qu'un équilibre thermodynamique local soit défini.

La densité volumique de masse et la densité volumique particulaire du système sont définies comme

$$M = \iiint \rho dV$$
 et $N = \iiint n_{\nu} dV$, (1.14)

M et N étant la masse totale et le nombre total de particules contenus dans le système de volume \mathcal{V} . Ainsi, en l'absence de réaction chimique ou nucléaire (sinon on ajoute des termes source), l'équation de conservation du nombre de particules s'écrit

$$\boxed{\frac{\partial n_{\nu}}{\partial t} + \operatorname{div} \mathbf{J}_{n} = 0},\tag{1.15}$$

où n_V désigne la densité volumique de particules.

Si on suppose un transport purement convectif de particules, $J_n = n_v \mathbf{v}$: en multipliant par la masse des particules, on obtient l'équation de continuité de la mécanique des fluides :

$$\frac{\partial \rho_m}{\partial t} + \operatorname{div}\left(\rho_m \mathbf{v}\right) = 0 \,, \tag{1.16}$$

où $\rho_m = mn_v$ est la densité volumique de masse locale.

1.3.2 CHAMP ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Considérons le champ électromagnétique comme système. Ce problème est un peu plus exotique que les précédents, car un milieu matériel n'est pas nécessaire à l'existence d'un champ électromagnétique. On a alors l'équation suivante

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\epsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0} \right) + \operatorname{div} \mathbf{R} = -\mathbf{E} \cdot \mathbf{J}_q$$
 (1.17)

où $\mathbf{R} = \mathbf{E} \times \mathbf{B}/\mu_0$ est le vecteur de Poynting (densité de flux d'énergie électromagnétique) et \mathbf{J}_q est la densité de courant électrique. Cette équation est physiquement assez complexe, car

elle fait intervenir l'effet Joule, un transfert d'énergie du champ électrique vers les particules chargées (milieu extérieur dans notre modèle). Le vecteur de Poynting décrit quant à lui un transport par rayonnement.

2 LE TRANSPORT DE CHALEUR

On va s'intéresser au transport d'énergie sous forme de chaleur.

2.1 Modes de transport de la chaleur

Il existe trois grands modes de transport de la chaleur : (divulgâchage: on présente tout mais on se concentre sur la conduction thermique dans la suite)

• conduction: elle requiert un milieu matériel et naît de l'inhomogénéité de l'agitation thermique. Elle conduit à l'homogénéisation de l'agitation thermique par transfert d'énergie de proche en proche. Cette homogénéisation se fait grâce aux collisions dans les milieux fluides (gaz, liquides), et grâce aux vibrations du réseau cristallin (solides isolants électriques) ou à la circulation des électrons de conduction (solides conducteurs électriques chauds). De façon intuitive, on comprend qu'elle est surtout efficace sur de courtes distances (plusieurs fois le libre parcours moyen dans un gaz, plusieurs fois la taille caractéristique du réseau cristallin dans un solide isolant)

Exemples : de l'énergie est transportée par conduction

- lorsqu'on plaque sa main contre un fer à repasser brûlant,
- lorsqu'un glaçon déposé sur une surface à température ambiante fond.
- convection: elle requiert un milieu matériel fluide (liquide ou gaz) ou hautement déformable (manteau terrestre, métaux en fusion[je laisse ça là mais je suis pas spécialiste en manteau terrestre)]). La matière voyage et transporte avec elle son énergie interne, qui est ainsi transportée d'un point à un autre. Elle peut ensuite être communiquée par simple contact avec la matière environnante, par conduction. Ces deux modes de transport sont souvent couplés. C'est un mode de transport efficace sur des distances importantes (tant que l'énergie n'est pas dissipée d'une autre manière), qui écrase assez vite la conduction.

Exemples : de l'énergie est transportée par convection

- lorsqu'en approchant les mains au-dessus d'un feu, on sent de l'air chaud monter (convection naturelle),
- lorsqu'on se refroidit en utilisant un éventail (convection forcée).

• rayonnement : c'est le seul des trois modes à pouvoir fonctionner dans le vide absolu. Le rayonnement se propage dans le vide ou dans un milieu transparent. Un objet chaud émet un rayonnement électromagnétique dans tout l'espace. Ce rayonnement pourra être réabsorbé par un autre objet, situé beaucoup plus loin (distances astronomiques s'il n'y a pas d'absorption au milieu du chemin), qui verra son énergie interne augmenter.

Exemples: de l'énergie est transportée par rayonnement

- Le Soleil
- lorsqu'on ressent la chaleur d'un feu de bois à plusieurs mètres du foyer,
- lorsqu'on ressent la chaleur dégagée par une ampoule électrique à une distance de 1m (il n'y a pas de circulation d'air pour la véhiculer, et c'est trop loin de la source pour être de la conduction).
- moi. Dans mes bons jours je suis étincelant

Durant le reste de cette leçon, nous allons principalement nous intéresser à la conduction thermique, résultant d'un processus de diffusion d'énergie. On établira toutefois des analogies avec la diffusion de particules, la conduction électrique et la diffusion de quantité de mouvement (selon les manips ou vos choix d'applications si vous voulez absolument parler de viscosité par exemple), les méthodes de raisonnement et les équations qui en découlent étant très similaires.

2.2 BILAN D'ÉNERGIE INTERNE

Soit un système au repos à l'échelle macroscopique (centre de masse immobile), mécaniquement isolé (pas de force ou champ extérieur agissant sur lui), de volume $\mathcal V$ constant délimité par une surface fermée Σ . Dans toute la suite, on suppose $\delta U^c=0$: pas de "source" d'énergie à l'échelle mésoscopique (cela pourrait être la chaleur dégagée par des réactions chimiques ou nucléaires, par exemple). L'énergie interne du système est définie comme

$$U = \iiint n_u(\mathbf{r}, t) \ d\mathcal{V}$$
 (2.1)

et on trouve l'équation de conservation de l'énergie

$$\frac{\partial n_u}{\partial t} + \operatorname{div} \mathbf{J}_u = 0 \tag{2.2}$$

vérifiée en tout point du système.

2.2.1 Utilisation du Premier Principe

Il s'agit maintenant de connecter l'équation de conservation (issue d'une modélisation de type milieu continu du problème) aux principes physiques de la thermodynamique, que l'évolution du système doit respecter. Le Premier Principe stipule que

$$dU = \delta Q, \tag{2.3}$$

en l'absence d'échange d'énergie sous forme de travail.

On a donc

$$\delta U^r = \delta Q = -dt \oiint \mathbf{J}_u \cdot \mathbf{n} dS, \tag{2.4}$$

où \mathbf{J}_u correspond à une densité surfacique de flux de chaleur.

2.3 LOI DE FOURIER (1822)

En étudiant la conduction thermique, Joseph Fourier a établi à partir de **considérations expérimentales** la loi qui porte aujourd'hui son nom. Il s'agit donc d'une **loi phénoménologique**. **En l'absence d'échanges sous forme de travail et de convection**, la densité surfacique de flux d'énergie interne peut s'écrire

$$\boxed{\mathbf{J}_{u}^{COND} = -\lambda \operatorname{\mathbf{grad}}(T)}.$$

Autrement dit, Fourier suppose que la densité de flux de chaleur en tout point est proportionnelle au gradient de température local. On retrouve le **lien entre diffusion et agitation thermique non homogène** mentionné dans l'introduction. Ici, $T = T(\mathbf{r}, t)$ désigne le champ de température, défini en tout point du système.

La grandeur λ est la **conductivité thermique**, mesurée en W.m⁻¹.K⁻¹.

2.3.1 Ordres de grandeur

Manip qualitative : déposons un glaçon identique sur deux surfaces : l'une est faite de bois, l'autre de métal (poêle). Le glaçon déposé sur le métal fond plus vite que celui déposé sur le bois, parce que la conductivité thermique du métal est supérieure à celle du bois. Quelques ordres de grandeur pour se donner une idée $(W.m^{-1}.K^{-1})$:

Matériau	$\lambda (W.m^{-1}.K^{-1})$
Eau	0.6
Air	24×10^{-3}
Cuivre	389
Bois et contreplaqué	×10 ⁻¹
Béton	1
Verre	1
Acier	×10 ¹
Diamant	10^{3}

Figure 2: Ordres de grandeur de la conductivité thermique dans différents matériaux

De façon générale

solide métallique
$$>$$
 solide non-métallique \ge liquide $>$ gaz (2.6)

Les bons conducteurs électriques sont assez souvent bons conducteurs de chaleur, car ce sont les mêmes porteurs qui transportent les deux quantités. La réciproque n'est pas forcément vraie (diamant, isolant électrique).

2.3.2 REMARQUE 1: INTRODUCTION DU SECOND PRINCIPE DANS LE MODÈLE

En accord avec le Second Principe, l'énergie thermique diffuse spontanément du chaud vers le froid, donc dans la direction opposée au gradient de température, d'où le signe moins dans (2.5).

2.3.3 REMARQUE 2: ANALOGIES. PEUT-ÊTRE UN TABLEAU QUI REGROUPE TOUT?

Les lois phénoménologiques de type Fourier, traduisant une proportionnalité entre conséquence (une densité de courant) et une cause modélisée par le gradient d'une variable intensive, sont monnaie courante pour décrire, en première approximation, les phénomènes de transport.

Le transport de **charge électrique par conduction** est décrit localement par la **loi d'Ohm locale** (DRUDE 1900: dissipation) :

$$\mathbf{J}_{e}^{COND} = \sigma \mathbf{E}.\tag{2.7}$$

où σ est la conductivité électrique du milieu supposé isotrope, mesurée en Siemens par mètre(S/m). Pour les métaux, elle est supérieure à 10^6 S/m, pour les semi-conducteurs elle est comprise entre 10^{-6} et 10^4 (graphite) S/m. Si le champ **E** est d'origine purement électrostatique, alors **E** = -**grad**(V), où V est le potentiel électrostatique.

Le transport de **particules par conduction**, comme dans le cas de la goutte d'encre plongée dans l'eau, est décrit localement par la **loi de Fick** :

$$\mathbf{J}_{n}^{COND} = -D \operatorname{\mathbf{grad}}(n_{v}), \tag{2.8}$$

où D est le coefficient de diffusion, mesuré en m^2s^{-1} .

Enfin, supposons un fluide animé par un champ des vitesses dirigé selon z, inhomogène dans la direction x (cisaillement). Le transport de **quantité de mouvement dans un fluide du fait de sa viscosité**, obéit localement à la relation

$$\mathbf{J}_{\mathbf{p}}^{COND} = -\eta \left(\frac{\partial v_z}{\partial x} \right) \mathbf{e}_x, \tag{2.9}$$

avec η la viscosité dynamique, mesurée en Poiseuille (Pl). Pour l'eau, $\eta = 10^{-3}$ Pa.s, pour l'air $\eta = 10^{-5}$ Pa.s, pour le miel $\eta \simeq 10$ Pa.s et pour la glycérine $\eta = 1.5$ Pa.s.

2.3.4 REMARQUE 3 : LIMITES DE VALIDITÉ

Ce lien simple entre cause (un gradient de température) et conséquence (un courant) n'est pas valable dans tous les cas :

- le gradient doit rester assez faible pour que la linéarité soit vérifiée;
- le gradient ne doit pas varier trop vite dans le temps, sinon la réponse n'est plus instantanée;
- dans un milieu anisotrope, le gradient et la densité de courant ne sont pas nécessairement colinéaires. La conductivité thermique est modélisée dans ce cas par un tenseur.

2.4 ÉQUATION DE DIFFUSION THERMIQUE

On combine l'équation locale de conservation de l'énergie (2.2) avec la loi de Fourier (2.5):

$$\frac{\partial n_u}{\partial t} + \operatorname{div}(-\lambda \operatorname{grad}(T)) = 0, \tag{2.10}$$

Définissons l'énergie interne par unité de masse, u, telle que, pour une particule fluide de volume dV, de masse dm et d'énergie interne dU:

$$n_u = \frac{dU}{dV} = \frac{dU}{dm} \frac{dm}{dV} = \rho_m u, \tag{2.11}$$

où ρ_m est la densité volumique de masse définie plus haut.

Supposons que ρ_m soit stationnaire (acceptable en l'absence de convection) et λ soit homogène. Dans ce cas, (2.10) devient

$$\rho \frac{\partial u}{\partial t} - \lambda \left(\Delta T \right) = 0, \tag{2.12}$$

où le symbole Δ désigne l'opérateur Laplacien.

En l'absence de convection

$$du = \frac{\partial u}{\partial t} dt$$
, et, d'après le Premier Principe, $du = c_V dT$. (2.13)

en l'absence de variation de volume. Rappelons que c_V désigne la capacité calorifique massique à volume constant. Toujours sans convection,

$$dT = \frac{\partial T}{\partial t}dt,\tag{2.14}$$

d'où, en rassemblant les morceaux, l'équation de diffusion thermique

$$\frac{\partial T}{\partial t} = a\Delta T \ . \tag{2.15}$$

La grandeur

$$a = \frac{\lambda}{\rho c_V} \tag{2.16}$$

désigne le coefficient de diffusion thermique, ou **diffusivité thermique** mesuré en m^2s^{-1} (on utilise plutôt c_p (ils sont semblables pour les phases condensées) car c'est la grandeur expérimentalement pertinente). Important: a ou D est dimensionnée selon $[D]=L^2/T$. Ainsi, $T=L^2/D$ (ou $L=\sqrt{DT}$): la distance couverte par le phénomène croit comme \sqrt{T} contrairement au régime balistique L=vT proportionnel au temps. (Mathieu en reparle plus tard)

Cette équation implique une dérivée première par rapport au temps et une dérivée seconde par rapport à l'espace : ce n'est pas une équation d'onde (d'ailleurs une onde se propage indéfiniment dans le milieu; la solution de l'équation de diffusion s'amortit exponentiellement : c'est l'effet de peau).

2.4.1 Remarque 1: Cas uni-dimensionnel

En coordonnées cartésiennes : T = T(x, t),

$$\boxed{\frac{\partial T}{\partial t} = a \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}}.$$
 (2.17)

2.4.2 Remarque 2 : Théorème de superposition

Cette équation différentielle est linéaire : le théorème de superposition est applicable.

2.4.3 Remarque 3: Irréversibilité

L'équation n'est pas invariante par rapport à l'opération de renversement du temps $t \to -t$. C'est une manifestation de l'irréversibilité fondamentale du processus de diffusion. Les quantités transportées se déplacent spontanément dans le sens opposé au gradient qui génère le transport.

2.4.4 REMARQUE 4: ANALOGIE AVEC LE TRANSPORT DE PARTICULES

La diffusion de particules obéit à l'équation

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D \,\Delta n,\tag{2.18}$$

où D est le coefficient de diffusion particulaire, qui s'exprime lui aussi en m^2/s . Le coefficient de diffusion dépend de la nature de la particule qui diffuse et du milieu dans lequel elle diffuse. Cette équation a exactement la même forme que l'équation de diffusion thermique.

2.4.5 Remarque 5 : Ordres de grandeurs de coefficients de diffusion

Déterminer la valeur d'un coefficient de diffusion est une première approche pour caractériser un phénomène de transport diffusif dans un système. Voici quelques ordres de grandeurs pour :

• le transport de chaleur

Milieu	a (m ² /s)
Cuivre	10^{-4}
Acier	10^{-5}
Béton	5×10^{-7}
Eau	10^{-7}
Air	2×10^{-5}

• le transport de matière

Type de diffusion	D (m ² /s)
Molécules dans un gaz	10^{-6} à 10^{-4}
Molécules dans un liquide	10^{-12} à 10^{-8}
Atomes dans un solide	10^{-30} à 10^{-16}

3 RÉSOLUTION DE L'ÉQUATION DE DIFFUSION (CHOIX ASSEZ LIBRE LES DOCTEURS EN PROFITENT POUR INTRODUIRE LEUR MANIP)

3.1 EN RÉGIME STATIONNAIRE

EXPRESSION DU CHAMP DE TEMPÉRATURE

En régime stationnaire, l'équation de diffusion de la chaleur se résume à l'équation de Laplace

$$\Delta T = 0. (3.1)$$

D'autre part, l'équation de conservation de l'énergie implique

$$\operatorname{div} \mathbf{J}_{u} = 0, \tag{3.2}$$

donc une densité surfacique de flux d'énergie homogène dans tout le système.

Pour un problème uni-dimensionnel : $T(\mathbf{r},t)=T(x)$ et $\mathbf{J}_u=J_u\mathbf{e}_x=-\lambda\,\frac{dT}{dx}$, d'où

$$\frac{d^2T}{dx^2} = 0 \qquad \Rightarrow \qquad \frac{dT}{dx} = \text{cte} = -\frac{J_u}{\lambda} \tag{3.3}$$

ďoù

$$T(x) = -\frac{J_u}{\lambda}x + \text{Cte}$$
(3.4)

avec Cte = T(x = 0): les **conditions de bord** vont nous permettre de préciser la solution.

RÉSISTANCE THERMIQUE

On veut isoler une pièce à température T_1 de l'air extérieur, considéré comme thermostat de température T_0 . Pour cela on interpose un mur, isolant d'épaisseur e_1 , de surface S et de conductivité thermique λ_1 entre les deux milieux. Loin du plafond et loin du sol, on peut considérer qu'il y a invariance par translation selon y et z. Le problème est donc unidimensionnel. On se place en régime stationnaire. Dans le mur, le profil de température est donc donné par la solution à l'équation de diffusion la chaleur établie juste au-dessus :

$$T(x) = -\frac{J_u}{\lambda_1} x + T_0. \tag{3.5}$$

On a donc

$$T(e_1) = T_1 = -\frac{J_u}{\lambda_1} e_1 + T_0 \tag{3.6}$$

Introduisons l'intensité du flux thermique I_u , définie comme $I_u = J_u S$. Ainsi, la relation qui lie $T_0 - T_1$ à I_u ,

$$T_0 - T_1 = I_u \frac{e_1}{\lambda_1 S},\tag{3.7}$$

est **de la forme de la loi d'Ohm globale en électrocinétique**. La différence de température joue le rôle de la tension, et l'intensité du flux thermique celui de l'intensité du courant électrique. Ce n'est pas surprenant compte tenu de la similitude entre la loi de Fourier et la loi d'Ohm locale

On peut donc définir en général une **résistance thermique**, mesurée en $K.W^{-1}$,

$$R_{th} \equiv \frac{T_0 - T_1}{I_u}$$
, qui dans notre cas vaut $R_{th} = \frac{e_1}{\lambda_1 S}$. (3.8)

Lorsque cette résistance est faible, elle conduit bien la chaleur. Lorsqu'elle est forte, elle isole. Les lois de composition des résistances thermiques sont les mêmes que pour les résistances électriques :

- deux résistances thermiques R_1 et R_2 placées en série sont équivalentes à une résistance $R_1 + R_2$;
- lorsque deux résistances thermiques sont associées en parallèle, ce sont les conductances thermiques $1/R_{th}$ qui s'ajoutent.

EXPÉRIENCE: MESURE D'UNE CONDUCTIVITÉ ÉLECTRIQUE (MATHIEU)

La conductivité électrique dans un métal n'est pas un phénomène de diffusion. La conduction n'est donc pas nécessairement un phénomène de diffusion. Dans un métal, l'équation de Poisson s'écrit

 $\Delta V = -\frac{\rho}{\epsilon_0},\tag{3.9}$

avec V le potentiel électrique et ρ la densité volumique de charge. Ce n'est pas une équation de diffusion. Néanmoins, la densité volumique de charge est nulle en régime stationnaire, du fait de la neutralité électrique du conducteur. On retombe sur une équation de Laplace typique de la diffusion en régime stationnaire.

On peut donc établir une analogie entre conduction thermique et conduction électrique (même équation en régime stationnaire, loi phénoménologique de même forme). La solution sera du même type que celle établie pour l'équation de la chaleur :

$$V_A - V_B \equiv U = RI, \tag{3.10}$$

entre deux bornes A et B entre lesquelles circule un courant électronique d'intensité *I*. Dans cette expression, R est la **résistance électrique** du conducteur

$$R = \frac{\ell}{\sigma S} \tag{3.11}$$

où ℓ désigne la longueur du conducteur et S sa section.

On souhaite mesurer la conductivité électrique σ du cuivre : pour cela on fait circuler un courant constant dans un fil de cuivre entre deux bornes séparées d'une longueur L qu'on peut faire varier. On trace U = f(L) et on mesure S au pied à coulisses.

$$\lambda = 401 \,\mathrm{W.m^{-1}.K^{-1}} \quad \sigma = 59.6 \times 10^6 \,\mathrm{S.m^{-1}}$$
 (3.12)

TEMPÉRATURE DE CONTACT

On colle un second conducteur, de nature différente, au premier. On reste en régime stationnaire et on suppose que les températures T_0 et T_2 sont maintenues constantes. On a alors

$$T_0 - T_c = I_u R_1 \tag{3.13}$$

et

$$T_0 - T_2 = I_u (R_1 + R_2) (3.14)$$

ďoù

$$T_0 - T_c = \frac{R_1}{R_1 + R_2} (T_0 - T_2) \tag{3.15}$$

On reconnaît une expression analogue au diviseur de tension.

En supposant des plaques de même épaisseur $e \equiv e_1 = e_2$, la température de contact T_c s'écrit :

$$T_c = \frac{R_2 T_0 + R_1 T_2}{R_1 + R_2} = \frac{\frac{e_2}{\lambda_2} T_0 + \frac{e_1}{\lambda_1} T_2}{\frac{e_1}{\lambda_1} + \frac{e_2}{\lambda_2}} = T_c = \frac{T_0 \lambda_1 + T_2 \lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2}.$$
 (3.16)

EXEMPLE: CONTACT D'UNE MAIN AVEC UNE PLAQUE CHAUFFÉE

- Main à température $T_2 = 293 \text{K}$ ($\lambda_2 = 0.5$) S.I. au contact d'une plaque de cuivre à $T_1 = 373 \text{K}$ ($\lambda_1 = 390 \text{ S.I.}$) : $T_c \simeq 373 \text{K}$.
- La même main (ou ce qu'il en reste) au contact d'une plaque de bois portée à T_1 = 373K, comme le cuivre auparavant. On trouve $T_c \simeq 316K$, soit 43 degrés Celsius, une température supportable.

Le cuivre conduit tellement bien la chaleur que la température est quasiment homogène dans toute la plaque. On se brûle au contact. Ce n'est pas le cas avec le bois, qui bloque la chaleur.

EXPÉRIENCE BIS: MONTAGE ÉLECTRONIQUE DU FICHIER BUP JOINT (TOUT SAUF RÉPONSE IMPULSIONNELLE) À VOIR EN TP

Faire le parallèle entre conduction thermique et l'approche électrocinétique. La conductivité thermique est modélisée par les résistances électriques, la capacité thermique par la capacité électrique des condensateurs.

3.2 EN RÉGIME NON-STATIONNAIRE (PAS BESOIN SI ON FAIT LA DEUXIÈME MANIP, RÉSERVÉ POUR LES NON-DOCTEURS, DISCUSSION INTÉRESSANTE SUR L'ANALYSE DIMENSIONNELLE VUE PRÉCÉDEMMENT)

Pour résoudre l'équation de diffusion, il nous faut :

- des conditions aux limites du domaine où aura lieu la diffusion,
- la condition initiale.

On s'intéresse à l'évolution d'une goutte d'encre dans un milieu. Pour simplifier le problème, on travaillera à une dimension. L'équation de diffusion de l'encre s'écrit

$$\frac{\partial n_v}{\partial t} = D \frac{\partial^2 n_v}{\partial x^2}.$$
 (3.17)

Pour t > 0, on peut montrer que la solution s'écrit

$$n(x,t) = \frac{N_0}{2\sqrt{D\pi t}} \exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right) \quad \text{avec} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} dx \, n(x,t) = N_0 \tag{3.18}$$

le nombre total de particules d'encre.

On peut évaluer la taille de la tâche d'encre en calculant la largeur à mi-hauteur de la fonction n(x,t), L(t):

 $n\left(\frac{L}{2},t\right) = \frac{n_0(t)}{2} \tag{3.19}$

d'où, en utilisant l'expression de n dans les deux termes, puis en passant au logarithme

$$L = 4\sqrt{\ln 2Dt} \propto \sqrt{Dt}.$$
 (3.20)

Ce comportement est caractéristique des phénomènes de diffusion et permet d'expliquer pourquoi la conduction n'est pas efficace pour transporter de l'énergie sur de grandes distances par rapport à la convection. On peut le retrouver par analyse dimensionnelle de l'équation de diffusion, en posant τ^* et L^* respectivement le temps caractéristique du phénomène de diffusion et la longueur caractéristique du gradient de n. Par analyse dimensionnelle de l'équation de diffusion, on trouve

$$L^* \sim \sqrt{a\tau^*} \propto \sqrt{\tau^*}. \tag{3.21}$$

Si l'évolution du champ de densité est dominée par la convection, on a plutôt

$$\frac{\partial n}{\partial t} + \operatorname{div}(n\mathbf{v}) = 0, (3.22)$$

où on a introduit une densité volumique de courant de convection via \mathbf{v} , qui est une vitesse moyenne locale (i.e. le champ des vitesses) non-nulle. L'analyse dimensionnelle donne

$$L* \sim \nu \tau^* \propto \tau^*. \tag{3.23}$$

Pour transporter sur de longues distances, la convection est bien plus efficace (plus rapide). On a pu le constater en agitant le liquide dans lequel on avait versé une goutte d'encre.

4 LIENS AVEC UNE DESCRIPTION MICROSCOPIQUE

Nous avons établi les lois décrivant les phénomènes de diffusion à l'échelle macroscopique. La conductivité thermique (ainsi que les autres coefficients de diffusion mentionnés plus haut) est définie comme une constante à mesurer. Il est possible de relier cette grandeur aux propriétés microscopiques du système.

4.1 MARCHE ALÉATOIRE

Nous allons commencer par expliquer la relation entre longueur de gradient et temps de diffusion pour un gaz parfait au repos, en l'absence de tout phénomène de convection.

Dans un gaz, la diffusion est liée aux collisions. Entre deux collisions, les molécules parcourent en moyenne une distance appelée libre parcours moyen (notée ℓ) durant un temps moyen τ . La trajectoire d'une molécule est donc une ligne brisée, constituée de n segments de longueur ℓ au bout d'un temps t. Après chaque choc, la molécule part dans une direction totalement aléatoire, toutes les directions étant a priori équiprobables (absence de champ extérieur venant briser l'isotropie du gaz, et on regarde ce qu'il se passe loin des bords). Ce modèle est appelée "marche aléatoire" (ou marche de l'ivrogne).

Au bout du premier pas, $OA_1^2 = \ell^2$. Considérons une infinité de réalisations (indépendantes les unes des autres) du premier pas et moyennons (moyenne sur les réalisations) :

$$\langle OA_1^2 \rangle = l^2. \tag{4.1}$$

Supposons qu'après (n-1) pas, $\langle OA_{n-1}^2 \rangle = (n-1)\ell^2$. Montrons par récurrence que $\langle OA_n^2 \rangle = n\ell^2$.

Vectoriellement,

$$\mathbf{O}\mathbf{A}_{\mathbf{n}} = \mathbf{O}\mathbf{A}_{\mathbf{n}-1} + \mathbf{A}_{\mathbf{n}-1}\mathbf{A}_{\mathbf{n}},\tag{4.2}$$

donc

$$OA_n^2 = OA_{n-1}^2 + A_{n-1}A_n^2 + 2\mathbf{OA_{n-1}} \cdot \mathbf{A_{n-1}A_n}.$$
(4.3)

Faisons une moyenne d'ensemble sur une infinité de marches aléatoires indépendantes partant du point O à t=0:

$$\langle OA_n^2 \rangle = \langle OA_{n-1}^2 \rangle + \langle A_{n-1}^2 A_n^2 \rangle + 2\langle \mathbf{OA_{n-1}} \cdot \mathbf{A_{n-1}} \mathbf{A_n} \rangle. \tag{4.4}$$

Le premier terme est donné par l'hypothèse. Le second terme vaut naturellement l^2 puisqu'il ne correspond qu'à un seul pas. Le dernier terme est nul, car la direction d'un pas est indépendante du pas le précédant. Considérant une infinité de réalisations, et car toutes les directions après un choc étant équiprobables,

$$\langle \mathbf{O}\mathbf{A}_{n-1} \cdot \mathbf{A}_{n-1} \mathbf{A}_{n} \rangle = \langle \mathbf{O}\mathbf{A}_{n-1} \rangle \underbrace{\langle \mathbf{A}_{n-1} \mathbf{A}_{n} \rangle}_{=0} = 0. \tag{4.5}$$

On obtient donc $\langle OA_n^2 \rangle = n\ell^2$. Comme l'hypothèse est vérifiée pour le premier pas, on a

$$\langle OA_n^2 \rangle = n\ell^2 = \frac{t}{\tau}\ell^2 \,\forall \, n. \tag{4.6}$$

On trouve une relation du type:

$$\langle OA_n^2 \rangle = Dt$$
, où $D = \ell^2 / \tau$. (4.7)

L'écart moyen par rapport à la position initiale augmente avec la racine carrée du temps, comportement caractéristique de la diffusion. On fournit là un modèle microscopique du phénomène de diffusion.

4.2 MODÈLE MICROSCOPIQUE DE DIFFUSION THERMIQUE

Dans un fluide, la diffusion thermique a pour origine le transport de l'énergie cinétique des particules grâce aux collisions. Il y a donc un lien entre le transport de chaleur et le transport de particules. Dans les métaux purs, conducteurs électriques, ce sont les électrons de conduction qui assurent le transport de chaleur. Dans les solides isolants, l'interprétation du phénomène est différente : ce sont les vibrations des ions du réseau cristallin autour de leur position d'équilibre qui sont responsables du transport de chaleur.

Essayons de trouver une expression pour la conductivité thermique λ . Nous laisserons de côté le cas des solides isolants qui relève d'un cours de physique du solide de niveau plus avancé.

Comme le transport de chaleur est lié au transport de particules, nous sommes en droit d'espérer une relation de proportionnalité entre la conductivité thermique λ (mesurée en $W.m^{-1}.K^{-1}$) et le coefficient de diffusion particulaire D (mesuré en m^2s^{-1}).

L'analyse dimensionnelle implique

$$\dim\left(\frac{\lambda}{D}\right) = \frac{(ML^2T^{-3})L^{-1}\Theta^{-1}}{L^2T^{-1}} = (ML^2T^{-2})L^{-3}\Theta^{-1}.$$
 (4.8)

Les paramètres qui semblent pertinents pour décrire la diffusion thermique sont ceux figurant dans l'équation de diffusion de la chaleur, la masse volumique ρ (en $kg.m^{-3}$) et la capacité thermique massique à volume constant c_V (en $J.kg^{-1}.K^{-1}$). Ainsi, en réunissant toutes les briques, on trouve :

$$\lambda \sim \rho c_V D.$$
 (4.9)

Essayons maintenant de modéliser le problème de façon quantitative, par un modèle unidimensionnel (Figure 3).




Figure 3: Modèle 1D de transport

Soit un cylindre de section S_{cyl} contenant des particules. On suppose l'isotropie de la distribution des vitesses, de sorte qu'on estime que, par unité de volume, $n_v/3$ molécules se

déplacent parallèlement à l'axe x. La moitié de ces particules se déplacent vers la gauche $(n_v/6)$, l'autre moitié $(n_v/6)$ vers la droite. On note la vitesse caractéristique de l'agitation thermique des particules v_m .

Tout comme pour l'approche de type marche aléatoire, on suppose que les particules se déplacent avec un mouvement rectiligne uniforme entre deux chocs. On suppose enfin que les chocs ont lieu en même temps pour toutes les molécules. La durée entre deux chocs τ est donc $\tau = \ell/\nu_m$ (ordres de grandeur dans l'air : dans les conditions usuelles : $\ell \simeq 0,15\mu m$, $\nu_m \simeq 500 m.s^{-1}$ et $\tau \simeq 3.10^{-10} s$.

Soit t l'instant du choc. Seules les molécules dont le vecteur vitesse est orienté parallèlement à la direction x participeront à la diffusion. Elles vont parcourir, jusqu'à la prochaine collision, une distance ℓ à la vitesse v_m . Du fait du gradient de température, la vitesse d'agitation thermique dépend de la position des particules après un choc.

Les molécules qui vont pouvoir franchir la section de côte *x* sont :

• celles qui se trouvent dans un cylindre de longueur $v_m \tau$, situées en amont de la section si leur vitesse est $+v_m \mathbf{e}_x$. Leur nombre est $(n_v/6)S_{cyl}v_m\tau$. En moyenne, l'énergie véhiculée par ce transport est

$$\frac{n_{\nu}}{6} \nu_{m} \tau S_{cyl} \left\langle m \frac{\nu_{m}^{2}(x-\ell)}{2} \right\rangle. \tag{4.10}$$

• celles qui se trouvent dans le même cylindre, mais en aval de la section de côte x, si leur vitesse est $-v_m\mathbf{e}_x$. Leur nombre est $(n_v/6)S_{cyl}v_m\tau$. En moyenne, l'énergie véhiculée s'écrit

$$\frac{n_{\nu}}{6} \nu_m \tau S_{cyl} \left\langle m \frac{\nu_m^2(x+\ell)}{2} \right\rangle. \tag{4.11}$$

On néglige la dépendance spatiale de la vitesse thermique pour le calcul du nombre de particules, mais on la prend en considération dans le calcul de l'énergie transportée. Ceci est bien entendu une approximation.

La quantité résultante d'énergie échangée de part et d'autre de la section de côte x pendant la durée τ s'écrit

$$\frac{n_v}{6} v_m \tau S_{cyl} \left\langle m \frac{v_m^2(x-\ell)}{2} - m \frac{v_m^2(x+\ell)}{2} \right\rangle, \tag{4.12}$$

comptée positivement si le transport résultant va de la gauche vers la droite.

On va supposer que la température ne varie pas pendant la durée élémentaire dt, qui doit être grande devant τ mais faible devant la durée de relaxation du gradient de température. Dans ce cas, la quantité résultante d'énergie échangée pendant dt est tout simplement la somme de quantités égales échangées chacune pendant la durée τ :

$$\frac{n_v}{6} \nu_m dt S_{cyl} \left\langle m \frac{\nu_m^2(x-\ell)}{2} - m \frac{\nu_m^2(x+\ell)}{2} \right\rangle. \tag{4.13}$$

On divise par $S_{cyl}dt$ pour obtenir la densité volumique de flux d'énergie au point x:

$$J_{u} = \frac{n_{v}}{6} v_{m} \left\langle \frac{m}{2} v_{x}^{2}(x - \ell) - \frac{m}{2} v_{x}^{2}(x + \ell) \right\rangle. \tag{4.14}$$

Le théorème d'équipartition de l'énergie implique que $\langle mv_x^2/2 \rangle = k_BT/2$, d'où, en faisant un DL de la température à l'ordre 1,

$$J_u = -\frac{\ell \, v_m}{3} \, \frac{n_v \, k_B}{2} \, \frac{\partial T}{\partial x}.\tag{4.15}$$

Comme $n_v k_B/2$ représente la contribution d'une dimension à la capacité thermique volumique ρc_V du fluide, on trouve

$$J_u = -\frac{\ell v_m}{3} \rho c_V \frac{\partial T}{\partial x}.$$
 (4.16)

On peut montrer avec la même approche que le coefficient de diffusion de particules D vaut

$$D = \frac{\ell v_m}{3},\tag{4.17}$$

ďoù

$$\lambda = \rho c_V D = \frac{\ell v_m}{3} \rho c_V. \tag{4.18}$$

4.2.1 ESTIMATION DU LIBRE PARCOURS MOYEN (HAUTEMENT FACULTATIF)

Il faut ensuite trouver une estimation du libre parcours moyen en fonction du cas considéré:

• pour un gaz parfait, on peut démontrer que

$$D = \frac{(RT)^{3/2}}{\sigma(T) p M^{1/2}},\tag{4.19}$$

où σ est la section efficace du processus de collision intervenant dans la diffusion. En utilisant la loi des gaz parfaits, on peut montrer que

$$\lambda = \frac{C_{Vm}}{\sigma} \left(\frac{RT}{M}\right)^{1/2} \tag{4.20}$$

où C_{Vm} est la capacité calorifique molaire à volume constant. La conductivité thermique est indépendante de la pression, ce qui est bien vérifié expérimentalement.

• pour un liquide, le libre parcours moyen est estimé comme étant la distance moyenne entre deux particules. On prend la vitesse du son dans le liquide c_s comme valeur de v_m et on a $\rho c_V \sim 3R/V$.

Dans un solide conducteur, on peut démontrer la loi de Wiedemann-Franz, qui établit que le rapport des conductivités thermique λ et électrique γ (calculée avec le modèle de Drude) est proportionnel à la température :

$$\frac{\lambda}{\gamma} = \frac{3}{2} \frac{k_B^2}{e} T. \tag{4.21}$$

Ni la masse et ni la concentration des porteurs n'intervient dans cette expression, ce qui tend à montrer que ce sont les mêmes particules (les électrons, en l'occurence) qui sont responsables du transport des deux quantités. Cette loi illustre le fait que les bons conducteurs électriques sont aussi de bons conducteurs thermiques. La loi de Wiedemann-Franz n'est pas valable pour décrire des isolants. Un bon conducteur thermique comme le diamant n'est, par exemple, pas capable de conduire l'électricité.

5 CONCLUSION

- Un écart à l'équilibre thermodynamique provoque un transport d'une ou plusieurs grandeurs extensives : nombre de particules, quantité de mouvement, masse, charge électrique, énergie. Plusieurs modes transport sont possibles, par exemple pour la chaleur : convection, rayonnement, diffusion.
- L'étude des processus de transport de la chaleur est un enjeu industriel majeur : on citera par exemple l'isolation thermique des bâtiments. La compréhension des phénomènes de transport d'énergie est également un enjeu de taille dans de nombreux domaines de la recherche en physique : mécanique des fluides, météorologie, plasmas de fusion pour ne citer qu'eux.
- Lorsque l'échelle mésoscopique n'existe pas et/ou que les gradients sont trop forts, les lois phénoménologiques type Fourier ne s'appliquent plus. Il est alors souvent nécessaire de faire appel à une approche cinétique, c'est à dire microscopique.
- Ce sont des lois phénoménologiques. Diffusion en thermo:Entropie!. Mène à la Théorie d'Onsager avec apparition de termes croisés dans l'expression des densités de flux, affinités thermodynamique, effets Peltier/Seebeck.