#### SIECI KOMPUTEROWE I

### Konfiguracja i diagnostyka interfejsów WiFi

#### Struktura laboratorium

Ćwiczenie będzie przeprowadzone na komputerach wyposażonych w bezprzewodowe karty sieciowe USB TL-WN721N, pracujących pod systemami MS Windows i GNU/Linux Xubuntu oraz z routerami z punktami dostępowymi (np. Linksys WRT54GL).

# Przebieg ćwiczenia

#### Określnie interfejsu WLAN

W trakcie ustawiania parametrów interfejsu/ów sieciowych w pierwszej kolejności należy uzyskać informacje o dostępnych urządzeniach (kartach / interfejsach). Nazwy interfejsów dla kart od różnych dostawców mogą się różnić, stąd można dokonać ich identyfikacji poleceniem:

```
root@studentN1:/home/student# ls /sys/class/net
eth1 lo wlan1 wlan2
```

#### lub

```
root@studentN1:/home/student# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
      valid lft forever preferred lft forever
   inet6 ::1/128 scope host
      valid lft forever preferred lft forever
2: eth1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo fast state DOWN group
default glen 1000
   link/ether f0:4d:a2:b8:10:e9 brd ff:ff:ff:ff:ff
3: wlan1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default
glen 1000
   link/ether f8:d1:11:65:eb:20 brd ff:ff:ff:ff:ff
   inet 192.168.1.100/24 brd 192.168.1.255 scope global wlan1
      valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 fe80::fad1:11ff:fe65:eb20/64 scope link
      valid lft forever preferred lft forever
```

Rezultaty wykonania powyższych poleceń proszę umieścić w sprawozdaniu.

# Zablokowanie managerów sieciowych i/lub wicd

Prowadzenie konfiguracji interfejsów z poziomu konsoli (CLI) będzie kolidowało z uruchomionymi programami takimi jak np. Network Manager czy wicd. Do poradzenia sobie z tymi przeciwnościami można zablokować określone wpisy w skrypcie konfiguracyjnym systemu Linux lub całkowicie usunąć interferujące pakiety.

W przypadku Xubuntu zatrzymania Network Managera dokonuje następujące polecenie:

#### root@studentN1:/etc/init.d# sudo /etc/init.d/network-manager stop

Ze względu na różnice w konfiguracji systemów w laboratorium (zapoznaj się z poleceniem *nmcli*) użyj polecenia: nmcli nm enable false

# Zadanie 1 – Wstępna konfiguracja routerów / punktów dostępowych i hostów

W zadaniu 1 należy skonfigurować urządzenia bezprzewodowe, aby możliwe było przeprowadzenie następnych zadań.

- 1. Podłączyć do hosta otrzymaną od prowadzącego kartę sieciową z interfejsem USB (tu: TL-WN721N) i uruchomić hosta.
- 2. W systemie Linux do sprawdzenia dostępności intefejsu sieciowego na usb użyć polecenia: lsusb (tak jak lspci dla interfejsów na magistrali pci) lub dmesg | grep usb.
- 3. Za pomocą kabla połączyć router/punkt dostępowy z hostem.
- 4. W systemie Linux zaadresować interfejs *eth0* (lub ten do którego podłączono kabel UTP) tak, aby umożliwić komunikację z punktem dostępowym (routerem).
- 5. Na stronie konfiguracyjnej AP ustawić identyfikator sieci SSID na 'APxSKy', gdzie w miejsce x wstawiamy nr grupy, w miejsce y dowolną cyfrę.

W sprawozdaniu umieścić i skomentować rezultaty / zrzuty ekranowe wyniku działania powyższych poleceń.

## Zadanie 2 – Łączenie się z punktem dostępowym

W zadaniu 2 należy skonfigurować połączenia interfejsu bezprzewodowego w przypadku różnych protokołów / poziomów zabezpieczeń połączenia na punkcie dostępowym (przy braku zabezpieczeń, oraz protokołach WEP, WPA w sekcji Wireless Security).

1. Na routerze /AP w sekcji zabezpieczania sieci (Wireless Security) włącz tryb otwarty (Open / Disable Security), stosując polecenia :

sudo /etc/init.d/network-manager down

ifconfig wlan1 up

- rozpoznaj dostępne sieci i ich parametry:

iwlist wlan1 scann

- przyłącz się do niezabezpieczonej sieci:

iwconfig wlan1 essid APxSKy

- odczytaj parametry interfejs używając:

ifconfig wlan1

lub przy pomocy innych znanych poleceń

- uzyskaj adres IP, jeżeli na routerze został uruchomiony serwer DHCP:

dhclient wlan1

- przetestuj połączenie przy pomocy

iwconfig wlan1

lub innych poleceń związanych z diagnostyką.

<u>Uwaga</u>: Do sprawdzenia poprawności połączenia można użyć polecenia iwconfig. W wyświetlonych parametrach interfesju proszę zwrócić uwagę na wartość jakości połączenia (Link Quality). Niezerowa ozncza, że konfiguracja zakończyła się sukcesem.

W sprawozdaniu umieścić rezultaty / zrzuty ekranowe wyniku działania powyższych poleceń.

- 2. Połącz się z routerem / AP i włącz tryb WEP i ustaw klucz na np. 12345. Stosując polecenia znane z punktu 3.1 rozpoznaj dostępne sieci.
- zapoznaj się ze szczegółowymi parametrami polecenia iwconfig

```
man iwconfig
```

- przyłącz się do sieci zabezpieczonej protokołem WEP :

```
iwconfig wlan1 essid SKLABn key s:12345
```

- odczytaj parametry interfejsu:

```
ifconfig wlan1
```

lub przy pomocy innych znanych poleceń np. ethtool -S wlan1

- uzyskaj adres IP, (jeżeli na routerze został uruchomiony serwer DHCP\*1):

```
dhclient wlan1
```

- przeprowadź statystykę wykorzystywanego interfejsu za pomocą polecenia :

```
ethtool -S wlan1
```

Z użyciem odpowiednich poleceń przeprowadź modyfikację takich parametrów interfejsu jak np. numer kanału (zwiększ o 2) czy siłę sygnału (zminiejsz dwukrotnie).

W sprawozdaniu umieścić rezultaty / zrzuty ekranowe wyniku działania powyższych poleceń.

3. Połącz się z routerem / AP, włącz WPA/WPA2 - Personal i ustaw szyfrowanie AES oraz hasło na np. r4e3w2q1

Wykorzystując polecenia znane z poprzednich punktów podłącz się do tak zabezpieczonego punktu dostępowego (iwconfig), odczytaj parametry interfejsu (ifconfig, ethtool), przeprowadź statystykę wykorzystywanego interfejsu (np. ethtool)

W przypadku użycia pakietu wpa supplicant można użyć programu wpa cli:

```
Selected interface 'wlan1'
bssid=b0:48:7a:ef:4c:dd
ssid=RDW
```

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Możesz także wykonać konfigurację z wykorzystaniem statycznych adresów IP.

```
id=0
mode=station
pairwise_cipher=NONE
group_cipher=NONE
key_mgmt=NONE
wpa_state=COMPLETED
ip_address=192.168.1.12
p2p_device_address=f8:d1:ff:65:eb:20
address=f8:d1:11:ff:eb:ff
uuid=fff0f304-9fff-53ff-8ff2-93efdb36d6ff
```

gdzie wartość completed oznacza prawidłowe połączenie z WiFi

4. Dla interfejsu bezprzewodowego, obsługującego tryb 802.11n, pomocne może być polecenie iwpriv z pakietu wireless-tools. Umożliwia ono wymuszenie pracy w szybszym trybie (często domyślnie automatycznie włączony jest tryb 'g'):

```
iwpriv wlan1 network_type n
```

Do weryfikacji pracy interfejsu w tym trybie można użyć polecenia:

iwlist bitrate

przykładowy rezultat polecenia

```
wlan3 unknown bit-rate information.
lo no bit-rate information.
eth2 no bit-rate information.
wlan1 unknown bit-rate information.
Current Bit Rate=150 Mb/s
```

Dwa użyteczne polecenia (o ile wspierane przez interfejs) to odpowiednio iwspy oraz iwpriv. Dzięki nim można gromadzić statystyki sieci bezprzewodowych.

Do rejestracji zdarzeń w sieci można wykorzystać iwevent.

```
root@studentN1:/home/student# iwevent
Waiting for Wireless Events from interfaces...
16:41:00.082571 wlan1 Scan request completed
16:41:28.395565 wlan3 Scan request completed
...
```

W sprawozdaniu umieścić rezultaty / zrzuty ekranowe wyniku działania powyższych poleceń. Czy wszystkie polecenia były dostępne dla danego interfesju sieciowego? Opatrz odpowiednim komentarzem uzyskane rezultaty.

# Zadanie 3 – Konfiguracja połączeń w trybie ad-hoc

- 1. Dla ułatwienia realizacji tego zadania należy wyłączyć zasilanie punktu dostępowego.
- 2. W ćwiczeniu proszę skonfigurować interfejsy bezprzewodowe (TL-WN721N) przyjamniej w dwóch hostach, z których jeden z systemem operacyjnym Xubuntu Linux, a drugi z MS Windows.
- 3. Konfigurację trybu ad-hoc przeprowadzić w konsoli, np:

```
sudo service wicd stop
sudo ip link set wlan1 down
```

```
sudo iwconfig wlan1 mode ad-hoc
sudo iwconfig wlan1 channel 4
sudo iwconfig wlan1 essid "STANDALONE"
sudo ip link set wlan1 up
sudo ip addr add 192.254.34.x/16 dev wlan1
```

4. Do konfiguracji w trybie graficznym, można posłużyć się materiałem, dostępnym pod linkiem: http://www.ubuntugeek.com/creating-an-adhoc-host-with-ubuntu.html

W sprawozdaniu umieścić rezultaty / zrzuty ekranowe wyniku działania powyższych poleceń. Opatrz je odpowiednim komentarzem.

# Zadanie 4 – Monitoring ruchu sieciowego

Z wykorzystaniem pakietu *wireshark* dokonaj obserwacji, rejestracji i analizy parametrów ruchu sieciowego.

W sprawozdaniu umieścić rezultaty / zrzuty ekranowe wyniku działania powyższych poleceń. Opatrz je odpowiednim komentarzem

### Zadanie 5 – Konfiguracja alternatywnych trybów pracy interfejsu

Przeprowadzając badania z użyciem odpowiednich poleceń określ możliwości ustawienia pracy interfejsu TL-WN721N w trybach promiscous oraz RFMON.

Czy z wykorzystaniem opcji mode w poleceniu iwconfig możliwe jest ustawienie tego interfejsu w tryb Master? Jeżeli tak, to jakie czynności należy wykonać celem przekształcenia hosta z interfejsem przewodowym i bezprzewodowym w router z punktem dostępowym (AP).

#### Zadania dodatkowe (dla chętnych)

Zadanie 6 – Badanie wydajności sieci bezprzewodowych w trybie ad-hoc i w trybie infrastructure

Zadanie 7 – Badanie wpływu szyfrowania transmisji na wydajność

Zadanie 8 – Badanie wpływ pracy dwóch sieci na sąsiednich kanałach na wydajność sieci bezprzewodowej

|--|--|

......

<sup>1.</sup> Sprawozdanie należy nazwać "Cw3-nazwisko" gdzie nazwisko, oznacza nazwisko wykonującego sprawozdanie i wgrać do katalogu na Dropbox (katalog Sprawozdania, podkatalog odpowiadający terminowi zajęć).

<sup>2.</sup> Na wstępie sprawozdania proszę podać imiona i nazwiska wszystkich członków grupy ćwiczeniowej, która uczestniczyła w wykonaniu ćwiczenia.

<sup>3.</sup> Format sprawozdania: PDF.!