
## (+WM) ESEMPIO PRODUZIONE ORDINE

giovedì 10 aprile 2025 10:52

### 1. CREATO ORDINE DI PRODUZIONE IN CO01

Fatto per BG01 tipo ordine ZP11 , importante mettere il tipo ordine giusto -giorno di inizio (start) e total quantity.




UNA VOLTA CREATO L'ORDINE HO CREATO I PALLET IN CUI FINIRANNO I PRODOTTI


ZWM\_PALLET\_FG

Ordine da 345 CS


### - CREARE PALLET

In questo modo creo i pallet a sistema, vengono stampati, io li ho scaricati in un folder In questo modo una volta che i pallet sono caricati con i CS posso avere il pallet pronto per il trasferimento con la sua etichetta !!






 Vedere pallet creati ma ancora non usati per stoccare i CS prodotti ==



Questi pallet non sono valorizzati a magazzino == In ZLX03 non li vedrò!



ESEMPIO PALLET =



### - ADESSO ABBIAMO I PALLET PER ESSERE CARICATI UNA VOLTA CHE LA PRODUZIONE SI AVVIA


Sono andato in WISPIN e ho fatto la conrferma di un pallet -- corretto?



## In ZLX03 = c'è il pallet pronto



Qua si può vedere la conferma che ha fatto in sap ( ci sono anche le ore macchina )



Registra sia ore macchina che uomo ?!? Da capire !!

#### Infatti se andiamo in MB51 possiamo vedere i consumi ==


Si vede anche la creazione del pallet con 48 casse derivanti dalla produzione

Movimento 261 = consumi per produzione.



Adesso siamo a questo step ( sottolineato in giallo ) ==

Infatti il nostro pallet è storage type 901 ( appena prodotto )



IL PALLET deve essere trasferito da 901, alla storage unit del magazzino dopo la produzione, essendo che il 901 NON è gestito a SU quindi come faccio a sapere quale è il numero di pallet in cui finisce?

Prima ho creato i pallet per la produzione e ho le etichette ( guardare sopra ) , da li so il numero di pallet in cui devo andare a mettere il pallet prodotto. È indifferente quale etichetta usiamo , se abbiamo 6 etichette dobbiamo produrre 6 pallet , l'ordine

#### Conferma Ore Macchina e Uomo sui Pallet

Quando il processo produttivo genera dei pallet, è necessario registrare e confermare le ore di lavoro macchina e uomo associate. Ci sono tre modalità principali:

### 1. Standard SAP: Transazione CO11N

- Scopo: Conferma delle attività (SAP: Activity Confirmation) sugli ordini di produzione.
- - Avvia CO11N Enter Production Confirmation.
  - Inserisci il numero d'ordine di produzione.
  - Seleziona la Operation/Activity da confermare.
     Compila i campi Machine Hours e Labor Hours.

  - 5. Registra eventuale scarto (scrap) e conferma.

### 2. Custom SAP Italia: Cartellini e Ribaltamento Ore

### A. Inserimento Cartellini (Custom "Italia")

- o Gli operatori compilano giornalmente i cartellini ore (ore effettive macchina e uomo) tramite una transazione Z dedicata.
- Le informazioni vengono salvate in una tabella custom.

#### B. Ribaltamento Automatico su Ordini

- Le ore registrate nei cartellini non sono ancora imputate agli ordini di produzione
- o Una seconda transazione Z () preleva i dati dai cartellini e esegue automaticamente le conferme CO11N per:

  Ore macchina

  - Ore uomo
- o In questo modo non serve confermare manualmente ogni singola attività: la procedura Z simula in batch le conferme CO11N.

### 3. Custom Wispin USA: App di Rilevazione Ore

- Applicazione Wispin (US03):

  - L'operatore inserisce numero d'ordine e conteggio persone.
     Clicca Start all'inizio del turno → l'app registra il timestamp di inizio.
     Al termine, clicca Stop → l'app calcola:

  - Machine Hours: differenza tra Stop e Start.
    Labor Hours: Machine Hours × numero di operatori.
    L'app genera automaticamente la conferma ore su SAP (simile a CO11N), popolando i
- campi macchina e uomo e registrando eventuale scarto.

   Se in un turno per un'ora ho 5 persone e le ore successive ne ho 8 devo fare il procedimento 2 volte modificando il numero di addetti, quini faccio finire dopo un'ora e poi faccio ripartire con gli addetti giusti.

## TRANSAZIONI PER CONTROLLARE DICHIARAZIONI **PRODUZIONE**

In ZPP RENT

Abbiamo il nostro pallet ma senza nessuna conferma... quindi va fatta da qualche parte



In ZPP ORDCONF



Ho fatto la conferma di produzione !!!

Certi elementi erano finiti in COGI, sono stati corretti .

Alcuni materiali erano finiti in COGI perché, per il processo di produzione, devono essere disponibili in una specifica ubicazione definita a sistema (configurata ad esempio in LS41). Se le quantità necessarie non risultano presenti in quell'ubicazione, l'operazione va in COGI, anche se fisicamente i materiali potrebbero già trovarsi in linea. In sostanza, se il picking non è stato eseguito correttamente in WM (per dimenticanza o errore), il sistema segnala la discrepanza in COGI ma non blocca la produzione, poiché il materiale esiste comunque.

### CICLO DI CONTROLLO

Vedere

La priman linea dice = TUTTI I materiali per la produzione vanno messi in 100-115

Mentre i materiali sotto vanno ad esclusione == es. if else

| Supply Area | Material     | Plant | WhN | Тур | Storage Bin | Di | S | Mat.Staging Indicat. |
|-------------|--------------|-------|-----|-----|-------------|----|---|----------------------|
| <u>115</u>  |              | IT01  | 500 | 100 | <u>115</u>  |    | 1 | Pick Part            |
| 115         | 11261        | IT01  | 500 | 100 | A-GEN-017   |    | 1 | Pick Part            |
| <u>115</u>  | 11729        | IT01  | 500 | 100 | LR-GEN      |    | 1 | Pick Part            |
| 115         | 12000        | IT01  | 500 | 100 | LR-GEN      |    | 1 | Pick Part            |
| 115         | 12002        | IT01  | 500 | 100 | LR-GEN      |    | 1 | Pick Part            |
| <u>115</u>  | 12008        | IT01  | 500 | 100 | LR-GEN      |    | 1 | Pick Part            |
| 115         | 12018        | IT01  | 500 | 100 | LR-GEN      |    | 1 | Pick Part            |
| <u>115</u>  | 12019        | IT01  | 500 | 100 | LR-GEN      |    | 1 | Pick Part            |
| <u>115</u>  | 12020        | IT01  | 500 | 100 | LR-GEN      |    | 1 | Pick Part            |
| 115         | 12022        | IT01  | 500 | 100 | LR-GEN      |    | 1 | Pick Part            |
| <u>115</u>  | 12027        | IT01  | 500 | 100 | LR-GEN      |    | 1 | Pick Part            |
| <u>115</u>  | 12052        | IT01  | 500 | 100 | LR-GEN      |    | 1 | Pick Part            |
| 115         | 12070        | IT01  | 500 | 100 | A-GEN-017   |    | 1 | Pick Part            |
| <u>115</u>  | 12299        | IT01  | 500 | 100 | LR-GEN      |    | 1 | Pick Part            |
| <u>115</u>  | 12306        | IT01  | 500 | 100 | LR-GEN      |    | 1 | Pick Part            |
| <u>115</u>  | 29393        | IT01  | 500 | 100 | A-GEN-017   |    | 1 | Pick Part            |
| <u>115</u>  | <u>39981</u> | IT01  | 500 | 100 | LR-GEN      |    | 1 | Pick Part            |
| <u>115</u>  | 52425        | IT01  | 500 | 100 | LR-GEN      |    | 1 | Pick Part            |
| <u>115</u>  | 52426        | IT01  | 500 | 100 | LR-GEN      |    | 1 | Pick Part            |
| <u>115</u>  | 60118        | IT01  | 500 | 100 | A-GEN-017   |    | 1 | Pick Part            |
| <u>115</u>  | 83725        | IT01  | 500 | 100 | LR-GEN      |    | 1 | Pick Part            |

Se 4 consumable , area generica per tutte le linee non serve fare il pick

Se area scende sotto soglia si fa un to ma NON deriva da un ordine , es colla o scotch per velocizzare.

| MK1 | 120151    | US01 | 700 | 100 | CONS     | 4 | Manual staging |
|-----|-----------|------|-----|-----|----------|---|----------------|
| MK1 | 120152    | US01 | 700 | 100 | CONS     | 4 | Manual staging |
| MK1 | 121497    | US01 | 700 | 100 | CONS     | 4 | - nual staging |
| MK1 | 105004001 | HS01 | 700 | 100 | EDAGDANC | 1 | Dick Dart      |

# - CONFERMA SCRAP

Per fare la conferma dello SCRAP = bisogna inserire il tipo movimento e il BATCH nella colonna CHARG



Una volta fatta la conferma == compare l'aggiunta dello scrap

| Material   | Ma         | terial Descri | ption        |            | Plnt Name 1           |      |               |           |            |          |
|------------|------------|---------------|--------------|------------|-----------------------|------|---------------|-----------|------------|----------|
| SLoc MvT S | Mat. Doc.  | Item Pstng D  | ate Quantity | in UnE EUn | Amount in LC PO       |      | OPU User name | Reference | Batch      | Order    |
| 14155      | ST         | P-PLA-DIAM IN | T 10.0 MM    |            | BG01 ДЗОБЕЛЕ БЪЛГАРИЯ | ЕООД |               |           |            |          |
| 6300 961   | 4941823718 | 6 14.04.2     | 025          | 5,000- PC  | 0,05-                 |      | PCARACRISTI   |           | C204503855 | 27005302 |
| 6300 961   | 4941823718 | 4 14.04.2     | 025          | 5,000- PC  | 0,05-                 |      | PCARACRISTI   |           | C204503855 | 27005302 |
| 6300 961   | 4941823718 | 2 14.04.2     | 025          | 5,000- PC  | 0,05-                 |      | PCARACRISTI   |           | C204503855 | 27005302 |
| 27424      | B0         | T-GLS-ED21 20 | ML           |            | BG01 ДЗОБЕЛЕ БЪЛГАРИЯ | ЕООД |               |           |            |          |
| 6300 961   | 4941823718 | 3 14.04.2     | 025          | 5,000- PC  | 1,15-                 |      | PCARACRISTI   |           | C078511915 | 27005302 |
| 6300 961   | 4941823718 | 5 14.04.2     | 025          | 5,000- PC  | 1,15-                 |      | PCARACRISTI   |           | C078511915 | 27005302 |
| 5300 961   | 4941823718 | 1 14.04.2     | 025          | 5,000- PC  | 1.15-                 |      | PCARACRISTI   |           | C078511915 | 27005302 |

( in questo caso è sbagliato perché triplica la conferma , mentre dovrebbe essere solo una ).

Perché la BOM ripete 3 volte lo stesso componente =

| Item ICt Component    | Component description                 | Quantity  | Un | Α            | SIs | Valid From | Valid to   | Scrap | Change No. | P | SortStrng | Item ID |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------|----|--------------|-----|------------|------------|-------|------------|---|-----------|---------|
| □ 0010 T              | components for refill PROVENZA        | 1,000     | PC |              |     | 26.10.2021 | 31.12.9999 | 9,00  |            |   |           | 0000000 |
| □ 0020 L <u>27424</u> | T-GLS-ED21 20ML                       | 5.000,000 | PC | $\checkmark$ |     | 26.10.2021 | 31.12.9999 | 0,00  |            |   |           | 0000000 |
| 0030 L <u>42933</u>   | FRA-LIQ-PLG-LAVANDE 299321 BB         | 93.900    | G  |              |     | 26.10.2021 | 31.12.9999 | 0,00  |            |   |           | 0000000 |
| □ 0040 L <u>14155</u> | STP-PLA-DIAM INT 10.0 MM              | 5.000,000 | PC |              |     | 26.10.2021 | 31.12.9999 | 0,00  |            |   |           | 0000000 |
| □ 0050 L <u>14186</u> | WIC-PLA-69-DIAM.6.7 HD PE/PET         | 5.000,000 | PC |              |     | 26.10.2021 | 31.12.9999 | 0,00  |            |   |           | 0000000 |
| □ 0060 L <u>14154</u> | CAP-PLA-DEO-T3 BIANCO                 | 5.000,000 | PC |              |     | 26.10.2021 | 31.12.9999 | 9,00  |            |   |           | 0000000 |
| □ 0070 L <u>92132</u> | LAB-PLA-RLQ-COLLAR ED21 PROVEN V5     | 5.000,000 | PC |              |     | 26.10.2021 | 31.12.9999 | 0,00  |            |   |           | 0000000 |
| □ 0080 T              | components for refill COUNTRY         | 1,000     | PC |              |     | 26.10.2021 | 31.12.9999 | 0,00  |            |   |           | 0000000 |
| □ 0090 L <u>27424</u> | BOT-GLS-ED21 20ML                     | 5.000,000 | PC | $\checkmark$ |     | 26.10.2021 | 31.12.9999 | 0,00  |            |   |           | 0000000 |
| □ 0100 L <u>78035</u> | FRA-LIQ-PLG-FIORI BIANCAS E1207723/07 | 96.100    | G  |              |     | 26.10.2021 | 31.12.9999 | 00,0  |            |   |           | 0000001 |
| □ 0110 L <u>14155</u> | STP-PLA-DIAM INT 10.0 MM              | 5.000,000 | PC |              |     | 26.10.2021 | 31.12.9999 | 0,00  |            |   |           | 0000001 |
| □ 0120 L <u>14186</u> | WIC-PLA-69-DIAM.6.7 HD PE/PET         | 5.000,000 | PC |              |     | 26.10.2021 | 31.12.9999 | 0,00  |            |   |           | 0000001 |
| □ 0130 L <u>14154</u> | CAP-PLA-DEO-T3 BIANCO                 | 5.000,000 | PC |              |     | 26.10.2021 | 31.12.9999 | 0,00  |            |   |           | 0000001 |
| □ 0140 L <u>92133</u> | LAB-PLA-RLQ-COLLAR ED21 COUNTRY V5    | 5.000,000 | PC |              |     | 26.10.2021 | 31.12.9999 | 0,00  |            |   |           | 0000001 |
| □ 0150 T              | components for refill florean col     | 1,000     | PC |              |     | 26.10.2021 | 31.12.9999 | 9,00  |            |   |           | 0000001 |
| □ 0160 L <u>27424</u> | BOT-GLS-ED21 20ML                     | 5.000,000 | PC | <b>√</b>     |     | 26.10.2021 | 31.12.9999 | 0,00  |            |   |           | 0000001 |
| □ 0170 L <u>42929</u> | FRA-LIQ-PLG-COLONIA 286298 M          | 94.700    | G  |              |     | 26.10.2021 | 31.12.9999 | 00,0  |            |   |           | 0000001 |
| □ 0180 L <u>14155</u> | STP-PLA-DIAM INT 10.0 MM              | 5.000,000 | PC |              |     | 26.10.2021 | 31.12.9999 | 9,00  |            |   |           | 0000001 |
| □ 0190 L <u>14186</u> | WIC-PLA-69-DIAM.6.7 HD PE/PET         | 5.000,000 | PC |              |     | 26.10.2021 | 31.12.9999 | 0,00  |            |   |           | 0000001 |
| 0200 L <u>14154</u>   | CAP-PLA-DEO-T3 BIANCO                 | 5.000,000 | PC |              |     | 26.10.2021 | 31.12.9999 | 0,00  |            |   |           | 0000002 |

Solo sul primo materiale va imputato !!!!