普通物理 A(2)练习册 B

《第13静电场中的导体和电解质》

一 选择题

- 1. 当一个带电导体达到静电平衡时:
 - (A) 表面上电荷密度较大处电势较高.
 - (B) 表面曲率较大处电势较高.
 - (C) 导体内部的电势比导体表面的电势高,
 - (D) 导体内任一点与其表面上任一点的电势差等于零.

[]

2. 一平行板电容器中充满相对介电常量为 ε_r 的各向同性均匀电介质,已知介质表面极化电荷面密度为土 σ ',则极化电荷在电容器中产生的电场强度的大小为:


(A)
$$\frac{\sigma'}{\varepsilon_0}$$
.

(B)
$$\frac{\sigma'}{\varepsilon_0 \varepsilon_r}$$

(A)
$$\frac{\sigma'}{\varepsilon_0}$$
. (B) $\frac{\sigma'}{\varepsilon_0 \varepsilon_r}$. (C) $\frac{\sigma'}{2\varepsilon_0}$. (D) $\frac{\sigma'}{\varepsilon_r}$.

(D)
$$\frac{\sigma'}{\varepsilon_r}$$
.

3. 一平行板电容器,两板间距离为 d,若插入一面积与极板面积相同而厚 度为 d/2 的、相对介电常量为 ε 的各向同性均匀电介质板(如图所示),则 插入介质后的电容值与原来的电容值之比 C/Co为



(A)
$$\frac{1}{\varepsilon_r + 1}$$

(B)
$$\frac{\mathcal{E}_r}{\mathcal{E}_r + 1}$$

(C)
$$\frac{2\varepsilon_r}{\varepsilon_r + 1}$$

(A)
$$\frac{1}{\varepsilon_r + 1}$$
. (B) $\frac{\varepsilon_r}{\varepsilon_r + 1}$. (C) $\frac{2\varepsilon_r}{\varepsilon_r + 1}$. (D) $\frac{2}{\varepsilon_r + 1}$.



1

- 4. 在一点电荷 q 产生的静电场中,一块电介质如图放置,以点电荷所在处为球心作一球形闭合面 S,则对 此球形闭合面:
 - (A) 高斯定理成立,且可用它求出闭合面上各点的场强.
 - (B) 高斯定理成立,但不能用它求出闭合面上各点的场强.
 - (C) 由于电介质不对称分布,高斯定理不成立.
 - (D) 即使电介质对称分布,高斯定理也不成立.

1

1


- 5. C₁和 C₂两个电容器, 其上分别标明 200 pF(电容量)、500 V(耐压值)和 300 pF、900 V. 把它们串连起 来在两端加上 1000 V 电压,则
 - (A) C_1 被击穿, C_2 不被击穿.
- (B) C_2 被击穿, C_1 不被击穿.
- (C) 两者都被击穿.
- (D) 两者都不被击穿.


二 填空题


1. 一任意形状的带电导体,其电荷面密度分布为 $\sigma(x, y, z)$,则在导体表面外附近任意点处的电场强度的 大小 E(x, y, z) = , 其方向

- 2. 一平行板电容器,两板间充满各向同性均匀电介质,已知相对介电常量为 ε . 若极板上的自由电荷面密度为 σ ,则介质中电位移的大小D=_____,电场强度的大小E=____.
- 3. 一带电荷 q、半径为 R 的金属球壳,壳内充满介电常量为 ϵ 的各向同性均匀电介质,壳外是真空,则此球壳的电势 U=______.
- 4. 图示为一均匀极化的电介质球体,已知电极化强度为 \bar{P} ,则介质球表面上A、











三 计算题

- 1. 如图所示,一内半径为 a、外半径为 b 的金属球壳,带有电荷 Q,在球壳空腔内 距离球心 r 处有一点电荷 q. 设无限远处为电势零点,试求:
 - (1) 球壳内外表面上的电荷.
 - (2) 球心 O 点处,由球壳内表面上电荷产生的电势.
 - (3) 球心 O 点处的总电势.




- 2. 如图所示,一圆柱形电容器,内筒半径为 R_1 ,外筒半径为 R_2 (R_2 < 2 R_1),其间充有相对介电常量分别为 ε_{r1} 和 $\varepsilon_{r2} = \varepsilon_{r1}$ / 2 的两层各向同性均匀电介质,其界面半径为 R. 若两种介质的击穿电场强度 $E_{\rm M}$ 相同,问:
 - (1) 当电压升高时,哪层介质先击穿?
 - (2) 该电容器能承受多高的电压?




- 3. 如图所示,一电容器由两个同轴圆筒组成,内筒半径为 a,外筒半径为 b,筒长都是 L,中间充满相对介电常量为 ε ,的各向同性均匀电介质. 内、外筒分别带有等量异号电荷+Q 和-Q. 设 (b-a) << a, L >> b, 可以忽略边缘效应,求: (1) 圆柱形电容器的电容;
 - (2) 电容器贮存的能量.

4. 如图所示,一平板电容器,极板面积为 S,两极板之间距离为 d,其间填有两层厚度相同的各向同性均匀电介质,其介电常量分别为 ε_1 和 ε_2 . 当电容器带电荷士Q 时,在维持电荷不变下,将其中介电常量为 ε_1 的介质板抽出,试求外力所作的功.



5. 如图所示,将两极板间距离为 d 的平行板电容器垂直地插入到密度为 ρ 、相对介电常量为 ϵ 的液体电介质中. 如维持两极板之间的电势差 U 不变,试求液体上升的高度 h.




四 研讨题

- 1. 无限大均匀带电平面(面电荷密度为 σ)两侧场强为 $E=\sigma/(2\varepsilon_0)$,而在静电平衡状态下,导体表面(该处表面面电荷密度为 σ)附近场强为 $E=\sigma/\varepsilon_0$,为什么前者比后者小一半?
- 2. 由极性分子组成的液态电介质,其相对介电常量在温度升高时是增大还是减小?

3. 为了实时检测纺织品、纸张等材料的厚度(待测材料可视作相对电容率为 ε_r 的电介质),通常在生产流

水线上设置如图所示的传感装置,其中 A 、B 为平板电容器的导体极板,S 为极板面积, d_0 为两极板间的距离。试说明检测原理,并推出直接测量电容 C 与间接测量厚度 d 之间的函数关系。如果要检测钢板等金属材料的厚度,结果又将如何?



4. [CCBP 练习题] 在匀强电场中放入导体球之后,说明导体球感应电荷的电场等效于电偶极子的电场,从而求出感应电荷的电场。显示电偶极子的电场线和等势线,显示总电场的电场线和等势线。